



pinnacle



Handleiding voor

Pinnacle Studio™ 20

Gebruikershandleiding voor Pinnacle Studio™ 20

*Inclusief Pinnacle Studio™ Plus en
Pinnacle Studio™ Ultimate*

Inhoud

| | |
|---|-----------|
| Voordat u begint | 1 |
| Afkortingen en conventies | 1 |
| Knoppen, menu's, dialoogvensters en vensters | 2 |
| Help en knopinfo | 3 |
| Uw versie-informatie zoeken | 4 |
| Upgraden | 4 |
| Hoofdstuk 1: Pinnacle Studio gebruiken | 5 |
| De Importer | 5 |
| De Exporter | 7 |
| De centrale tabs | 8 |
| De Bibliotheek | 8 |
| De volgende stap | 11 |
| De Film-editor en de Schijf-editor | 12 |
| De media-editors | 13 |
| De player | 15 |
| Pinnacle Studio-projecten | 16 |
| Hoofdstuk 2: De bibliotheek | 19 |
| Onderdelen aan een project toevoegen | 20 |
| Mediabestanden corrigeren | 21 |
| Directe voldoening: SmartMovie | 22 |
| Meer informatie over de bibliotheek | 22 |
| De Navigator | 26 |
| Projectvakken | 27 |
| Collecties | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Favorieten | 30 |
| Onderdelen in de bibliotheek beheren | 31 |
| De browser | 34 |
| Thumbnails en details | 36 |
| Optionele indicators en knoppen | 40 |
| Voorbeeldweergave in de bibliotheek | 44 |
| Kiezen wat in de bibliotheek wordt weergegeven | 50 |
| Tags | 54 |
| Media corrigeren | 58 |
| Video-scènedetectie | 59 |
| SmartMovie | 61 |
| Hoofdstuk 3: De Film-editor | 67 |
| De compacte bibliotheek | 67 |
| Voorbeelden weergeven in de project-editors | 69 |
| De projecttijdlijn | 72 |
| De tijdlijnwerkbalk | 80 |
| De spookop op de tijdlijn | 90 |
| Films bewerken | 92 |
| Titel-editor, Scorefitter, voice-over | 100 |
| Clips verwijderen | 100 |
| Clipbewerkingen | 101 |
| Het klembord gebruiken | 117 |
| Snelheid | 119 |
| Films binnen films | 121 |
| Beeld-in-beeld (BIB) | 122 |
| Transparantie van de tracks | 123 |
| Overgangen | 125 |
| Clieffecten | 133 |
| Contextmenu's van clips | 133 |

| | |
|---|------------|
| Hoofdstuk 4: Correcties | 137 |
| Overzicht mediabewerkingen | 140 |
| Fotobewerkingsgereedschappen | 147 |
| Foto's corrigeren | 148 |
| Rode ogen | 156 |
| Videocorrecties | 156 |
| Videogereedschappen | 157 |
| Videocorrecties | 162 |
| Stabiliseren | 165 |
| Audio corrigeren | 165 |
| Hoofdstuk 5: Effecten | 167 |
| Effecten in de media-editors | 170 |
| Effecten op de tijdlijn | 174 |
| Het venster Instellingen | 177 |
| Werken met keyframes | 179 |
| Video- en foto-effecten | 182 |
| Werken met overgangen | 189 |
| Pan en Zoom | 191 |
| 360° Video | 195 |
| Beweging volgen | 199 |
| Hoofdstuk 6: Montage | 205 |
| Het gedeelte Montage van de bibliotheek | 207 |
| Montagesjablonen gebruiken | 208 |
| Montageclips op de tijdlijn | 210 |
| De anatomie van een sjabloon | 213 |
| Montagebewerking | 217 |
| De Montage-editor gebruiken | 217 |

| | |
|--|------------|
| Hoofdstuk 7: De Titel-editor | 221 |
| De Titel-editor starten (en afsluiten). | 224 |
| De Bibliotheek. | 225 |
| De standaardwaarde-selector | 227 |
| Standaardwaarden voor uiterlijken | 228 |
| Standaardwaarden voor bewegingen | 229 |
| Titels maken en bewerken. | 232 |
| Achtergrondinstellingen | 235 |
| Uiterlijkinstellingen | 236 |
| Het venster Bewerken | 242 |
| Tekst en tekstinstellingen. | 245 |
| Titels en stereoscopisch 3D | 250 |
| De Lagenlijst: | 252 |
| Werken met de Lagenlijst | 253 |
| Werken met laaggroepen | 259 |
| Hoofdstuk 8: Geluid en muziek | 265 |
| De Audio-editor | 267 |
| Audiocorrecties. | 274 |
| Audio-effecten | 280 |
| Audio op de tijdlijn | 282 |
| Audiofuncties van de tijdlijn | 283 |
| Audiocreatiegereedschappen | 288 |
| ScoreFitter | 289 |
| Het gereedschap Voice-over | 291 |
| Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen | 293 |
| Hoofdstuk 9: Schijfprojecten | 295 |
| Schijfmenu's | 297 |
| Schijfmenu's toevoegen | 301 |

| | |
|--|------------|
| Voorbeelden bekijken van schijfmenu's | 304 |
| Menubewerking op de tijdlijn | 306 |
| Menumarkeringen op de tijdlijn. | 306 |
| Authoring-gereedschappen. | 308 |
| De Hoofdstukwizard | 311 |
| De Menu-editor | 315 |
| Menuknoppen | 316 |
| De Schijfsimulator | 318 |
| Hoofdstuk 10: De Importer | 321 |
| De Importer gebruiken | 322 |
| Panelen van de Importer | 324 |
| Het paneel Importeren naar | 328 |
| Het paneel Modus. | 333 |
| Het paneel Compressie-opties | 336 |
| Het paneel Opties voor scèneherkenning | 338 |
| Het paneel Metagegevens. | 339 |
| Het paneel Bestandsnaam. | 340 |
| Media-items voor import selecteren. | 342 |
| Bestanden selecteren voor importeren. | 343 |
| De browser aanpassen | 348 |
| De bestandsdatum en -tijd van het importeren aanpassen | 350 |
| Assets zoeken | 351 |
| Importeren van DV- of HDV-camera | 352 |
| Importeren van analoge bronnen | 357 |
| Importeren van DVD of Blu-ray-schijf. | 359 |
| Importeren van digitale camera's. | 360 |
| Stop beweging | 360 |
| Snapshot | 369 |
| Hoofdstuk 11: De Exporter | 373 |

| | |
|---|------------|
| Uitvoer naar schijf of geheugenkaart | 377 |
| Uitvoeren naar bestand | 381 |
| Uitvoeren naar cloud | 389 |
| Uitvoeren naar een apparaat | 393 |
| Uitvoeren naar een MyDVD-bestand | 394 |
| Hoofdstuk 12: Instellingen | 397 |
| Geanalyseerde mappen | 397 |
| Audioapparaat | 398 |
| Foutverwerking | 398 |
| Exporteren en Voorbeeld | 399 |
| Importeren | 403 |
| Toetsenbord | 404 |
| Projectinstellingen | 406 |
| Opslaglocaties | 408 |
| Opnieuw instellen | 408 |
| Aankoop herstellen | 409 |
| Hoofdstuk 13: Het scherm vastleggen | 411 |
| Een project voor scherm vastleggen starten | 411 |
| Het scherm opnemen | 412 |
| Hoofdstuk 14: Opnamen van meerdere camera's bewerken | 415 |
| De werkruimte van de Multicamera Editor | 416 |
| Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's | 419 |
| Video- en audioclips importeren in de Multicamera Editor | 420 |
| Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten | 421 |
| Een audiobron kiezen voor het multicameraproject | 423 |
| Meerdere clips bewerken om een multicameracompilatie te maken | 424 |

| | |
|--|------------|
| Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor | 428 |
| De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren | 430 |
| Het multicameraproject opslaan en exporteren | 430 |
| Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring | 431 |
| Bijlage A: Probleemoplossing | 435 |
| Contact opnemen met ondersteuning | 436 |
| Forums | 436 |
| Belangrijkste ondersteuningskwesties | 436 |
| Compatibiliteit met opnamehardware | 441 |
| Informatie over het serienummer. | 442 |
| Fouten of crashes tijdens installatie | 444 |
| Blijft hangen of crasht tijdens het starten. | 445 |
| Problemen met softwarecrashes oplossen | 447 |
| Geval 1: Studio crasht op willekeurige momenten | 448 |
| Geval 2: Studio crasht na gebruikersactie. | 452 |
| Geval 3: Studio crasht herhaaldelijk | 453 |
| Problemen met exporteren | 453 |
| Problemen met afspelen van schijven. | 453 |
| Bijlage B: Videografietips. | 457 |
| Een draaiboek maken | 457 |
| Montage. | 459 |
| Vuistregels voor videobewerking | 462 |
| Geluid toevoegen | 465 |
| Titel | 466 |
| Bijlage C: Woordenlijst | 469 |
| Bijlage D: Toetsencombinaties. | 487 |
| Algemene toetsencombinaties. | 487 |

| | |
|---|------------|
| Bibliotheek | 488 |
| Afspelen en transporteren | 489 |
| Importer | 490 |
| Filminterface | 490 |
| Media-editors | 492 |
| Titel-editor | 493 |
| Bijlage E: Installatiebeheer | 495 |
| Voordat u begint | 495 |
| Installatie van upgrade | 496 |
| Installatiebeheer starten | 496 |
| Registratie | 497 |
| Ondersteunende installaties | 497 |
| Het welkomstschermb | 497 |
| Algemene knoppen | 498 |
| Invoegtoepassingen en bonusinhoud installeren | 498 |
| Systeemvereisten | 498 |



Dank u dat u Pinnacle Studio™ 20 hebt gekocht. We hopen dat u plezier hebt in het gebruik van de software.

Als u Pinnacle Studio nog niet eerder hebt gebruikt, raden we u aan de handleiding paraat te houden ter referentie, zelfs als u deze niet helemaal doorleest.

NB: Niet alle functies die worden beschreven in de gebruikershandleiding zijn beschikbaar in alle versies van Pinnacle Studio. Ga naar www.pinnaclesys.com en klik op **Vergelijken** voor meer informatie.

Afkortingen en conventies

Deze handleiding maakt gebruik van de volgende conventies om het materiaal te organiseren.

Terminologie

AVCHD: Een videobestandstype dat door een aantal high-definition camcorders wordt gebruikt en voor het maken van DVD-schijven die door Blu-ray-speler gelezen kunnen worden. Voor het succesvol bewerken van AVCHD-bestanden is meer rekenkracht vereist dan voor andere bestandstypen die door Pinnacle Studio worden ondersteund.

DV: Deze term verwijst naar DV- en Digital8- camcorders, videorecorders en banden.

HDV: Een “high-definition video” formaat waarmee video in frameformaten van 1280x720 of 1440x1080 in het formaat MPEG op DV-media kan worden opgenomen.

1394: De term “1394” verwijst naar OHCI-compliant IEEE-1394, FireWire-, DV- of i.LINK-interfaces, poorten en kabels.

Analoog: De term “analoog” verwijst naar 8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C of SVHS-C camcorders, videorecorders en banden en naar Composite/RCA en S-Video-kabels en connectors.

Knoppen, menu's, dialoogvensters en vensters

Namen van knoppen, menu's en verwante items in de gebruikersinterface worden **vet** geschreven om ze te onderscheiden van de omringende tekst.

Menuopdrachten kiezen

Het pictogram met de rechtermuisknop (>) geeft het pad voor hiërarchische menuopdrachten aan. Bijvoorbeeld:

- Selecteer **Bestand** > **Schijfbeeld branden**.

Contextmenu's

Een 'contextmenu' is een pop-up-lijst met opdrachten die verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt op bepaalde delen van de programma-interface. Afhankelijk van waar u klikt, kan een contextmenu verwijzen naar een bewerkbaar object (zoals een clip op een bewerkingstijdlijn), een venster of een zone zoals een controlepaneel. Na opening werken contextmenu's net zoals de menu's op de hoofdmenubalk.

Contextmenu's zijn beschikbaar in de meeste onderdelen van de Pinnacle Studio-interface. In onze documentatie gaan we ervan uit dat u weet hoe u deze menu's opent en gebruikt.

Klikken met de muis

Is een klik met de muis vereist, dan is dit standaard een klik met de linkermuisknop, tenzij anders vermeld, of wanneer de klik een contextmenu opent:

Klik met de rechtermuisknop en selecteer Titel-editor. (Ofwel "Selecteer Titel-editor in het contextmenu".)

Toetsnamen

Toetsnamen worden gespeld met een hoofdletter en zijn onderstreept. Een plusteken wijst op een toetsencombinatie. Bijvoorbeeld:

Druk op **Ctrl+A** om alle clips op de tijdlijn te selecteren.


Raadpleeg Bijlage D: Toetsencombinaties voor een uitgebreide tabel met beschikbare combinaties.

Help en knopinfo

Help is direct beschikbaar terwijl u in Pinnacle studio werkt via het Help-menu.

Help

Via het Help-menu hebt u toegang tot een groot aantal leermiddelen. Klik op de knop **Help > Handleiding** om de pagina **Studiecentrum** te openen met koppelingen naar studielessen op video, de PDF met de **Gebruikershandleiding voor Pinnacle Studio 20** en andere community- en ondersteuningskoppelingen.



Studielessen op video

U hebt toegang tot studielessen op video via de pagina Studiecentrum (**Help > Handleiding**) of u kunt rechtstreeks naar de volgende websites gaan:

- YouTube — <http://www.youtube.com/user/pinnaclestudiolife>
- StudioBacklot.tv — <http://www.studiobacklot.tv/studio20>

Profiteer van een 21 dagen geldig onbeperkt toegangsbewijs tot StudioBacklot.tv, met geheel nieuwe Pinnacle Studio 20-content, grote hoeveelheden ander trainingsmateriaal en een van royalty's gevrijwaarde bibliotheekcollectie. (De training is alleen in het Engels.)

Knopinfo

Om erachter te komen wat een knop in Studio doet, plaatst u uw muisaanwijzer eroverheen. Er verschijnt een "knopinfo" met uitleg over de functie.

Uw versie-informatie zoeken

Of u uw software nu wilt upgraden of ondersteuning nodig hebt, het is altijd handig om te weten wat uw versie-informatie is. Als u de versie van Pinnacle Studio wilt controleren waarmee u werkt, klikt u op de knop **Help > Info**.

Upgraden

Er bestaan verschillende versies van Pinnacle Studio en de functies zijn afhankelijk van de versie die u hebt. Ga naar www.pinnaclesys.com en klik op **Vergelijken** voor meer informatie.

Klik op de knop **Help > Online Aanbiedingen & Nieuws > Software Aanbiedingen**.



Voor een eenvoudig overzicht van de procedure voor het maken van digitale films, hoeft u niet verder te kijken dan de centrale groep tabs in het hoofdvenster van Pinnacle Studio. Dezelfde stappen zijn van toepassing op elk type productie, van een eenvoudige diavoorstelling die tussen elk frame oplost tot een 3D-extravaganza met zorgvuldig georganiseerde clips en effecten.



De hoofdwerkbalk van Pinnacle Studio biedt een overzicht van de procedure voor het maken van films.

De Importer


Importeren, rechts, is een voorbereidende stap. Hierbij gaat om procedures zoals het 'opnemen' van video van uw analoge of DV-camcorder, het invoeren van foto's vanaf een digitale camera en het kopiëren van mediabestanden naar uw lokale harde schijf vanaf een netwerklocatie.

De Pinnacle Studio Importer biedt gereedschappen voor deze taken, evenals de functie Snapshot om frames van videobestanden vast te leggen en het stop-motion-gereedschap om video's frame voor frame op te bouwen. Zie "Hoofdstuk 10: De Importer" op pagina 321 voor details.

Importopdrachten in het bestandsmenu: Wanneer u **Importeren** kiest in het bestandsmenu, heeft dit hetzelfde effect als wanneer u op de

tab Importeren klikt: de **Importer** wordt geopend. Het menu biedt nog drie andere importopties. Bij elke van deze opties wordt er een Windows-dialogvenster geopend voor het importeren van bestanden van een harde schijf of andere lokale opslag.


- Met **Vorige Pinnacle Studio-projecten importeren** kunt u filmprojecten laden die in eerdere versies van Studio zijn gemaakt.
- Met **Projecten van Studio-app voor iPad importeren** importeert u geëxporteerde projecten uit de Studio-app voor de iPad.
- Met **Snelle import** kunt u gewone mediabestanden, zoals foto's video's, audio en projecten, selecteren om te importeren.



Studio Importer

De Exporter

Het andere uiterste van films maken is **Exporteren**. Als u bij deze stap bent aangekomen, hebt u het moeilijkste gedeelte van het werk achter de rug. De creatieve energie die u voor het maken van de film hebt gebruikt, heeft geleid tot een productie waarbij nu nog slechts één ingrediënt ontbreekt – een publiek.



Studio Exporter

De Pinnacle Studio **Exporter** helpt u de laatste horde te nemen met gereedschappen om uw film naar het publiek te brengen. Maak een digitaal filmbestand in het gewenste bestandstype, brand een dvd of upload de film rechtstreeks naar de cloud, zoals YouTube en Vimeo of uw eigen opslaggebied in de cloud.

Net zoals de Importer verschijnt de Exporter in een afzonderlijk venster; als het werk is voltooid, keert u weer terug naar het hoofdvenster. Zie “Hoofdstuk 11: De Exporter” op pagina 373 voor meer informatie.

De centrale tabs

Op de drie centrale tabs, **Ordenen**, **Bewerken** en **Authoring**, vindt het meeste werk in Pinnacle Studio plaats. De eerste van deze tabs wordt geopend in de hoofdweergave van de bibliotheek, waar uw mediacollecties beheert.

De andere tabs openen de twee project-editors; de ene voor digitale films en de andere voor schijfprojecten, digitale films die zijn uitgebreid met interactiviteit in de vorm van DVD-menu's.

De Bibliotheek

De bibliotheek is een gereedschap voor het catalogiseren en beheren van alle bestandsgebaseerde bronnen – of onderdelen of items – die u tijdens de authoring kunt gebruiken. Vrijwel alle materialen van uw film – videomateriaal, muziek en audiobestanden, en veel speciale bronnen zoals overgangen en effecten – zijn oorspronkelijk items in de bibliotheek. Veel bibliotheekitems worden in Pinnacle Studio meegeleverd en kunnen royaltyvrij worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld professioneel ontworpen titels, DVD-menu's, geluidseffecten en meer.

De bibliotheek maakt gebruik van projectvakken voor het indelen van onderdelen. Projectvakken zijn virtuele mappen voor uw onderdelen. Ze worden automatisch gemaakt tijdens het importeren en u kunt ze handmatig maken voor het indelen van uw onderdelen op basis van uw behoeften (bijvoorbeeld per project).

U kunt ook geanalyseerde mappen gebruiken om automatisch mediabestanden bij te houden en importeren, die worden toegevoegd aan de mappen die u instelt op 'analyseren'. Zie "Geanalyseerde mappen" op pagina 397 voor meer informatie over het activeren van geanalyseerde mappen. Wanneer u geanalyseerde mappen gebruikt,


wordt een tak **Bibliotheekmedia** toegevoegd aan de onderdelenstructuur in de bibliotheek. U ziet ook een tak **Bibliotheekmedia** als Pinnacle Studio een bibliotheek van een eerdere versie van Pinnacle Studio vaststelt (u moet geanalyseerde mappen inschakelen als u wilt doorgaan met het vullen van deze tak met items).

Hoofdweergave

Als u op de tab **Bibliotheek** klikt, neemt de **bibliotheek** het hoofdvenster over. Deze 'hoofdweergave' biedt een ruime toegang tot een aantal gereedschappen voor catalogiseren en zoeken, bijvoorbeeld voor het categoriseren van items aan de hand van beoordelingen en tags en voor het maken van gebruikersgedefinieerde itemcollecties.

Compacte weergave


De 'compacte weergave' van de bibliotheek brengt vrijwel de gehele functionaliteit van de hoofdweergave in een paneel dat in bepaalde andere vensters is opgenomen, zoals de **Film-editor** en de **Schijf-editor**. Het hoofddoel van de compacte weergave is het invoeren van de onderdelen in een film- of een schijfproject door ze vanuit de **bibliotheek** te slepen.



De hoofdweergave van de bibliotheek bestaat uit navigatieknoppen voor het doorzoeken van de mediaonderdelen (links) en een browser voor het bekijken en selecteren van onderdelen (rechts).

Speler

Tot de beschikbare gereedschappen in de **bibliotheek** behoort ook de **Player**, een viewer voor alle mediatypes die in het programma worden gebruikt. Bij gebruik in de hoofdweergave van de bibliotheek wordt de player in een apart venster geopend. Wanneer de compacte bibliotheek wordt gebruikt, verschijnt er een ingebouwde versie van de player in hetzelfde venster. Zie "De player" op pagina 15 voor meer informatie.



Voorbeeldweergave van een video-item in de bibliotheek in het aanpasbare Player-venster, met volledige transportknoppen zoals een shuttlewiel. U kunt verder werken in het hoofdvenster terwijl de player is geopend.

Zie "Hoofdstuk 2: De bibliotheek" op pagina 19 voor een uitgebreide toelichting van de bibliotheek en de gebruikstoepassingen ervan.

De volgende stap

De volgende stap, als u bekend met de bibliotheek en indien nodig wijzigingen hebt aangebracht aan de standaardinstellingen, is het beginnen met het maken van een film. Er zijn twee goede manieren om dit te doen.

De gebruikelijke manier

Als u gedetailleerde controle wilt over het gebruik van media-items in uw productie, dan begint u normaal gesproken met een geheel nieuw film- of schijfproject in één van de twee project-editors.

Deze worden hieronder beschreven.

De gemakkelijkste manier


Voor supersnelle resultaten biedt de bibliotheek ook een andere manier. Klik op **SmartMovie** onder aan de hoofdweergave van de bibliotheek om een extra rij knoppen en instellingen te openen. Hiermee kunt u diverse visuele media-items selecteren als basis van het project, muziek voor een soundtrack kiezen en een paar andere aanpassingen verrichten. Vervolgens neemt de software het over en wordt automatisch een volledig Pinnacle Studio-project gegenereerd met de gekozen media en opties. U kunt het project direct exporten of het handmatig verder bewerken. Zie "Directe voldoening: SmartMovie" op pagina 22 voor meer informatie.

De Film-editor en de Schijf-editor

Zodra u alle materialen hebt verzameld en naar wens hebt georganiseerd in de bibliotheek, is het tijd om te gaan werken aan een video of een diashow. Als u specifiek aan een schijfproductie werkt, dan kunt u direct aan de slag in de **Schijf-editor**; deze editor is vergelijkbaar met de **Film-editor**, maar beschikt over extra gereedschappen voor het maken en instellen van DVD-menu's. Zie "Hoofdstuk 9: Schijfprojecten" op pagina 295 voor meer informatie.

Als u niet van plan bent een schijf te maken, u het nog niet zeker weet of wanneer een schijf één van meerdere uitvoermedia vormt, dan is de Film-editor de juiste plek om te beginnen. Zodra uw film is voltooid, kunt u deze exporteren naar de Schijf-editor en de menu's toevoegen.

De Film-editor en de Schijf-editor bestaan naast elkaar, maar afgezien van de zojuist vermelde exportfunctie, werken ze niet samen. Desgewenst kunt u een gewoon filmproject en schijfproject tegelijkertijd laden en op ieder moment tussen beide projecten overschakelen.



In zowel de Film-editor en de Schijf-editor bezet een multitrack-tijdlijn het onderste gedeelte van het venster. De meeste van de 'clips' op de tijdlijn komen uit de bibliotheek; een paar types, zoals automatische achtergrondmuziek, worden met speciale gereedschappen gegenereerd.

Beide project-editors bevatten ingebouwde versies van de bibliotheek en de player, naast de tijdlijnweergave. Om een project te bouwen, sleept u items van de compacte bibliotheek naar de tijdlijnsposen, waar ze 'clips' worden genoemd. Zowel de Film-editor als de Schijf-editor kan worden gebruikt met stereoscopisch 3D- en 2D-materiaal.

Met de knop **voorbeeldtype** boven de player kunt overschakelen tussen de weergave van het huidige bibliotheekitem ('bron') en de huidige tijdlijnclip. In de Schijf-editor kunt u met een aanvullend voorbeeldtype ('menu') de player als een editor gebruiken voor het koppelen van schijfmenu's aan punten op de projecttijdlijn.

Tijdlijnbewerkingen, een centrale activiteit bij project-authoring. "Hoofdstuk 3: De Film-editor" op pagina 67.

De media-editors

Vaak hebt u extra vensters nodig om met bepaalde soorten media te werken. U kunt een editorvenster voor het desbetreffende item of clip openen door op het item/de clip te dubbelklikken.

Correcties vanuit de bibliotheek

De editors voor de standaard mediatypes video, foto en audio zijn met name belangrijk. Bij starten vanuit de bibliotheek (door te dubbelklikken op een item) bieden deze editors een reeks correctiegereedschappen voor het mediatype. Deze gereedschappen kunnen direct op bibliotheekitems worden toegepast om cameratrillingen uit video te verwijderen, ongewenst materiaal uit een foto te knippen of audioruis te onderdrukken, om een paar voorbeelden te geven.

Wanneer er een correctie op een bibliotheekitem wordt toegepast, wordt het mediabestand niet aangepast. De correctieparameters worden opgeslagen in de bibliotheekdatabase. Ze kunnen altijd naar wens worden aangepast of verwijderd. De correcties die u in de bibliotheek maakt, blijven aan het item verbonden als u het aan uw projecttijdlijn toevoegt als clip.

Correcties vanuit de tijdlijn

Als u een van de standaard media-editors opent door te dubbelklikken op een tijdlijnclip, zijn de correctiegereedschappen weer beschikbaar; in deze context gelden ze echter alleen voor de clip in het project, niet voor het achterliggende bibliotheekitem.

Overgangen en effecten

Bij inschakelen via de projecttijdlijn bieden de media-editors ook een brede reeks uitbreidingen voor alle drie de mediatypes in de groepen Overgang in, Overgang uit en Effecten.

Met overgangen kunt u precies opgeven waar de ene clip in de volgende overgaat, van een nauwelijks waarneembare, vloeiende overgang tot een flits waarmee het publiek wordt wakker geschud.

De effecten variëren van praktisch (**Helderheid en contrast**) tot theateraal (**Fractalenvuur**). Effecten kunnen worden geanimeerd met keyframed parameters, van heel eenvoudig tot zeer complex, zodat er talloze manieren zijn om uw producties interessant te maken. Ze bieden talloze manieren om uw producties interessant te maken. Sommige effecten zijn speciaal ontworpen voor 3D-materiaal.

Pan en Zoom

De Foto-editor biedt nog een eigen gereedschap, pan en zoom. Net zoals de zojuist besproken effecten kan pan en zoom worden geanimeerd met keyframes om elke gewenste combinatie van gesimuleerde “pan en zoom” camerabewegingen te maken binnen de grenzen van één foto.

Zie “Hoofdstuk 4: Correcties” op pagina 137 en “Hoofdstuk 5: Effecten” op pagina 167 voor meer informatie over de correctiegereedschappen en de media-editors.

De player

De **player** is een voorvertoningsvenster waarin u **bibliotheekmedia** kunt bekijken, uw filmproject kunt afspelen, aan schijfmenu's kunt werken en nog veel meer. In elk venster of context waarin de player wordt gebruikt, biedt de player enigszins afwijkende bedieningselementen. Zie “Voorbeeldweergave in de bibliotheek” op pagina 44 voor een introductie op de player en de basisbediening. Zie “Clipbewerkingen” op pagina 101 voor het gebruik van de player in de modus bijknippen op de tijdlijn. Zie “De Montage-editor gebruiken” op pagina 217 voor meer informatie over het gebruik van de player bij montage. Zie “Voorbeelden bekijken van schijfmenu's” op pagina 304 voor het gebruik van de player bij het bewerken van schijfmenu's.

Pinnacle Studio-projecten

U maakt films en schijven in Pinnacle Studio op basis van de projecten die u samenstelt op de tijdlijn van de Film- of Schijf-editor.

Om Studio-projecten te beheren moet u bijhouden wat er op uw tijdlijn komt te staan en welke editing-beslissingen u neemt op het gebied van trimmen, effecten toevoegen en nog veel meer. Veel van deze informatie wordt opgeslagen in het projectbestand in de indeling **axp** (Studio-film). Voor Stop beweging worden projecten opgeslagen in de indeling **axps**.

Om ruimte op uw vaste schijf vrij te houden wanneer u met grote bestanden werkt, bevat het project niet de media-items in uw film. Hiervoor wordt alleen de locatie in de bibliotheek opgeslagen.

Het axp-projectbestand is de standaardindeling voor de menuopdrachten **Bestand > Openen**, **Bestand > Opslaan** en **Bestand > Opslaan als**. Mogelijk is dit de enige indeling die u ooit nodig zult hebben.

Soms is het echter handig om alle resources voor een project bij elkaar te hebben in een enkele, overzichtelijke eenheid, om ze eenvoudig te kunnen archiveren, overdragen of uploaden. Hiervoor is er een alternatief bestandsformaat: **axx** (Studio-projectpakket). Dit bevat in één bestand al het materiaal van uw project, inclusief media-items. Noodgedwongen zijn bestanden in deze indeling aanzienlijk veel groter dan standaardprojectbestanden.


Hoewel een project niet rechtstreeks kan worden bewerkt in de pakketindeling, kunt u een projectpakket wel openen met **Bestand > Openen** door axx te selecteren in het vak met bestandsextensies. Studio pakt het project naadloos uit, maakt een nieuwe bibliotheekvermelding voor de uitgepakte versie en opent het project.

Als u een multicameraproject maakt in de Multicamera Editor, wordt het project opgeslagen als een **mcam**-bestand. Wanneer u een **mcam**-bestand toevoegt aan de tijdlijn, wordt het standaard als één track toegevoegd. U kunt het uitbreiden door met de rechtermuisknop op het bestand op de tijdlijn te klikken en Film bewerken te kiezen.



Hoofdstuk 2: De bibliotheek

De bibliotheek van Pinnacle Studio, die wordt weergegeven wanneer u op de tab **Organiseren** klikt, is een catalogus- en beheergereedschap voor alle bestandsgebaseerde bronnen die u bij authoring kunt gebruiken. Het doel van de bibliotheek is dat u de videosegmenten, foto's, sound bites, overgangseffecten, titels en andere 'onderdelen' (zoals ze vaak worden genoemd) voor uw films zo snel en eenvoudig mogelijk kunt kiezen en gebruiken.



De bibliotheek in Pinnacle Studio

Het classificatieschema van de bibliotheek lijkt op dat van een systeembrowser voor bestanden. De systeembrowser groepeerd bestanden aan de hand van fysieke opslaglocaties zoals harde schijven, terwijl de bibliotheek onderdelen groepeerd op basis van hun type – video, foto enzovoort. In andere opzichten is het concept met de

boomstructuur voor toegang tot subgroepen van onderdelen vrijwel identiek en zal het meteen bekend voor u zijn.


Naast audio-, foto- en videobestanden in standaardtypen bevat de bibliotheek ook speciale hulpmedia zoals titels en schijfmenu's. U vindt deze, samen met overgangen, filters en andere effecten, in de hoofdcategorie Inhoud.

De bibliotheek kan eenvoudig grote mediacollecties beheren die tegenwoordig ook vaak op thuissystemen worden gebruikt. Al deze tientallen mediabestandstypen die u in Pinnacle Studio kunt gebruiken, kunnen binnen deze geïntegreerde interface worden doorzocht, georganiseerd en bekeken.

De onderdelen worden als pictogrammen of als tekstrecords weergegeven in uitvouwbare mappen in de browser van de bibliotheek. De mappen corresponderen met echte directory's in het bestandssysteem van uw computer of met virtuele groeperingen op basis van kwalificaties, bestandstype, maakdatum of lidmaatschap van een gebruikersgedefinieerde Collectie.

Onderdelen aan een project toevoegen

De bibliotheek heeft twee weergavevormen in Pinnacle Studio. De hoofdweergave neemt het programmavenster over als u op de tab Organiseren klikt. De volledige bruikbare ruimte wordt ingenomen om zoveel mogelijk informatie weer te geven.



U opent de hoofdweergave van de bibliotheek door op de tab Organiseren boven aan het programmavenster van Pinnacle Studio te klikken.

De compacte weergave van de bibliotheek is een paneel, ofwel gedokt (zoals in de Film- en Schijf-projecteditors) of zwevend (zoals in de Titel-editor). De compacte weergave heeft dezelfde volledige functionaliteit van de bibliotheek. Het hoofddoel is het plaatsen van onderdelen uit de bibliotheek in een film- of schijfproject door middel van slepen.

De huidige set tabs in de bibliotheek, en de inhoud van browser, zijn in alle weergaven van de bibliotheek beschikbaar. Als u bijvoorbeeld een bepaalde map of schijfmenu in de hoofdweergave bekijkt, dan is dezelfde map open in de compacte weergave als u overschakelt naar de Film-editor.

Mediabestanden corrigeren

Wat betreft de technische kwaliteit zijn niet alle mediabestanden gelijkwaardig. Soms komt u de perfecte foto, clip of geluidseffect tegen. Vaker moet de foto echter worden bijgeknipt, is de video schokkerig of begint het geluid met een ergerlijke ruis. Met de gereedschappen voor mediacorrectie van Pinnacle Studio kunt u deze en andere fouten repareren door correctiefilters toe te passen op een probleemclip nadat u deze op de tijdlijn van uw project hebt geplaatst.

Het is echter vaak een nog betere oplossing om de correctie op het bibliotheekbestand zelf toe te passen, voordat u het aan een project toevoegt. Op deze manier begint een productie met de gecorrigeerde

versie, en niet met het onbevredigende origineel. Dergelijke correcties kunnen snel worden gemaakt door media-editors vanuit de bibliotheek te openen. Het bestand achter de gecorrigeerde media wordt niet aangepast: in plaats hiervan worden de correctieparameters opgeslagen in de bibliotheekdatabase en opnieuw toegepast wanneer het item wordt weergegeven of gebruikt.

Directe voldoening: SmartMovie

Naast de genoemde kernfuncties biedt de bibliotheek een aantal gereedschappen voor het automatisch bouwen van een compleet project op basis van de mediabronnen die u bepaalt. Selecteer een aantal foto's of videosequenties, voer een paar instellingen in en begin. U kunt het project dat Studio genereert zonder verdere aanpassingen uitvoeren of naar wens aanpassen met handmatige bewerkingen. Zie "SmartMovie" op pagina 61 voor meer informatie.

Meer informatie over de bibliotheek

Met de Bibliotheek van Studio kunt u alle media en andere onderdelen voor gebruik in uw producties beheren en efficiënt gebruiken.

Wat bevat de bibliotheek precies?

De volledige reeks onderdelen voor uw projecten wordt samengevat door de vier hoofdtaken van de onderdelenstructuur. Elke tak is weer onderverdeeld in gespecialiseerde subsecties.

In de tak **Projectvakken** worden uw geïmporteerde media in virtuele mappen ingedeeld. De mappen worden standaard gelabeld op basis van de importdatum, maar u kunt met de rechtermuisknop op een map klikken om de naam ervan te wijzigen en u kunt op de knop **Een nieuw projectvak maken** klikken om een nieuw projectvak toe te voegen.


De tak **Bibliotheekmedia** wordt alleen weergegeven als u geanalyseerde mappen inschakelt of als uw huidige versie van Pinnacle Studio een eerdere bibliotheek vaststelt (zie “Geanalyseerde mappen” op pagina 397). In de meeste gevallen kunt u projectvakken gebruiken in plaats van de tak Bibliotheekmedia.

De tak Bibliotheekmedia bevat de standaardmediabestanden op uw systeem in de subsecties **Foto's**, **Video** en **Audio**. Er wordt een groot aantal bestandstypen ondersteund. Het doel van de vierde subsectie, **Ontbrekende media**, wordt hieronder beschreven.

De tak **Projecten** van de onderdelenstructuur bevat uw eigen film- en schijfprojecten in Pinnacle Studio. U kunt een project direct vanuit de bibliotheek openen en beginnen met de bewerkingen, of u kunt het aan de tijdlijn van een ander project toevoegen om als een gewone clip te fungeren.

Collecties zijn aangepaste groeperingen van bibliotheekmedia. Hoe meer tijd u besteedt aan mediabeheer, hoe vaker u de collecties zult gebruiken. Ze kunnen dienst doen als tijdelijke opslagplaatsen tijdens het werk, of voor het classificeren en apart zetten van media voor later gebruik. Collecties kunnen automatisch worden gegenereerd, maar de meeste worden door de gebruiker gedefinieerd. Hiërarchisch georganiseerde collecties worden eveneens ondersteund. De bovenste collecties in de hiërarchie worden gebruikt als subsecties van de tak Collecties.

De tak **Inhoud** is een soort speciaal effect (Effecten en Overgangen) of een speciaal mediatype. Pinnacle Studio biedt collecties van alle zeven types die klaar voor gebruik en royaltyvrij zijn.



Opslag van onderdelen in de bibliotheek

Alle onderdelen in de bibliotheek – clips, geluiden, overgangen enzovoort – corresponderen met een bestand in de lokale opslag van uw computersysteem. De bibliotheek ‘bezit’ deze bestanden niet en past ze nooit aan tenzij u dit specifiek aangeeft. In plaats hiervan houdt de bibliotheek de namen, locaties en eigenschappen bij in een interne database. De opgeslagen informatie bevat ook tags en kwalificaties die u aan bepaalde items hebt toegewezen, plus de parameters van eventuele correctiefilters die u hebt toegepast.


De database

De bestanden van de bibliotheekdatabase worden opgeslagen in een map met toegang voor één gebruiker (en dus geen gedeelde toegangsrechten) in Microsoft Windows. Als Pinnacle Studio op uw computer door meerdere gebruikers met individuele aanmeldingsgegevens wordt gebruikt, dan wordt er voor iedere gebruiker een afzonderlijke bibliotheek gemaakt.

Ontbrekende media

Bewerkingen zoals het toevoegen, verwijderen en hernoemen van onderdelen in de bibliotheek zijn databasebewerkingen zonder effect op het mediabestand zelf. Als u een onderdeel uit de bibliotheek verwijdert, kunt u met een optie in het dialoogvenster ter bevestiging een stap verder gaan en het bestand verwijderen, maar deze optie is standaard uitgeschakeld – u moet deze handeling specifiek activeren.

Ook bij het verwijderen of verplaatsen van een bestand in Windows Verkenner of een andere toepassing buiten Pinnacle Studio, blijft de databaserecord van het bestand bestaan. Aangezien de bibliotheek niet echt toegang tot het bestand kan krijgen, wordt er een foutsymbool weergegeven bij de vermelding van het bestand. Als het bestand nog bestaat, maar is verplaatst naar een andere map of een ander apparaat, moet het opnieuw aan de bibliotheek worden gekoppeld. Dubbelklik op het item om een standaard dialoogvenster voor het **openen van bestanden** te openen waarin u de nieuwe locatie van het bestand kunt aangeven.




Controleer af en toe of er ontbrekende media in de bibliotheek zijn in de speciale subsectie **Alle media > Ontbrekende media** van de onderdelenstructuur.

Locatietabs

Bij het bewerken van een videoproject moet u de diverse media en andere onderdelen coördineren waarover u beschikt. Waarschijnlijk kijkt u tijdens het werk regelmatig in diverse delen van de bibliotheek

die relevant voor het project zijn. Ongetwijfeld verandert u ook af en toe de weergave- en filteropties, afhankelijk van het materiaal dat u bekijkt.

Net zoals een webbrowser met een rij tabs waarmee moeiteloos tussen diverse geopende websites kunt overschakelen, kunt u in de bibliotheek tijdens het werk locatietabs maken en configureren. De tabs bieden directe toegang tot de diverse locaties waar u momenteel werkt.





Hier bieden drie tabs toegang tot media die door verschillende onderdelen van een schijfproject worden vereist. De muisaanwijzer staat op de plek om een nieuwe tab te maken. Om een tab te sluiten, klikt u op de x rechts van het tabopschrift.

Om de locatie van de huidige tab in te stellen, klikt u op een naam in de onderdelenstructuur. Wijzigingen die u maakt in weergave- en filteropties terwijl de tab actief is, blijven behouden.

De Navigator

Alle onderdelen in de bibliotheek zijn georganiseerd in een onderdelenstructuur met een mapstijl die veel wegheeft van hulpmiddelen voor bestandsbeheer zoals Windows Verkenner. Als u een locatie selecteert in de Navigator, verschijnt de mapnaam op het opschrift van de actieve locatietab, en de inhoud wordt weergegeven in de aangrenzende browser.




In de hoofdbibliotheek (boven) beslaat de Navigator het linkerpaneel van het werkgebied. In de compacte weergave (onder) die wordt gebruikt door de gereedschappen voor project- en mediabewerking van Pinnacle Studio, wordt de Navigator echter weergegeven als een vervolgkeuzelijst op de actieve tab.

Projectvakken

Projectvakken zijn virtuele mappen voor uw onderdelen. Ze worden automatisch gemaakt tijdens het importeren en u kunt ze handmatig maken voor het indelen van uw onderdelen op basis van uw behoeften (bijvoorbeeld per project).

Projectvakken maken

- 1 Klik in de tak **Projectvakken** van de structuur met bibliotheekonderdelen op de knop **Een nieuw projectvak maken** .
- 2 Voer een naam voor het projectvak in en klik op **OK**.
Het projectvak wordt toegevoegd aan het einde van de lijst met projectvakken.

De naam van een projectvak wijzigen

- 1 Klik in de tak **Projectvakken** van de structuur met bibliotheekonderdelen met de rechtermuisknop op een projectvak en kies **Hernoemen**.
De huidige naam wordt gemarkeerd.
- 2 Typ een nieuwe naam voor het projectvak.

Een projectvak verwijderen

- Klik in de tak **Projectvakken** van de structuur met bibliotheekonderdelen met de rechtermuisknop op een projectvak en kies **Projectvak verwijderen**.

Collecties

Vanuit het perspectief van de bibliotheek is een Collectie gewoon een willekeurig groepering onderdelen – een set bibliotheekitems zonder organisatieprincipe. U hebt mogelijk een goede reden voor het samenvoegen van bepaalde bestanden in een bepaalde collectie, maar de bibliotheek kent deze reden niet. Binnen een collectie kunnen alle onderdelen worden gecombineerd.

Een speciale collectie, met de naam *Laatste import*, wordt automatisch bijgewerkt na iedere importbewerking om de toegevoegde media

weer te geven. U kunt direct na importeren naar deze collectie gaan en met het nieuwe materiaal werken.

Een andere automatisch gegenereerde collectie is **Laatste Smart-creatie**, waarin de media wordt opgeslagen die u hebt geselecteerd voor u meest recente **SmartMovie**-productie.

Een nieuwe collectie maken

- 1 Om een nieuwe collectie te maken, klikt u op het pictogram in de kopregel van de tak **Collecties** en voert u een naam in het tekstvak in.
- 2 Voltooi het proces door op **Enter** te drukken.

Tip: U kunt ook **Aan collectie toevoegen > Nieuwe collectie maken** in het contextmenu van een item kiezen.

Collecties beheren

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een collectie en kies een opdracht voor het hernoemen of verwijderen van de collectie of voor het maken van een subcollectie met de huidige collectie als de 'hoofdmap'.

Een collectie indelen

- Sleep een collectie in de **Navigator** met de muis. Een gesleepte collectie wordt een subcollectie wanneer hij onder een andere wordt geplaatst.

Verzamelde onderdelen weergeven

Klik op de naam van een collectie om deze weer te geven in de Browser. Als u met de muisaanwijzer over een vermeld item gaat, worden de bijbehorende collecties gemarkeerd in de Navigator.

Bewerkingen van verzamelde onderdelen

Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd via het contextmenu van ieder collectie-item. Om een groep items te bewerken, selecteert u ze eerst met de muis (desgewenst met Ctrl-klik en Shift-klik voor meervoudige selecties) of door een kader rond de items te slepen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop in de selectie om het contextmenu te openen.

Items aan een verzameling toevoegen

- Kies een doelcollectie in het submenu **Aan collectie toevoegen** om het geselecteerde item of items toe te voegen.

Tip: U kunt de selectie ook naar de doelcollectie slepen.

Items uit een collectie verwijderen

- Klik op de opdracht **Verwijderen** om het item (of items) uit de collectie te verwijderen. Zoals gebruikelijk bij de bibliotheek worden de onderliggende media-items niet beïnvloed; als een video of ander item uit een collectie uit de bibliotheek wordt verwijderd, wordt het niet uit andere bibliotheekcollecties verwijderd.


Favorieten

Favorieten biedt een snelle manier om de inhoud van uw voorkeur te markeren en zoeken, zoals uw favoriete effecten, overgangen en titels.

Inhoud als Favoriet markeren

- 1 Open de tak **Inhoud** in het navigatiepaneel van de bibliotheek en klik op een inhoudstype.
- 2 Klik in de browser van de bibliotheek op een thumbnail en kies **Aan Favorieten toevoegen**.

Inhoud die als Favoriet is gemarkeerd, wordt boven in de bibliotheek weergegeven in een map **Favorieten** (wanneer de inhoud op map wordt ingedeeld). Elk type inhoud heeft een eigen map **Favorieten** die toegankelijk is via de bijbehorende categorie **Inhoud** in het navigatiepaneel.



Favorieten in de bibliotheek

Onderdelen in de bibliotheek beheren

Media en andere onderdelen komen op diverse manieren in de bibliotheek terecht. De originele inhoud van de tak Inhoud van de bibliotheek wordt bijvoorbeeld tegelijk met Pinnacle Studio geïnstalleerd.

De bibliotheek detecteert automatisch onderdelen op uw systeem door regelmatig te zoeken in de standaard medialocaties van Windows. Deze worden bij de installatie van Pinnacle Studio ingesteld als geanalyseerde mappen. Mediabestanden op deze locaties worden automatisch aan de bibliotheek toegevoegd. U kunt uw eigen geanalyseerde mappen toevoegen (zie hieronder); deze worden ook automatisch bijgewerkt.

Ten slotte kunt u media handmatig importeren via diverse methoden.

Geanalyseerde mappen


U kunt Geanalyseerde mappen inschakelen om mappen op uw computer bij te houden. Als u mediabestanden zoals videoclipen aan een geanalyseerde map toevoegt, of aan een van de submappen ervan, worden de bestanden automatisch deel van een tak van de mediabibliotheek in de onderdelenstructuur. Het bijwerken vindt telkens plaats wanneer het programma wordt gestart en tijdens het gebruik van het programma.

Geanalyseerde mappen worden ingesteld op de pagina Geanalyseerde mappen van het dialoogvenster Instellingen. Bij elke map die u toevoegt, kunt u aangeven of er één bepaald ondersteund mediatype wordt gedetecteerd, of allemaal. Zie "Hoofdstuk 12: Instellingen" op pagina 397 voor meer informatie.

Importeren

Als u een grote hoeveelheid of verscheidenheid aan media wilt importeren, of wilt importeren van analoge media zoals VHS-tape, klikt u op de knop Importeren boven aan het programmavenster om de Importer te openen. Zie "Hoofdstuk 10: De Importer" op pagina 321 voor volledige informatie.

Snelle import: De knop Snelle import  linksboven in de bibliotheek opent een bestandsdialoogvenster van Windows voor het snel importeren van bestanden van een harde schijf of andere lokale opslag. Er worden nieuwe mappen in de bijbehorende mediacategorieën (foto's, video, audio en projecten) gemaakt voor de gespecificeerde mappen. De geïmporteerde items worden tevens opgenomen in de collectie Laatste import.



Direct importeren via slepen en neerzetten: U kunt items in één stap selecteren en importeren door ze van Windows Verkenner of het bureaublad naar de browser te slepen. De nieuwe items worden direct weergegeven in de collectie 'Laatste import', die indien nodig direct wordt gemaakt.

Rechtstreeks vanuit de bibliotheek exporteren

Elk foto-, video-, audiobestand of project in de hoofdbibliotheek kan rechtstreeks worden geëxporteerd 'zoals het is' naar een cloudgebaseerde opslagservice of schijf met behulp van de contextmenuopdrachten die hieronder worden beschreven. Voor andere exportopties gebruikt u de Exporter door het onderdeel te selecteren en op de tab Exporteren boven aan het venster te klikken. Zie "Hoofdstuk 11: De Exporter" op pagina 373 voor volledige informatie.

Als u een bibliotheekonderdeel op schijf wilt opslaan, selecteert u **Schijf branden** in het contextmenu. U kunt ervoor kiezen om alleen het bestand te branden of een schijfbeeld, als u dat gemaakt hebt. Als u meerdere onderdelen hebt geselecteerd en vervolgens **Schijf branden** selecteert, worden alle onderdelen weergegeven in het dialoogvenster Bestanden op schijf branden. U kunt meer onderdelen toevoegen door

op het pictogram Bestand te klikken en te bladeren. U kunt ook weer bestanden uit de lijst verwijderen voordat u begint met branden.

Items uit de bibliotheek verwijderen

Om een item of een selectie met meerdere items uit de bibliotheek te verwijderen, kiest u **Selectie verwijderen** in het contextmenu of drukt u op **Delete**. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging met de lijst met mediabestanden die uit de bibliotheekdatabase worden verwijderd. Standaard worden de mediabestanden niet beïnvloed, maar u hebt ook de mogelijkheid om het bestand zowel uit de bibliotheek als van uw harde schijf te verwijderen. Wees hier voorzichtig mee, want deze opdracht werkt voor alle soorten bibliotheekitems, inclusief uw Pinnacle Studio-projecten als deze zijn geselecteerd.

Wanneer alle bestanden in een map zijn verwijderd, verbergt de bibliotheek de map.

U kunt een map met de gehele inhoud ook uit de bibliotheek verwijderen bij het verwijderen van de map uit de lijst geanalyseerde mappen. Dit gebeurt echter niet automatisch, en u wordt gevraagd of u de huidige onderdelen in de bibliotheek wilt behouden maar het analyseren van de locatie wilt stopzetten.

De browser

Dit is het gedeelte waar de bibliotheek de mediaonderdelen toont – de video's, foto's, audio, projecten, collecties en 'inhoud' die beschikbaar zijn voor gebruik in uw film- en schijfprojecten. De items worden als een lijst tekstrecords of als een reeks pictogrammen weergegeven. Voor visuele mediatypes worden thumbnail-afbeeldingen gebruikt als pictogrammen; voor andere types worden grafische symbolen gebruikt.

De bibliotheek zou niet erg nuttig zijn als de browser alle media tegelijk weergeeft. Daarom zijn er diverse functies waarmee u items die niet relevant zijn, kunt verbergen. Zie “Kiezen wat er wordt weergegeven” hieronder voor details.

De browserweergave aanpassen

Onderaan in de bibliotheek staan enkele functies waarmee u de weergave van onderdelen in de browser kunt aanpassen.



Met de knop **Info**, die alleen beschikbaar is in de hoofdweergave van de bibliotheek, wordt een deelvenster onder aan het browservenster weergegeven met details over het huidige onderdeel, zoals bijschrift, bestandsnaam, kwalificatie en eventueel gekoppelde tags en opmerkingen. Deze informatie kan worden bewerkt en voor sommige onderdelen kunt u het correctiegereedschap openen via het tandwielpictogram linksboven in het deelvenster.

De knop **Scène**weergave is alleen van toepassing op video-onderdelen. Zolang deze knop actief is, vertegenwoordigen onderdelen in de browser de individuele scènes in een bepaalde video, en niet zoals gebruikelijk het hele onderdeel. Zie “Voorbeeldweergave in de bibliotheek” op pagina 44 voor meer informatie.



In de hoofdbibliotheek staan deze en de volgende twee knoppen rechts tussen de infoknop en de zoomschuifregelaar. In de compacte bibliotheek staan deze drie knoppen aan de linkerkant.

Met de knop **Miniatuur**weergave worden onderdelen weergegeven als thumbnails in plaats van tekstregels. In de vervolgkeuzelijst die bij deze knop hoort, selecteert u welke



gegevens en instellingen naast de thumbnails in de browser worden weergegeven.

Met de knop **Detailweergave** schakelt u over naar de alternatieve weergavemodus, waarin elk onderdeel wordt weergegeven als tekst. Gebruik de vervolgkeuzelijst bij deze knop om te selecteren welke tekstvelden u wilt weergeven.



Met de **zoomschuifregelaar** kunt u inzoomen op de thumbnails voor meer details, of uitzoomen voor beter overzicht. De schuifregelaar bevindt zich altijd aan het rechteruiteinde van de balk onderaan.

Thumbnails en details

Elk onderdeel wordt in de bibliotheekbrowser in één van twee formaten weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde weergave.

Omdat de pictogrammen van de weergave Thumbnails en de tekstrecords van de weergave Details dezelfde items vertegenwoordigen, delen ze bepaalde functies. Het contextmenu voor onderdelen is bijvoorbeeld hetzelfde, ongeacht welk weergavetype er wordt gebruikt.

En standaard mediaonderdelen (video, foto en audio), plus Geluidseffecten in de tak Inhoud, openen de desbetreffende media-editor voor correcties als u erop dubbelklikt, ongeacht de weergave. Het correctiegereedschap is ook beschikbaar wanneer een media-editor wordt geopend vanaf de tijdlijn, maar wanneer ze worden gebruikt voor een bibliotheekonderdeel worden ze meegenomen naar een toekomstig project dat dit onderdeel bevat. Zie "Mediabestanden corrigeren" op pagina 21 voor meer informatie.

Details


In de **detailweergave** wordt elk item weergegeven als een regel in een lijst met tekstrecords. In de **miniatuurweergave** verschijnt het onderdeel als een thumbnail-afbeelding (voor visuele mediatypes) of een grafisch pictogram.

Om in de browser over te schakelen naar de detailweergave, klikt u op het pictogram op de knop **Detailweergave**  onder aan de bibliotheek. Met de pijl naast de knop opent u een paneel met beschikbare kolommen die u kunt kiezen voor uw tekstrecords (de kolom Bijschrift is altijd aanwezig). Schakel de selectievakjes in voor de kolommen die u wilt weergeven. U kunt kiezen uit Bestandsgrootte, Bestandstype, Datum, Tags, Kwalificatie en Duur.


| Name | File size | File type | Tags | Rating | Duration |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| ▼ Animals | | | | | |
| Koalas | 156 | .jpg | mammal | ★★★★★ | 00:00 |
| Shoebill | 217 | .jpg | bird | ★★★★★ | 00:00 |
| Zorse | 207 | .jpg | mammal | ★★★★★ | 00:00 |
| ▶ Garden | | | | | |
| ▼ Scenery | | | | | |
| Daybreak | 1001 | .jpg | dawn;sky | ★★★★★ | 00:00 |
| Distant hills.jpg | 4296 | .jpg | | ★★★☆☆ | 00:00 |
| Foliage.jpg | 1669 | .jpg | | ★★★★★ | 00:00 |

In de detailweergave wordt elk item weergegeven als een tekstrecord op één regel. Met een vervolgkeuzelijst naast de knop Detailweergave kunt u aangeven welke kolommen u wilt laten weergeven.


Thumbnails

Met de knop links naast de knop **Miniatuurweergave**  selecteert u de thumbnailweergave; hier worden de onderdelen weergegeven met pictogrammen in plaats van tekst. Met de pijl naast de knop opent u

een vervolgleuzelijst waarin u extra gegevens kunt kiezen die samen met de pictogrammen worden weergegeven. Hier kunt u kiezen uit **Kwalificatie, Stereoscopisch, Informatie, Correctie, Collectie, Tag, Gebruikte media, Onderschrift** en **Snelkoppeling**.



Onder aan de meeste onderdeelpictogrammen verschijnt een voorvertoningsknop in de vorm van een standaardafspeelsymbool (een driehoekje in een vierkantje) wanneer u de muisaanwijzer op dat onderdeel plaatst. In de compacte versie van de bibliotheek (zoals in de projecteditors en sommige media-editors) verschijnt de voorvertoning op de tab Bron van de ingebouwde player. In de hoofdbibliotheek staat de player in een venster waarvan de positie en grootte kan worden aangepast. Zie “Voorbeeldweergave in de bibliotheek” op pagina 44 voor meer informatie.



In beide versies van de bibliotheek krijgt u een minivoorbeeld van het itempictogram te zien door op Alt te drukken en vervolgens op de voorvertoningsknop te klikken. Bij video- en audiomediamedia kunt u de minivoorvertoning handmatig bedienen met een scrubber die onder de thumbnail verschijnt wanneer de muisaanwijzer op het pictogram staat.

Als het onderdeel een foto is, wordt het standaardafspeelsymbool vervangen door een knop voor een pop-up-voorvertoning. Wanneer u hierop klikt, wordt de foto geopend in een player.

In de thumbnailweergave kunt u de grootte van de pictogrammen aanpassen met een schuifregelaar. De schuifregelaar bevindt zich rechtsonder in de bibliotheek. Wanneer de muisaanwijzer op het

browservenster staat, kunt u de grootte van de pictogrammen ook aanpassen door Ctrl in te drukken en het scrollwiel te bewegen.

Indicator voor vergrendelde inhoud: Sommige schijfmenu's, titels, montages en andere creatieve elementen in de bibliotheek zijn vergrendeld om aan te geven dat u geen licentie hebt om ze vrijelijk te verspreiden. Deze status wordt aangegeven door de vergrendelingsindicator.



Hoewel ze vergrendeld zijn, kunt u ze nog steeds gewoon gebruiken. U kunt ze bewerken in de bibliotheek en toevoegen aan de tijdlijn. U kunt een project met vergrendelde inhoud nog steeds opslaan, op een schijf zetten en exporteren.


Over de vergrendelde inhoud wordt echter een doorschijnend watermerk weergegeven.



Het watermerk voor vergrendelde inhoud.

Als u de inhoud wilt aanschaffen en ontgrendelen, voert u een van de volgende handelingen uit:


- Klik in de bibliotheek op het vergrendelingsymbool.
- Tijdens de export van een project met vergrendelde inhoud, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd op het vergrendelingsymbool te klikken.
- Wanneer u effecten bewerkt in een van de media-editors, klikt u op het vergrendelingsymbool in het venster Instellingen. Zie "Het venster Instellingen" op pagina 195 voor meer informatie.



Optionele indicators en knoppen


Via de optionele indicators en knoppen op een pictogram hebt u in de Bibliotheekbrowser toegang tot informatie over het onderdeel zonder dat u dieper hoeft te graven, en in sommige gevallen kunt u deze ook aanpassen. Gebruik de pop-uplijst onder de knop thumbnailweergave om te bepalen welke indicators en knoppen worden weergegeven.

Bijschrift: De tekst onder het pictogram is het bibliotheekalias van het onderdeel; dit kunt u voor elk onderdeel bepalen via de opdracht Bijschrift bewerken in het contextmenu. Dit is niet noodzakelijkerwijs de naam van het onderliggende onderdeelbestand (die wordt weergegeven in knopinfo).



Snelkoppeling: Deze indicator in de linkerbovenhoek van een thumbnail geeft aan dat het onderdeel een sneltoets is in plaats van een onafhankelijk mediabestand. Sneltoetsen, die bestaan uit een verwijzing naar bestaand media-item en een pakket met correctie-instellingen, kunnen voor elk bibliotheekonderdeel worden gemaakt in het menu Bestand van de media-editor. Daarna gedragen zij zich als gewone onderdelen en zijn ze beschikbaar voor gebruik in uw producties.

Tag-indicator: Het onderste van de drie symbolen rechts in de thumbnail wordt weergegeven als er tags aan het onderdeel zijn toegewezen. Plaats de muisaanwijzer op de indicator om een menu met de bestaande tags voor het item weer te geven. Terwijl u de aanwijzer over een tagnaam in dit menu laat gaan, wordt de knop verwijderen weergegeven. Klik erop om de tag los te koppelen. Klik op alles verwijderen onder aan het menu om alle tags van het onderdeel te verwijderen. Het maken en toepassen van tags wordt besproken in "Tags" op pagina 54.




Collectie-indicator: Juist boven de tag-indicator geeft dit symbool aan dat u het onderdeel in één of meerdere collecties hebt opgenomen. Ga

met de muis over het symbool om te zien om welke collecties het gaat. Net zoals bij het menu tag-indicator wordt er een knop verwijderen weergegeven als u de muis op de naam van de collectie plaatst; klik erop om het onderdeel uit de collectie te verwijderen. Met de opdracht alles verwijderen verwijdert u het onderdeel uit alle relevante collecties.



Correctie-indicator: In de bibliotheek kunt u filters voor afbeelding- en audiocorrectie toepassen op mediaonderdelen zonder dat de originele bestanden worden beïnvloed. De correctietypes die op een item zijn toegepast, en de parameters die zijn gebruikt om ze in te stellen, worden opgeslagen in de bibliotheekdatabase. Als er correcties zijn toegepast op een onderdeel, wordt de correctie-indicator net boven de collectie-indicator weergegeven. Klik op de indicator om de toepasselijke media-editor te openen en de correctie-instellingen bij te werken. Zie “Mediabestanden corrigeren” op pagina 21 voor informatie over het toepassen van correcties op bibliotheekonderdelen.

Kwalificaties: Met de rij sterren linksboven het pictogram kunt u de kwalificatie, de beoordeling, van het item bepalen. Als er geen sterren zijn verlicht, is het onderdeel niet-gekwalificeerd. Om de kwalificatie van een onderdeel of een reeks onderdelen in te stellen, klikt u op de bijbehorende ster op de indicator (klik twee keer op de eerste ster om de kwalificaties uit te schakelen) of kiest u de instelling in het contextmenu Kwalificatie toepassen.



De instelling Kwalificaties wordt links boven de onderdeelthumbnail weergegeven. Rechtsboven staat de info-knop. De Correctie-indicator staat ook rechtsboven, net boven de Collectie-indicator.


3D-indicator: Onderdelen waarvan de inhoud is ontworpen voor weergave in stereoscopisch 3D hebben een 3D-indicator. De indicator wordt weergegeven wanneer stereoscopische video- en foto-onderdelen automatisch worden gedetecteerd terwijl deze naar de bibliotheek worden geïmporteerd en wanneer een onderdeel in correcties handmatig is ingesteld als stereoscopisch.




Indicator gebruikte media: Rechts van de kwalificatie-indicator wordt een vinkje weergegeven als het onderdeel dat wordt aangeduid door de thumbnail, zich op dit moment bevindt in een open tijdlijn in uw project. Het vinkje is groen als het onderdeel wordt gebruikt in het project dat nu zichtbaar is, anders is het grijs. De indicator voor gebruikte media is alleen van toepassing op foto-, video- en audio-onderdelen, en niet op items zoals overgangen en titels uit de tak Inhoud.



Informatie-indicator: Als u op de informatie-indicator klikt, wordt het informatievenster geopend in de pop-up-player, waar u de kwalificatie, titel en tags van het onderdeel kunt bewerken en de eigenschappen ervan kunt weergeven. Zoals met de meeste indicators kan de informatie-indicator worden in- en uitgeschakeld via de pop-up thumbnailweergave.



Multicamera-indicator: Projecten die zijn gemaakt in de Multicamera Editor hebben een rechthoekig pictogram met vier panelen in de rechterbovenhoek van de thumbnail.



Voorbeeldweergave in de bibliotheek

De meeste bibliotheekonderdelen ondersteunen voorbeeldweergave in de browser. Deze mogelijkheid wordt aangeduid met de knop voorbeeld op het pictogram, en de aanwezigheid van een opdracht

voor voorbeeld weergeven in het contextmenu. Onthoud ook dat u een voorbeeld van de meeste onderdeeltypes op het pictogram zelf kunt bekijken; Alt-klik op de knop afspelen.

De Bibliotheek-player

Klik op de voorbeeldknop in het midden van het onderdeelpictogram om het item in de bibliotheek-player te laden voor weergave.



Voorbeeldweergave van een videoclip in het venster van de bibliotheek-player. De transportknoppen staan onderaan, met een loop-knop geheel links en een shuttle-wiel. Met de derde van de vijf pijlknoppen start u de weergave. De twee knoppen aan beide kanten ervan gebruikt u voor het navigeren tussen onderdelen in de bibliotheekmap.

Bovenaan de player wordt de huidige weergavepositie weergegeven. Onderaan ziet u een werkbalk met transportknoppen en functieknoppen.

Transportknoppen

De eerste van de transportknoppen is de loop-knop, waarmee de weergave in een doorlopende lus vanaf het begin van de media wordt weergegeven. Hiernaast staat een shuttle-wiel waarmee u de weergavesnelheid heel precies kunt instellen door het wiel naar achteren en voren te slepen.

De middelste knop afspelen van de vijf pijlknoppen start de voorbeeldweergave van het video- of audio-onderdeel. De twee knoppen aan beide kanten ervan gebruikt u voor het navigeren tussen het bekeken item en andere items in de map. Bij het bekijken van een voorbeeld van een foto wordt de knop afspelen niet weergegeven; alleen de navigatieknoppen blijven staan.

Klik op de knop dempen rechts van de transportknoppen om de audio van de clip in- en uit te schakelen. Er wordt een volumeschuifknop weergegeven naast de knop dempen wanneer de muis erop staat.

Functieknoppen

Sommige knoppen in de laatste groep onder aan de player worden alleen bij bepaalde onderdeeltypes weergegeven. Een videobestand gebruikt alle vier de types, in de hieronder beschreven volgorde.



Scène weergave: Met deze knop wordt een modus geactiveerd waarmee in de browser een afzonderlijk pictogram of tekstrecord wordt weergegeven voor elke scène in het videobestand. (Zoals uitgelegd bij Video-scènedetectie is een scène in algemene zin een deel van een videobestand.)

Wanneer Scène weergave actief is, verdwijnt de aangrenzende knop In correctie-editor openen en wordt in plaats hiervan de knop Scène

opsplitsen weergegeven. Hiermee kunt u eigen scènes definiëren, en gebruikmaken van de automatische scène detectie.

Zie “Video-scenedetectie” op pagina 59 voor meer informatie over videoscènes in de bibliotheek.

Openen in media-editor: Het mediabestand wordt geopend voor bewerking in de toepasselijke media-editor zodat de correctie-instellingen kunnen worden aangepast.

Volledig scherm: Het voorbeeld wordt weergegeven in een speciaal venster op het volledige scherm, met een eigen basisset transportknoppen. Om de weergave in volledig scherm te sluiten, klikt u op de knop sluiten rechtsboven in het venster of drukt u op **Esc**.

Info: Met deze knop schakelt u in de player tussen de weergaven informatie en afspelen. De weergave informatie kan direct worden geopend door op een pictogram van een media-onderdeel in de Browser op de knop info te klikken. Audio-onderdelen hebben geen afzonderlijke weergave afspelen; in plaats hiervan, worden er in de weergave informatie volledige scrubbing-knoppen weergegeven.

In de informatieweergave kunnen de eigenschappen **Kwalificatie**, **Titel**, **Tags** en **Opmerking** worden bewerkt.



Hier worden gegevens over een bibliotheekonderdeel, een video, weergegeven in de informatieweergave van de player. Klik op de gemarkeerde infoknop om terug te keren naar de weergave Afspelen van het onderdeel.

Schakelaar 3D-weergavemodus

Wanneer stereoscopische 3D-inhoud wordt weergegeven, wordt ook de schakelaar 3D-weergavemodus weergegeven. Wanneer de player wordt geopend, wordt de standaardmodus uit de voorbeeldinstellingen in het Controlepaneel gebruikt voor foto's, video's en projecten. Het pictogram voor de huidige modus wordt weergegeven naast een vervolgkeuzepijl voor de selectie van een andere modus. De beschikbare modi zijn:



Linkeroog, rechteroog: Het voorbeeld voor stereoscopische inhoud kan worden ingesteld om alleen het beeld voor het linker- of het rechteroog weer te geven. Dit houdt het simpel wanneer een stereoscopisch voorbeeld niet nodig is. Deze weergaven kunnen hetzelfde worden bewerkt als een 2D-film.



Naast elkaar: In deze modus worden de frames voor beide ogen naast elkaar geplaatst, met het beeld voor het linkeroog links en het beeld voor het rechteroog rechts. Tijdens de bewerking zijn er geen stereoscopische hulpmiddelen nodig.



Differentiaal: Met de differentiaalmodus is het eenvoudiger om de diepte van een beeld te zien, en in het bijzonder gebieden zonder diepte. In de differentiaalmodus worden gebieden waarvan de informatie voor beide ogen identiek is 50% grijs weergegeven. Er is een kleurverschil te zien wanneer de gebieden niet identiek zijn. Als 2D-materiaal wordt toegevoegd aan een stereoscopische 3D-tijdlijn in differentiaalmodus, is het beeld egaal grijs omdat beide ogen dezelfde inhoud te zien krijgen.



Dambord: In de dambordmodus wordt het beeld opgebroken in een dambordpatroon van 16 x 9. De 'witte' vlakken van het dambord bevatten de weergave voor het ene oog en de 'zwarte' vlakken bevatten de weergave voor het andere oog. Met de dambordmodus kan snel worden gecontroleerd hoe de linker- en rechterframes over het gehele beeld van elkaar verschillen.



3D-tv (naast elkaar): Gebruik deze modus om een voorbeeldweergave van stereoscopische inhoud weer te geven op een 3D-televisiescherm of met een 3D-projector door deze als tweede scherm aan te sluiten. Dit maakt speciale grafische kaarten of extra hardware overbodig. Configureer het tweede scherm op zijn eigen resolutie, en zorg dat het uw bureaublad

verlengt en niet alleen spiegelt. Zorg dat de invoerindeling Side-By-Side (Naast elkaar) is.

Kies in de instellingen Controlepaneel Voorbeeld Secundair scherm uit het vervolkeuzemenu "Voorbeeld extern weergeven op". Stel Studio in met een stereoscopische tijdlijn van 16x9. Klik ten slotte in de Player op de knop Volledig scherm. Zie "Exporteren en Voorbeeld" op pagina 399 en "Tijdlijn-instellingen" op pagina 81 voor hulp bij deze configuraties.



Anaglyph: Een anaglyphe stereoscopische voorbeeldweergave kan worden bekeken met een stereoscopisch rood-cyaanbriljetje en zonder extra hardwareondersteuning. De anaglyphe weergave in Pinnacle Studio werkt zelfs goed voor afbeeldingen met veel rood, dankzij een methode die lijkt op de techniek 'geoptimaliseerd anaglyph'.



3D Vision: Deze stereoscopische modus is beschikbaar via veel grafische kaarten van NVidia nadat de functie 3D Vision is ingeschakeld in uw NVidia-configuratie. Het type 3D-weergave hangt af van de beschikbare hardware. Op het basisniveau 'Discover', is de weergave 3D Vision anaglyph.

Kiezen wat in de bibliotheek wordt weergegeven

De bibliotheek is veel meer dan een passief magazijn met materiaal voor Pinnacle Studio-producties.

De Browser van de bibliotheek biedt diverse functies voor het opruimen van de weergave door onderdelen te verbergen die niet relevant zijn. Hoeveel u mediabestanden u ook hebt, de gecombineerde kracht van deze technieken kan het zoeken enorm versnellen.

Locatietabs

Elke locatietab correspondeert met een andere selectie in de Navigator. Net zoals tabs in een webbrowser kunt u locatietabs direct toevoegen (klik op de '+' geheel rechts in de tablijst) en zijn ze heel handig om het overzicht te bewaren.


Klik in de Navigator om de locatie van de huidige tab te bepalen; klik op een andere tab om naar de opgeslagen locatie in de boomstructuur te gaan. Alleen de items op de gekozen locatie worden in de browser weergegeven. Als de locatie submappen heeft, wordt de inhoud hiervan meegenomen. Om de zaak eenvoudig te houden, kiest u een locatie zo laag mogelijk in de maphiërarchie.

Met andere instellingen kunt u de weergave nog verder inperken door sommige items op de gekozen locatie weg te filteren. Elke locatietab behoudt zijn eigen set filters; eventuele wijzigingen in de filterinstellingen zijn dus alleen van invloed op de huidige tab.

Filteren op kwalificatie

De functie Filteren op kwalificatie boven aan de bibliotheek verbergt alle onderdelen die niet minimaal de gespecificeerde kwalificatie van één tot vijf sterren hebben (nul sterren betekent 'niet-gekwalificeerd'). Als u het filter wilt gebruiken, klik dan op de ster voor de gewenste minimale kwalificatie. De standaard filterinstelling is de weergave van alle items ongeacht de kwalificatie.

Zie "Onopzettelijk filteren" op pagina 53 voor instructies over het tegelijkertijd uitschakelen van alle filters. Als u alleen de kwalificatiefilter wilt uitschakelen, klik dan op de laatst geselecteerde ster of dubbelklik op een ster.



In deze close-up zijn drie sterren gemarkeerd; dit betekent dat er alleen onderdelen met kwalificaties van drie sterren of meer worden weergegeven. Hier staat de muisaanwijzer klaar bij de vijfde ster, waarmee de filter alleen de onderdelen met vijf sterren zou weergeven.

Filteren op stereoscopisch 3D


Als u alleen stereoscopische 3D-inhoud wilt weergeven, klikt u op 3D boven aan de bibliotheek. Als u het filter wilt opheffen, klikt u weer op 3D.

Filteren op tags


Een andere manier om de weergave van onderdelen te verfijnen is filteren op tags. Tags zijn trefwoorden die u aan items kunt toewijzen. Wanneer er tags zijn gedefinieerd, kunt u deze op diverse manieren gebruiken om te bepalen welke items er in de browser worden weergegeven. Zie "Tags" op pagina 54 voor gedetailleerde informatie.

Zoeken

Rechtsboven in de bibliotheek staat een zoekvak dat u ook kunt gebruiken om de weergave te filteren. Zodra u begint met het invoeren van de zoekterm, werkt de browser doorlopend de weergave bij om alleen items die met uw zoekterm overeenkomen weer te geven.




Zelfs wanneer er meerdere termen worden gescheiden door spaties, zijn matches met willekeurige woorden en gehele woorden toegestaan voor elke term. In een vervolkeuzelijst kunt u aangeven of de zoekactie voltooid is wanneer slechts één zoekterm met de onderdeeltekst overeenkomt, of dat alle termen moeten overeenkomen voordat het onderdeel wordt geaccepteerd.



Onopzettelijk filteren

De verschillende filtermethoden kunnen naar wens worden gecombineerd. Als u een van de filtertypes ingeschakeld laat wanneer u deze niet nodig hebt, dan worden er waarschijnlijk items verborgen die eigenlijk wel hadden moeten worden weergegeven. Als er een item onverwacht ontbreekt in de browser, controleer dan of de filters inactief zijn.

De browser biedt bescherming tegen het mogelijke onopzettelijk filteren door een 'filterwaarschuwing' te tonen zo lang er een filter wordt gebruikt.



Een dergelijke filterwaarschuwing (oranje balk) verschijnt boven aan de browser bij gebruik van de filterfunctie. Klik op de x aan de rechterkant om alle filteropties tegelijk uit te schakelen.


Tags

De bibliotheek kan met een groot aantal onderdeelbestanden werken, soms veel meer in één map dan er op een overzichtelijke manier kunnen worden weergegeven. De Browser biedt daarom een aantal methodes om irrelevante onderdelen uit de weergave te verwijderen.

Een methode voor het stroomlijnen van de weergave van onderdelen in de browser is filteren op tags. Een tag is gewoon een woord of korte woordgroep die handig als zoekterm is. U beslist zelf of u tags aan uw media toevoegt; als u dit doet, dan bieden ze een krachtige manier om items voor weergave te selecteren.

Beheer en filtering van tags

Voor het beheer van tags en het filteren van tags wordt er een venster weergegeven wanneer u op de knop Tags boven aan de bibliotheek klikt. U kunt het venster ook weergeven door **Tag toepassen > Nieuwe tag maken** te kiezen in het contextmenu van een onderdeel.



Het tags-venster met de bestaande tags in een alfabetische lijst.

Boven aan het tags-venster staat een tekstvak voor het invoeren van nieuwe tag-namen. In het venster worden ook alle tags weergegeven die u tot dusver hebt gedefinieerd, u kunt ze hier verwijderen of hernoemen en u kunt kiezen welke onderdelen weergegeven moeten worden in de bibliotheek.

Tags maken, hernoemen en verwijderen

Als u een nieuwe tag wilt maken, klikt u in het tekstvak boven aan het tag-venster en typt u de tag. Selecteer de media die u wilt taggen, zorg dat het selectievak Tag toepassen op geselecteerde media is ingeschakeld en klik op de knop Nieuwe tag maken naast het tekstvak. Het aantal tags dat u kunt maken, is onbeperkt. Als u echter een naam probeert toe te passen die niet nieuw is, krijgt u de melding dat de naam al bestaat en wordt deze niet aan de geselecteerde media toegevoegd.

Om een bestaande tag op alle momenteel geselecteerde onderdelen in de browser toe te passen, klik u op de tag-naam. Door meerdere items tegelijk voor tagging te selecteren, verloopt het proces veel efficiënter dan door de items afzonderlijke te taggen.



*Plaats de muis op een tag om de knoppen **Hernoemen** en **Verwijderen** weer te geven. Klik op de tag om deze op de momenteel geselecteerde onderdelen toe te passen.*

Plaats de muis op een tag om de knoppen voor hernoemen of verwijderen te laten weergeven. Als u een naam wilt wijzigen, klikt u op de knop **Hernoemen**, typt u de nieuwe naam in en drukt u op **Enter**. Klik op het pictogram **Prullenbak** om de tag te verwijderen. Als u alle tags tegelijk wilt verwijderen, gebruikt u de knop **Alle tags verwijderen** onder aan het paneel. Als u een tag verwijdert die gebruikt wordt, krijgt u de kans de actie te annuleren.

Tags sorteren

In het midden van het tag-venster staat het vervolgkeuzemenu **Sorteren** op, met twee keuzes: **'Abc'**, waarbij de tags alfabetisch worden gerangschikt, of **'Relevantie'**, waarbij ze in aflopende volgorde van populariteit worden gesorteerd in de set items die momenteel worden weergegeven. Bij de tweede keuze zult u zien dat de tags iedere keer worden hersteld wanneer u een vinkje plaatst of verwijdert.

Filteren met tags

Naast elke tag-naam in het venster staat een **Filter**-pictogram waarmee u de weergegeven items in de Browser kunt verfijnen. Tijdens het plaatsen en verwijderen van de vinkjes bij de tags wordt de weergave automatisch bijgewerkt.

Het precieze effect van uw selecties is afhankelijk van een andere instelling, de vervolkeuzelijst Match net boven de tags. De lijst biedt drie opties.

Geen: hiermee worden alleen de onderdelen weergegeven die geen van de aangegeven tags bevatten. Als u in een serie dierenfoto's met tags zowel de tags 'hond' en 'kat' als 'Geen' selecteert, dan worden de meeste foto's verborgen.

Gedeeltelijk: hiermee worden onderdelen geselecteerd die één van uw tags bevatten, wat precies de tags zijn die worden verborgen bij 'Geen match'. Als u vinkjes laat staan bij 'hond' en 'kat', maar voor 'Gedeeltelijk' kiest, worden alle honden en katten weergegeven, inclusief het handjevol foto's waar beide dieren op staan. Foto's die geen van beide tags hebben, worden verborgen.

Volledig: hiermee worden alleen de onderdelen geselecteerd die al uw tags bevatten. Met dezelfde geselecteerde vakjes ziet u alleen de foto's waarop ten minste één kat en één hond staan. Onder 'Gedeeltelijk' worden meer items weergegeven als u meerdere tags selecteert, maar met 'Volledig' ziet u er minder.

Tag-filteren uitschakelen

Wanneer tags zijn ingesteld om de inhoud van de bibliotheek te filteren, staat er in een oranje balk boven aan de browser welke tags er worden gebruikt. Als u de filtering van een enkele tag wilt uitschakelen, opent u het tag-venster en schakelt u het pictogram Filter voor deze tag uit. Als u alle filters tegelijk wilt uitschakelen, klikt u op de knop x rechts van de oranje balk.

De kunst van tagging

Er is geen voorgeschreven manier om tags te gebruiken. De beste manier om ze te gebruiken is de manier die het beste voor u is. Consistentie is echter belangrijk. Als u accuraat en systematisch te werkt gaat bij het toewijzen van tags aan uw media, zijn ze bijzonder nuttig voor u.

Het gaat erom bepaalde items snel te kunnen vinden als u ze nodig hebt; daarom moeten de gekozen tags goed werken als zoektermen. Bij familiefoto's kunnen de tags de namen van de mensen op de foto's bevatten. Voor scènes van vakantievideo's is het nuttig om tags met de naam van de locaties te gebruiken.

Videografische termen ('binnen', 'silhouet', 'buiten') kunnen ook fungeren als goede tags voor het eenvoudiger vinden van onderdelen die aan bepaalde structurele of creatieve eisen voldoen.

Media corrigeren

U kunt de gereedschappen voor mediacorrectie in de editors voor video, foto en audio direct op uw bibliotheekonderdelen toepassen. Bij dit type editing worden de onderliggende bestanden niet gewijzigd. In plaats hiervan worden de bewerkingparameters opgeslagen in de bibliotheekdatabase en telkens opnieuw toegepast wanneer het item wordt opgevraagd. Zie "Hoofdstuk 4: Correcties" op pagina 137 voor details.

Een belangrijk gebruik van de hulpmiddelen voor mediacorrectie is dat u 'aanpassingen' kunt maken op materiaal dat niet automatisch correct is geïdentificeerd. In videomateriaal kunt u bijvoorbeeld met de hulpmiddelen uit de groep aanpassingen de door de bibliotheek toegewezen hoogte-breedteverhouding veranderen of de interlace-modus en stereoscopische 3D-indeling.

Video-scènedetectie

Met de automatische functie voor scènedetectie van de bibliotheek kunt u videomateriaal automatisch of handmatig in meerdere scènes verdelen. Door onbewerkte bestanden te verdelen in delen van scènelengte, verlopen sommige bewerkingstaken veel eenvoudiger dan bij gebruik van lange bestanden.


De tijd die is vereist voor scènedetectie varieert afhankelijk van de lengte van de clip en de geselecteerde detectiemethode. Een voortgangsbalk geeft informatie over de status.

U start de scènedetectie door een van de methodes van de opdracht Scènes detecteren in het contextmenu voor video-onderdelen te selecteren.

Op datum en tijd: Deze optie leidt vaak logische scènegrenzen die overeenkomen met u bedoelingen tijdens het filmen. Bij veel digitale opnametypen, zoals DV en HDV, ontstaat er discontinuïteit in de opgenomen tijdscodegegevens wanneer de camera wordt gestart en gestopt. Deze onderbrekingen worden bij deze optie als scènepunten behandeld.

Op inhoud: Bij deze optie analyseert het gereedschap de beeldinhoud van het materiaal frame per frame en onderscheidt een nieuwe scène bij een abrupte verandering van de inhoud. Een snelle pan of een snelle beweging in het frame kan hierbij echter tot onnodige onderbrekingen leiden.


Op tijdsinterval: Bij deze variant definieert u de lengte van de gemaakte scène. Er verschijnt een klein bewerkingsvenster voor het invoeren van de gewenste waarde in uren, minuten, seconden en milliseconden. De scèneduur is minimaal een seconde. Druk op Enter om uw invoer te bevestigen.



Scènes weergeven

Om de catalogus van scènes van een bepaald videobestand weer te geven, selecteert u Scènes weergeven in het contextmenu; u kunt ook clip selecteren en op de knop **Scènes Weergave**  klikken die rechtsonder in de bibliotheek wordt weergegeven.

Scène weergave is een tijdelijke weergavemodus. De oranje balk bovenaan de browser wijst u erop dat scène weergave actief is. Geheel rechts op de werkbalk staat een x-knop die u kunt gebruiken om de modus af te sluiten. U sluit de modus ook af door nogmaals op de knop Scène weergave te klikken.



Eén videobestand kan een groot aantal scènes bevatten. Hierdoor is het materiaal beter te hanteren tijdens de editing dan wanneer het uit één segment bestaat.

Tijdens de editing werken scèneclips precies hetzelfde als andere videoclips.

Handmatig scènes maken

Als u een videobestand handmatig wilt verdelen in individuele scènes, selecteer dan Scènes weergeven in het contextmenu van het onderdeel of klik op de knop Scène weergave. Als u het bestand niet eerder hebt onderverdeeld, dan verschijnt het nu als één bestand in de browser.

Navigeer in de bibliotheek-player binnen de clip naar elk frame waar een scèneonderbreking moet optreden en klik vervolgens op de knop Scène opsplitsen. Zie "Functieknoppen" op pagina 46 voor meer informatie.

Scènes verwijderen

Als u de gehele lijst met scènes voor een videobestand wilt leegmaken, selecteer dan **Scenedetectie > Scènes verwijderen** in het contextmenu van het onderdeel.

Voor het verwijderen van individuele scènes selecteert u één of meerdere scènes en drukt u op **Delete**.

SmartMovie

SmartMovie is een ingebouwde functie voor het automatisch maken van een diashow of film op basis van de media die u aanlevert. De productie bevat geanimeerde overgangen, een volledig muzieksoundtrack en opvallende beeldeffecten.



Klik op SmartMovie onder in de bibliotheek.


Selecteer om te beginnen een reeks foto's of videobestanden in de bibliotheek. De muziek kan afkomstig zijn van digitale audio-onderdelen in uw bibliotheek, of u kunt ter plekke een soundtrack maken met het gereedschap **ScoreFitter**.

En dit is eigenlijk alles! U kunt echter desgewenst verder aan uw project werken met handmatige bewerkingen. Als u tevreden bent met het eindproduct, kunt u dit met een paar klikken op een schijf branden of als bestand opslaan voor andere gebruiksdoelen, zoals uploaden naar het web.

Het paneel **SmartMovie** dat van onder in het venster schuift, bevat drie subpanelen. Het paneel uiterst links biedt informatie over SmartMovie en advies over het aantal bestanden dat u kunt toevoegen. Het middelste subpaneel is een opslaggedeelte met vakken voor foto's en andere afbeeldingen (boven) en audio. Het subpaneel geheel rechts bevat functies voor het aanpassen van de show.

Media toevoegen

Om media aan de productie toe te voegen, sleept u deze van de browser naar het bovenste vak in het opslaggedeelte. Sleep thumbnails naar het opslaggedeelte om de gewenste volgorde te bepalen. Ga naar wens verder met het toevoegen van afbeeldingen.


U voegt muziek toe door één of meer geluidsbestanden naar het onderste vak van het opslaggedeelte te slepen. U kunt ook op de muzieksleutel-knop  linksonder in het audiovak klikken om een muzieksoundtrack te maken in ScoreFitter.

Tijdens het toevoegen van media wordt de totale speeltijd van het bronmateriaal linksboven in het vak weergegeven. Dit is niet noodzakelijkerwijs de lengte van de resulterende film.

Voorbeeld, Bewerken en Exporteren


Zodra uw media op hun plaats staan, klikt u op **Voorbeeld** op de balk onder het gereedschap. Het project wordt gemaakt en gepresenteerd in een voorbeeldvenster. Indien nodig kunt u terugkeren naar de instellingen om uw mediaselecties aan te passen.

Als u op de knop **Voorbeeld** klikt, worden de geselecteerde media automatisch opgeslagen in de collectie **Laatste Smart-creatie**. Als u denkt vaker van deze groep items gebruik te maken, geef de collectie dan een andere naam om te voorkomen dat deze wordt overschreven wanneer u de volgende keer een voorbeeld van een SmartMovie bekijkt.



De analysefase bij het generen van een SmartMovie kan enige tijd in beslag nemen wanneer het materiaal voor het eerst wordt geanalyseerd. Volledige rendering van het project, waarbij de voortgang wordt aangegeven door de schaduw op de tijdbalk van de Player, kan tot een extra vertraging leiden voordat een volledig gedetailleerd voorbeeld beschikbaar is.

Met de knop **Bewerken** verplaatst u de productie naar de tijdlijn van de Film-editor voor gedetailleerde editing. Het is een goed idee om te controleren of de video-instellingen op de tijdlijn overeenkomen met uw eisen voor de show. De knop Video-instellingen in het instellingspaneel biedt hiertoe toegang. Zie ook "De projecttijdlijn" op pagina 72.



Als u tevreden bent over de presentatie, klik dan op **Exporteren** om een schijf te branden of een bestand te maken voor uploaden.

Het opslaggedeelte


De foto's in het bovenste vak worden weergegeven als pictogrammen, terwijl de muziek- en geluidsbestanden in het onderste vak verschijnen als tekstregels met de bestandsnaam en de duur van elk onderdeel. Beide vakken ondersteunen meervoudige selecties, opnieuw rangschikken door middel van slepen en een contextmenu met twee opdrachten:

Geselecteerde items verwijderen: De geselecteerde media worden verwijderd uit de SmartMovie-productie. Ze blijven beschikbaar in de bibliotheek voor andere toepassingen. (Sneltoets: **Delete**.)

Editor openen: Met deze opdracht wordt het correctiegereedschap van de Foto- of Audio-editor geopend. Eventuele aanpassingen die aan de media uitvoert, gelden alleen voor deze SmartMovie-productie. (Sneltoets: dubbelklikken.)

SmartMovie-instellingen

Met de instellingen in dit subpaneel past u de SmartMovie-productie aan.



De ingevoerde instellingen worden de volgende keer dat de productie wordt gegenereerd, gebruikt. Met de knop Video-instellingen kunt u de tijdlijnopties instellen die van toepassing zijn wanneer u de productie overbrengt naar de Film-editor. Met de knop Project verwijderen verwijdert u alle media uit het project en keert u terug naar de standaardinstellingen.

Titel: Voer een tekst in die wordt gebruikt als de hoofdtitel van de film.

Cliplengtes: Het visuele tempo van uw film neemt toe wanneer de cliplengte wordt ingekort. Met Maximum wordt de originele lengte van het onderdeel gebruikt.

Pan & zoom: Schakel deze optie in om uw presentatie te verlevendigen met gesimuleerde camerabewegingen.

Beeld passend maken: Kies deze optie om materiaal te vergroten dat te klein is voor het frameformaat van uw project.

Volume van videotrack: Stel het volume van de originele audio in de videosegmenten in. Voor een soundtrack met alleen achtergrondmuziek stelt u deze waarde in op nul.



De Film-editor is het belangrijkste bewerkingsvenster van Pinnacle Studio voor het maken van digitale films. De editor brengt drie hoofdcomponenten samen:

De **bibliotheek**, in de compacte weergave, biedt de onderdelen die voor uw project beschikbaar zijn.

Op de **tijdslijn** kunt u de onderdelen organiseren als clips binnen een schematische voorstelling van uw productie.

Met de **player** kunt u voorbeelden van bibliotheekonderdelen bekijken voordat u ze aan uw project toevoegt. Het is ook mogelijk om – desgewenst beeld voor beeld – te bekijken hoe de productie er voor uw publiek uit komt te zien wanneer u deze exporteert, of u deze nu opslaat als bestand, op een schijf brandt, naar een apparaat overbrengt of uploadt naar internet.


Samen met de bibliotheek, de projecttijdslijn en de player biedt het venster **Film-editor** een reeks gereedschappen en vensters voor het maken en bewerken van titels, het toevoegen van effecten en andere doelen.

De compacte bibliotheek

De compacte weergave van de bibliotheek, linksboven in het venster van de Film-editor, is een kernfunctie van de bewerkingsomgeving. Als u overschakelt tussen de bibliotheek en de Film-editor, ziet u dat

dezelfde locatietab in beide weergaven is geselecteerd, en dat dezelfde bibliotheekonderdelen worden weergegeven.


Om navigatie eenvoudiger te maken in de compacte bibliotheekweergave geven pictogrammen op de locatietabs aan de bovenkant aan welk soort inhoud wordt weergegeven in de browser wanneer op de tab wordt geklikt. Klik op de driehoek uitvouwen-samenvouwen naast het pictogram om een ander deel van de bibliotheek weer te geven. Hiermee wordt de mapstructuur geopend waarin u elk bibliotheekonderdeel kunt openen.



Bibliotheekonderdelen zoeken met de uitbreidbare Navigator in de compacte bibliotheek.

Met de compacte bibliotheek en de tijdlijn samen in één venster is het toevoegen van onderdelen aan uw film heel eenvoudig: sleep de gewenste items van de bibliotheekbrowser naar de tijdlijn.

Voorbeelden weergeven in de project-editors

U kunt de Player in enkelvoudige of dubbele voorbeeldmodus bedienen. Klik op de knop **Voorbeeldmodus**  in de rechterbovenhoek van de Player om tussen de twee te schakelen.



De Player in enkelvoudige modus. U kunt kiezen om bronmateriaal (bibliotheek) of tijdlijnmaterial te weergeven.


Met enkelvoudige modus spaart u ruimte op het scherm door een enkel voorbeeld in de Player weer te geven. De tabs Bron en Tijdlijn

boven de Player geven aan of er materiaal uit de bibliotheek of van de tijdlijn wordt weergegeven en hier kunt u tussen de twee wisselen.



De Player in dubbele modus. Met de voorbeelden naast elkaar kunt u door de bibliotheek bladeren terwijl uw huidige filmframe in beeld blijft.

In de dubbele modus wordt Bron-materiaal (bibliotheek) weergegeven in het linkervoorbeeld en tijdlijn materiaal in het rechtervoorbeeld, elk met een eigen set transportknoppen. Met de dubbele weergave is het eenvoudiger bibliotheekonderdelen te zoeken die bij uw film passen door zowel het bestaande als het eventuele materiaal tegelijk weer te geven.



Een deel van de weergave van de Film-editor, met de compacte weergave van de bibliotheek linksboven, de player rechtsboven (gedeeltelijk zichtbaar) en onderaan de tijdlijn.

Schijven bewerken

Als u van plan bent uw film uiteindelijk op DVD te zetten met interactieve menu's, hebt u op een bepaald moment de speciale functies van de Schijf-editor nodig. Deze biedt dezelfde functies voor tijdlijnbewerkingen als de Film-editor, maar u kunt er ook de schijfmenu's mee maken en bewerken die de kijkers gebruiken om binnen uw productie te navigeren.

In Pinnacle Studio kunt u altijd soepel overstappen tussen het bewerken van een film en een schijfproject; u kunt dus prima beginnen in de Film-editor, zelfs wanneer u een DVD gebruikt voor de uitvoer in plaats van, of samen met, andere opties. Raadpleeg Hoofdstuk 9:

Schijfprojecten voor informatie over de speciale functies voor schijf-authoring. De andere aspecten van tijdlijnbewerkingen worden in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken behandeld.

Diashowproducties

Naast alle typen videoproducties – ‘films’ – kan de Film-editor (en de Schijf-editor) worden gebruikt voor authoring van complexe diashows en presentaties met stilstaande beelden. Dezelfde bewerkingstechnieken gelden voor beide gevallen.


De projecttijdlijn

U maakt uw film op de tijdlijn door video-, foto- en audio-onderdelen uit de bibliotheek toe te voegen, deze kernmedia te bewerken en te trimmen en door deze te verfraaien met overgangen, effecten en andere verbeteringen.

Basisbeginselen van de tijdlijn

De tijdlijn bestaat uit meerdere sporen – zoveel als u nodig hebt – in een verticale stapel. Sporen aan bovenaan de stapel komen bij weergave op de voorgrond te staan, waarbij hun ondoorzichtige delen de onderliggende sporen verbergen.

De basishandeling van film-authoring is het slepen van een onderdeel uit de bibliotheek naar een tijdlijnspoor, waar deze een clip wordt genoemd. Met enige oefening kunt u heel snel een ruwe versie van uw film maken door de belangrijkste media-items en hun geschatte tijdlijnposities toe te voegen.



Geheel links op de tijdlijn ziet u spoorkoppen met diverse bedieningselementen per spoor: een vergrendelingsknop, de naam van het spoor en monitoring-knoppen voor de video en audio van het spoor. Hier is het huidige standaardspoor 'Main'.

De spoorkop: Links naast ieder spoor bevindt zich een koggedeelte dat toegang biedt tot functies zoals het uitschakelen van video- of audio-monitoring voor het spoor.

Het standaardspoor: Eén spoor is gemarkeerd met een lichtere achtergrondkleur, en tevens met een oranje balk links van de spoorkop. Dit is het standaardspoor. Het heeft een speciale rol bij bepaalde bewerkingsprocedures; het dient bijvoorbeeld als het doelspoor voor plakbewerkingen. Om een ander spoor tot standaardspoor te maken, klikt u op de knop van het gewenste spoor.

Uw huidige positie op de tijdlijn correspondeert met het videoframe dat in de player wordt getoond in de Tijdlijn-modus. De huidige positie wordt aangeduid door een verticale rode lijn, met eronder een sleepbare scrubber-hendel. Een andere verticale lijn markeert dezelfde positie in de Navigator.



De werkbalk

Boven de sporen biedt de tijdlijn-werkbalk diverse sets bewerkingsgereedschappen. (In de Schijf-editor bevat de werkbalk ook speciale gereedschappen voor schijf-authoring.)

De Navigator

De Navigator is een aanvullend navigatievenster dat u kunt openen en sluiten door op het bijbehorende pictogram te klikken in de selector van het navigatiegereedschap aan de linkerkant van de tijdlijnwerkbalk.



Het volledige lint wordt net onder de werkbalk weergegeven. Hier krijgt u een overzicht van uw gehele project op een kleinere schaal. In de Navigator hebben de balken voor de clips dezelfde kleuren als op de tijdlijn, behalve de balk van de geselecteerde clip: deze is oranje. Klik in de Navigator om snel naar elke gewenste locatie op de tijdlijn te gaan.



Een deel van het Navigator-lint, met de huidige positie (verticale lijn, links) en het doorzichtige sleepbare weergavescherm.

De grijze rechthoek met een deel van de Navigator-weergave– het weergavevenster – toont het deel van uw film dat momenteel zichtbaar is op de tijdlijnsporen.

Om het weergegeven deel van de film te veranderen, klikt en sleept u horizontaal binnen het weergavevenster. De tijdlijn scrolt mee tijdens het slepen. Aangezien de tijdlijnpositie niet verandert, verdwijnt de scrubber hierdoor mogelijk uit beeld.

Zoomen


U verandert het zoomniveau van de tijdlijn door te klikken op de tijdlijnliniaal onder aan de tijdlijn en horizontaal te slepen, of door de randen van het weergavevenster te slepen. De eerste methode heeft als voordeel dat de schermpositie van de afspreekop hierbij altijd ongemoeid wordt gelaten, waardoor u zich eenvoudiger kunt oriënteren na het zoomen.

Om het zoomniveau van de Navigator zelf te wijzigen, gebruikt u de knoppen plus en min er rechts naast.

Dubbelklik op het weergavevenster om het zoomniveau van zowel de Navigator als de tijdlijn aan te passen, zodat uw gehele film in het venster van de Film-editor past.

Het Storyboard


Bij het samenstellen van een film hebt u te maken met een groot aantal foto's en videoclips en moet u ook beslissen waar u titels, montages en dergelijke plaatst. Op het storyboard worden de clips op een spoor van uw film weergegeven als een serie pictogrammen, zodat u in een oogopslag wat waar staat. Als u een spoor wilt kiezen om weer te geven in het storyboard, gebruikt u de knop Storyboard-koppeling in de spoorkop.



Alle foto's, video's, audio, projecten, montages en titels in de bibliotheek kunnen aan uw film worden toegevoegd door ze op het storyboard te slepen. Op het storyboard kunnen ze worden verplaatst of verwijderd als u van gedachten verandert.

Verschillende soorten clips worden met verschillende kleuren op het storyboard weergegeven. Foto's en video's hebben bijvoorbeeld een blauw kader en projecten hebben een grijs kader. Net als in de tijdlijn hebben clips waarop effecten zijn toegevoegd weergegeven met een paarse lijn erop en clips waarop correcties zijn uitgevoerd met een groene lijn. Een gekleurde streep verbindt het storyboard-pictogram met de positie van de clip op de tijdlijn. Een opening in de tijdlijn wordt

weergegeven met een opening op het storyboard. Als u bekend bent met de kleurcodes kunt u snel de structuur van uw film doorgronden.



Op het storyboard wordt met een serie pictogrammen de inhoud van een spoor weergegeven. Effecten (paars) en correcties (groen) worden aan de bovenrand van het pictogram weergegeven. De lengte van de clip staat eronder.

De ruimte net onder de werkbalk waar het storyboard wordt weergegeven wordt ook gebruikt door de Navigator (en in de Schijf-editor door de Menulijst). Of er een gereedschap wordt weergegeven en welk, wordt geregeld met Selectie van navigatiegereedschap aan de linkerkant van de tijdlijnwerkbalk.

Navigeren op het storyboard


Als u naar een deel van het storyboard wilt dat niet wordt weergegeven, plaatst u de muis op het storyboard tot het handje wordt weergegeven. Klik nu met de linkermuisknop en sleep het storyboard. Als u de muis snel sleept en de muisknop loslaat, blijft het storyboard nog even scrollen, waardoor een 'veegbeweging' ontstaat.

U kunt ook de muis op het storyboard plaatsen en scrollen met het muiswiel, of de pijlen aan weerszijden van het storyboard gebruiken.

Bewerken op het storyboard

Hoewel de meeste bewerkingsacties plaatsvinden op de tijdlijnsporen, zijn er enkele bewerkingsmogelijkheden op het storyboard. U kunt bijvoorbeeld effecten toepassen op een clip op het storyboard door het effect op de clip te slepen. Het contextmenu van de clip biedt hier dezelfde opdrachten als op de tijdlijn. Alle bewerkingsacties die plaatsvinden op het storyboard worden doorgevoerd in de tijdlijn en andersom.

Clips toevoegen: Alle foto's, video's, audioclips, projecten, montages of titels kunnen aan uw project worden toegevoegd door ze gewoon uit de Bibliotheek naar het storyboard te slepen. U ziet een invoeglijn die aangeeft waar de nieuwe clip wordt geplaatst. U kunt meerdere clips selecteren om ze tegelijk toe te voegen.



Clips invoegen of vervangen: Als u materiaal invoegt tussen clips die al op het storyboard staan, sleept u de nieuwe clip zó dat deze de rechterkant van de clip ervoor overlapt. Wanneer de invoeglijn met ruimte wordt weergegeven, zet u de nieuwe clip in deze ruimte neer.

Als u een clip wilt vervangen, sleept u de nieuwe clip op de clip die vervangen moet worden. De invoeglijn wordt weergegeven, en de oude clip wordt gemarkeerd om aan te geven dat de clip goed is geplaatst. De nieuwe clip moet van hetzelfde type zijn als de oude clip. U kunt een videoclip dus niet vervangen door bijvoorbeeld een foto- of audioclip.

Clips selecteren: Als u een clip wilt selecteren, klikt u op het pictogram. Een oranje kader om de clip geeft aan dat deze geselecteerd is. De tijdslijnscribber springt naar het begin van de geselecteerde clip, en een

kleurband koppelt de storyboard-clip aan de equivalente clip op de tijdlijn. Als de tijdlijnpositie van de geselecteerde clip niet op het scherm staat, wordt de positie nu weergegeven.

U kunt meerdere clips selecteren met de Shift- en de Ctrl-toets (gebruikelijke Windows-functies).

Clips opnieuw rangschikken: Als u een clip wilt verplaatsen, klikt u erop tot de clip geselecteerd is. Vervolgens sleept u de clip naar de nieuwe locatie. Indien nodig scrolt het storyboard tot u de gewenste positie bereikt.

Formaat aanpassen

De hoogte van de tijdlijn, plus de relatieve verhoudingen van de bibliotheek en de player, kunnen worden aangepast met de formaatgreep met de vorm van een omgekeerde T in het midden van het scherm.


Om de hoogte van individuele tijdlijnsposen aan te passen, past u de scheidinglijnen tussen de spoorkoppen aan de linkerkant aan. Als de verticale grootte van alle sporen groter is dan het beschikbare weergavegedeelte, kunt u met een scrollbar aan de rechterkant selecteren welke sporen in beeld moeten zijn.


Stel de hoogte van het storyboard in (wanneer het zichtbaar is) door het horizontale scheidingsteken verticaal langs de onderste rand van het storyboard te slepen. Zie "Selector van het navigatiegereedschap" op pagina 82 voor meer informatie.

De tijdlijnwerkbalk

De werkbalk boven de tijdlijn biedt diverse instellingen, gereedschappen en functies voor de tijdlijn en editing op de tijdlijn. Deze worden van links naar rechts beschreven.

De werkbalk aanpassen

U kunt talloze knoppen aan de werkbalk toevoegen zodat u sneller kunt bewerken. Er is een reeks knoppen beschikbaar voor de Film-editor, en een ietwat grotere reeks voor de Schijf-editor. Met de knop Werkbalk aanpassen  helemaal links op de werkbalk kunt u kiezen welke van de beschikbare knoppen u wilt weergeven.



Het paneel Werkbalk aanpassen, met alle beschikbare knoppen geselecteerd voor weergave.


Wanneer u op de knop klikt, wordt een deelvenster weergegeven waarop alle andere werkbalkknoppen afzonderlijk kunnen worden ingesteld om te worden weergegeven of verborgen. De grijze vinkjes naast de knop Tijdlijn-instellingen en enkele andere knoppen geven aan dat deze knoppen niet optioneel zijn en standaard worden weergegeven. Schakel de vakjes voor de optionele knoppen in of uit tot

de werkbalk naar wens is geconfigureerd, of schakel het vakje Alles selecteren in om alle knoppen weer te geven.

Sommige opdrachten die met knoppen worden opgeroepen, hebben ook toetsencombinaties. Deze werken ongeacht of de knop wordt weergegeven. (Zie “Bijlage D: Toetsencombinaties” op pagina 487 voor meer informatie.)

Tijddlijn-instellingen

Uw tijddlijninstellingen worden standaard gekopieerd van de eerste videoclip die u aan de tijddlijn toevoegt. Als dit tot het juiste resultaat leidt, hoeft u ze niet aan te passen.

Als u de basisbeeldeigenschappen van uw project moet wijzigen, klikt u op de **tandwielknop**  om het deelvenster met tijddlijninstellingen te openen en configureert u de vier beschikbare instellingen.

H-/B-verhouding: Kies tussen een 4x3 en een 16x9 weergave.

Imaging: Kies uit ‘Normaal (2D)’ of ‘Stereoscopisch (3D)’.

Grootte: Kies uit de HD- en SD-pixelresoluties beschikbaar voor de gegeven H-/B-verhouding.

Framesnelheid: Kies uit een selectie framesnelheden consistent met de andere instellingen.

Deze instellingen kunnen altijd worden aangepast tijdens de ontwikkeling van uw film; houd er echter rekening mee dat wijzigen van de framesnelheid kan leiden tot een kleine verschuiving van clips op de tijddlijn, omdat ze zich moeten aanpassen aan nieuwe framegrenzen.

Videomateriaal dat niet voldoet aan de gekozen projectinstellingen wordt automatisch geconverteerd bij toevoegen aan de tijdlijn. Als u een stereoscopische film maakt, kan 2D-materiaal worden gebruikt maar ziet het er tweedimensionaal uit, omdat zowel de linkeroog- als rechteroogweergave hetzelfde zijn. 3D-materiaal kan op een 2D-tijdlijn worden gebruikt, maar alleen het linkeroogkanaal wordt weergegeven.

Als u zelf een videostandaard voor uw projecten wilt kiezen, in plaats van gebruik te maken van het type van de eerste toegevoegde clip, opent u de pagina met Projectinstellingen van de programma-instellingen. Zie “Projectinstellingen” op pagina 406.

Selector van het navigatiegereedschap

De ruimte vlak onder de werkbalk kan worden ingenomen door de navigator of het storyboard, of door geen van beide. (In de Schijf-editor kan de ruimte ook worden ingenomen door de menulijst.) In Selectie van navigatiegereedschap beschikt u over een vervolkeuzelijst waarmee u kunt selecteren welke gereedschap u in dat gebied wilt weergeven.



Wanneer u op het selectiepictogram kikt, wordt de weergave van het gebied in- of uitgeschakeld.

Zie “De Navigator” op pagina 74 en “Het Storyboard” op pagina 76 voor meer informatie over deze navigatiegereedschappen.

Audio-mixer



Deze knop opent het uitgebreide audio-instellingsgedeelte met gereedschappen voor volumeaanpassing en toegang tot de panner, een instelling voor surround-panning.

ScoreFitter



Scorefitter is de geïntegreerde muziekgenerator van Pinnacle Studio met speciaal gecomponeerde, royaltyvrije muziek die precies is aangepast aan de duur van uw film. Zie "ScoreFitter" op pagina 289.

Titel



Met de knop Titel opent u de Titel-editor. Als u bij het grote aantal geleverde titels de gewenste titel niet vindt, maak er dan zelf eentje! Zie "Hoofdstuk 7: De Titel-editor" op pagina 221.

Voice-over



Met het voice-over-gereedschap kunt u commentaar of andere audio tijdens het bekijken van uw film live opnemen. Zie "Het gereedschap Voice-over" op pagina 291.

Audio ducking



Audio ducking wordt gebruikt om het volume van een track automatisch te verlagen zodat een andere track beter hoorbaar is. Zie "Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen" op pagina 293 voor meer informatie.

Transparantie van de tracks



Met **transparantie van de tracks** kunt u de transparantie van de tracks op de tijdlijn nauwkeurig besturen door een modus te activeren waarin het eenvoudig is om keyframes in te stellen en het transparantieniveau per keyframe aan te passen. Zie voor meer informatie

Multicamera Editor



De **Multicamera Editor** is een werkruimte waarmee u professioneel uitziende videocompilaties kunt maken met opnamen die vanuit een verschillende hoek, met verschillende camera's zijn gemaakt. Zie "Hoofdstuk 14: Opnamen van meerdere camera's bewerken" op pagina 415 voor meer informatie.

Scheermes



Om één of meerdere clips bij de afspeelpositie te splitsen, klikt u op de knop Scheermes. Bij deze bewerking wordt er geen materiaal verwijderd, maar iedere betrokken clip wordt verdeeld in twee clips die afzonderlijk kunnen worden bewerkt voor wat betreft trimmen, verplaatsen, toevoegen van effecten enzovoort.

Als er geselecteerde clips op de afspeellijn op een spoor staan, worden alleen deze clips gesplitst. Beide delen van deze clips blijven geselecteerd na het splitsen.

Als er geen geselecteerde clips op de afspeellijn staan, worden alle clips die erdoor worden gekruist gesplitst; de delen aan de rechterkant worden geselecteerd voor eenvoudig verwijderen (als u dat wilt).

Vergrendelde sporen worden niet gesplitst.

Prullenbak



Klik op de knop prullenbak om alle geselecteerde items van de tijdlijn te verwijderen. “Clips verwijderen” op pagina 100 voor details over de wijze waarop andere tijdlijnclips kunnen worden beïnvloed door het verwijderen.

Snapshot



Als u een voorbeeld van de video op de tijdlijn bekijkt en u een frame ziet dat u als stilstaand beeld wilt vastleggen, klikt u op de knop Snapshot. Hiermee wordt een foto genomen van het beeld waarvan u een voorbeeld bekijkt, die in de map Snapshot onder Foto's in de bibliotheek wordt geplaatst.

Met de knop Snapshot op de tijdlijn kunt u snel een frame pakken. Voor meer controle gebruikt u het Snapshot-gereedschap in de Video-editor. Zie “Snapshot” op pagina 163 voor meer informatie over het Snapshot-gereedschap.

Markeringen



De markeringsfuncties die hier beschikbaar zijn, zijn identiek aan die in de media-editors voor video en audio. Zie “Markeringen” op pagina 160.

In plaats van vast te zitten aan een bepaalde clip, horen tijdlijnmarkeringen bij de video op het gemarkeerde punt. Alleen als een clipselectie alle sporen op het gemarkeerde punt bezet, en alleen als er geen spoor is vergrendeld, veranderen de markeringen van positie tijdens tijdlijn-editing.

Trimmodus



Als u een trimpunt wilt openen, plaatst u de tijdslijnschubber in de buurt van de cut die moet worden getrimd en klikt u op de knop voor de trimmodus. Klik opnieuw op de knop om de trimmodus te sluiten. Zie “Trimmen” op pagina 104 voor meer informatie.

Overgangen met dynamische lengte



Wanneer u een transitie aan de tijdslijn toevoegt, krijgt deze meestal de standaardlengte die u in Instellingen hebt geconfigureerd. Klik op deze knop als u de standaardlengte wilt overschrijven. Wanneer de knop is gemarkeerd, kan de duur van de overgang worden ingesteld door met de muisknop naar links of rechts te slepen terwijl u de overgang op een clip plaatst. Zie “Overgangen” op pagina 125 voor meer informatie over overgangen.

Magnetisch klappen



Magneet-modus vereenvoudigt het invoegen van clips bij het slepen. Wanneer deze modus actief is, worden clips ‘magnetisch’ aangetrokken door andere items op de tijdslijn wanneer ze binnen een bepaalde afstand komen. Hierdoor kunt u eenvoudig de onnodige – vaak onzichtbaar kleine – gaten tussen items voorkomen die andere tijdens de editing regelmatig ontstaan. Als u echter doelbewust een gat wilt maken, schakel de modus dan uit om de plaatsing geheel in eigen hand te nemen.

Volumekeyframe bewerken



Met de knop voor het bewerken van het volumekeyframe kunt u de bewerking van clipaudio op basis van keyframes in- of uitschakelen. Als de knop is ingeschakeld, kan de

groene volumecontour op elke tijdlijnclip worden bewerkt. In deze modus kunt u controlepunten aan de contour toevoegen, contourdelen slepen en andere bewerkingen uitvoeren. Als de knop is uitgeschakeld, worden de volume-keyframes beschermd tegen aanpassing.

Bij openen van de Audiomixer wordt de knop automatisch geactiveerd.

Audio scrubbing



Standaard is het audiogedeelte van een project alleen te horen tijdens de voorbeeldweergave. De knop audio scrubbing op de tijdlijnwerkbalk biedt een audiovoorbeeld, zelfs wanneer u door uw film 'scrubt' door de scrubber van de tijdlijn te slepen.

Ook het wiel van de player biedt audio scrubbing.

Editing-modus

De selector voor de bewerkingsmodus geheel rechts op de tijdlijnwerkbalk bepaalt het gedrag van andere clips wanneer er wijzigingen worden aangebracht. Materiaal links van het bewerkingspunt wordt nooit beïnvloed door bewerkingen op de tijdlijn, dus dit is alleen van toepassing op clips ter rechterzijde van het bewerkingspunt.

Er zijn drie bewerkingsmodi beschikbaar: smart, invoegen en overschrijven. De standaardmodus is smart, waarbij Pinnacle Studio selecteert uit invoegen, overschrijven en soms complexere strategieën in de context van elke bewerking.



De Smart-modus is ontworpen om de synchronisatie tussen tijdlijnsposen zo goed mogelijk te behouden. Bij het bewerken van meerdere sporen tegelijk hebben clips meestal verticale en horizontale relaties: wanneer u bijvoorbeeld uw cuts zorgvuldig hebt afgestemd op een muziekspoor, wilt u niet alles door elkaar gooien als u extra bewerkingen uitvoert.

De modus Invoegen is altijd non-destructief: andere clips op de het spoor worden verplaatst voordat er nieuw materiaal wordt ingevoegd. Gaten die ontstaan door het verwijderen van materiaal worden hierbij automatisch gedicht. Alleen het doelspoor wordt beïnvloed. Eventuele eerdere synchronisatie met andere sporen ter rechterzijde van het bewerkingspunt raakt verloren.

Invoegen is het bruikbaarst bij de eerste fasen van een project, wanneer u clips op de tijdlijn verzamelt en rangschikt. Het garandeert dat er geen materiaal verloren raakt, en maakt het opnieuw rangschikken van clips en sequenties van clips eenvoudig.

Bij de latere fasen, wanneer de structuur van uw project bijna is voltooid en u bent begonnen met het zorgvuldig synchroniseren van materiaal op verschillende sporen, is de modus invoegen minder nuttig. De eigenschappen die deze modus zo geschikt maken voor de eerste fasen (de 'rimpelwerking'), werken bij het afronden van een project juist in het nadeel. Op dit moment kunt u overschrijven gebruiken.

Overschrijven is direct van invloed op alleen de clips die u selecteert. Bij veranderen van de lengte of positie van een clip in de modus overschrijven worden de aangrenzende clips overschreven (bij verlengen) of ontstaan er gaten (bij inkorten). Deze modus is niet van invloed op de synchronisatie van verschillende sporen.

Alternatieve modus

De smart-bewerkingsmodus voorspelt wat u doet en bepaalt of invoegen, overschrijven of een complexere strategie het beste is. Meestal doet de modus wat u wilt, maar het zal zeker ook wel eens voorkomen dat u iets anders in gedachten had.

Veel handelingen ondersteunen zowel invoegen als overschrijven, maar geen andere mogelijkheden. Smart-modus gebruikt soms de ene functie en soms de andere; als invoegen niet uw bedoeling was, dan is overschrijven dat vaak wel en vice versa. Wat u nodig hebt is een methode om het standaardgedrag van de modus smart te op te heffen.

Om invoegen te veranderen in overschrijven, of overschrijven in invoegen, houd u de Alt-toets ingedrukt terwijl u de bewerking op de gewone manier uitvoert. U kunt Alt naar wens indrukken (of weer loslaten) tijdens het voorbereiden van de bewerking: doorslaggevend is de status van de toets op het moment dat de bewerking uiteindelijk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer u gesleepte items op de tijdlijn plaatst.

Deze truc werkt in alle bewerkingsmodi en is dus altijd beschikbaar. Als u niet tevreden bent over de standaardwerking, annuleer dan of maak de bewerking ongedaan en probeer het opnieuw met **Alt**.

Bij één tijdlijnbewerking – het vervangen van de ene clip door een andere terwijl de duur, effecten en andere eigenschappen behouden

blijven – speelt de Shift-toets een vergelijkbare rol. Zie “Een clip vervangen” op pagina 98 voor details.

De spookop op de tijdlijn

In het kopgedeelte van de tijdlijn staan een aantal bedieningselementen voor de rangschikking en organisatie van de tijdlijnsproen. Deze worden hier besproken, terwijl de audiofuncties die op de tijdlijnkop worden ingesteld (zoals het spoorvolume), worden beschreven in het onderwerp “Audio op de tijdlijn” op pagina 282.

Het gedeelte alle sporen boven de spookoppen biedt bedieningselementen die vergelijkbaar zijn met die op iedere spookop, maar dan met een algemeen effect: ze zijn van toepassing op alle sporen tegelijk en vervangen de individuele instellingen.

Standaardspoor

De oranje verticale lijn links naast de spookop duidt, samen met een lichtere achtergrondkleur, het standaardspoor aan. Dit is een doelspoor voor bepaalde functies, zoals verzenden naar en plakken. Ook nieuw gemaakte titels en Scorefitter-songs worden op dit spoor toegevoegd. Zie “Verzenden naar de tijdlijn” op pagina 99, “Het klembord gebruiken” op pagina 117, “Hoofdstuk 7: De Titel-editor” op pagina 221 en “ScoreFitter” op pagina 289 voor meer informatie.

Om een ander spoor het standaardspoor te maken, klikt u gewoon ergens binnen de spookop (maar niet op een knop of een ander bedieningselement).

Vergrendelen

Klik op de hangslot-knoppen om een spoor te beschermen tegen onopzettelijke bewerkingen. Dezelfde knop in het gedeelte alle sporen biedt deze bescherming voor het gehele project.

Storyboard-koppeling

Het storyboard is een alternatieve representatie van een tijdlijnspoor. Er wordt een kleine knop storyboard-koppeling naast het hangslot op alle spookoppen weergegeven wanneer het storyboard is geopend. Klik op de knop om een bepaald spoor te selecteren als het spoor dat aan de storyboard-weergave is gekoppeld.

Tracknaam

Om de naam van een spoor te bewerken, klikt u één keer op de naam om de editor te openen of selecteert u Spoornaam bewerken in het contextmenu van de spookop. Bevestig de bewerking met **Enter** of annuleer met **Esc**.

Video- en audio-monitoring

De knoppen voor video en audio op de spookop bepalen of dit spoor zijn video en audio levert aan de samengestelde uitvoer van het project. Ze ondersteunen het grote aantal bewerkingssituaties waarbij het nuttig is om de uitvoer van één of meer sporen te blokkeren om het voorbeeld te vereenvoudigen. Met dezelfde knoppen in het gedeelte alle sporen schakelt u audio- en video-monitoring voor het gehele project in en uit.

Aanvullende spoorfuncties

De volgende functies zijn beschikbaar in het contextmenu van de spoorkop:

Nieuw spoor: U kunt een nieuw spoor invoegen boven of onder het bestaande spoor.

Spoor verwijderen: Verwijder een spoor en alle clips erop.

Spoor verplaatsen: Sleep de spoorkop omhoog of omlaag naar een nieuwe laagpositie. Tijdens het slepen verschijnt er een heldere horizontale lijn bij geldige plaatsingen.

Spoor kopiëren: Als u **Ctrl** ingedrukt houdt tijdens het verplaatsen van een spoor, wordt het spoor gekopieerd in plaats van verplaatst.

Spoorgrootte: Het contextmenu bevat vier vaste spoorgroottes (Klein, Medium, Groot, Zeer groot). Voor aangepaste groottes sleept u de scheidingslijn tussen de spoorkoppen om de hoogte naadloos aan te passen.

Golfvormen weergeven: De golfvorm-weergave voor audioclips in- en uitschakelen.

Zie "Audio op de tijdlijn" op pagina 282 voor een toelichting op de audiofuncties van de tijdlijn.


Films bewerken

De eerste stap bij elke editing-sessie van een film is het invoeren van uw project in de **Film-editor** om met de bewerkingen te beginnen.

Een nieuwe productie starten: Kies **Bestand > Nieuw > Film** in het hoofdmenu. Controleer voordat u uw eerste clip toevoegt eerst of het videotype op de tijdlijn juist is voor het project (zie onder).

Een bestaande film bewerken: Selecteer een recent project via het menu Bestand > Recent; klik op **Bestand > Openen** om een filmproject te openen; of zoek de film die u wilt openen in de map **Projecten** van de bibliotheek, en dubbelklik op de thumbnail.

Als uw film is opgeslagen als een projectpakket moet het worden uitgepakt voordat u de film kunt bewerken. Zoek uw project in de groep Studio-projecten in de bibliotheek, en kies de opdracht **Projectpakket uitpakken** in het contextmenu van de thumbnail.



Een thumbnail van een projectpakket in de bibliotheek met het geopende contextmenu. Nadat het pakket is uitgepakt, wordt de film op de tijdlijn van het project weergegeven en kunt u de film bewerken.

U kunt ook op **Bestand > Openen** klikken en naar het projectpakket in de Verkenner gaan door **Studio-projectpakket (axx)** in het vakje voor bestandsextensies te kiezen.

Wanneer het pakket is uitgepakt, wordt het aan de bibliotheek toegevoegd en op de tijdlijn van de projecteditor geopend, waar u het zoals normaal kunt bewerken.

Een Studio-project openen: Kies **Bestand > Vorige Pinnacle Studio-projecten importeren**. Houd er rekening mee dat sommige functies van projecten die met een eerdere versie van Studio zijn gemaakt, mogelijk niet worden ondersteund in de huidige versie.

Een Studio voor iPad-project importeren: Kies **Bestand > Projecten van Studio-app voor iPad importeren**.

Tijdlijn-instellingen

Als u begint met het bewerken van een nieuw project, moet u controleren of de instellingen van het videotype van uw project – hoogte/breedteverhouding, 2D of 3D, framegrootte en afspeelsnelheid – naar wens zijn. Ga naar de tab Projectinstellingen van de programma-instellingen om de waarden van deze eigenschappen automatisch in te stellen op basis van de eerste clip die aan het project wordt toegevoegd. U kunt ze ook handmatig instellen. Zie “Projectinstellingen” op pagina 406 voor het configureren van de automatische functie en “De tijdlijnwerkbalk” op pagina 80 voor instructies over het handmatig invoeren van projectinstellingen.

Afhankelijk van uw tijdlijninstellingen zijn clips van sommige typen mogelijk niet onmiddellijk afspeelbaar. Dergelijke inhoud wordt automatisch gerenderd in een geschikt type.

Sporen bepalen

Afgezien van een klein aantal uitzonderingen, hebben tijdlijnsporten in Pinnacle Studio geen speciale rollen. Elke clip kan op elk spoor worden geplaatst. Naarmate uw projecten steeds complexer worden, is het

echter steeds nuttiger om aandacht te besteden aan de organisatie van sporen en het aanpassen van de naam op basis van hun functie in de film. Zie “De spookop op de tijdlijn” op pagina 90 voor informatie over spooreigenschappen en het bewerken ervan.

Clips aan de tijdlijn toevoegen

De meeste typen bibliotheekonderdelen kunnen als onafhankelijke clips op de tijdlijn worden geplaatst. Hierbij gaat het om video- en audioclips, foto's, grafische afbeeldingen, Scorefitter-songs, montages en titels. U kunt zelfs uw andere filmprojecten toevoegen als containerclips die dezelfde werking als videoclips in uw project hebben. Schijfprojecten kunnen echter niet als containerclips aan een tijdlijn worden toegevoegd omdat ze een functie vereisen – gebruikerinteractiviteit – die tijdlijnclips niet hebben.

Slepen en neerzetten

Slepen en neerzetten is de meest gebruikte en meestal de handigste methode om materiaal aan een project toe te voegen. Klik op een item in de compacte weergave van de Film-editor van de bibliotheek en sleep ze naar de gewenste plaats op de tijdlijn.

Bij het bereiken van het tijdlijngedeelte en het slepen naar het doelspoor ziet u een verticale lijn onder de muisaanwijzer verschijnen. Deze lijn geeft aan waar het eerste frame van de clip wordt ingevoegd als u de clip direct neerzet. De lijn is groen als de plaatsing correct is en rood als het niet mogelijk is een clip op de aangegeven plek in te voegen (bijvoorbeeld omdat het spoor is beschermd).

Het is mogelijk meerdere clips tegelijkertijd op de tijdlijn in te voegen. Selecteer gewoon de gewenste bibliotheekitems en sleep ze vervolgens één voor één naar de tijdlijn. De volgorde waarin de clips op het spoor verschijnen, correspondeert met de rangschikking in de bibliotheek (niet met de volgorde waarin u ze hebt geselecteerd).

Magneet-modus: De magneetmodus is standaard ingeschakeld. Hierdoor is het eenvoudiger om clips in te voegen op een manier waarbij hun randen precies aansluiten. De nieuwe clip springt in bepaalde posities, zoals het einde van clips of de posities van markeringen, alsof hij door een magneet wordt aangetrokken zodra de muisaanwijzer in de buurt van een potentieel doel komt.

Maak u echter geen zorgen of de eerste clip direct aan het begin van de tijdlijn staat. Niet iedere film begint met een harde cut naar de eerste scène!

Live voorbeeld tijdens het bewerken

Om verwarring bij complexe bewerkingen te voorkomen, biedt Pinnacle Studio een volledig dynamische voorbeeldweergave van de resultaten van bewerkingen bij het slepen van clips op de tijdlijn. Als alles een beetje meer rondspringt dan u gewend bent tijdens het bewerken op de tijdlijn, dan komt dit hierdoor. Maakt u zich geen zorgen: u raakt er snel aan gewend en kunt dan profiteren van de extra informatie. Begin heel rustig. Bekijk de wijzigingen op de tijdlijn als u het gesleepte item over diverse mogelijke landingsplaatsen sleept; plaats het item zodra u het gewenste resultaat ziet.

Als het slepen en neerzetten niet naar wens werkt, druk dan op **Esc** of haal de muisaanwijzer uit het tijdlijngebied en laat de knop los. Hierdoor wordt de bewerking met slepen en neerzetten afgesloten. Om een voltooid bewerking met slepen en neerzetten ongedaan te maken, drukt u op **Ctrl+Z** of klikt u op de knop Ongedaan maken.

Onthoud dat u veel bewerkingen op de tijdlijn kunt variëren met de alternatieve modus: houd gewoon **Alt** ingedrukt tijdens het slepen of trimmen. Bij het één voor één vervangen van een clip is **Shift** ook belangrijk.

Geavanceerd slepen en neerzetten

Nadat u een assortiment clips op een tijdlijnspoor hebt verzameld, is het slechts een kwestie van tijd voordat u wijzigingen wilt aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld:

- Een gat opvullen met clips.
- Een paar clips invoegen voor een bepaalde clip.
- Een clip op de tijdlijn vervangen door een andere clip.

De bewerkingsmodus smart helpt u deze doelstellingen heel eenvoudig te bereiken.

Een gat opvullen

Met Smart-modus kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een gat opvullen met nieuw materiaal. U hoeft het nieuwe materiaal niet nauwgezet op maat te trimmen; u sleept gewoon items in het gat. Clips die niet nodig zijn om het gat op te vullen, komen te vervallen en de laatste gebruikte clip wordt automatisch getrimd tot de geschikte lengte. Clips die al op de tijdlijn staan, worden niet beïnvloed; er kunnen dus geen synchronisatieproblemen ontstaan.

Clips invoegen

Stel dat u nieuw materiaal aan de tijdlijn wilt toevoegen op een punt waar al een bestaande clip staat. U wilt echter niet dat de bestaande clip wordt vervangen; u wilt alleen dat deze clip (en clips rechts ervan) ver genoeg naar rechts worden verplaatst om ruimte voor nieuw materiaal te maken.

Ook hiervoor biedt smart-editing een moeiteloze oplossing. Sleep het nieuwe materiaal gewoon naar het begin van de clip die in de weg staat in plaats van in het gat. De clip gaat nu precies ver genoeg opzij om ruimte te maken.

Invoegen met splitsen

Als u een item in het midden van een bestaande clip plaatst, in plaats van bij een cut, dan wordt de clip gesplitst. Het nieuwe materiaal wordt op het aangegeven punt ingevoegd en wordt onmiddellijk gevolgd door het verplaatste deel van de originele clip.

In de smart-modus blijft de synchronisatie van het doelspoor met alle andere sporen behouden: op alle sporen wordt een gat met dezelfde lengte als de nieuwe clip ingevoegd. Om te voorkomen dat andere sporen op deze manier worden beïnvloed, gebruikt u de modus invoegen in plaats van de smart-modus. U kunt ook op Altdrukken bij het neerzetten van het nieuwe materiaal om een deel van de bestaande clip te vervangen. Een derde methode is het vergrendelen van een spoor dat niet mag worden aangepast; dit is echter van invloed op de synchronisatie van clips op vergrendelde sporen met clips op niet-vergrendelde sporen.

Een clip vervangen

Om een clip te vervangen, sleept u één bibliotheekonderdeel op de te vervangen clip en houdt u Shift ingedrukt. De vervangende clip neemt eventuele effecten en overgangen van de originele clip over. Correcties worden echter niet overgenomen, omdat ze meestal zijn gericht op de problemen van een specifiek media-item.

In smart-modus slaagt de vervanging alleen als de bibliotheekclip lang genoeg is om de gehele lengte van de te vervangen clip te bestrijken. In andere modi wordt een bibliotheekclip van onvoldoende lengte verlengd met behulp van te veel trimmen. De richting en de mate van verlenging is gebaseerd op de muispositie tijdens het slepen. Zie "Te veel trimmen" op pagina 103 voor meer informatie over te veel trimmen.

Als het bibliotheekitem langer dan nodig is, wordt het ingekort op dezelfde lengte als de te vervangen clip.


Verzenden naar de tijdlijn

Afgezien van het slepen van een clip naar de tijdlijn, kunt u de clip ook 'verzenden' naar het standaardspoor op de positie van de afspeellijn. Deze bewerking is gelijk aan slepen en neerzetten; de smart-modus wordt toegepast bij het bepalen hoe andere clips worden beïnvloed. De opdracht **Naar tijdlijn verzenden** is te vinden in het contextmenu van een individueel onderdeel of meervoudige selectie in de compacte weergave van de bibliotheek.

Verzenden vanaf de Player

Er is tevens een tweede methode voor 'verzenden' die meer controle biedt.

Als u op een bibliotheekonderdeel klikt tijdens het werken in de Film-editor, dan schakelt de player over naar de Bron-modus voor een voorbeeldweergave. Voor trimbare media (video en audio) biedt de player tevens trimmaten voor het uitsnijden van een begin- of eindeel van het item.



Klik op de knop Naar tijdlijn verzenden in de Player na het trimmen van een video-item uit de bibliotheek.

Na bekijken van de voorbeeldweergave en eventueel trimmen, gebruikt u de knop Naar tijdlijn verzenden linksonder op de Player. Het item

wordt op de gebruikelijke wijze aan het project op het standaardspoor bij de afspeelpositie toegevoegd. Nuttige tip: u kunt ook ergens in het Player-scherm klikken en het item naar een willekeurig gewenst tijdslijnspoor slepen. Het item wordt dan toegevoegd bij het plaatsingspunt in plaats van bij de afspeelpositie.


Titel-editor, Scorefitter, voice-over

Deze drie functies voegen nieuwe clips toe aan de projecttijdlijn; clips die niet zijn gebaseerd op bibliotheekitems. In plaats hiervan worden ze gemaakt met instellingen en andere handelingen die u tijdens de editing verricht.



Zodra de editing is voltooid, worden zowel de titels als ScoreFitter-clips verzonden naar het standaardspoor op de tijdlijn met de functie Naar tijdlijn verzenden, terwijl voice-over-clips naar het speciale voice-over-spoor gaan. Zie “Hoofdstuk 7: De Titel-editor” op pagina 221, “ScoreFitter” op pagina 289 en “Het gereedschap Voice-over” op pagina 291 voor meer informatie.

Clips verwijderen

Om één of meerdere clips te verwijderen, selecteert u ze eerst en drukt u vervolgens op **Delete**. U kunt ook op het pictogram van de prullenbak  klikken op de tijdlijnwerkbalk, of Verwijderen kiezen in het contextmenu van de selectie.

Als het verwijderen in smart-modus een gat op alle sporen veroorzaakt, dan wordt dit gat opgevuld door materiaal rechts van het gat naar links te verplaatsen. Hierdoor wordt voorkomen dat u per ongeluk lege

delen in uw film maakt en tegelijkertijd garandeert dit dat de synchronisatie tussen sporen blijft behouden.

Als u **Alt** ingedrukt houdt tijdens het verwijderen, blijven eventuele gaten gewoon open.

In de modus invoegen worden gaten op de sporen waarop clips worden verwijderd ook gesloten, maar de andere sporen worden niet beïnvloed. De synchronisatie rechts van de verwijdering blijft hierbij niet behouden.

Met het oog op synchronisatie is de veiligste editing-modus voor verwijderen overschrijven; hierbij worden de clips alleen verwijderd en blijven alle andere zaken ongewijzigd

Clipbewerkingen

De projecttijdlijn biedt uitgebreide ondersteuning voor het selecteren, aanpassen, trimmen, verplaatsen en kopiëren van clips.

Selecteren

Selecteer clips in voorbereiding op het uitvoeren van bewerkingen. Een geselecteerde clip krijgt een oranje kader op de tijdlijn en in het storyboard, en wordt oranje weergegeven in de Navigator.

U selecteert één clip door er met de muis op te klikken. Eerdere selecties worden verwijderd. Voor een snelle meervoudige selectie klikt u in een open tijdlijndeel en sleept u een selectieframe dat de gewenste clips doorkruist. Om alle clips met één opdracht te selecteren, klikt u op **Ctrl+A**.

Om een selectie te verwijderen, klikt u op een gat op de tijdlijn.

Meervoudige selectie met toetsenbord en muis

Voor het creëren van complexere meervoudige selecties, klikt u met de linkermuisknop en drukt u op **Shift**, **Ctrl** of beide.

Een reeks clips selecteren: Klik op de eerste clip en **Shift**-klik op de laatste. De twee clips samen definiëren een begrenzendende rechthoek, of een selectiekader, waarin alle clips worden geselecteerd.

Selectie van één clip in- en uitschakelen: Gebruik **Ctrl**-klik om de selectiestatus van een losse clip te veranderen zonder de rest te beïnvloeden.

De rest van het spoor selecteren: Gebruik **Ctrl+Shift**-klik om alle clips te selecteren die beginnen op of na de beginpositie van de clip waarop u hebt geklikt. Deze functie is met name handig als u snel de rest van de tijdlijn 'uit de weg' wilt hebben voor het invoegen van nieuw materiaal, of voor het handmatig naar links rimpelen om tijdlijngaten te dichtten.

Clips groeperen en groepering opheffen

U kunt meerdere clips selecteren en groeperen, zodat u ze kunt samenvoegen. **Vectorobjecten groeperen of de groepering opheffen:**

- 1 Selecteer twee of meer clips op de tijdlijn.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde clips en kies **Groeperen > Groeperen**.

Om de groepering van de selectie op te heffen, klikt u met de rechtermuisknop op een groep en kiest u **Groeperen > Degroeperen**.

Aanpassen

Terwijl u langzaam met de muisaanwijzer over de clips op de tijdlijn gaat, ziet u dat de vorm verandert in een pijl bij het bereiken van de zijkanten van de clips. Dit betekent dat u kunt klikken en slepen om de grens van de clip aan te passen.

Hierdoor verandert de lengte van een losse clip op de tijdlijn in de modus overschrijven (omdat de invoegen-modus synchronisatieproblemen zou veroorzaken). Als u het begin van een clip naar rechts sleept, verschijnt er een gat aan de linkerkant. Als er clip direct links naast de aangepaste clip staat, vervangt u deze door naar links te slepen.

De aanpassingsaanwijzer verschijnt ook wanneer de muis boven de uiteindes van een gat komt – een lege ruimte op het tijdlijnspoor met ten minste één clip aan de rechterkant ervan.

Het aanpassen van gaten in de modus overschrijven, zoals bij clips, is niet erg nuttig. Gaten zijn echter handig bij het uitvoeren van bewerkingen in de smart-modus als u een individueel spoor naar links of rechts wilt rimpelen en resulterende synchronisatieproblemen negeert. Het aanpassen van gaten vindt daarom plaats in de modus invoegen.

Zelfs wanneer er geen gat beschikbaar is, kunt u hetzelfde resultaat verkrijgen door **Alt** ingedrukt te houden tijdens het aanpassen van de zijkanten van een clip.

Te veel trimmen

Te veel trimmen vindt plaats wanneer u de duur van een clip langer wilt maken dan de grenzen van het bronmateriaal; dit is iets wat u moet voorkomen.

Als dit gebeurt, worden de ongeldige delen van uw clip in roze weergegeven.



Te veel getrimde clip: het eerste en laatste frame worden bevroren in de te veel getrimde delen.

Te veel trimmen is geen crisissituatie. U hoeft niet meteen actie te ondernemen. Pinnacle Studio verlengt de clip door het eerste en laatste frame te 'bevroren' in de desbetreffende delen van de clip.

Afhankelijk van de mate van het te veel trimmen is deze eenvoudige aanpak misschien alles wat u nodig hebt. Een kort bevroren frame kan visueel effectief zijn.

De 'freeze-frame' methode levert echter waarschijnlijk geen toereikende resultaten tijdens een sequentie met snelle bewegingen. In dergelijke veeleisende gevallen kunt u de clip aanvullen of vervangen, of verlengen met de functie Snelheid. (Zie "Snelheid" op pagina 119.)


Trimmen

Het veranderen van de lengte van clips of gaten op de tijdlijn wordt 'trimmen' genoemd.

Trimmen op meerdere sporen is een waardevolle editing-vaardigheid. Door meerdere sporen tegelijk te trimmen, kunt u garanderen dat clips die later op de tijdlijn komen, hun onderlinge synchronisatie behouden.

Het trimmen van clips zonder aandacht voor de inhoud later op de tijdlijn, kan de synchronisatie van uw project verstoren. Soundtracks

die niet synchroon lopen met de actie en slecht getimed titels zijn problemen die hieruit kunnen voortvloeien.




Trimmen op meerdere sporen

Een regel om synchroon te blijven

Pinnacle Studio beschikt over krachtige trimfuncties waarmee u zonder risico's op meerdere sporen kunt trimmen. Gelukkig is er een eenvoudige regel voor het beveiligen van de synchronisatie, zelfs op een complexe tijdlijn: open precies één trimpunt op elk spoor. Of het trimpunt aan een clip of een gat wordt bevestigd, en aan welke kant, is aan u.

Trimpunten openen

U kunt ook een trimpunt openen door de tijdlijn-scrubber bij het punt waar u wilt trimmen te plaatsen en vervolgens op de knop trimmodus  op de tijdlijnwerkbalk te klikken. Als u één Trimpunt op elk niet-leeg spoor tegelijk wilt openen, Shift-klikt u op de knop trimmodus.

In de trimmodus kunt u trimpunten openen met de muisaanwijzer aan het begin of einde van een clip. U ziet dat de trimaanwijzer naar links staat bij het begin van de clip en naar rechts aan het einde van de clip. Terwijl de trimaanwijzer zichtbaar is, klikt u één keer op het punt waar u wilt trimmen. Ga hierna desgewenst verder met het openen van trimpunten op andere sporen.

U kunt twee trimpunten per spoor openen door **Ctrl** ingedrukt te houden om het tweede punt te maken. Deze functie is handig voor de bewerkingen beide trimmen, glijdend trimmen en schuivend trimmen die hieronder worden beschreven.



De Trimeditor in dubbele modus. Het gele vierkantje geeft het huidig geselecteerde trimpunt aan het begin van een clip aan; aan de linkerkant ziet u het laatste frame van de uitgaande clip.

Bij het openen van een trimpunt gebeuren er diverse dingen:

- De linker- of rechterrاند van de clip wordt gemarkeerd met een gele balk om aan te geven dat het trimpunt geselecteerd is. Trimpunten die niet geselecteerd zijn, worden met een oranje balk weergegeven.
- De Trimeditor wordt geopend met de Player in dubbele voorbeeldmodus.
- De transportknoppen onder de Player worden gereedschappen voor trimaanpassingen.
- Het voorbeeld met het huidig actieve trimpunt krijgt een gele omtrek.

De Trimeditor

In dubbele voorbeeldmodus geeft de Trimeditor twee kaders van de tijdlijn weer. Het huidig geselecteerde trimpunt wordt altijd weergegeven en krijgt een gele rechthoek. Als het trimpunt zich aan het begin van de clip bevindt, wordt het eerste frame van de clip weergegeven. Het laatste frame wordt weergegeven als het trimpunt aan het eind van de clip staat. U kunt een ander trimpunt selecteren door in het andere voorbeeldvenster te klikken of door op **Tab** te drukken.




De Trimeditor met een bewerking Glijdend trimmen. In het linkervoorbeeld wordt het huidig geselecteerde trimpunt weergegeven, in het rechtervoorbeeld het tweede trimpunt.


De trimmodus die wordt gebruikt, bepaalt welk frame in het tweede voorbeeldvenster wordt weergegeven. Bij glijdend of schuivend trimmen wordt het tweede trimpunt van de bewerking weergegeven, omgeven door een oranje rechthoek. In andere gevallen wordt in het tweede voorbeeldvenster het frame aan de andere kant van de cut bij het geselecteerde trimpunt weergegeven.

Boven elk voorbeeldvenster wordt het aantal frames weergegeven dat is getrimd. Als u het oorspronkelijke trimpunt als nul beschouwt, geeft het cijfer aan hoeveel frames de nieuwe positie van het trimpunt is verschoven.

De Trimmodus heeft standaard de solomodus. De clip met het Trimpunt wordt weergegeven zonder de sporen erboven en zonder overgangen toegepast. Deze voorbeeldmodus is vooral geschikt om precies te bepalen welk frame moet worden getrimd. De standaardweergave van aaneengesloten frames is een volledige samenstelling van alle tijdlijnsporen. U kunt de weergave in- of uitschakelen met de knop **solo**  in de rechterbenedenhoek van de Trimeditor. Als de solomodus is uitgeschakeld, worden trimpunten in hun tijdlijncontext in het voorbeeld weergegeven.



De Trimeditor in eenvoudige voorbeeldmodus.

De Trimeditor wordt geopend in dubbele voorbeeldmodus. Als u naar eenvoudige voorbeeldmodus wilt overschakelen, klikt u op de knop Voorbeeldmodus  in de rechterbovenhoek van het voorbeeldgedeelte.

De trimmodus afsluiten: U kunt de trimmodus sluiten door op de knop

Trimmodus  te klikken.

Bewerkingsmodi

De huidige bewerkingsmodus – smart, overschrijven of invoegen – bepaalt hoe het trimmen van invloed is op andere clips op de tijdlijn. Selecteer de modus in de vervolgkeuzelijst geheel rechts op de tijdlijnwerkbalk.



Modus Invoegen: Clips rechts naast een getrimde clip en op hetzelfde spoor gaan naar links of rechts om ruimte te maken voor de nieuwe lengte van de clip. De synchronisatie met andere sporen raakt mogelijk verloren, maar er worden geen clips overschreven.

Modus Overschrijven: Alleen de clips die u trimt, en eventuele aangrenzende clips die ze overschrijven, worden in deze modus gewijzigd. De synchronisatie van de sporen wordt niet beïnvloed.


Smart-modus: Tijdens het trimmen is de smart-modus gelijk aan de modus Invoegen.

Het begin van een clip trimmen

U begint met het trimmen van het begin van een clip (het punt 'markering in') door op de linkerrand van de clip te klikken terwijl de trimaanwijzer zichtbaar is. Nu u een trimpunt hebt bepaald, kunt u frames aan het begin van de clip toevoegen of verwijderen.

Voor trimmen op de clip sleept u het trimpunt naar links of rechts.

Voor trimmen op de player gebruikt u de trimknoppen om één of tien frames naar voren of achteren te trimmen. Klik op de knop weergave in loop voor een herhalende weergave van het trimgedeelte.



De positie van het afspeelpunt ten opzichte van het trimpunt helpt onderscheid te maken tussen de markering in van een clip (links) en de markering uit van de vorige clip (rechts).

Het einde van de clip trimmen

Voor het trimmen van het einde van de clip (het punt 'markering uit') opent u een trimpunt door op de rechterrand van een clip te klikken wanneer de muisaanwijzer verandert in een pijl die naar rechts wijst. U kunt nu frames toevoegen of verwijderen aan het einde van uw clip.


U kunt weer direct op de clip trimmen door het trimpunt te slepen, of op de Player trimmen in de modus trimmen.

Gaten trimmen

Op de projecttijdlijn kunt u niet alleen de clips trimmen, maar ook de gaten tussen de clips. Het trimmen van gaten klinkt misschien niet zo heel nuttig, maar het is echt handig. Een voorbeeldje. Een voorbeeldje: de gemakkelijkste manier om ruimte op één tijdlijnspeur in te voegen of te verwijderen, is om de rechterrand van een gat te trimmen. Alle clips rechts van het gat worden hierbij als een blok verplaatst.

Als u een trimpunt op elk spoor wilt openen om de synchronisatie te behouden tijdens het trimmen, kunt u er vaak voor kiezen de duur van een gat in plaats van de duur van een clip te hanteren. (Onthoud de regel: er is één trimpunt op elk spoor vereist om de synchronisatie te behouden.)

Het trimmen van een gat, aan het begin of het einde, verloopt op precies dezelfde wijze als hierboven beschreven voor een clip.




Twee geselecteerde gaten en een markering-uit voor audio zijn geselecteerd voor trimmen. Omdat er op elk spoor één trimpunt is gemaakt, blijft de gehele productie gesynchroniseerd bij het trimmen.

Beide trimmen

Bij deze bewerking worden twee naast elkaar gelegen clips (of een clip en ernaast gelegen gat) tegelijk getrimd. Frames die aan het item aan de linkerkant worden toegevoegd, worden verwijderd van het item aan de rechterkant, en vice versa, zolang er ruimte en materiaal beschikbaar zijn. U verplaatst alleen het trimpunt waar de items samenkomen. Een toepassing voor deze techniek is het aanpassen van visuele cuts aan de maat van een muzieksoundtrack.

Om te beginnen, klikt u aan het einde van clip aan de linkerkant om het eerste trimpunt te openen; **Ctrl**-klik vervolgens aan het begin van de clip aan de rechterkant om het tweede te openen.

Bij plaatsing op de aangrenzende trimpunten die u zojuist hebt geopend, krijgt de muisaanwijzer de vorm van een horizontale tweekoppige pijl. Sleep naar links of rechts om de clipgrens te verplaatsen of gebruik de Player in de modus trimmen.




Beide trimmen: er zijn aangrenzende uit- en in-trimpunten geselecteerd Wanneer u de trimpunten versleept, heeft dit invloed op de timing van de hand-off van de uitgaande clip naar de binnenkomende clip, maar wordt de tijdslijn niet verstoord.

Glijdend trimmen

Om het beginframe van een clip binnen het bronmateriaal te wijzigen, maar de duur ongewijzigd te laten, opent u één trimpunt aan het begin van een clip en een ander aan het einde van ofwel dezelfde clip of een latere clip op het tijdlijnspoor.


Sleep de trimpunten horizontaal of gebruik de trimknoppen van de player om de positie van de clip binnen de bron aan te passen.



Glijdend trimmen: Wanneer u de in- en uit-trimpunten van een clip selecteert en de clip versleept, worden de in- en uitpunten ten opzichte van het oorspronkelijke materiaal gewijzigd, maar blijft de begintijd of duur van de tijdlijn hetzelfde.

Schuivend trimmen

Schuivend trimmen is een uitgebreide versie van de hierboven beschreven techniek voor beide trimmen. In dit geval kunt u trimpunten aan het einde van een clip en het begin van een andere clip later op de tijdlijn openen. In plaats van één clipgrens langs de tijdlijn te schuiven, zoals bij beide trimmen, verschuift u twee clips samen. Alle clips tussen de twee trimpunten worden op een nieuwe positie eerder of later op de tijdlijn geplaatst.



Schuivend trimmen: Er is een uit-punt geopend om te trimmen op de eerste clip, en een in-punt op de derde clip. Wanneer u een van beide punten versleept, wordt de middelste clip (of meerdere clips, indien aanwezig) langs het spoor verschoven, terwijl andere clips blijven staan.

Zowel glijdend als schuivend trimmen kan handig zijn voor het synchroniseren van clipcontent met materiaal op andere sporen.

Trimpunten controleren

Bij het trimmen met meerdere trimpunten is het nuttig om de voorbeeldweergave over te schakelen van de ene trimlocatie naar de andere om te controleren of beide correct zijn ingesteld. Als u een trimpunt selecteert voor controle, wordt het een bron voor audio en video tijdens de voorbeeldweergave.

Controle is ingeschakeld wanneer u een trimpunt maakt. Wanneer u achtereenvolgens meerdere trimpunten maakt, kunt u elk trimpunt tot in detail instellen. Ctrl-klik op een bestaand trimpunt om het te selecteren voor controle. Terwijl de trimmodus actief is kunt u via **Tab** of **Shift+Tab** door de geopende punten lopen.

Nadat u **Ctrl**-klik hebt uitgevoerd om een trimpunt te controleren, kunt u trimmen beheren met de pijltjestoetsen Links en Rechts. Trim één frame met de toetsen niet verschoven, voeg de **Shift**-toets toe om in stappen van 10 frames te trimmen.

Verplaatsen en kopiëren

Om een selectie van één of meerdere clips te verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer op een geselecteerde clip en wacht u tot de aanwijzer verandert in een handsymbool. Sleep de clip hierna naar de gewenste positie.

U kunt het verplaatsen zien als een proces van twee stappen. Allereerst wordt de selectie verwijderd op de huidige tijdlijn volgens de regels van de huidige bewerkingsmodus. Vervolgens wordt de selectie naar de gewenste eindpositie verplaatst. Hier wordt de selectie van links naar rechts per spoor ingevoegd. De relatieve positie van alle geselecteerde clips op alle sporen blijft behouden.

Het verplaatsen van een 'verspreide selectie' (een selectie waarbij sommige clips per spoor worden geselecteerd en andere clips in dezelfde regio niet) is mogelijk, maar kan verwarrend zijn tenzij dit in de modus overschrijven wordt uitgevoerd. Het verplaatsen van losse clips of een complete tijdlijnselectie is eenvoudiger en is indien mogelijk altijd te prefereren.

Houd **Alt** ingedrukt tijdens het verplaatsen van clips om over te schakelen tussen de modi invoegen en overschrijven. De standaard smart-bewerking is hetzelfde als invoegen, aangezien het meest frequente gebruik van horizontale verplaatsingen het opnieuw rangschikken van de afspeelvolgorde is.

Clips kopiëren: Houd **Ctrl** ingedrukt bij het verplaatsen van een selectie clips om de clips te kopiëren in plaats van te verplaatsen.

Het klembord gebruiken

Hoewel sleepbewerkingen iets meer mogelijkheden bieden bij het werken met clips, ondersteunt de tijdlijn de standaard klembordbewerkingen knippen, kopiëren en plakken met de bekende toetsencombinaties. Het klembord is tevens de enige methode voor het verplaatsen en kopiëren van overgangen en effecten tussen clips.

Vanuit de bibliotheek

Na het selecteren van één of meerdere clips in de bibliotheek selecteert u **Kopiëren** in het contextmenu van de selectie of drukt u op **Ctrl+C** om de selectie op het klembord te plaatsen. (Knippen, de andere bekende opdracht voor het toevoegen van inhoud aan het klembord, is niet beschikbaar in de bibliotheek.)

Zet op de tijdlijn de afspelpositie op het punt waar u wilt plakken en selecteer het gewenste spoor door op de kop ervan te klikken.

Druk nu op **Ctrl+V** om de clips in te voegen van het klembord op het spoor, vanaf de afspelkop.

Als u **Plakken** selecteert in het contextmenu van de tijdlijn in plaats van op **Ctrl+V** te drukken, worden de clips geplakt op de plaats van de muisaanwijzer op het standaardspoor en niet bij de afspelkop.

U kunt de plakbewerking net zo vaak herhalen met dezelfde set clips als u wilt.

Vanuit de tijdlijn

Selecteer één of meer clips op de tijdlijn en klik op **Kopiëren** of **Knippen** in het contextmenu van de selectie, of druk op **Ctrl+C** (kopiëren) of **Ctrl+X** (knippen). Beide opdrachten voegen de clips aan het klembord

toe; Knippen verwijdert de originele clips uit het project, terwijl Kopiëren ze behoudt.

Plak de inhoud van het klembord op de tijdlijn zoals hierboven wordt beschreven. De clips plakken op dezelfde sporen waar ze oorspronkelijk stonden, met dezelfde horizontale tussenruimte. Anders dan bij slepen en neerzetten ondersteunt het klembord het verplaatsen van clips tussen sporen niet.

Effecten op het klembord

Clips waaraan effecten zijn toegevoegd, hebben een magenta lijn langs de bovenrand. Klik met de rechtermuisknop op de clip en vervolgens op de lijn om het contextmenu **Effecten** te openen. Hier vindt u de opdrachten **Alles knippen** en **Alles kopiëren** voor het overzetten of delen van een set effecten tussen clips. Selecteer één of meerdere doelclips en druk op **Ctrl+V** of klik op **Plakken** in het contextmenu van de tijdlijn.

De stapel effecten wordt geplakt op alle geselecteerde clips. De doelclips behouden effecten die ze mogelijk al bevatten. De geplakte effecten worden boven op de bestaande effecten geplaatst.


Overgangen op het klembord

Klik met de rechtermuisknop in het overganggedeelte in de bovenhoek bij het begin- of einde van een clip om toegang te krijgen tot het contextmenu Overgang. Selecteer **Knippen** of **Kopiëren** om de overgang op het klembord te plaatsen.

Net zoals effecten kunnen overgangen worden geplakt op één of meer doelclips, maar een bestaande overgang van dit type (begin of einde) die wordt geplakt, wordt overschreven. Het plakken mislukt als de duur van de overgang op het klembord langer is dan de doelclip.

Snelheid

Het venster Instelling Snelheid wordt geopend via **Snelheid** > **Toevoegen** of **Snelheid** > **Bewerken** in het contextmenu van een video- of audioclip op de tijdlijn. U kunt de instellingen aanpassen om iedere mate van slow motion of fast motion binnen een breed bereik te produceren. Een clip waarop Instelling Snelheid is toegepast, wordt gemarkeerd met een gele onderbroken lijn.



Het venster Instelling Snelheid

De feitelijke afspeelsnelheid van uw project blijft altijd gelijk. Deze snelheid wordt permanent ingesteld door Frames per seconde in uw projectinstellingen. Om slow motion te bereiken, worden er nieuwe frames geïnterpoleerd tussen de originele frames; voor fast motion worden sommige bronframes onderdrukt.

De opties in het dialoogvenster zijn verdeeld in diverse groepen.

Constant

Selecteer de afspeelsnelheid van de clip als een waarde van 10 tot 500 procent in verhouding tot het originele materiaal. Alles onder 100 procent is slow motion.

Anker: Wanneer Constant is geselecteerd, wordt de clip op de tijdlijn verankerd met een aangegeven frame tijdens trimbewerkingen. U kunt het eerste of laatste frame van de clip, of het frame bij de huidige positie van de afspreekop, als het anker definiëren. Dit kan nuttig zijn voor het coördineren van actie tussen de clip waarvan de snelheid is aangepast en materiaal zoals achtergrondmuziek op andere sporen.

Rek

Bij deze optie blijven het eerste en het laatste frame van de clip vergrendeld wanneer de clip op de tijdlijn wordt geknipt. Door de clip in te korten, in plaats van materiaal van het einde weg te trimmen, wordt deze precies genoeg versneld om op hetzelfde frame als voorheen te eindigen. Door de clip te verlengen door het einde naar rechts te trimmen, neemt de snelheid af om geen getrimd materiaal weer te geven.

Video

Omgekeerd draait de afspiegelrichting om zonder de snelheid te beïnvloeden Synchronische audio, indien aanwezig, wordt bij deze optie onderdrukt, omdat het meestal ongewenst is om geluid achterstevoren af te spelen.

Smooth-motion: Deze optie past een speciale overgangstechniek toe om een maximale soepelheid voor bewegingen van frame tot frame te verkrijgen.

Audio

Pitch vasthouden: Deze optie behoudt de originele pitch (toonhoogte) van opgenomen audio, zelfs wanneer het afspelen wordt versneld of vertraagd. De functie wordt minder effectief naarmate de snelheid meer wordt gewijzigd. Buiten bepaalde limieten wordt de functie geheel uitgeschakeld.

Films binnen films

Alle filmprojecten die u in Pinnacle Studio maakt, verschijnen als items in het gedeelte Projecten van de bibliotheek. Maar het doel van bibliotheekitems is te dienen als de ingrediënten van uw films. Wat gebeurt er als Filmproject A naar de tijdlijn van Filmproject B probeert te slepen?

Het antwoord is eenvoudig: Zoals de meeste items wordt Project A één clip op de tijdlijn van Project B. Vanuit het oogpunt van tijdlijn-editing werkt het net zoals uw andere video-items. U kunt het trimmen, verplaatsen, effecten en overgangen toepassen enzovoort. (Dit geldt niet voor schijfprojecten. Deze kunnen niet als clips in een ander project worden gebruikt.)

Desondanks blijft er een kopie van de interne structuur van Project A intact binnen deze containerclip, samen met alle clips, effecten, titels en andere componenten van het project. Bovendien: als u op de containerclip dubbelklikt of Film bewerken selecteert in het contextmenu, verschijnt er een ondergeschikte Film-editor in een nieuw venster waarin u aan de 'subfilm' kunt werken. Aanpassingen zijn alleen van invloed op de kopie van het project in de containerclip, niet op het origineel.


De lengte van de containerclip op de tijdlijn van het hoofdproject is niet gebonden aan de lengte van subfilm op zijn eigen tijdlijn. Verlengen of

inkorten van de subfilm in de ingebouwde editor is niet van invloed op de lengte van de containerclip in de bovenliggende film. U moet de containerclip handmatig trimmen als u de lengte ervan en duur van de subfilm met elkaar in overeenstemming wilt brengen.


Beeld-in-beeld (BIB)


U kunt snel een beeld-in-beeld-effect (BIB) toepassen met media die u aan de tijdlijn hebt toegevoegd. Met BIB kunt u een video afspelen in het ene deel van een scherm, terwijl de hoofdvideo op de achtergrond wordt weergegeven. U kunt BIB ook in combinatie met afbeeldingen gebruiken. U kunt de BIB-media aanpassen door het formaat ervan te wijzigen, ze te roteren of te knippen. Vervolgens kunt u de media op de plek plaatsen waarop u deze op de achtergrond wilt weergeven.

Een beeld-in-beeld-effect (BIB) maken

- 1 Zorg er in de werkruimte **Bewerken** voor dat u de clip die u wilt gebruiken voor **BIB** op de tijdlijn toevoegt in het spoor boven de achtergrondvideo.
- 2 Selecteer de clip en kies een van de volgende opties voor **BIB** onder het voorbeeldvenster van de player:
 - **Schaalmodus**  — hiermee kunt u het formaat van de geselecteerde clip aanpassen door de formaatgrepen te slepen die in het voorbeeldvenster worden weergegeven. Als u de clip wilt draaien, sleept u de draaigreep (het knooppunt dat boven de formaatrechthoek uitsteekt).




- **Bijsnijdmodus**  — hiermee kunt u de geselecteerde clip bijsnijden door de oranje bijsnijdgrepen te slepen die langs de randen van de clip worden weergegeven.




Transparantie van de tracks

U kunt de modus voor **transparantie van de tracks** gebruiken om de transparantie van een track nauwkeurig in te stellen. Met keyframes kunt u de transparantie aanpassen en het gewenste effect verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld de transparantie van een track gebruiken om een effect toe te passen dat u boven op opnamen plaatst of om een fade-in- en fade-outeffect te maken.




U kunt keyframes gebruiken in de modus voor transparantie van de tracks om de transparantie te laten variëren van 100% dekking (boven) tot 0% dekking (onder).


De modus voor transparantie van de tracks gebruiken

- 1 Selecteer een track op de tijdlijn in de werkruimte **Bewerken** en klik op de knop voor **transparantie van de tracks** .
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de transparantie van de track als geheel wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar **Transparantie** om de gewenste waarde in te stellen.



- Als u de transparantie op de track wilt laten variëren, klikt u op de knop **Keyframing**  om de keyframingmodus te activeren en klikt u op de gele transparantielijlijn om zoveel keyframeknooppunten als gewenst toe te voegen. Sleep de knooppunten naar beneden om de transparantie te verhogen.


Als u keyframes wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een keyframeknooppunt en kiest u de overeenkomende opdracht.

Als u de keyframingmodus wilt afsluiten, klikt u op de knop  in de rechterbovenhoek van de tijdlijn.

- 3 Klik op de knop voor **transparantie van de tracks** om de modus voor transparantie van de tracks af te sluiten.

Overgangen

Een overgang is een speciaal geanimeerd effect voor het vereenvoudigen – of benadrukken – van het overschakelen van de ene clip naar de volgende. Fades, vegen and oplossingen zijn bekende typen overgangen. Andere overgangen zijn exotischer en vele maken gebruik van geavanceerde 3D-geometrie om de geanimeerde sequenties te berekenen.



Een standaard fade-in overgang maken door de linkerbovenhoek van een clip 'terug te vouwen'.

Er kunnen twee overgangen aan iedere clip worden toegewezen, eentje aan beide uiteinden. Een clip die nieuw op de tijdlijn wordt gemaakt, heeft geen overgangen. Bij het begin van een nieuwe clip verschijnt er een harde cut naar het eerste frame. Aan het einde wordt er net zo abrupt overgeschakeld naar de volgende clip (of naar zwart).


Pinnacle Studio biedt een brede reeks overgangen voor het verzachten, aankleden of benadrukken van de wisseling van de ene clip naar de andere.

Een overgang maken

De eenvoudigste methode voor het maken van een overgang is klikken op de linkerbovenhoek van de clip op de tijdlijn en de hoek 'terugvouwen'. Hiermee maakt u een overgang van de vorige clip, als deze er is, of een fade-in als er geen vorige clip is. Hoe breder u de vouw maakt, hoe langer de overgang zal duren. Als u de rechterbovenhoek van een clip terugvouwt wordt een overgang gemaakt naar de volgende clip of een fade-out.

U kunt uitgebreidere overgangen toevoegen aan de tijdlijn vanuit het desbetreffende deel van de bibliotheek (onder **Inhoud**). Als u de gewenste overgang hebt gevonden, sleept u deze naar het begin of einde van een tijdlijnclip. De duur van een overgang wordt bepaald door de standaardduur die is gedefinieerd in de Projectinstellingen in het controlepaneel van Pinnacle Studio (standaard één seconde). Als de clip al een overgang aan het gekozen einde heeft, wordt deze vervangen door de nieuwe overgang. Zie "Projectinstellingen" op pagina 406 voor details.

Als u de overgang probeert toe te voegen aan een clip die korter is dan de standaardduur voor overgangen, wordt de overgang niet toegepast. U kunt dit probleem vermijden door ervoor te zorgen dat de knop Overgangen met dynamische lengte op de tijdlijnwerkbalk actief is. Als deze actief is, kunt u de duur van een nieuwe overgang instellen door naar links of rechts te slepen terwijl u deze op de clip plaatst. U ziet dat de hoek van de clip wordt teruggevouwen terwijl u sleept. Als de tijdlijn al genoeg is uitgezoomd, wordt de duur van de overgang numeriek weergegeven. Als u hierop klikt, kunt u deze direct bewerken.



Een overgang naar de tijdlijn van een project versleept.

Nog een andere manier om een overgang toe te passen, verloopt via de opdracht Naar tijdlijn verzenden in het contextmenu voor items in de compacte bibliotheekweergave van de Film-editor of via de knop Naar tijdlijn verzenden in de player wanneer deze in de Bron-modus staat. De overgang wordt aan de clip toegevoegd op het standaardspoor bij het punt dat zich het dichtst bij de afspeelkop bevindt.



Overgangen kunnen aan het begin of einde van een clip worden toegevoegd.

Via het contextmenu van een clip op de tijdlijn kunt u een overgang toevoegen door **Overgang in > Toevoegen** of **Overgang uit > Toevoegen** te kiezen.

Ten slotte kunt u ook overgangen maken in de media-editor, die wordt geopend wanneer u dubbelklikt op een tijdlijnclip. De media-editor biedt soortgelijke bewerkingsknoppen als deze voor andere typen speciale effecten. Zie "Werken met overgangen" op pagina 189 voor volledige informatie.

Een fade-outovergang wordt toegepast in de modus rimpelen (of invoegen); hiermee wordt er een overlap gemaakt door de rechterclip en alle aangrenzende clips een eindje naar links te verschuiven. Deze functie voorkomt dat de linkerclip naar rechts moeten worden uitgebreid om de overgang te maken, wat tot te veel trimmen zou kunnen leiden. Het verschuiven van clips aan de rechterkant veroorzaakt echter een onderbreking van de synchronisatie met andere sporen die u mogelijk moet oplossen.

Een fade-inovergang wordt toegevoegd op dezelfde manier als overschrijven. Er ontstaat geen synchronisatieprobleem, maar de linkerclip wordt mogelijk te veel getrimd.

Om fade-in en fade-out om te draaien, drukt u op **Alt** tijdens het slepen en trimmen.

Als u een overgang op meerdere geselecteerde clips wilt toepassen, houdt u **Shift** ingedrukt terwijl u een overgang van de bibliotheek naar één van de geselecteerde clips sleept. De plek waar u de overgang op de clip plaatst, bepaalt of deze aan het begin of het einde van elke geselecteerde clip wordt geplaatst. De overgang wordt niet toegepast op clips die korter zijn dan de duur van de overgang.

Wanneer de knop Overgangen met dynamische lengte is geactiveerd, wordt de gekozen duur van de overgang op de doelclip gebruikt voor alle gemaakte overgangen.

Om de sporen synchroon te houden bij het invoegen van overgangen op de uit-positie, gebruikt u deze functie voor meerdere toepassingen om dezelfde overgang op elk spoor toe te passen. Aangezien elk spoor op dezelfde manier wordt beïnvloed, blijven ze allemaal synchroon.

Wanneer een fade-in een fade-out volgt, wordt het resultaat een 'fade door zwart' genoemd. De linkerclip vervaagt geheel en vervolgens

komt de rechterclip volledig in beeld. Het is niet nodig om een gat van een frame tussen de clips te laten.

Rimpelovergangen

De opdracht voor een rimpelende overgang is vooral nuttig voor het maken van snelle diashows van een reeks stilstaande afbeeldingen, of een video van een reeks korte clips. Een dergelijke presentatie is interessanter als u een overgang toevoegt tussen twee clips. Dat is snel en gemakkelijk als u een rimpelende overgang gebruikt.

Begin met een reeks clips op de tijdlijn en voeg vervolgens het gewenste type overgang toe aan een van de clips. Selecteer alle clips in de reeks, open het contextmenu op de clip met de overgang, en kies de opdracht voor een rimpelende overgang. Hiermee past u de originele overgang toe op de geselecteerde clips. Als de originele clip zowel een Overgang in als een Overgang uit heeft, kunt u een van de twee kiezen om overal toe te passen.

Alle geselecteerde clips die al een overgang bevatten of te kort zijn voor de nieuwe overgang, worden niet gewijzigd.

Meerdere overgangen verwijderen

Als u overgangen uit meerdere clips tegelijk wilt verwijderen, selecteert u de clips, klikt u met de rechtermuisknop op één ervan en kiest u Overgangen verwijderen in het contextmenu. Alle overgangen, zowel in als uit, worden verwijderd uit de geselecteerde clips.

Een overgang vervangen

Selecteer de gewenste overgang en sleep deze naar een bestaande overgang. Hierdoor wordt de overgangsanimatie vervangen, terwijl het originele type (in of out) en de duur behouden blijven.

Of u kunt **Vervangen door** kiezen in het contextmenu van de overgang of het contextmenu van de clip. U kunt dan kiezen uit verschillende overgangen.

Overgangen aanpassen

De duur van overgangen kan worden aangepast, net zoals die van clips. Let op de aanpassingsaanwijzer wanneer de muis in de buurt van de verticale kant van de overgangrechthoek wordt geplaatst. Gebruik dit om de duur van uw overgang te wijzigen.

Zoals gebruikelijk maken fade-outovergangen gebruik van de invoegmodus tijdens het aanpassen, terwijl fade-in wordt uitgevoerd in de overschrijfmodus. Houd **Alt** ingedrukt tijdens het aanpassen om deze werking om te keren.

U kunt een overgang aanpassen zodat de duur nul is, waardoor u de overgang feitelijk verwijdert. U kunt ook **Overgang > Verwijderen** kiezen in het contextmenu van de overgang. Opnieuw wordt de rimpelmodus gebruikt voor fade-out, en overschrijven voor fade-in; de toets **Alt** is beschikbaar om de standaardinstelling om te keren.

Als u de duur van een overgang numeriek wilt instellen, klikt u op het duurveld dat verschijnt wanneer de muisaanwijzer boven de overgangrechthoek staat. (Zoom in op de tijdlijn om de scherm breedte van de overgangsvouw te vergroten als het veld niet verschijnt.) Klik op dit veld voor directe bewerking, zodat u de duur via het toetsenbord kunt invoeren.


Contextmenu van overgang

Zoeken in Bibliotheek: Hiermee opent u de bibliotheekbrowser op de map die de overgang bevat.

Bewerken: Via deze opdracht verschijnt er een venster, de basisovergang-editor, waarin de duur van de overgang kan worden ingesteld.

Als de overgang een aangepaste editor voor het configureren van speciale eigenschappen biedt, dan biedt de knop **Bewerken** in de basisovergang-editor toegang.


Er is een selectievakje **Omgekeerd** beschikbaar bij sommige overgangen voor het omkeren van de overganganimatie.



Basisovergang-editor

Kopiëren: Met deze opdracht wordt de overgang op het klembord geplaatst samen het type (fade-in, fade-out) en de duur. Deze eigenschappen blijven behouden voor de overgang bij het plakken. Het is daarom niet mogelijk om een fade-in als een fade-out of vice versa te plakken.

Als u de overgang op een bepaalde clip wilt plakken, selecteert u **Plakken** in het contextmenu. Om de overgang op alle geselecteerde clips te plakken, selecteert u **Plakken** in het contextmenu van een leeg gedeelte op de tijdlijn of van een geselecteerde clip; u kunt ook gewoon op **Ctrl+V** drukken.



Het submenu Vervangen door in het contextmenu van een overgang geeft een handige selectie van standaard, recent gebruikte en vijfsterrenovergangen weer in een pop-up. Deze pop-up wordt ook weergegeven wanneer overgangen worden toegevoegd of vervangen via het contextmenu van een clip.

Rimpel: Deze opdracht verschijnt als er meerdere clips zijn geselecteerd. Zie "Rimpelovergangen" op pagina 129 voor meer informatie.

Verwijderen: Met deze opdracht wordt een overgang verwijderd. Fade-in overgangen worden zonder meer verwijderd. Het verwijderen van een fade-out overgang zorgt ervoor dat de clips aan de rechterkant verder naar rechts worden verschoven voor de duur van de overgang. Hierdoor kunnen er synchronisatieproblemen met andere sporen ontstaan.

Vervangen door: Een selectie overgangen wordt aangeboden: twee standaardoplossingen, de zes recentst gebruikte overgangen, en alle overgangen met een beoordeling van 5 sterren.

Clipeffecten

Clipeffecten (ook wel filters of video-effecten genoemd) werken op één clip tegelijk. Er zijn allerlei soorten effecten en de toepassingen variëren sterk. Met keyframing kunnen effectparameters willekeurig worden gevarieerd binnen de clip.

Om een bepaald effect op een clip toe te passen, zoekt u het in het gedeelte Effecten van de bibliotheek en sleept u het naar de gewenste clip; u kunt ook op de clip dubbelklikken en het effect selecteren op het tabblad Effecten van de media-editor van de clip.

Er kunnen meervoudige effecten op een clip worden toegepast met een van deze methodes (of beide). Standaard worden meervoudige effecten verwerkt voor weergave in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd.

Op de tijdlijn wordt de bovenrand van elke clip waarop een effect is toegepast in magenta weergegeven. De clipeffect-indicator heeft een eigen contextmenu, met de klembordopdrachten voor knippen en plakken van effecten tussen clips. Zie “Het klembord gebruiken” op pagina 117 voor meer informatie.

Dubbelklik op een clip om deze te openen in de eigen media-editor, waar u effecten kunt toevoegen, verwijderen of configureren. Zie “Hoofdstuk 5: Effecten” op pagina 167 voor uitgebreide informatie.

Contextmenu's van clips

Klik met de rechtermuisknop op een clip om een contextmenu te openen met opdrachten voor het itemtype. Een videoclip heeft een ander menu dan een titelclip, bijvoorbeeld. Sommige opdrachten worden gedeeld tussen de meeste of alle typen. Verschillen in toepasselijkheid worden echter in de volgende beschrijvingen opgemerkt.

Film bewerken: Deze opdracht is alleen beschikbaar voor filmclips (container) en opent de container in de eigen film-editor. De ingebouwde editor biedt dezelfde functies en onderdelen als de primaire editor.

Titel bewerken: Hiermee wordt, alleen voor titels, de **Titel-editor** geopend. (Zie “Hoofdstuk 7: De Titel-editor” op pagina 221.)

Muziek bewerken: Deze opdracht is voor het bewerken van Scorefitter-clips. (Zie “ScoreFitter” op pagina 289.)

Montage bewerken: Bewerk van een montageclip in de Montage-editor. (Zie “De Montage-editor gebruiken” op pagina 217.)

Effect-editor openen: Opent de media-editor voor de clip, ongeacht het type, met de tab **Effecten** geselecteerd. Montage-, titel- en containerclips worden op dezelfde manier behandeld als gewone videoclips.

Snelheid: Deze opdracht opent het dialoogvenster Instelling Snelheid waar u fast motion- en slow motion-effecten op geselecteerde clips kunt toepassen. Deze optie is niet beschikbaar voor containers. Zie “Snelheid” op pagina 119.

Schalen: De eerste twee opties zijn van invloed op de behandeling van clips die niet voldoen aan het huidige tijdlinttype bij invoeren in het project. Zie “De tijdlijnwerkbalk” op pagina 80.

- Passen toont het beeld met de correcte hoogte/breedteverhouding, en zo groot mogelijk geschaald zonder bijknippen. Ongebruikte delen van het frame worden als transparant behandeld.
- Vullen behoudt eveneens de hoogte/breedteverhouding van het beeld, maar schaalt het zodanig dat er geen ongebruikte delen op

het scherm zijn. Delen van het beeld worden bijgeknipt als de hoogte/breedteverhoudingen niet overeenkomen.

Om de schaling van een clip verder in te stellen, kunt u pannen en zoomen gebruiken.

- **Alfa behouden, Alfa verwijderen, Alfa genereren:** Deze opdrachten zijn van toepassing op inhoud met een alfakanaal (transparantie pixel voor pixel specificeren). Dergelijke alfa-informatie kan conflicteren met Pinnacle Studio-effecten. De opdracht is niet beschikbaar voor pure audioclips.

Actieve streams: Deze opdracht is beschikbaar voor het uitschakelen van individuele streams in clips met zowel video als audio. Dit wordt meestal gebruikt om op eenvoudige wijze onnodige camera-audio te verwijderen.

Duur aanpassen: Voer een numerieke duur in het venster in. Alle geselecteerde clips worden aan de gewenste duur aangepast door de uit-punten aan te passen.

Audio loskoppelen: In clips met zowel video als audio koppelt deze opdracht de audiostream los in een afzonderlijke clip op een afzonderlijk spoor, zodat geavanceerde editing-bewerkingen zoals L-cuts mogelijk zijn.

Zoeken in Bibliotheek: Deze opdracht opent de bibliotheekbrowser voor de map met het item dat de bron vormt van de video, foto of audioclip.

Knippen, Kopiëren, Plakken: Verplaats of kopieer een selectie clips met klembordopdrachten in plaats van slepen en neerzetten.

Groeperen: U kunt meerdere clips groeperen, zodat u ze kunt samenvoegen. Als u de groep niet langer nodig hebt of een andere

groep wilt maken, kunt u de groep opheffen door **Degroeperen** te kiezen.

Overgang in, Overgang uit: Deze opties bieden toegang tot een set bewerkingen voor het beheer van overgangen, waaronder **Toevoegen**, **Vervangen**, **Bewerken**, **Kopiëren** en **Verwijderen**. Zie “Overgangen” op pagina 125 voor meer informatie.


Verwijderen: Verwijder de geselecteerde clip of clips.

Informatie weergeven: Eigenschappen van de clip en achterliggende mediabestanden weergeven in tekstvorm.



Pinnacle Studio biedt media-editors voor elk van de drie hoofdmediatypen: video, foto's (en andere afbeeldingen) en audio. De gebruikelijke manier om een van deze editors te openen, is door te dubbelklikken op een mediaonderdeel in de bibliotheek of op een mediaclip op uw projecttijdlijn.

Alle drie de editors bieden twee hoofdreeksen van gereedschappen, Media-editor (Correcties) en Effecten. Deze worden weergegeven als tabs boven aan het editorvenster. (De Foto-editor heeft een derde tabblad voor de functie Pan en zoom)



De vier groepen onder Correcties in de Video-editor. Wanneer u een editor oproept vanaf de bibliotheek, wordt de tab Effecten niet weergegeven.

De gereedschappen in de reeks Correcties zijn bedoeld om de imperfecties in de video, foto's en andere media die u in de projecten gebruikt, weg te nemen. De defecten die door de gereedschappen worden aangepakt, zijn defecten die u het vaakst zult tegenkomen in opgenomen media. Een aantal mogelijkheden zijn dat u een foto die niet helemaal horizontaal is, recht kunt maken, de helderheid van een gedempt muziknummer kunt verbeteren of de 'witbalans' van een videoscène kunt corrigeren.


Bij het toepassen van correcties worden de mediabestanden zelf niet gewijzigd. In plaats daarvan worden de parameters die u instelt, in de database van de bibliotheek (gekoppeld aan een bepaald item) of in een project (gekoppeld aan een bepaalde clip) opgeslagen.

Bibliotheekitems corrigeren

Er is slechts één tab met gereedschappen (Media-editor) beschikbaar voor gebruik wanneer u de items uit de bibliotheek in een media-editor plaatst. De tabs **Effecten** en **Pan en Zoom** voor foto's verschijnen alleen als u de editor opent om aan een tijdlijnclip te werken.

Gecorrigeerde items gebruiken: Wanneer u correcties toepast op een bibliotheekitem, worden de correctie-instellingen aan het item gekoppeld wanneer u het aan een project toevoegt. De correctie wordt dan naar alle toekomstige projecten doorgevoerd. Als u wilt, kunt u nog meer correcties op de tijdlijn aanbrengen, hoewel deze geen effect hebben op het bibliotheekitem.

Andere correcties opslaan: Het is ook mogelijk om gecorrigeerde bibliotheekitems op te slaan als afzonderlijke items (met **Bestand** > **Nieuwe snelkoppeling maken**). Zo is het mogelijk om twee (of meer) variaties te hebben van een bepaald item onder verschillende bijschriften, die elk een andere set correcties hebben gekregen.



Met de correctiegroep Verbeteren in de Video-editor werken

Correcties verwijderen: Het contextmenu voor bibliotheekitems met correcties bevat de opdracht Terugkeren naar origineel om het niet-gecorrigeerde item te herstellen.

Correcties onder directe export: Als u ervoor kiest om bibliotheekmedia direct te exporteren, in plaats van een project te bouwen op de film- of schijftijdlijnen, worden de correctie-instellingen op de uitvoer toegepast.

Tijdlijnclips corrigeren

Wanneer u een clip uit de Film-editor of de Schijfeditor in een van de media-editors hebt geopend, kunt u deze met de gereedschappen uit de correctiereeks op de gewenste manier wijzigen zonder dat dit invloed heeft op de bibliotheekitems of andere clips. Dergelijke wijzigingen op de clip gaan deel uitmaken van het project.

Als u de correcties uit een clip op de tijdlijn wilt verwijderen, selecteert u de contextmenuopdracht **Effecteditor openen** en kiest u het gereedschap Correcties (Media-editor). De instellingspanelen geven met markeringen aan welke instellingen er zijn gewijzigd. Zo is het mogelijk om de correcties te zoeken en opnieuw in te stellen.

Zie "Foto's corrigeren" op pagina 148, "Videocorrecties" op pagina 156 of "Audio corrigeren" op pagina 165 voor informatie over het gebruik van een bepaalde media-editor.

Overzicht mediabewerkingen

U kunt de media-editors op een aantal manieren openen om de beschikbare gereedschappen te kiezen uit zowel de bibliotheek als de projecttijdlijn.

Openen vanuit de bibliotheek:

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Dubbelklik op het pictogram of de tekstrecord van een video-, foto- of audio-item.
 - Selecteer de opdracht **Openen in Correctie-editor** in het contextmenu van het item.

Openen vanuit de bibliotheekspeler:

- Klik eerst op de afspeelknop op een bibliotheekitem om de bibliotheekspeler te openen en daarna op het tandwielpictogram  rechtsonder.

Openen vanuit de bibliotheek:

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Dubbelklik op de clip in de tijdlijn.

- Selecteer de opdracht **Effecten-editor openen** in het contextmenu van de clip.
- Gebruik het contextmenu **Effect > Bewerken** op de gekleurde strook langs de bovenrand van clips waarop effecten zijn toegepast.

Het media-editorvenster sluiten:

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop **Annuleren**, waarmee u de clip ongewijzigd laat.
 - Klik op de knop Sluiten (X) in de rechterbovenhoek. Als u wijzigingen hebt aangebracht, krijgt u de mogelijkheid deze op te slaan.
 - Klik op de knop **OK** om uw wijzigingen te bevestigen.

Voorbeeld weergeven

Het middelste paneel in elk van de media-editors geeft een visueel voorbeeld van media. Het laat het resultaat zien van de toepassing van correcties en effecten of een audiovisualisatie.

Wanneer er videomedia met een integrale soundtrack wordt bewerkt, worden zowel de audio-editor als de video-editor beschikbaar via tabs linksboven in het venster.



Voorbeelden van stereoscopisch 3D-beelden weergeven

Beelden in stereoscopisch 3D worden bewerkt op dezelfde manier als 2D-beelden, maar er is een extra voorvertoningsvenster, dat alleen wordt weergegeven voor 3D-beelden. Het venster geeft de bewerkte beelden weer in stereoscopisch 3D, terwijl het werkgebied wordt

weergegeven in 2D. Het voorvertoningsvenster heeft ook een schakelaar om de voorbeeldmodus voor stereoscopisch 3D te wijzigen.

Titelbalk

Menu Bestand en Bewerken: Als u de media-editor uit de bibliotheek hebt geopend, kunt u met het menu Bestand een nieuwe kopie (of snelkoppeling) van het huidige geladen item opslaan. Een snelkoppeling is een speciaal type item dat eigen parameters en instellingen heeft, maar deze toepast op een mediabestand dat al bij een bestaand item hoort. Zo kunt u meerdere versie van hetzelfde item hebben, zonder dat u een afzonderlijk mediabestand hoeft op te slaan voor elke versie. Snelkoppelingen worden in de bibliotheek opgeslagen met de originele naam plus een volgnummer.

Het menu **Bewerken** biedt vijf standaard bewerkingsopdrachten:


Ongedaan maken, Opnieuw uitvoeren, Knippen, Kopiëren en Plakken.

Ongedaan maken/Opnieuw uitvoeren: Zoals overal in Studio, kunt u met de grafische knoppen Ongedaan maken en Opnieuw uitvoeren linksboven in de media-editor terug en vooruit gaan in uw bewerkingsgeschiedenis.




De Navigator

Met de navigatorstrook aan de onderkant van alle media-editorvensters kunt u andere bibliotheekitems of andere tijdlijnclips laden.




Wanneer u de navigatorstrook vanuit de bibliotheek opent, kunt u andere items openen die op dat moment in de bibliotheekbrowser zichtbaar zijn.

Het huidige item wordt gemarkeerd. U kunt ook een ander item bewerken door op een ander element in de navigator te klikken met de pijlen naar rechts en links waarmee u kunt schuiven, indien nodig. In dat geval worden wijzigingen die op het momenteel geladen item zijn aangebracht, automatisch opgeslagen, alsof u op de knop **OK** hebt geklikt.

U kunt de navigator verbergen door op de bijbehorende knop  onder aan het media-editorvenster te klikken.

Weergaveopties

De onderste werkbalk met de navigatorknop bevat ook een serie knoppen voor de weergave.



Met de knop Solo hebt u toegang tot een menu waarin u ervoor kunt kiezen om een voorbeeld van onderliggende tracks in de media-editor weer te geven, evenals de huidige track, en om de eventuele overgangen van de clip op te nemen in de voorvertoning.



Solo: Deze knop is alleen beschikbaar als u de media-editor hebt geselecteerd in de tijdlijn. Wanneer de huidige clip in de navigator is gemarkeerd en u hier een voorbeeld van wilt weergeven, wordt deze op zichzelf weergegeven zonder rekening te houden met het effect van de clips erboven of eronder op de tijdlijn. Is de knop niet gemarkeerd, dan kunnen alle tijdlijntracks bijdragen aan het voorbeeld.



Weergave voor en na: De knop verschijnt alleen voor fotomedia. Zie “Voor en na” op pagina 147 voor meer informatie.



Volledig scherm: Wanneer deze knop actief is, wordt de voorbeeldafbeelding geschaald aan de grootte van de huidige monitor en worden andere gereedschappen uit de weergave verwijderd. U sluit de modus voor volledig scherm door op **Esc** te drukken of door de knop Sluiten (X) te gebruiken rechtsboven in het venster. In de weergave Volledig scherm ziet u een klein overlaypaneel met transportknoppen.



Voorbeeld weergeven van zoomopties: Met Passend venster past u de grootte van het voorbeeld aan, zodat de hoogte en breedte van de afbeelding de beschikbare ruimte niet overschrijdt, zelfs niet wanneer alle gereedschappen zijn geopend. Instellen op Echte grootte geeft de afbeelding weer in de oorspronkelijke grootte van de bron.

Zoomen: De schuifbalk uiterst rechts op de werkbalk geeft een doorlopende schaal van de voorbeeldafbeelding.


Het voorbeeld in het venster verplaatsen

De voorbeeldafbeelding kan met de muis naar een willekeurige locatie in het werkgebied worden gesleept. Dit is handig om de afbeelding te

scannen wanneer u hierop inzoomt. De golfvisualisatie in de Audio-editor kan echter niet worden gesleept.

Informatie en bijschriften

Met de knop Info links onder aan elke media-editor opent u een venster met informatie over het huidige bestand.



Met het veld Onderschrift dat alleen beschikbaar is wanneer u de media-editor vanuit de bibliotheek opent, kunt u het huidige item een nieuwe naam geven.

Het venster Instellingen


Wanneer u een effect of gereedschap selecteert met aanpasbare instellingen, verschijnt er rechtsboven in het venster een paneel. Geselecteerde voorinstellingen zijn beschikbaar in het vervolgkeuzemenu Instelling selecteren boven aan het paneel; deze bieden vooraf geconfigureerde combinaties van instellingen die u kunt aanpassen of rechtstreeks gebruiken.

Numerieke waarden instellen: De velden voor numerieke instellingen hebben een grijze schuifbalk binnen een veld van donkerder grijs. Klik eenmaal in dit veld om het in numerieke invoermodus te zetten, waar u de gewenste waarde voor de parameter kunt invoeren. Of sleep de schuifbalk naar links of rechts met de muis. Wanneer u dubbelklikt, wordt de standaardwaarde hersteld.

Parametersets vergelijken: Rechts van het veld verschijnt er een gemarkeerde (oranje) punt wanneer de waarde van een standaardinstelling wordt gewijzigd. Wanneer u daarna op de punt klikt, kunt u tussen de standaardwaarde en de meest recente

niet-standaardwaarde schakelen. De punt rechts van de naam van het effect of de correctie schakelt tussen de standaard en eigen waarden van alle parameters.

Gekoppelde parameters: Sommige parameters worden geconfigureerd om te worden gewijzigd in lock-step. Dit wordt aangeduid door de aanwezigheid van een vergrendelingsymbool. Klik op het symbool om de koppeling in- of uit te schakelen.



Met het instellingspaneel kunt u de beschikbare instellingen voor een correctie of effect aanpassen. Hier worden de instellingen voor de groep Verbeteren van fotocorrecties weergegeven.

Fotobewerkingsgereedschappen

Deze gereedschappen bevinden zich op de onderste balk van de Foto-editor. Ze zijn alleen beschikbaar voor foto's en andere grafische afbeeldingen die uit de bibliotheek zijn geladen. Bij afbeeldingen die vanuit de tijdlijn zijn geopend, hebt u hiertoe geen toegang.

Ga naar "Overzicht mediabewerkingen" op pagina 140 voor informatie over het openen van de Audio-editor om correctiegereedschappen te openen en informatie over de algemene functies van de media-editors.

Beeldrotatie

Links onder het beeldvoorbeeld bevinden zich twee pictogrammen van draaiende pijlen. Klik op de pictogrammen om een bibliotheekafbeelding rechthoekig of linksom te roteren met stappen van 90 graden.



Rotatie is in de Foto-editor alleen beschikbaar wanneer er een foto wordt geopend vanuit de bibliotheek. Clips die vanuit de projectentijdlijn worden geopend, kunnen worden gedraaid met het 2D Editor-effect.

Voor en na

Bij het bewerken van foto's kunt u het origineel direct vergelijken met de gecorrigeerde versie. De drie beschikbare weergaven kunnen worden geopend met het pijltje rechts van de knop.



Foto splitsen: Het onderste deel van het voorbeeld geeft de correcties weer. U kunt de verticale positie van de scheidingslijn aanpassen door het middelste gedeelte van de lijn omhoog of omlaag te slepen met de muis. Het is ook mogelijk om de foto diagonaal te splitsen door de lijn aan een van de uiteinden op te nemen en te draaien.

Fotodelen naast elkaar: Het rechterdeel geeft de correcties weer.

Fotodelen boven en onder: Het onderste beeld geeft de correcties weer.

Foto's corrigeren

De vijf beschikbare correcties in de Foto-editor zijn **Verbeteren**, **Aanpassingen**, **Bijsnijden**, **Rechtmaken** en **Rode ogen**. De eerste twee kunt u bedienen in panelen die worden geopend in de rechterbovenhoek van de Foto-editor; de andere drie worden interactief bediende in de voorvertoning.

Verbeteren (foto's)

Deze correctie opent het paneel Beeldcorrectie CPU in de foto-editor met tools voor het oplossen van problemen met kleur en verlichting. De tools kunnen ook creatief worden gebruikt om aangepaste looks of stilistische effecten te bereiken die het originele materiaal niet alleen herstellen, maar ook verbeteren. Deze worden voorgesteld in de hieronder beschreven groepen.

Automatisch

Met de twee speciale tools in deze groep past u het beeld automatisch aan na een analyse van het helderheidsspectrum. U kunt als u dat wilt de toolinstelling handmatig verder aanpassen.

Witbalans: Wanneer u het vakje Witbalans inschakelt, wordt een kleurtemperatuurinstelling voor het beeld berekend, en de schuifbalk voor de temperatuur wordt weergegeven. Gebruik de schuifbalk om de instelling interactief aan te passen terwijl u de voorvertoning weergeeft.

Niveaus: Als u dit vakje inschakelt, wordt automatische aanpassing van de verlichting geactiveerd en een set met drie bedieningsopties geopend. De eerste is Optimalisatie, een vervolgkeuzelijst waarin u het algemene gedrag van de tool kunt instellen door 'Contrast' (alleen optimalisatie voor contract) of 'Volledig' (algemene optimalisatie van verlichting) te kiezen.

De schuifregelaars **Helderheid** en **Levendigheid** kunnen op waarden van -10 tot +10 worden ingesteld. Als u deze instelt op nul wordt de standaard gekozen waarde niet gewijzigd. Helderheid geeft een algemene verhoging of verlaging van de helderheid en wordt over het hele beeld toegepast. Levendigheid is voornamelijk ontworpen om te gebruiken op beelden met mensen en is vergelijkbaar met de bediening Verzadiging, maar voorkomt het onnatuurlijke uiterlijke kenmerk van oververzadigde huidtonen.

Basis

Met deze functies kunt u de algemene verlichtingseigenschappen van uw beeld aanpassen.

Helderheid: Hiermee kunt u de algemene helderheid aanpassen. De lichte en donkere gebieden van het beeld worden gelijkmatig beïnvloed. Gebruik de tool **Selectieve Helderheid** voor om de helderheid fijner af te stemmen (zie hieronder).

Contrast: Met deze knop vergroot u het verschil tussen de lichte en donkerdere gebieden van een foto. Door het contrast te vergroten kunt u een saaie foto levendiger maken, hoewel het risico bestaat dat gebieden die al erg licht of donker zijn, minder scherp worden.

Temperatuur: De knop **Kleurtemperatuur** verandert de kleurcompositie van een afbeelding en geeft deze een 'warmere' of 'koudere' uitstraling. Binnenverlichting, zoals gloeilampen of kaarslicht, wordt als warm ervaren, terwijl daglicht, met name schaduw, als koud wordt ervaren. Wanneer u de temperatuurknop gebruikt, verandert u voornamelijk de geel- en blauwwaarden in een foto en worden de groen- en magentawaarden weinig beïnvloed.

Verzadiging: Met deze knop regelt u de kleurintensiteit van een foto. Wanneer u de waarde verhoogt, verfraait u de kleuren waardoor ze levendiger of zelfs fel worden. Verlaagt u de waarde, dan haalt u de kleur uit de foto totdat er alleen grijs tinten overblijven. Voor een fijnere controle van verzadiging kunt u **Selectieve verzadiging** gebruiken. Een bijbehorende aanpassing is **Levendigheid** en wordt vaak gebruikt voor portretten omdat hiermee huidtonen worden behouden.

Helderheid: Wanneer u **Helderheid** verhoogt, wordt het contrast in de middentonen vergroot, waardoor randen in een beeld worden verscherpt. Een kleine verhoging van **Helderheid** kan het algemene uiterlijk van een beeld verbeteren.

Nevel: Als u **Nevel** verhoogt, wordt het beeld lichter doordat het dynamische bereik opwaarts wordt gecomprimeerd. Wat oorspronkelijk zwart was, wordt grijs; lichtere tonen worden ook

helderder, maar in afnemende mate. Dit zorgt voor een gelijkmatig verlichtend en verzachten effect. Het omgekeerde resultaat, donkerder en gedetailleerder, wordt bereikt door voor **Nevel** negatieve waarden in te stellen. Hiermee wordt de helderheid van het beeld verlaagd, waardoor de meest verlichte gebieden en middentonen worden verscherpt door een neerwaartse uitbreiding van het dynamische bereik.

Witbalans

Als de witte of grijze gebieden van een beeld een lichte tint of kleur bevatten, kunt u met de functies in deze groep een natuurlijk uiterlijk herstellen.

Selectie grijsschaal: Activeer de selectiefunctie en klik daarna op een witte of grijze positie in de foto (de minst kleurige). De witbalans van het beeld wordt automatisch aangepast zodat de ongewenste tint wordt verwijderd.

Kleurcirkel: Blader in het kleurenveld door het controlepunt verder van het centrum te verplaatsen totdat een natuurlijk uiterlijk wordt bereikt.

Selectieve helderheid

Er zijn vijf aparte helderheidsinstellingen waarmee u de helderheidsdelen van een foto kunt bewerken zonder dat er andere delen worden beïnvloed:

Zwart: Deze schuifregelaar heeft alleen invloed op de donkerste gebieden in de foto. Bewerk de zwart- en wittinten pas op het laatst voor een optimaal resultaat.

Vullicht: Wanneer u deze schuifregelaar verhoogt, kunt u meer detail produceren in de schaduwgebieden (geen zwarte) van een foto met volledig contrast.

MidRange: De zone die door deze schuifregelaar wordt beïnvloed, omvat het gehele middenbereik van de belichting.

Highlights: Deze schuifregelaar beïnvloedt de heldere gebieden van het beeld. Deze kan worden gebruikt om gebieden te verzachten die zijn overbelicht door flitslicht, weerkaatsingen of fel zonlicht.

Wittinten: Deze schuifregelaar is van invloed op de delen van de afbeelding die “wit” moeten zijn. Net als zwart moet u dit gereedschap als laatste gebruiken.

Selectieve verzadiging

De standaard **verzadigingscorrectie** verhoogt de kleurverzadiging door het hele spectrum. Met **Selectieve verzadiging** verhoogt of verlaagt u de primaire en secundaire kleuren afzonderlijk. Als blauw bijvoorbeeld te sterk lijkt, kunt u dit aanpassen terwijl de andere kleuren hun intensiteit behouden.

Aanpassingen

Tijdens het importeren detecteert Studio bepaalde parameters automatisch, maar verschillende factoren kunnen zorgen voor een verkeerde identificatie. Met Aanpassingen kunnen alle basiseigenschappen van het beeld indien nodig worden gewijzigd.

Alfa

Uw foto heeft mogelijk een alfakanaal, een 8-bits grijschaalvlak dat het transparantieniveau van elke pixel in uw foto bepaalt. Als u het alfakanaal wilt verwijderen, kiest u de optie Alfa negeren.

Interlacing

Als de interlacingopties in het beeld verkeerd werden geïdentificeerd tijdens het importeren, gebruikt u dit vervolgkeuzemenu om de correcte instelling te kiezen.

Stereoscopisch 3D

Als de indeling van een 3D-afbeeldingsbestand verkeerd is geïdentificeerd tijdens het importeren, kunt u met deze vervolgkeuzelijst de correcte stereoscopische lay-out instellen.

Bijsnijden

Gebruik dit gereedschap om een specifiek gedeelte in een foto te benadrukken of om ongewenste onderdelen te verwijderen.



Een foto bijsnijden.

Grensvak (frame bijsnijden): Wanneer u het bijsnijdgereedschap selecteert, verschijnt er een grensvak met verstelbare grootte over de foto. Sleep de randen en hoeken van het frame om de afbeelding bij te snijden of sleep het midden van het grensvak na het bijsnijden om de positie aan te passen.

H/B-verhouding: U kunt de vervolgkeuzelijst **H/B-verhouding** op de regelbalk gebruiken om ervoor te zorgen dat de bijsnijdrechthoek het gewenste standaardformaat behoudt tijdens het bijsnijden. De hoogte/breedteverhoudingen standaard (4:3) en breedbeeld (16:9) worden ondersteund.

Voorbeeld: Deze functie geeft de geselecteerde uitsnijding zonder de rest van het beeld weer. Druk op **Esc** of klik op de foto om terug te keren naar de bewerkingsweergave.

Wissen, Annuleren en Toepassen: Met **Wissen** stelt u het grensvak opnieuw in op de originele afmetingen; met **Annuleren** beëindigt u de functie en verwijdert u de aangebrachte wijzigingen; met **Toepassen** slaat u het gewijzigde beeld op zonder de editor te verlaten.

Rechtmaken

Hiermee kunt u een afbeelding die elementen bevat niet helemaal horizontaal of verticaal zijn, rechtmaken. Behalve als u de afbeelding hebt bijgesneden, wordt de grootte hiervan dynamisch gewijzigd om te voorkomen dat de hoeken visueel worden afgesneden terwijl u de afbeelding roteert. Bij een bijgesneden afbeelding wordt de grootte niet aangepast zolang er voldoende materiaal overblijft om de lege hoeken te vullen.



Gereed om een afbeelding recht te maken (met vizieren).

Op de werkbalk onder het voorbeeld bevinden zich meerdere functies met betrekking tot Rechtmaken.

Hulplijnopties: Met de twee knoppen uiterst links op de werkbalk stelt u de modus in voor de lijnen die op het voorbeeld worden geplaatst als hulpmiddel voor het rechtmaken. Als u de ene knop selecteert, wordt de andere gedeselecteerd. Met de knop **Vizieren** (uiterst links) worden twee gekruiste lijnen toegevoegd die over de hele afbeelding met de muis kunnen worden verslept, die dienen als referentie voor de werkelijke verticale en horizontale uitlijning. De knop **Raster** creëert een vast, herhalend rasterpatroon over de hele afbeelding.

Hoek instellen: U kun de rotatiegraad instellen door de schuifknop op de werkbalk onder de afbeelding te gebruiken, of door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl u over de afbeelding sleept. Rotaties tot 20 graden in beide richtingen worden ondersteund.

Wissen, Annuleren en Toepassen: Met **Wissen** herstelt u de originele staat van de afbeelding; met **Annuleren** beëindigt u de functie en

verwijdert u de aangebrachte wijzigingen; met **Toepassen** slaat u het gewijzigde beeld op zonder de editor te verlaten.

Rode ogen

Dit gereedschap corrigeert het rode-ogeneffect dat vaak optreedt bij fotograferen met flitser wanneer de blik van het onderwerp gericht is op de camera. Markeer het gedeelte rond de rode ogen met de muis. U hoeft niet extreem nauwkeurig te werk te gaan, maar u kunt experimenteren met het ietsjes aanpassen van het gedeelte als u ontevreden bent met de correctie.

Wissen, Annuleren en Toepassen: Met **Wissen** herstelt u de originele staat van de afbeelding; met **Annuleren** beëindigt u de functie en verwijdert u de aangebrachte wijzigingen; met **Toepassen** slaat u het gewijzigde beeld op zonder de editor te verlaten.

Videocorrecties

Evenals de andere media-editors heeft de Video-editor een voorbeelddisplay in het midden en een gedeelte aan de rechterkant voor correctie- en effectinstellingen. Als de video een audiospoor heeft, verschijnen er ook zwevende panelen voor audiobeheer. Deze bevinden zich oorspronkelijk linksboven, maar u kunt ze naar nieuwe dokposities aan beide zijden van het venster verplaatsen.

Ga naar “Overzicht mediabewerkingen” op pagina 140 voor informatie over het openen van de Audio-editor om correctiegereedschappen te openen en informatie over de algemene functies van de media-editors.

Zie “De Audio-editor” op pagina 267 voor informatie over de beschikbare knoppen wanneer de tab Audio wordt geselecteerd.


Video-/audioschakelaar

Als er een audiospoor is, verschijnt linksboven aan het scherm een tab om over te schakelen naar de Audio-editor.



Golfvorm-display

Dit zwevende paneel toont een gedeelte van de audiovolumegrafiek over de lengte van de video. Het gedeelte van de golfvorm dat wordt getoond, is gecentreerd rond de huidige afspelpositie.



Wanneer u overschakelt naar de Audio-editor, ziet u een videovoorbeeld op dezelfde locatie op het scherm.

Videogereedschappen

Deze gereedschappen bevinden zich op de tijdlijnwerkbalk onder het voorbeeldgedeelte van de Video-editor. Meteen onder de gereedschappen staat een tijdlijniaal met een scrubber waarmee u door de video kunt gaan. Links bevinden zich de markeringknoppen. Zie "Markeringen" op pagina 160 voor meer informatie.

De overige knoppen zijn bestemd voor het weergeven van een voorbeeld en het trimmen van de media. De meeste knoppen staan ook in de Audio-editor. Tenzij anders aangegeven gelden de beschrijvingen voor beide editors. (Zie "De Audio-editor" op pagina 267 voor meer informatie.)

Stereoscopisch 3D: Met het pictogram en de vervolgkeuzepijl links naast de knop Weergave in loop kunt u uit verschillende modi voor het weergeven van 3D-materiaal kiezen. Het pictogram wordt voor elke modus anders weergegeven.

Als uw video in 3D is maar de vervolgkeuzepijl wordt niet weergegeven, gaat u naar **Aanpassingen** om de juiste 3D-instelling te kiezen. Zie "Aanpassingen" op pagina 152 voor meer informatie.



Shuttle: Het shuttlewiel geeft vloeiende controle in twee richtingen met verschillende snelheden bij het doorzoeken van video of audio. Beide mediatypen kunnen op een lagere snelheid worden weergegeven. Sneltoetsen **J** (achteruit), **K** (pauze), **L** (vooruit) en elk van deze in combinatie met de **Shift**-toets (om langzaam af te spelen), maken ook eenvoudig scrubben en shuttelen met het toetsenbord mogelijk.

Transportknoppen: Met het ovale pijlpictogram wordt weergave in een lus geactiveerd. De overige knoppen zijn, van links naar rechts: **Naar achteren springen**, **Eén frame terug**, **Afspelen**, **Eén frame vooruit** stappen, **Naar voren springen**.

Audiomonitor: Met het **luidspreker**-pictogram wordt het systeemafspeelvolume ingesteld, maar het heeft geen invloed op het audioniveau dat wordt opgenomen. Klik eenmaal op de luidspreker om het geluid te dempen of klik op de schuifknop rechts van het

pictogram om het monitorvolume aan te passen. Voor het instellen van het afspeelniveau van de clip zelf gebruikt u de Kanaalmixer. Zie “Kanaalmixer” op pagina 269.

Tijdcodeplays: In het linkerveld wordt de duur van de getrimde media aangegeven. In het rechterveld wordt de huidige afspeelpositie weergegeven. Voor een bibliotheekitem is de afspeelpositie relatief ten opzichte van het begin van de media. Voor een tijdlijnclip wordt de afspeelpositie binnen het project aangegeven.

De positie numeriek instellen: Klik op het tijdcodeveld rechts voor de positie en voer een positie in “hh:mm:ss.xxx”-indeling in. Wanneer u op **Enter** drukt, springt de afspeellijn naar de opgegeven locatie als die positie in de clip aanwezig is. Druk op **Esc** om de wijziging ongedaan te maken en de invoermodus af te sluiten.

Items trimmen: Voor bibliotheekitems kunt u met de oranje handvatten aan beide uiteinden van de tijdliniaal uw eigen ingangs- en uitgangspunten voor het afspelen kiezen. Hiermee worden de eindpunten van de clip vastgelegd wanneer het item in een project wordt gebruikt.


Liniaal: De tijdliniaal geeft een schaal weer waarvan de gradaties afhangen van de huidige zoomfactor. Als u op een willekeurige plaats op deze liniaal klikt, springt de afspeelpositie (zie hieronder) naar deze positie.

Afspeelkop: Deze rode lijn, met zijn handvat de scrubber, loopt synchroon met het beeld dat momenteel wordt weergegeven (voor video) en ook met de rode lijn die wordt weergegeven op het golfvorm-display (voor audio). U kunt de lijn naar wens positioneren door op de scrubber te klikken en deze te slepen of door binnen de golfvorm te slepen.

Schuifbalk en zoomen: Door de dubbele lijnen aan het einde van de schuifbalk naar rechts en links te slepen, kunt u het zoomniveau van het display wijzigen. Wanneer de schuifbalk kleiner wordt, kan deze in zijn geheel naar achteren of naar voren worden verplaatst, zodat u kunt inzoomen op de golfvorm van een clip of extra nauwkeurig kunt scrubben. Dubbelklik op de schuifbalk om deze weer over de volle breedte van de clip uit te breiden. U kunt ook in- en uitzoomen door in het liniaalgedeelte naar links en naar rechts te slepen.

Markeringen

Markeringen zijn visuele referentiepunten die op de tijdlijn kunnen worden ingesteld om wisselende scènes of andere bewerkingsaanwijzingen te herkennen.



Het Markeringspaneel

Markeringen instellen en verplaatsen: Positioneer de afspeellijn op de locatie waar de markering moet worden ingesteld. Klik op de knop markering in-/uitschakelen links van de werkbalk of druk op **M**. Er kan slechts één markering per frame worden ingesteld.

Een markering verplaatsen: **Ctrl**-klik en sleep naar links of rechts.

De markering verwijderen: Klik op de markering om de afspeelkop naar die positie te verplaatsen en druk daarna op **M** of klik op de knop markering in/uitschakelen.

U kunt markeringen ook verwijderen met behulp van de lijst in het Markeringspaneel, die wordt geopend wanneer u dubbelklikt op een markering op de liniaal, of op de pijl omlaag naast de knop markering in/uitschakelen.

Het Markeringspaneel toont de markeringen die zijn ingesteld in de media die momenteel worden weergegeven in oplopende volgorde met kleurcode, naam en positie. De meeste van de beschikbare opdrachten zijn van toepassing op de momenteel geselecteerde markering. Een uitzondering hierop vormt de knop Alle markeringen verwijderen onder aan het paneel.

Wanneer u op een markering in de lijst klikt, selecteert u deze voor bewerking. Tegelijkertijd springt de afspeelkop naar de positie van de markering.

Naam bewerken: In het veld naam kunt u indien gewenst een onderscheidende naam voor de momenteel geselecteerde markering invoeren. De pijlen naar links en rechts naast de naam bieden een andere manier om door de lijst te gaan.

Positie: Hier kunt u de positie van een markering rechtstreeks als tijdcode bewerken.

Kleur markering: Stel de kleur van de huidige markering (en daarna gecreëerde markeringen) in door op een van de beschikbare kleurknoppen te klikken.

Prullenbak: Met het prullenbakpictogram op elke rij van de lijst van markeringen kunt u markeringen een voor een verwijderen.

Videocorrecties

De correctiegereedschappen in de Video-editor zijn **Verbeteren**, **Aanpassingen**, **Snapshot** en **Stabiliseren**.

Verbeteren (video's)

De correcties **Verbeteren** voor video zijn dezelfde als voor foto's en andere afbeeldingen. Zie "Verbeteren (foto's)" op pagina 148.

Aanpassingen

Tijdens het importeren detecteert Studio bepaalde parameters automatisch, maar verschillende factoren kunnen zorgen voor een verkeerde identificatie. Met **Aanpassingen** kunnen alle basiseigenschappen van het beeld indien nodig worden gewijzigd.

Alfa

Als uw video een Alfa-kanaal heeft en u wilt het verwijderen, kiest u de optie **Alfa negeren**.

H-/B-verhouding

Als de H-/B-verhouding van een video-item niet goed wordt herkend bij het importeren, of de frameverhoudingen moeten om een andere reden handmatig worden gewijzigd, gebruikt u dit vervolgkeuzemenu om de gewenste instelling te selecteren. Met de aanpassing wordt niet gewijzigd hoeveel van de afbeelding wordt weergegeven. In plaats daarvan worden de breedte en hoogte van het zichtbare deel onafhankelijk uitgerekend (of gekrompen) om binnen de gewenste framegrenzen te passen.

Interlacing

Als de interlacingopties in het beeld verkeerd werden geïdentificeerd tijdens het importeren, gebruikt u dit vervolgkeuzemenu om de correcte instelling te kiezen.


Stereoscopisch 3D

Als de indeling van een 3D-afbeeldingsbestand verkeerd is geïdentificeerd tijdens het importeren, kunt u met deze vervolgkeuzelijst de correcte stereoscopische lay-out instellen.

Snapshot

Met het snapshotgereedschap kunt u één frame uit de video nemen, bijsnijden en als foto opslaan. De knoppen lijken op die voor de correctie Bijsnijden voor foto's.

Selectieframe en hoogte/breedteverhouding: De afmetingen van het frame voor het selecteren van een beelduitsnede kunnen worden aangepast door de zijkanten en hoeken van het frame vast te pakken of binnen het voorbeeld worden versleept door het frame in het midden vast te pakken.



De stereoscopische 3D-eigenschappen van een bibliotheekitem corrigeren.

Voorbeeld: Voorbeeld toont het geselecteerde bijgesneden beeld zonder de snapshotgereedschappen. Druk op **Esc** of klik eenmaal op het beeld om de gereedschappen opnieuw weer te geven.

Toepassen: Met deze opdracht wordt het bijgesneden beeld als JPEG-bestand geëxporteerd en wordt de snapshotbewerkingmodus in het voorbeeld uitgeschakeld. Snapshots worden in de bibliotheek opgeslagen onder **Mijn foto's > Afbeeldingen**. U kunt het nieuwe item vinden door terug te gaan naar de bibliotheek en te klikken op de knop toegevoegd item zoeken, die tijdelijk wordt weergegeven op de balk onder aan de bibliotheek. Het nieuwe mediabestand wordt gemaakt in:
 [Geregistreerde gebruiker]\Mijn documenten\Mijn foto's\Afbeeldingen

Wissen en Annuleren: Met **Wissen** wordt de originele instelling van het selectieframe hersteld (hele afbeelding) en met **Annuleren** wordt het bewerken van de snapshot afgesloten zonder dat nieuwe media worden gecreëerd.

Stabiliseren

Net zoals bij de elektronische stabilisatie in digitale camcorders minimaliseert dit gereedschap de trillingen die door camerabewegingen worden veroorzaakt. Bij gebruik van dit effect worden de buitenranden van het beeld verwijderd en wordt een variërend deel van de afbeelding ongeveer 20 procent vergroot om het frame te vullen.

Nadat Stabiliseren is toegepast, moet de video worden gerenderd om een goed voorbeeld te kunnen weergeven. In plaats van de knop **Afspelen** op de werkbalk te gebruiken klikt u op de knop **Renderen en afspelen** in het venster **Stabiliseren** om een voorbeeld weer te geven.

Audio corrigeren

De Audio-editor kan zowel voor alleen-audio media zoals wav-bestanden als voor video met een opgenomen ("origineel" of "synchroon") audiospoor worden gebruikt.

Ga naar "Overzicht mediabewerkingen" op pagina 140 voor informatie over het openen van de Video-editor om correctiegereedschappen te openen en informatie over de algemene functies van de media-editors.


Voor een overzicht van informatie met betrekking tot audio gaat u naar "Hoofdstuk 8: Geluid en muziek" op pagina 265. Zie "De Audio-editor" op pagina 267 voor informatie over de Audio-editor. Zie "Audiocorrecties" op pagina 274 voor een beschrijving van de afzonderlijke correctiegereedschappen.



Hoofdstuk 5: Effecten

Pinnacle Studio beschikt over drie media-editors: één voor video's, één voor foto's en één voor audio. In "Overzicht mediabewerkingen" op pagina 140 kunt u lezen hoe u ze gebruikt.

Eén van de belangrijkste functies van de drie media-editors is het bieden van toepasbare add-ons in drie reeksen: Overgangen, Correcties en Effecten, evenals de gespecialiseerde functie Pan en Zoom.



Met visuele effecten in de Foto-editor werken. Bovenaan staan een aantal effectgroepen. Het voorbeeld in het midden geeft de foto weer met de effecten; rechts vindt u de parameters waarmee u ze kunt aanpassen. Onderaan staan de transportknoppen en een tijdslijn die de animatie van de effecten met keyframing ondersteunen.

Wanneer de media-editors via de bibliotheek worden geopend, is alleen de reeks Correcties beschikbaar. Wanneer u de editors via de tijdlijn van een film of schijfproject opent, is de volledige reeks gereedschappen beschikbaar. Dit hoofdstuk biedt een algemene introductie van het bewerken van effecten en gaat daarna in op de visuele effecten in de Foto- en Video-editors en op de functie Pan en Zoom. Audiocorrecties en effecten worden beschreven in “Hoofdstuk 8: Geluid en muziek” op pagina 265.

Correcties vs. effecten

De gereedschappen in de reeks Correcties zijn voornamelijk bedoeld om imperfecties te verwijderen die u vaak tegenkomt in de eigenlijke mediabestanden, zoals een slechte witbalans op foto's en windgeruis in soundtracks. In tegenstelling tot effecten kunnen de correctiegereedschappen ook worden toegepast op items van de Bibliotheek en niet alleen op clips op de projecttijdlijn. Wanneer er correcties zijn toegepast op de bibliotheek, worden deze doorgevoerd naar elk project dat gebruikmaakt van de verbeterde items. Zie “Hoofdstuk 4: Correcties” op pagina 137 voor informatie over correcties en hoe u deze kunt gebruiken.

Effecten


‘Effecten’ is een overkoepelende term voor een groot aantal softwareprogramma's waarmee u de media kunt aanpassen. Het omvat een aantal weergavegereedschappen, zoals **2D Editor**, **360° Video**, **Beweging volgen**, aanpassingen die het uiterlijk totaal veranderen, zoals **Oude Film**, en een aantal theatrale effecten, zoals **Fractalenvuur**, die onweerstaanbaar leuk zijn.

Net als de correcties kunt u de effecten op clips op de projecttijdlijn toepassen. U hoeft alleen maar op de clip te dubbelklikken om de juiste media-editor te openen, waarin de tab **Effecten** al is geopend.

Effectcomposities

Voor het gewenste resultaat, gedrag of geluid is soms een combinatie van verschillende effecten vereist, die in een bepaalde volgorde moeten worden toegepast. Er zijn mogelijk zowel video- als audio-effecten vereist. Voor elk effect moeten de parameters worden aangepast om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer u de juiste combinatie hebt gevonden, kunt u de reeks effecten opslaan als een speciaal type item: een effectcompositie. Met effectcomposities kunt u ook complexe manipulaties op uw media eenvoudig uitvoeren.

U kunt effectcomposities maken in de media-editor (met de knop Opslaan boven aan het instellingenpaneel **Effecten**) of op de tijdlijn (via de opdracht **Effect > Opslaan als FX-compositie** in het contextmenu).



Nast de zeven andere groepen onder de reeks Effecten wordt een groep met de naam Mijn FX-composities (rechts) weergegeven zodra composities aan de bibliotheek worden toegevoegd.

Ze worden opgeslagen in de sectie Effecten van de bibliotheek onder **Mijn FX-composities** en kunnen op dezelfde wijze als gewone effecten worden gebruikt.

Pan en Zoom

De Foto-editor beschikt nog over een derde tabblad, **Pan en Zoom**, om samen met **Correcties** en **Effecten** te gebruiken. Het gereedschap Pan

en Zoom is een veelzijdig hulpmiddel waarmee u onder andere beweging en dramatiek aan een willekeurige hoge-resolutiefoto kunt toevoegen. Zie “Pan en Zoom” op pagina 191 voor details.

Effecten in de media-editors

Net als andere bronnen voor uw project worden de effecten opgeslagen in de bibliotheek. U vindt ze in de Navigator onder **Effecten** in de tak **Inhoud**. Net als met andere soorten bibliotheekbronnen kunt u alle standaardfuncties gebruiken, zoals collecties, kwalificaties en tags, om de vele beschikbare effecten te organiseren.

Met slepen en neerzetten kunt u een effect uit de bibliotheek direct op een clip op de projecttijdlijn toepassen. Clips waaraan een effect is toegepast, zijn herkenbaar aan hun felgekleurde bovenranden.

Wanneer u op een tijdlijnclip dubbelklikt, wordt automatisch de media-editor geopend met het tabblad **Effecten** op de voorgrond. Er zijn tot 8 groepen met effecten beschikbaar, afhankelijk van de versie van Pinnacle Studio die u gebruikt. Klik op de naam van de groep om te zien welke effecten deze bevat.



De effectengroep Camera is geopend in de Foto-editor. De muisaanwijzer is op de thumbnail van het effect Inverteren (links) geplaatst, waardoor het direct in het voorbeeld wordt doorgevoerd.

De thumbnailpictogrammen voor de effecten in de huidige geselecteerde groep worden weergegeven in een lade over de volledige breedte boven aan de werkruimte. Wanneer u met de muisaanwijzer op de pictogrammen van visuele effecten gaat staan, kunt u in het voorbeeld het resultaat zien van dit effect op de foto. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op de thumbnail van het effect om het toe te passen.

Een effect aanpassen

Wanneer u via een van de bovenstaande methodes een effect op een clip hebt toegepast, kunt u de media-editor op elk willekeurig moment nogmaals openen om de instellingen van het effect te wijzigen.

Dubbelklik op de clip op de tijdlijn of selecteer **Effecten-editor openen** als u het effect wilt aanpassen. Zie “Het venster Instellingen” op pagina 177 voor meer informatie.

Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de tijdlijn. Wanneer u de wijzigingen wilt annuleren en terugkeren naar de tijdlijn, klikt u op **Annuleren**.

Effectcomposities maken


U kunt de reeks effecten die door een clip wordt gebruikt, evenals de instellingen opslaan als een Effectcompositie door op de knop Opslaan te klikken in de rechterbovenhoek van het venster Instellingen. Voer een naam voor uw compositie in het weergegeven dialoogvenster in, en schakel selectievakjes uit voor effecten die u niet wilt gebruiken. Zie “Het venster Instellingen” op pagina 177 voor meer informatie.

Overschakelen naar een andere clip

Met de Navigator, een schematische weergave van uw project die optioneel wordt weergegeven in het gebied net boven de balk onder aan het editorvenster, kunt u van de ene clip naar de andere overschakelen zonder een media-editor te verlaten.

Klik op het pictogram van een **kompasroos**  rechts onder in het venster om de Navigator weer te geven of te verbergen.

Elke clip in het project wordt in de navigator aangeduid met een gekleurde balk. De indeling van de balken op een horizontale tijdsas met verticaal geplaatste sporen komt exact overeen met de tijdlijn. De balk van de clip die nu wordt bewerkt, is oranje gemarkeerd.




De muis is boven de kompasroosknop geplaatst om het venster Navigator erboven uit te schakelen, waarin de projectclips door horizontale balken worden voorgesteld.

Als u op een van de andere balken klikt, worden alle wijzigingen die u op de huidige clip hebt toegepast, automatisch opgeslagen. De clip van de balk waarop u hebt geklikt, wordt dan geladen. Als de nieuwe clip van een ander mediatype is, wordt er automatisch naar de juiste editor overgeschakeld.

Solomodus

Soms is het handig om tijdens het bewerken van een effect de andere tijdlijnlagen te zien (de lagen boven en onder de huidige laag met de clip waaraan u werkt). In andere gevallen kunt u een moeilijke bewerking vereenvoudigen door het andere spoor uit te schakelen.

U start en stopt de Solomodus met de knop **Solo**  en het bijbehorende vervolgkeuzemenu rechtsonder in de media-editor. Er zijn drie configuraties mogelijk:

- **Uit:** Met deze knop kunt u de Solomodus door eenmaal te klikken uitschakelen. Alle lagen van de tijdlijn worden dan in het voorbeeld opgenomen. Soms wordt de huidige laag verborgen door een bovenliggende laag op de tijdlijn.
- **Media en tracks onder weergeven:** Onder deze optie worden de huidige laag en alle onderliggende lagen weergegeven, maar de clips op de lagen boven de huidige laag blijven verborgen.
- **Alleen media weergeven:** Met deze optie wordt in het voorbeeld alleen de laag weergegeven waaraan u momenteel werkt.


Voorbeelden van effecten

In de sectie Inhoud van de bibliotheek kunt u direct op de pictogrammen in de thumbnailweergave of in het aparte playervenster van elk effect een voorbeeld weergeven. Deze voorbeelden geven u een idee over het resultaat van het effect, maar zijn slechts het topje van de ijsberg gezien de mogelijkheden indien u effecten aanpast, keyframing toepast en meerdere effecten combineert.

Zoals eerder is aangegeven, kunt u een voorbeeld van het effect op uw eigen media bekijken zonder deze werkelijk toe te passen. Hiervoor plaatst u de cursor gewoon boven het effectpictogram in de media-editor van een tijdlijnclip. Wilt u het effect dan toepassen, dan hoeft u alleen maar op de thumbnail te klikken.

Effecten op de tijdlijn

Wanneer u wilt nagaan of er op een tijdlijnclip effecten zijn toegepast, moet u kijken of de clip aan de bovenkant een magentakleurige streep heeft. Zowel de clipeffectindicator als de clip zelf bieden handige contextmenuopdrachten voor effectbeheer.



De clipeffectindicator bestaat uit een contrasterende streep aan de bovenkant van een clip waarop een effect is toegepast.

Een clip met correcties heeft een groene streep langs de bovenrand, maar geen relevante contextmenuopdrachten.

Clipcontextmenu

Effect-editor openen: Hiermee opent u de media-editor die voor de clip geschikt is met het tabblad **Effecten** op de voorgrond. Hiermee kunt u nieuwe of bestaande effecten op de clip toepassen.

Plakken: U kunt effecten knippen of kopiëren naar het Klembord met behulp van de opdrachten in het submenu **Effecten**. Met de opdracht **Plakken** kunt u het effect op een of meer andere clips toepassen.

Clipcontextmenu: Effect

Het contextmenu van een willekeurige clip waarop ten minste een effect is toegepast, heeft een submenu **Effect** met een aantal manieren om de aanwezige effecten te manipuleren. De clipeffectindicator heeft een gereduceerd contextmenu met alleen het submenu **Effect**.

Alles knippen, Alles kopiëren: Met deze functies kunnen effecten die aan een clip zijn toegewezen, worden geknipt en naar het Klembord worden gekopieerd, vanwaar deze op een of meerdere clips kunnen worden toegepast, zoals hierboven wordt beschreven.

Alles verwijderen, Verwijderen: Verwijder alle effecten tegelijkertijd uit een clip met **Alles verwijderen** of verwijder alleen een bepaald effect door dit te kiezen in het submenu **Verwijderen**.

Opslaan als FX-compositie: Sla de effecten die op de clip zijn toegepast, of een subset van de effecten, op als Effectcompositie. In het geopende dialoogvenster klikt u op het vakje **Naam FX-compositie** en voert u het bijschrift in voor de compositie in de bibliotheek en op andere locaties. Schakel de selectievakjes uit van de toegepaste effecten die u niet in de compositie wilt opnemen.

Bewerken: Kies een optie uit dit submenu met toegepaste effecten voor configuratie in de media-editor van de clip.

Zoeken in Bibliotheek: Open de pagina van de bibliotheekbrowser die een bepaald effect bevat, met de thumbnail al geselecteerd.

Real-time vs. gerenderd

Wanneer u effecten aan een clip toevoegt, moet Pinnacle Studio meer computerbewerkingen uitvoeren om u een vloeiend voorbeeld te bieden. Afhankelijk van de hardware van uw computer kan het renderproces voor een clip gemakkelijk meer verwerkingstijd vereisen dan in real time kan worden gerealiseerd, dus terwijl het voorbeeld wordt uitgevoerd.

In dit geval is 'prerendering' vereist voordat de clip een acceptabel weergaveniveau bereikt. De voortgang van het renderen wordt op de tijdlijn met gele ("nog te renderen") en groene ("wordt nu gerenderd") markeringen aangegeven. De markeringen verdwijnen zodra het prerenderen is voltooid.

Opties voor het renderen stelt u op de pagina **Voorbeeld** van het Pinnacle Studio-configuratiescherm in. (Zie "Exporteren en Voorbeeld" op pagina 399.)

Als effecten niet vloeiend worden afgespeeld, kunt u de waarde van de **Optimalisatiedrempel** verhogen. Hiermee wordt de duur van het prerenderen verhoogd, terwijl de kwaliteit van het voorbeeld wordt verbeterd. Als het renderen daarentegen te veel tijd in beslag neemt, kunt u de waarde van de **Optimalisatiedrempel** verlagen, of het renderen helemaal uitschakelen door de waarde op nul te zetten. De indeling, grootte en framefrequentie die voor het project zijn geselecteerd, kunnen de weergave en rendertijd ook beïnvloeden. U kunt deze wijzigen in Tijdlijn-instellingen. Zie "Tijdlijn-instellingen" op pagina 81.

Het venster Instellingen

Het venster Instellingen biedt een lijst van de effecten die aan de huidige clip zijn toegewezen (waarvan de naam bovenaan wordt weergegeven). Zo kunt u de instellingen voor controle en bewerking in het parametergebied onder de lijst weergeven. De meeste effecten bieden ook een vervolgkeuzelijst van vooraf ingestelde parametercombinaties.

Hoewel een clip behalve effecten ook overgangen, correcties en de Pan en Zoom-functie kan hebben, geeft het venster Instellingen op het tabblad **Effecten** deze niet weer. Zie de andere tabbladen om de instellingsinformatie voor hun gereedschappen te openen.

Wanneer u meerdere effecten op een clip toepast, worden deze toegepast in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd, wat de omgekeerde volgorde is waarin ze in de lijst staan (nieuwe effecten worden boven aan de lijst toegevoegd in plaats van onder aan de lijst). U wijzigt deze volgorde door de effectkop omhoog of omlaag in de lijst te schuiven.

De rechterkant van de effectkop heeft vier knoppen waarmee u het effect kunt bewerken. Van links naar rechts:


Diamant: Hiermee schakelt u keyframing voor parameters van het effect in of uit. Zie “Werken met keyframes” op pagina 179.

Alle instellingen uitvouwen: Alle instellingengroepen voor het effect kunnen met één klik worden uitgevouwen voor bewerking of worden gesloten.

Prullenbak: Verwijdert het effect uit de clip.

Punt: schakelt het effect in en uit. U kunt dit effect uitschakelen voor vergelijkingsdoeleinden zonder het te verwijderen en de instellingen te verliezen.

Handgreep: Gebruik deze zone of het naamgebied om het effect omhoog of omlaag te slepen in de effectenlijst wanneer de clip meerdere effecten gebruikt. Zoals eerder beschreven, worden de effecten van onder naar boven toegepast. In sommige gevallen kan het wijzigen van de volgorde het ophopende resultaat aanzienlijk beïnvloeden.



Het venster Instellingen: In dit venster zijn twee effecten op de huidige clip toegepast (Waterdruppel en 2D-editor geavanceerd). Er wordt een voorinstelling voor het geavanceerde effect van de 2D-editor geselecteerd (gemarkeerd vak).

Parameters wijzigen

Parameters zijn georganiseerd in groepen van verwante knoppen met unieke namen. Klik op het driehoekje uitvouwen/samenvouwen op de groepkop om de groep te openen en toegang te krijgen tot de parameters, of om deze te sluiten voor meer schermruimte. Het huidig geselecteerde element wordt gemarkeerd met een oranje kader. Als u naar het volgende element wilt gaan, drukt u op **Tab**; gebruik **Shift+Tab** om achteruit te gaan.

De numerieke parameters worden geregeld door horizontale schuifregelaars. Dit zijn grijze balken die u horizontaal kunt slepen om de waarde te wijzigen. Voor meer precisie gebruikt u de pijl naar Links of Rechts. Dubbelklik op de balk om de standaardwaarde van een bepaalde parameter te herstellen.

De meeste effecten bevatten een vervolgkeuzelijst van vooraf ingestelde parametercombinaties om snel varianten te kunnen selecteren. Wanneer er een instelling is geselecteerd, kunt u deze aanpassen als u wilt, door de parameters te bewerken.

Als u klaar bent met een media-editor, en wilt terugkeren naar de tijdlijn, klikt u op **OK** onder aan het venster om de wijzigingen te bevestigen; klik op **Annuleren** om ze te verwerpen.

Werken met keyframes

Sommige effecttypen worden gebruikt om het bronmateriaal van begin tot het einde op een uniforme manier te transformeren. Sfeervolle effecten, zoals **Oude Film**, en effecten die alleen de kleuring van de clip veranderen, behoren tot deze categorie. De bijbehorende parameters worden gewoonlijk eenmalig ingesteld aan het begin van de clip. Dit wordt het statische gebruik van een effect genoemd.

Andere effecten, zoals **Waterdruppel**, geven het idee van beweging weer. Deze zijn alleen effectief wanneer de parameters kunnen variëren in de clip. De eenvoudigste manier voor het geanimeerde gebruik van een effect is om een instelling te gebruiken met een ingebouwde animatie, zoals de meeste opties voor **Waterdruppel**. Bij dit type keyframe-animatie hebben één of meer parameters van het effect een andere waarde aan het einde van de clip dan in het begin. Bij het afspelen worden de parameters na elke frame bijgewerkt om vanaf het begin tot het einde een vloeiende beweging te creëren.

Keyframing hoeft niet beperkt te blijven tot de begin- en eindframes van een clip. Keyframes kunnen worden gedefinieerd met bepaalde waarden van effectparameters op een willekeurig punt in de clip om effectanimaties te produceren van willekeurige moeilijkheidsgraden. Als u bijvoorbeeld wilt dat een afbeelding in het midden van de clip met de helft is verkleind en wilt dat deze aan het einde van de clip weer de volledige grootte heeft verkregen, moet u op zijn minst een derde keyframe toevoegen.

Basis keyframing

Hieronder vindt u een overzicht van hoe u keyframing gebruikt om de wijzigingen in een effectparameter te programmeren tijdens het afspelen van een clip.

- 1 Dubbelklik op een clip op de tijdlijn om deze in de media-editor te laden.
- 2 Voeg een effect toe en schakel keyframing in door op het diamantpictogram op de effectkop te klikken, als deze nog niet is gemarkeerd.
- 3 Er verschijnt een keyframelijn onder de tijdlijn. Alle keyframes die aan de clip zijn toegevoegd voor het huidige effect, worden als grijze diamanten weergegeven.

Er wordt automatisch een keyframe toegevoegd aan het begin van de clip. Dit keyframe kan niet worden verplaatst of verwijderd. Als het effect en de vooraf ingestelde combinatie die u kiest, geanimeerd is in plaats van statisch, wordt er aan het einde ook een keyframe gegenereerd. Het is ook mogelijk om het eindkeyframe te verwijderen of te verplaatsen. In dit geval blijven alle parameterwaarden van het laatst overgebleven keyframe tot het einde van de clip behouden.

- 4 Stel de afspeellijn in op de positie in de clip waar u een wijziging van een bepaalde effectparameter wilt doorvoeren, zoals grootte, positie of transparantie.
- 5 Wijzig de parameter met het venster **Instellingen**. Als de functie voor keyframebewerking is ingeschakeld, wordt er automatisch een nieuw keyframe aan de afspeelkoppositie toegevoegd. Als er al een keyframe bestaat, worden de parametergegevens gewijzigd die deze vertegenwoordigt.

Keyframebewerkingen

Voor elk effect kan er slechts één keyframe aan een willekeurig frame van de clip worden gekoppeld. Het keyframe definieert de directe waarde van elke clipparameter voor het frame waarvoor dit is ingesteld.

Een keyframe toevoegen of verwijderen: U voegt een keyframe aan de afspeelkoppositie toe zonder parameters aan te passen of verwijdert een bestaand keyframe op de positie, door op de knop Keyframing in-/uitschakelen te klikken volledig links op de transportwerkbalk.



Een keyframe verplaatsen: U verplaatst een keyframe langs de keyframelijlijn (en dus ook langs de tijddijlijn) door te klikken en te slepen.

Naar een keyframe springen: Gebruik de pijlknoppen links en rechts van de knop keyframe of klik direct op het keyframe in de keyframelijnen om de afspeelkop naar die positie te verplaatsen. Het keyframe wordt gemarkeerd, wat aangeeft dat dit nu het doelkeyframe vormt voor verwijdering of voor het bewerken van parameters.

Meerdere parameters keyframes

Het is ook mogelijk om meerdere parameters van hetzelfde effect op aparte schema's te keyframen.

Stel dat u de parameter Grootte van een effect door de hele clip op een vloeiende manier wilt wijzigen, waarmee u een andere, bijvoorbeeld Rotatie, op meerdere punten verandert. U kunt dit op twee manieren doen:

Methode 1: Stel eerst de keyframes Grootte in en voeg daarna de meerdere rotatieframes toe waar nodig. Bij elk van deze wordt de juiste groottewaarde berekend.

Methode 2: Voeg het effect tweemaal toe: eenmaal om de keyframes aan te passen voor algemene wijzigingen (Grootte, in het voorbeeld), en een tweede keer om meerdere keyframewijzigingen aan te brengen (Rotatie).

Video- en foto-effecten

De effecten die bedoeld zijn voor video, werken ook bij foto's en andersom. Alleen door Pinnacle Studio geleverde effecten worden hier beschreven. Raadpleeg voor plug-ineffecten van derden de documentatie van de fabrikant.

Vervagen: Vervaging aan uw video toepassen geeft een resultaat dat lijkt op filmen met een onscherpe lens. Met het effect **Vervagen** kunt u

afzonderlijke sterkten van horizontale en verticale vervaging over het hele beeld of elk rechthoekig gebied daarbinnen toevoegen. Het is ook heel eenvoudig om alleen een geselecteerd gedeelte van het beeld te vervagen, bijvoorbeeld het gezicht van een persoon. Dit effect is bekend van nieuwsverslagen op tv.

Embosseleren: Dit gespecialiseerde effect simuleert een geëmbosseerd of bas-reliëf effect. De sterkte van het effect wordt geregeld via de schuifregelaar **Hoeveelheid**.

Oude film: Oude films hebben enkele kenmerken die meestal als ongewenst worden beschouwd: korrelige beelden die veroorzaakt zijn door oude fotografische ontwikkelprocessen, stippen en strepen van stof en lint die aan de film blijven kleven en periodieke verticale lijnen waar de film gekrast is tijdens het projecteren. Met dit effect kunt u deze defecten simuleren om uw zuivere video het uiterlijk te geven van films die onder de jaren hebben geleden.

Verzachten: Het effect **Verzachten** brengt een zachte vervaging in uw video aan. Dit kan handig zijn voor het toevoegen van een romantisch tintje of het verbergen van rimpels. Een schuifknop bepaalt de kracht van het effect.

Kristallen: Dit effect simuleert het uiterlijk dat de video wordt bekeken door een kozijn van onregelmatige polygonen die in een mozaïekstructuur zijn gearrangeerd. Met de schuifknoppen kunt u de gemiddelde afmetingen van de veelhoekige "tegels" in het beeld instellen en de breedte van de donkere randen tussen de tegels bepalen (van nul (geen randen) tot de maximale waarde).

2D-editor: Gebruik dit effect om het beeld te vergroten en in te stellen welk gedeelte ervan wordt weergegeven, of om het beeld te verkleinen en optioneel een rand en schaduw toe te voegen.

Aardbeving: Het effect **Aardbeving** van Pinnacle Studio laat het videobeeld schommelen om een seismische gebeurtenis te simuleren. De hevigheid stelt u in via schuifknoppen voor snelheid en intensiteit.

Stralenkrans: Dit effect simuleert de krans die u ziet wanneer direct fel licht aureolen of overbelichte gebieden binnen het videobeeld maakt. U kunt de oriëntatie, het formaat en het type van het hoofdlicht bepalen.

Vergroten: Met dit effect kunt u een virtueel vergrootglas toepassen op een geselecteerd gedeelte van de videoframe. U kunt de lens in drie dimensies plaatsen, horizontaal en verticaal binnen het frame bewegen en dichter bij of juist verder van het beeld plaatsen.

Bewegingsvertraging: Dit effect simuleert de vervaging die het resultaat is wanneer een camera tijdens het filmen snel wordt bewogen. Zowel de hoek als de hoeveelheid vervaging kunnen worden ingesteld.

Waterdruppel: Dit effect simuleert de aanraking van een druppeltje op het oppervlak van water. Het produceert zich uitbreidende, concentrische rimpelingen.

Watergolf: Dit effect voegt vervorming toe om een reeks oceaangolven te simuleren die door de videoframe spoelen tijdens het afspelen van de clip. Via de parameters kunt u het aantal, de onderlinge afstand, de richting en de diepte van de golven bepalen.

Zwart-wit: Dit effect vermindert een beetje of alle kleurinformatie uit de oorspronkelijke video, met resultaten die van deels onverzadigd (de instelling "Verbleekt") tot volledig monochroom ("Zwart-wit") lopen. Een schuifregelaar **Hoeveelheid** regelt de sterkte van het effect.

Kleurcorrectie: Met de vier schuifknoppen in het parametervenster van dit effect bepaalt u de kleur van de huidige clip voor wat betreft:

- **Helderheid:** de intensiteit van het licht.
- **Contrast:** het bereik van lichte en donkere waarden.
- **Kleurtoon:** de plaats van het licht in het spectrum.
- **Verzadiging:** de hoeveelheid pure kleur, van grijs tot volledig verzadigd.

Color map: Dit effect kleurt een beeld door middel van een paar mengselgradaties, ofwel color maps. Pas uw beeldmateriaal helemaal naar wens aan met gedurfde kleurbehandelingen, voeg tweekleurige en driekleurige stijkleuringen toe of maak opvallende redactionele overgangen. Het effect kan worden gebruikt voor fijne controle over monochrome beelden tot psychedelische kleurtransformaties en alles wat er tussen zit.

Inverteren: Ondanks de naam zet het effect Inverteren de weergave niet op zijn kop. In plaats van het beeld zelf worden de kleurwaarden in het beeld omgekeerd: de complete lichtintensiteit en/of kleur van alle pixels wordt opnieuw ingevuld; dit resulteert in een direct herkenbaar, maar opnieuw ingekleurd beeld.

Dit effect maakt gebruik van het YCrCb-kleurenmodel, dat één kanaal voor luminantie (helderheidsinformatie) en twee kanalen voor chrominantie (kleurinformatie) heeft. Het YCrCb-model wordt vaak gebruikt in digitale videoapplicaties.

Belichting: Het effect Belichting biedt correctie en verbetering van video die is opgenomen met slechte of onvoldoende belichting. Het effect is in het bijzonder geschikt voor het repareren van materiaal dat in de buitenlucht is opgenomen met heldere achtergrondbelichting, waarbij het onderwerp in de schaduw staat.

Poster: Met dit Pinnacle Studio-effect kunt u het aantal kleuren regelen dat wordt gebruikt om elk beeld van de clip te berekenen, vanaf het volledige oorspronkelijke palet tot slechts twee kleuren (zwart en wit), terwijl u de schuifregelaar **Hoeveelheid** van links naar rechts schuift. Gebieden met een gelijksoortige kleur worden samengesmolten in grotere platte gebieden naarmate het palet kleiner wordt.

RGB-keurbalans: RGB-keurbalans speelt een dubbele rol in Pinnacle Studio. Aan de ene kant kunt u het gebruiken om video te corrigeren waarin sprake is van ongewenste kleur. Aan de andere kant kunt u er kleuring mee geven om een bepaald effect te bereiken. Een avondscène kan bijvoorbeeld worden verbeterd door blauw toe te voegen en de algehele helderheid enigszins te verlagen. U kunt zelfs een video die in daglicht is gemaakt er als een nachtsceñe uit laten zien.

Sepia: Dit Pinnacle Studio-effect geeft het uiterlijk van antieke fotografie aan de clip door deze in sepiatinten te berekenen in plaats van volledig in kleur. De sterkte van het effect wordt geregeld via de schuifregelaar **Hoeveelheid**.

Witbalans: Witbalans: De meeste videocamera's hebben een optie voor "witbalans" voor het automatisch aanpassen van de kleurrespons aan het omgevingslicht. Wanneer deze optie is uitgeschakeld of niet volledig effectief is, zal de kleuring van het videobeeld eronder leiden.


Het effect **Witbalans** van Pinnacle Studio corrigeert het probleem doordat u kunt aangeven welke kleur in het beeld als "wit" moet worden beschouwd. De aanpassing die moet worden gemaakt om die referentiekleur wit te maken, wordt vervolgens toegepast op iedere pixel van het beeld. Als het referentiewit goed is gekozen, zal de kleuring er natuurlijker uitzien.

Effecten en stereoscopisch 3D

Sommige video- en foto-effecten hebben functies die voor 3D-media zijn ontworpen. Sommige effecten hebben bijvoorbeeld een stereoscopische modus die wordt geactiveerd door een selectievakje in de effectenparameters. Met de effecten in de groep **Stereoscopisch** kunt u de 3D-eigenschappen van uw materiaal wijzigen. De groep bevat de volgende effecten:

S3D Diepteregeling: Met dit effect kunt u de parallax van stereoscopische fragmenten aanpassen. Het effect is standaard beschikbaar in standaardmodus. Met één schuifregelaar voor **Diepte** kunt u de hoeveelheid afwijking tussen de linker- en rechterframe instellen, om bronmateriaal te corrigeren of aan te passen, of als speciaal effect.

De geavanceerde modus heeft afzonderlijke groepen voor **Shift** en **Zoom**, elk met een **horizontale** en **verticale** schuifregelaar. Met de **Shift**-schuifregelaars kunt u de afwijking tussen de linker- en rechterframes bepalen, terwijl u met de **Zoom**-schuifregelaars de vergroting bepaalt. U kunt beide eigenschappen onafhankelijk van elkaar in de horizontale en verticale dimensies bepalen, maar de hoogte-breedteverhouding van **Zoom** is standaard vergrendeld. Klik op het pictogram vergrendelen om de horizontale en verticale zoom onafhankelijk in te stellen.



Met de Shift-instellingen in het effect S3D Diepteregeling kunt u de relatieve positie van het linker- en rechteroog horizontaal en verticaal wijzigen.


S3D-oogselector: Het effect **Oogselector** heeft twee variaties: een voor het linkeroog en een voor het rechteroog. Het effect wordt gebruikt om de linker- en rechteroogvideostromen op een 3D-tijdlijn te combineren.

Een paar clips op dezelfde tijdlijnindex, een voor het linkeroog en een voor het rechteroog, kunnen worden gecombineerd om een stereoscopisch effect te bereiken door het oogselectie-effect op de bovenste clip toe te passen.

Het effect kan ook worden toegepast om de linker- of rechterstroom uit een 3D-clip op te halen door de **Bron** in te stellen op Linkeroog of Rechteroog, en naar het andere oog te sturen via de vervolgeuzemenu **Toewijzing**.

Werken met overgangen

De tabbladen **Overgang in** links naast **Correcties** en **Overgang uit** rechts naast **Effecten**, bieden toegang tot alle overgangen in de bibliotheek, gegroepeerd zoals u ze aantreft. Sommige overgangen hebben instellingen voor eigenschappen zoals omgekeerde richting, kleur en zachtheid die niet op de tijdlijn kunnen worden bewerkt. De media-editors hebben ook transportknoppen en een tijdlijn zodat u een voorbeeld van de overgangen kunt bekijken en de duur kunt aanpassen.



Een overgang kiezen in de media-editor. Dezelfde overgangen en knoppen zijn van toepassing op overgangen in en uit.


Wanneer u een overgang boven aan het venster hebt gekozen, wordt het venster Instellingen rechts naast de media-editor geopend.

Selecteer een voorinstelling in de vervolgkeuzelijst, als u een geschikte voorinstelling kunt vinden, of bewerk de parameters van de overgang rechtstreeks met de bijbehorende knoppen.

Wanneer u uit meerdere kleuren kunt kiezen, klikt u in het kleurenvakje om een kleurenkiezer te openen, of klikt u op het pictogram kleurenkiezer naast het vakje om een kleur ergens op het scherm te kiezen met een speciale muisaanwijzer.



Een witte vervagingsbalk op de tijdlijniaal onder het voorbeeld van de media-editor bepaalt de duur van een binnenkomende overgang aan de linkerkant van de schaal, of een uitgaande overgang aan de rechterkant. Alleen een overgang die momenteel wordt bewerkt, is actief. Dit wordt bepaald door het huidig geselecteerde tabblad (**Overgang in** of **Overgang uit**). Klik op de knop **Afspelen** om de geselecteerde overgang te bekijken, of pak de scrubber om de overgang met uw eigen snelheid te bekijken.



Pan en Zoom

Het gereedschap Pan en Zoom is beschikbaar voor video's en afbeeldingen wanneer deze worden geopend vanaf de tijdlijn.


Met Pan en Zoom wordt er een gebied binnen de afbeelding of video gebruikt om het hele videobeeld te vullen. Dit gebied kan elke grootte en vorm hebben. Bij het afspelen wordt dit voldoende vergroot om het videobeeld te vullen zonder lege gebieden.

Als u twee of meer gebieden definieert, kunt u met Pan en Zoom een animatie maken van uw weergave van de afbeelding door in en uit te zoomen terwijl u het doorkruist met gesimuleerde camerabewegingen terwijl deze soepel van het ene gebied naar het andere beweegt. U kunt ook roteren tijdens het pannen en zoomen.

Het gereedschap Pan en Zoom maakt gebruik van de volledige beschikbare resolutie, zodat er geen details verloren gaan als u inzoomt.

Pan en Zoom toevoegen

Als u Pan en Zoom wilt toepassen op een clip op de tijdlijn, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding of video en kiest u **Pan en Zoom**.




In deze afbeelding is de tab Pan en Zoom geselecteerd en blijft deze ingesteld op de standaard statische modus. Het selectiekader waarvan de afmetingen met de muis worden aangepast, definieert een gebied van de afbeelding dat aan het gehele kader wordt aangepast, zoals te zien is in het zwevende voorbeeldpaneel (rechtsonder).

Pan en Zoom heeft twee verschillende werkingsmodi, die worden geselecteerd met knoppen net boven het voorbeeld. De modus **Statisch** geeft tijdens de duur van de clip een enkel zich niet wijzigend afbeeldingsgebied weer. In de modus **Geanimeerd** worden voor de eerste en laatste frame van de clip aparte gebieden gedefinieerd; bij het afspelen is er een vloeiende 'camerabeweging' van de ene naar de andere te zien. Met de modus **Geanimeerd** is ook keyframing mogelijk, waarbij een willekeurig aantal extra gedefinieerde gebieden kunnen worden toegevoegd aan het camerapad Pan en Zoom.

Modus Statisch

In de modus **Statisch** verschijnt er een grijs selectiekader met ronde besturingspunten op de afbeelding. U kunt dit kader vergroten, verkleinen en verplaatsen, maar niet de verhouding (hoogte/breedte) ervan wijzigen. Een klein zwevend voorbeeldvenster geeft de momenteel gedefinieerde selectie weer.

Het zoomen en de positie kan ook numeriek worden geregeld door schuifregelaars te gebruiken in het paneel **Attributen**. Dubbelklik op de schuifregelaars om de waarden opnieuw in te stellen of klik eenmaal om een numerieke waarde in te voeren.



Modus Geanimeerd

Wanneer de modus **Geanimeerd** is ingesteld, wordt de afbeelding automatisch geanalyseerd en wordt er automatisch een eerste afmeting en positie voor de start en het einde ingesteld. Aan het begin wordt er enigszins op de gegenereerde animatie ingezoomd, waarna er wordt uitgezoomd tot de volledig beschikbare grootte. Als een afbeelding een andere hoogte/breedteverhouding heeft dan het videoframe, wordt er voldoende zoom toegepast om lege gebieden te voorkomen.

Ter ondersteuning van de extra functie van de modus **Geanimeerd** wordt de kleur van het selectiekader gebruikt om de plaats in de animatiereeks aan te duiden. De beginframe is groen en de eindframe is rood. De frames in het midden worden in het wit weergegeven.

Wanneer er meerdere frames zichtbaar zijn, kunt u de frames slepen, indien nodig, door de muis op de rand van het frame of de middelste punt te plaatsen. Wanneer u de witte frame verplaatst, wordt er automatisch een keyframe aan de huidige positie toegevoegd.

Keyframing Pan en Zoom

Met keyframing kunt u een aangepaste pan en zoom-animatie van een willekeurige moeilijkheidsgraad maken. Hoewel u wellicht slechts een aantal stappen nodig hebt.

Schakel over naar de modus **Geanimeerd**, zoals hierboven beschreven, en zie dat er twee frames aan het voorbeeld zijn toegevoegd. Dit zijn de speciale begin- en eindkeyframes, die respectievelijk in het groen en rood worden weergegeven, zoals hierboven is uitgelegd.

Als u geen tussenliggende keyframes nodig hebt, bent u na het plaatsen van de begin- en eindframe klaar met de sessie.

Voor een complexere animatie moet u de scrubber daar plaatsen waar u de camerabeweging wilt veranderen. U maakt heel eenvoudig een nieuw keyframe door het witte selectiekader in te stellen op de gewenste grootte en positie. Het nieuwe keyframe wordt vertegenwoordigd door een ruitvormig, grijs pictogram in de keyframelijns onder de cliptijdlijn.

Voeg zoveel mogelijk keyframes toe als nodig is. Wanneer u klaar bent, klikt u op **OK** om terug te keren naar de projecttijdlijn.

Een keyframe handmatig toevoegen: U voegt een expliciet keyframe toe aan de afspeelknoppositie zonder het huidige animatiepad te veranderen, door op de knop keyframing in-/uitschakelen uiterst links op de transportwerkbalk te klikken.



Een keyframe verplaatsen: U kunt een keyframe langs de tijdlijn slepen om deze op tijd te verplaatsen.

Naar een keyframe springen: Wanneer u naar een keyframe wilt springen om deze te wijzigen of te verwijderen, gebruikt u de pijlknoppen links en rechts van de knop keyframe of klikt u direct op het keyframe in de keyframelijn. Wanneer de afspeelknop direct op een keyframe wordt geplaatst, wordt het keyframe gemarkeerd.

Een keyframe verwijderen: U verwijdert een keyframe door op het bijbehorende pictogram te klikken op de keyframelijn om naar de rechterframe te bladeren. Daarna klikt u op de knop Keyframe verwijderen uiterst rechts op de transportbalk.

Het venster Instellingen

Het venster Instellingen beschikt over een aantal knoppen voor het configureren van het gereedschap Pan en Zoom.

- **Soepel** zorgt voor rustig afremmen bij het naderen van een richtingsverandering in het animatiepad van het keyframe.
- **Instelling selecteren:** Kies uit een aantal statische en geanimeerde instellingen.
- **Zoom, Horizontaal** en **Verticaal** geven de numerieke waarden van de huidige frame weer. Dubbelklik op de schuifregelaars om de waarden opnieuw in te stellen.
- **Laag passeren** filtert bewegingen op kleine schaal uit om een soepele, geoptimaliseerde animatie te bereiken.

360° Video

360° Video is een type interactieve video waarmee de kijker in elke gewenste richting kan kijken door de weergavehoek tijdens het afspelen te wijzigen. De weergavehoek kan worden bestuurd met een touchscreen, besturingselementen op het scherm of door het weergaveapparaat, zoals een smartphone of tablet, in verschillende

richtingen te verplaatsen. Voor 360° Video is een speciale 360°-videoplayer vereist (YouTube en Facebook hebben bijvoorbeeld 360°-videoplayers).

360° Video bewerken

In Pinnacle Studio kunt u monoscopische, rechthoekige 360°-video-opnamen bewerken (raadpleeg de instructies van uw 360°-videocamera voor meer informatie). U kunt de video bijvoorbeeld bijsnijden of titels of objecten toevoegen. Niet alle effecten kunnen op 360°-video's worden toegepast.

Een 360°-video omzetten in standaardvideo

U kunt een 360°-video tevens converteren naar standaardvideo in Pinnacle Studio. Tijdens het afspelen van de 360°-video kunt u de weergavehoek voor uw publiek instellen. U kunt dit vergelijken met een persoon die zijn of haar hoofd in verschillende richtingen draait. U kunt de bewerkte video vervolgens exporteren als standaardbestand. Er is geen speciale speler vereist voor de video (die niet interactief is).



View Tracker

Bij het converteren van een 360°-videobron naar een standaardvideo, kunt u met het dubbele voorbeeldvenster eenvoudig de weergave selecteren en aanpassen door de View Tracker aan te passen.

Een 360°-video bewerken en exporteren

- 1 Sleep een 360°-video in de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn.
- 2 Klik op de tijdlijn op de knop **Tijdlijnstellingen**  en stel het volgende in:
 - **Gezichtspunt** — kies **360 Video (2:1)**.
 - **Grootte** — kies de hoogst mogelijke resolutie voor het beste resultaat.
- 3 Bewerk de video in Pinnacle Studio. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:
 - De videoclip trimmen
 - Een titel of object toevoegen**NB:** Wanneer u een titel of een object wilt toepassen op een 360°-video, klikt u met de rechtermuisknop op het item op de tijdlijn en kiest u **360 Video > Standaard naar 360** om de media te converteren naar 360°-media.
- 4 Wanneer u klaar bent met het bewerken, slaat u het bestand op en klikt u op **Exporteren**.
- 5 Schakel in het venster **Studio Exporter** het selectievakje **Zelfde als tijdlijn** in (er wordt een vinkje weergegeven in het vakje), in het gebied **Instellingen**.
- 6 Klik op **Exporteren starten**.


Een 360°-video bewerken en converteren naar standaardvideo

- 1 Sleep een geïmporteerde 360°-video in de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn.
- 2 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op de video en kies **360 Video > 360 naar standaard**.

Er wordt een dubbele voorbeeldmodus geopend met **Bron van 360 Video** aan de linkerkant en **Voorbeeldweergave 360 Video** aan de rechterkant.

- 3 Pas in het deelvenster **Bron van 360 Video** de View Tracker aan om een richting te kiezen. Het deelvenster **Voorbeeldweergave 360 Video** wordt bijgewerkt met de gekozen weergave.
- 4 Selecteer **Afspelen** om de video af te spelen. U kunt de weergavehoek op elk gewenst moment aanpassen door de View Tracker naar een nieuwe positie te slepen.

Er worden keyframes toegevoegd wanneer u de View Tracker aanpast. U kunt de keyframes fijn afstemmen met de besturingselementen in de linkerbenedenhoek van het deelvenster.



Keyframes worden onder de voorbeeldvensters, direct onder de schuifregelaar, weergegeven. Met de besturingselementen van de keyframes kunt u naar het vorige keyframe gaan, een keyframe verwijderen, naar het volgende keyframe gaan en de instellingen voor de overgang tussen keyframes aanpassen.

- 5 Breng alle gewenste, aanvullende wijzigingen aan in het videoproject en sla het vervolgens op.
- 6 Klik op **Exporteren**, kies de gewenste instellingen in de **Studio Exporter** en klik op **Exporteren starten**.

Tip: U kunt 360°-video ook handmatig aanpassen in de **Effecten-editor** door **360 Video** te kiezen en vervolgens **360 naar standaard** of **Standaard naar 360** te kiezen.


Beweging volgen

U kunt de beweging van elementen in uw video's volgen en maskers of objecten toevoegen die dezelfde beweging volgen. U kunt bijvoorbeeld een masker toevoegen om een gezicht, een nummerplaat of een logo waarop een handelsmerk rust te verbergen als zo'n element in uw video zichtbaar is.

U kunt ook de beweging van een element bijhouden om het te volgen met behulp van een titel of een ander soort object. U kunt bijvoorbeeld een label met een naam toevoegen om een speler te volgen in een video van een sportevenement.

Een element in een video volgen en maskeren


- 1 Klik in de werkruimte **Bewerken** op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een video waarop u een masker wilt toepassen en kies **Beweging volgen** > **Object maskeren**.
- 2 Klik in het gebied **Object maskeren** op een van de pictogrammen **Vorm**.



- 3 Sleep in het voorbeeldvenster om de vorm toe te passen op het gebied dat u wilt bedekken. Stem een masker fijn af door de oranje maskerknooppunten te slepen.



- 4 Kies de instellingen die u wilt toepassen om het geselecteerde gedeelte te verbergen in het gebied **Mozaïek** of **Vervagen**.




Mozaïekeffect (links). Vervagingseffect (rechts).


- 5 U kunt het geselecteerde gebied van de video volgen door een van de volgende opties voor **Analyseren** te kiezen:
- **Geselecteerd masker alle frames achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
 - **Geselecteerd masker 1 frame achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.
 - **Geselecteerd masker volgen** — volgt het geselecteerde gebied (in voor- en achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip) totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
 - **Geselecteerd masker 1 frame voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in voorwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.
 - **Geselecteerd masker alle frames voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in voorwaartse richting vanaf het huidige


tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.

- U kunt de analyse van het volgtraject controleren door de video af te spelen met de navigatiebesturing onder de voorbeeldweergave. Pauzeer de video als u punten vaststelt waarop het masker het geselecteerde gebied niet volledig bedekt en pas de knooppunten in het voorbeeldgebied aan. U kunt de vorm van het masker wijzigen door op de oranje maskeromtrek te klikken om een knooppunt toe te voegen (de muisaanwijzer geeft een plusteken weer) of door op een knooppunt te klikken (het geselecteerde knooppunt is wit) en op **Delete** te drukken om het knooppunt te verwijderen.
- Klik op **OK** als het masker de gewenste vorm heeft. U keert terug naar de werkruimte **Bewerken**.
Het **maskeerobject** wordt aan de tijdlijn toegevoegd, boven de betreffende video.




Een element in een video volgen met een titel of object

- Zorg ervoor dat de titel of het object zich boven de video bevindt die u wilt volgen in de werkruimte **Bewerken**.
- Klik met de rechtermuisknop op de titel of het object en kies **Beweging volgen > Object volgen**.
- Klik in het gebied **Object volgen** op het pictogram **Tracker** .



- 4 Klik in het voorbeeldgebied op het element dat u wilt volgen. Deze functie werkt het best als u een gebied met een duidelijke kleur en goed contrast kiest. De titel of het object wordt weergegeven in het voorbeeldgebied.



- 5 Als u de positie van de titel of het object wilt aanpassen, past u de instellingen voor **Horizontaal** en **Verticaal** aan in het gebied **Offset**.
- 6 Als u de titel of het object wilt schalen, past u de waarde voor **Breedte** en **Hoogte** aan in het gebied **Grootte**.
- 7 U kunt het geselecteerde element van de video volgen door een van de volgende opties voor **Analyseren** te kiezen:
- **Alle frames achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.

- **Met 1 frame achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.
 - **Volgen** — volgt het geselecteerde gebied (in voor- en achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip) totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
 - **Met 1 frame voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in voorwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.
 - **Alle frames voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in voorwaartse richting vanaf het huidige tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
- 8 U kunt de analyse van het volgtraject controleren door de video af te spelen met de navigatiebesturing onder de voorbeeldweergave. Als het volgen om de een of andere reden ophoudt, zoekt u het punt op waarop het volgen is gestopt en past u het volgen opnieuw toe.
- 9 Klik op **OK** als u tevreden bent met het volgtraject. U keert terug naar de werkruimte **Bewerken**.



Hoofdstuk 6: Montage

Montage van Pinnacle Studio is een methode om uw films te verbeteren met standaardeffecten voor diashows, animatie en bewerking op meerdere sporen. Er zijn talloze professioneel ontworpen sequenties, zogenoemde sjablonen, beschikbaar om uw producties direct impact te geven. De sjablonen zijn onderverdeeld in passende thema's, zodat u naast de technische verfijning van de sjablonen ook eenvoudig een consistente look kunt behouden.



Maar de bestaande sjablonen vormen slechts de helft van de magie van Montage. De andere helft is aanpassing. Montagesjablonen kunnen diverse typen aangepaste gegevens bevatten, zoals video, tekstbijschriften, foto's en nog meer. U kunt een ruimte invullen door een geschikt item naar de bijbehorende weergegeven dropzone te slepen.

Montage in de bibliotheek

Sjablonen zijn gegroepeerd per thema in het gedeelte Montage van de Bibliotheek. Ieder thema bestaat uit een set sjablonen die als “montageclips” aan uw project kunnen worden toegevoegd. U kunt op deze manier aantrekkelijke, visueel consistente scènes en sequenties/reeksen maken met door grafici ontworpen titels en animaties met uw eigen foto's en video. Zie “Het gedeelte Montage van de bibliotheek” op pagina 207 voor meer informatie.


Montagetitels vs. standaardtitels

Hoewel u mooie ‘titels’ maken van Montagesjablonen, is dit toch wat anders dan de montages die maakt in de Titel-editor. Beide hebben hun eigen sterke punten.

Montagesjablonen zijn heel eenvoudig te gebruiken en kunnen effecten bieden die niet beschikbaar zijn bij gewone titels. De Titel-editor biedt u echter meer controle over het uiterlijk van titels en de animatie van hun grafische elementen.

De sjablooncollectie

Alle sjablonen in het gedeelte Montage van de bibliotheek zijn allemaal ontworpen voor een bepaald presentatiedoel. Binnen ieder thema zijn de beschikbare sjablonen ontworpen ter aanvulling van elkaar bij gebruik in hetzelfde project.



*Sjablonen in het gedeelte Montage van de bibliotheek.
Sommige details worden weergegeven (bijv. de aanwezigheid*

van tekstbijschriften) en andere zijn achterwege gelaten (bijv. kwalificaties) vanwege de huidige instellingen van de bibliotheek.

De meeste thema's bieden bijvoorbeeld een Begin-sjabloon en een bijbehorend Einde-sjabloon. Veel thema's bieden tevens een of meer Segue-sjablonen voor het maken van een overgang van de ene video- of beeldclip naar de andere.

Montage in uw project

De eerste stap bij het gebruik van een gekozen sjabloon is het plaatsen ervan op uw projecttijdlijn. Hier wordt de Montagesjabloon behandeld als een gewone, zelfstandige videoclip. Voor aanpassen van de clip door de lege plaatsen in de sjabloon in te vullen, dubbelklikt u op de Montageclip om de Montage-editor te openen. Zie "De Montage-editor gebruiken" op pagina 217 voor meer informatie.

Iedere sjabloon definieert een video of grafische sequentie met lege plaatsen die u invult. De beschikbare aanpassingen zijn verschillend. De meeste sjablonen bieden bijvoorbeeld een of meerdere plaatsen of 'dropzones' voor video- of beeldclips. In een groot aantal sjablonen kunt u tekstbijschriften toevoegen voor titels en sommige sjablonen beschikken over extra parameters voor andere speciale eigenschappen.

Als u andere clips van de tijdlijn wilt gebruiken om de montage aan te passen, kunnen deze worden toegevoegd met de opdracht **Plakken in Neerzetgebied** vanuit het contextmenu van de montageclip, zonder de Montage-editor te openen.

Het gedeelte Montage van de bibliotheek

Montagesjablonen worden opgeslagen in het gedeelte Montage van de bibliotheek. Om dit te vinden, klikt u op de pijl omlaag op een van

de tabbladen van de bibliotheek en selecteert u **Montage**, te vinden in het gedeelte **Inhoud**.

De knop voor afspelen op het Montage-pictogram wordt in de player geladen. Hier ziet u een voorbeeld met de standaard bedieningsknoppen.



Klik op de afspelknop op het pictogram om de sjabloon te bekijken.

Als u een sjabloon in uw project wilt gebruiken, sleep het pictogram dan vanuit de compacte bibliotheek in de Film-editor of de Schijf-editor naar de tijdlijn van het project.

Montagesjablonen gebruiken


Montagesjablonen worden opgeslagen in het gedeelte Montage van de bibliotheek, waar ze gegroepeerd zijn op thema. Als u een sjabloon wilt gebruiken, sleep de miniatuur dan vanuit de compacte bibliotheek in de Film-editor of de Schijf-editor naar de tijdlijn van uw project.



Om een sjabloon te gebruiken, sleept u de thumbnail ervan naar de tijdlijn. De getallen op de clip geven aan dat er vijf subclips beschikbaar zijn voor aanpassing.

Montageclips op de tijdlijn kunnen net zoals gewone video worden bijgeknipt en bewerkt. U kunt overgangen en effecten toevoegen, de audio aanpassen enzovoort. U kunt zelfs de ruimten in de montage vullen met tijdlijnclips. Als u de clip volledig met uw eigen inhoud wilt aanpassen, is er echter een speciaal bewerkingsgereedschap vereist. Dit is de Montage-editor, die verschijnt wanneer u dubbelklikt op een Montageclip op de tijdlijn. Deze editor is ook toegankelijk via een opdracht in het contextmenu van de clip, **Montage bewerken**.

Met de Montage-editor kan de gebruiker een montageclip aanpassen door de ingebouwde instellingen te wijzigen of door video- en audioclips aan te wijzen die het gereedschap gebruikt.



Met de Montage-editor kunt u sjabloonelementen aangeven zoals video- of beeldclips, instellingen van eigenschappen en tekstbijschriften. Clips worden toegevoegd door ze te slepen van de Compacte bibliotheek van de editor naar dropzones onder de player. Hier wordt er een bibliotheekclip op de tweede zone geplaatst. De clip vervangt de afbeelding van iglo die nu in de zone staat.

Sjabloonachtergronden

Sommige sjablonen beschikken over ingebouwde grafische achtergronden, een selecteerbare achtergrondkleur of beide. Veel van deze sjablonen bieden tevens een selectievakje **Achtergrond** in de Montage-editor; schakel het selectievakje niet in als u een transparante achtergrond wilt. Op deze manier kan de montage worden gebruikt op een hoger tijdlijnspoor over een achtergrond van het video- of fotomateriaal op de onderstaande sporen.

Montageclips op de tijdlijn

Montageclips gedragen zich als gewone videoclips voor wat betreft bewerkingen op de tijdlijn van een film- of discproject, zoals toevoegen van overgangen, trimmen en positioneren.

Een Montagesjabloon die op de tijdlijn wordt geplaatst, wordt toegevoegd door één van drie methoden: invoegen, overschrijven en vervangen. Wanneer de knop bewerkingsmodus op de werkbalk is ingesteld op smart, wordt de methode vervangen automatisch gekozen. De standaardlengte van de clip varieert per sjabloon.

Een montagesjabloon invoegen: Een montage kan overal op de tijdlijn worden toegevoegd. Als een montageclip in het midden van een bestaande clip wordt geplaatst, onderbreekt deze die clip tijdens het afspelen, en de huidige bewerkingsmodus bepaalt of het tweede gedeelte van de oorspronkelijke clip wordt overschreven of gewoon vertraagd.

Als u een montage wilt invoegen bij een knippunt, tussen of grenzend aan andere clips maar zonder deze te onderbreken, controleer dan eerst of de of de magneet-knop op de werkbalk van de tijdlijn is ingeschakeld. Op deze manier wordt een clip die u vlakbij het begin of einde van een bestaande clip plaatst, automatisch zodanig gepositioneerd dat de clips precies aaneengrenzen. Zet ook de knop bewerkingsmodus op de modus invoegen. Op deze manier weet u zeker dat bestaand materiaal naar rechts wordt verplaatst om ruimte te maken als u de clip plaatst en dat er niets worden overschreven.

Een bestaande Montagesjabloon vervangen: Als u een bestaande montagesjabloon op de tijdlijn wilt vervangen, houdt u de **Shift**-toets op het toetsenbord ingedrukt en plaatst u de nieuwe sjabloon op de oude. De nieuwe clip neemt niet alleen de locatie, maar tevens bestaande aanpassingen van de oude clip over. De plaatsingslijnen, weergegeven in blauw, tonen de grenzen van de te vervangen clip; ongeacht de standaardlengte zal de nieuwe clip deze grenzen overnemen.

Clips overschrijven met een Montagesjabloon: Als u een Montagesjabloon op een tijdlijnspoor wilt plaatsen en de andere clips

wilt laten overschrijven zonder enige wijzigingen aan te brengen aan de rest van de tijdlijn, dan kan dit door de knop bewerkingsmodus in te stellen op overschrijven. De lengte van de Montageclip bepaalt welk gedeelte van het spoor wordt vervangen.

Montageclips trimmen

Hoewel trimbewerkingen op de tijdlijn hetzelfde zijn voor Montageclips als voor videoclips, kan het feitelijke resultaat van het trimmen afhankelijk zijn van het type sjabloon.

In een volledig geanimeerde sjabloon, zoals een rollende titel, wordt de animatie altijd voltooid. De animatiesnelheid is daarom afhankelijk van de clipduur. Door de clip in te korten, wordt de animatie dus sneller uitgevoerd; de sequentie wordt echter niet aangetast.

Clips met video kunnen echter op de gebruikelijke manier worden getrimd. Veel thema's beschikken over een videosubclip van variabele lengte. Als er een subclip aanwezig is, dan kan de clip net zover als de lengte van de subclip worden uitgebreid – onbeperkt als de subclip een stilstaand beeld is.

Overgangen en effecten

U kunt overgangen gebruiken aan het begin en het einde van montageclips; dit gebeurt op dezelfde manier als bij andere cliptypen.

Ook video- en audio-effecten kunnen op de gebruikelijke manier aan Montageclips worden toegevoegd en op alle inhoud van de clip worden toegepast. Een paar effecten, zoals Snelheid, zijn echter niet beschikbaar voor gebruik met Montageclips.

Om een effect aan een montageclip toe te voegen, klikt u met de rechtermuisknop op de montageclip op de tijdlijn en kiest u de optie

Effecten-editor openen in het contextmenu. U kunt een effect ook van de bibliotheek naar de clip slepen. Effecten bevinden zich in het gedeelte **Inhoud** van de Bibliotheek.

Om een effect te bewerken, te kopiëren of te verwijderen uit een montageclip, klikt u met de rechtermuisknop op de paarse lijn boven aan de clip en kiest u de gewenste optie in het contextsubmenu **Effect**.

De anatomie van een sjabloon

Voor voorbeelden van de werking van thema's bekijken we het meegeleverde thema "50s Modern", dat vijf sjablonen bevat.

Alle sjablonen in dit thema maken gebruik van hetzelfde achtergronddesign – een abstract, scrollend patroon. Het is doorlopend zichtbaar behalve tijdens videosegmenten op volledige framegrootte. De kleur van het patroon wordt ingesteld met behulp van een parameter voor iedere sjabloon in de Montage-editor.


We bekijken nu de afzonderlijke sjablonen om te zien hoe ze worden opgebouwd met de elementen – clips en bijschriften – die u aanlevert in de Montage-editor.

Begin: Een Begin-sjabloon start meestal met een bepaalde animatie, inclusief titels, en eindigt met video op volledige framegrootte. Ons "50s Modern" voorbeeld volgt dat patroon.



De scrollende achtergrondanimatie loopt gedurende het grootste gedeelte van deze sequentie. Binnen de animatie worden twee aanpasbare bijschriften weergegeven. Ze worden in het diagram aangegeven onder de lijnen op de balk Animatie. Beide bijschriften

vliegen het frame in en uit (donkere lijnkleur), met een pauze van anderhalve seconde voor stationaire weergave (lichte lijnkleur) er tussendoor.




Schematische weergave van de sjabloon 'Begin in het thema '50s Modern' op de standaardlengte van ongeveer 14 seconden.

Op het moment dat het tweede bijschrift het frame verlaat, verschijnt er een geanimeerd venster met de lopende videosubclip. De video zoomt naar volledige framegrootte bij 11:18 in de sjabloonclip en blijft zo tot het einde (het witte gedeelte van de balk 'Video' in het diagram).

Standaard bedraagt de lengte van deze sjabloonclip 14:00. De ingebouwde videoclip start op het vaste tijdstip 7:03 en loopt tot het einde; de lengte is dus 6:27. Als uw videosubclip lang genoeg is, kunt u de gehele clip verlengen en het gedeelte van de video op volledige framegrootte uitbreiden. Deze mogelijkheid wordt in het diagram aangegeven met de pijl aan het einde van de balk Videobalk.


Segue A: Segue-sjablonen verbinden twee videosequenties op volledige framegrootte door middel van een animatie. Het eerste Segue-voorbeeld begint met twee seconden video op volledige framegrootte en zoomt vervolgens uit om de vorming van meerdere videovensters die tegelijkertijd lopen te laten zien. Door in te zoomen op de laatste subclip, gaat u naar een uitbreidbaar gedeelte van video op volledige framegrootte.





Segue A integreert meerdere videobronnen.


Segue B: Deze Segue heeft als doel het op een eenvoudigere manier verbinden van twee videoclips. De eerste subclip begint op volledige framegrootte, zoomt vervolgens uit en draait weg van de kijker. Zodra de achterkant van het roterende paneel in beeld komt, ziet u dat de tweede subclip de eerste heeft vervangen. Het paneel zoomt in en vult het frame richting het einde van de clip.



Segue B maakt een eenvoudigere overgang.

Ook hier kan het segment op het volledige scherm van de tweede subclip worden verlengd door de sjabloonclip op de tijdlijn uit te breiden.


Segue C: Dit is vergelijkbaar met Segue B, behalve dat het vliegende videopaneel een extra rondje maakt in het midden voor een extra subclip in de sequentie.



Segue C bevat een overbruggende videosubclip.

De laatste subclip kan weer worden uitgebreid.

Einde: Het doel van een Einde-sjabloon is het tegenovergestelde van het doel van een Begin-sjabloon. In dit voorbeeld wordt de interne structuur vrijwel volledig gespiegeld. Video op volledige framegrootte verdwijnt langzaam terwijl er een vliegend paneel verschijnt met geanimeerde bijschriften – precies het tegenovergestelde van de hierboven beschreven Begin-sequentie. Het enige verschil is dat in dit geval het gedeelte van de clip met video op volledige framegrootte niet kan worden uitgebreid.



Het Einde-thema is bijna het tegenovergestelde van het Begin-thema.

Montagebewerking

De belangrijkste tool in Studio voor het aanpassen van een montageclip is de montage-editor, waarmee u toegang hebt tot alle instellingen die een montage biedt. Met de editor kunt u inhoud uit de bibliotheek toevoegen, de achtergrond wijzigen en tekst in de montage bewerken. De editor kan worden opgeroepen vanuit een montageclip op de tijdlijn van een project door op de clip te dubbelklikken of via **Bewerken Montage** in het contextmenu van de clip.

Met een handige truc kunt u tijdlijnclips rechtstreeks aan een montageclip toevoegen via het Klembord. Kopieer de gekozen clip met de opdracht **Kopiëren** in het contextmenu of gebruik **Ctrl+C**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de montageclip om het contextmenu te openen. Kies **Plakken in Neerzetgebied**, kies vervolgens in het grafische submenu uit alle beschikbare ruimten in de montage om er een als doel te selecteren.

De Montage-editor gebruiken

Iedere Montagesjabloon heeft zijn eigen reeks plaatsen voor video- en fotocontent; dit zijn de zogenoemde dropzones in de Montage-editor. De meeste sjablonen beschikken over ten minste één dropzone; het maximum is zes. Sommige sjablonen bieden tevens tekstbijchriften en andere parameters die nodig zijn om speciale functies aan te passen. U kunt een standaardmethode instellen voor de manier waarop inhoud aan montagesjablonen wordt aangepast (passend, bijsnijden of niet schalen). Zie "Projectinstellingen" op pagina 406 (**Montage Schalen**) voor meer informatie.

De Montage-editor bestaat uit vijf delen. Aan de linkerkant biedt de compacte versie van de bibliotheek u toegang tot uw video's en foto's; aan de rechterkant ziet u een aanpassingsvak met eventuele

tekstvakken en andere knoppen voor de sjabloonparameters. De player toont de resultaten van uw wijzigingen. Onder het Voorbeeld ziet u de dropzones voor uw video en foto's.

Intern bijknippen van Montageclips

Wanneer een Montagesjabloon begint of eindigt met een instelbaar gedeelte video op volledig frameformaat (dit is bij een groot aantal sjablonen het geval), dan biedt de tijdlijn van de Montage-editor knoppen voor het aanpassen van de lengte van de 'intro'- en 'outro'-tijden – de lengte van de delen van volledige framegrootte. Klik op een knop en sleep hem naar links of rechts om de lengte afzonderlijk in te stellen. De lengte van het middelste deel van de clip – het geanimeerde deel – neemt hierbij toe of af. Als u de intro en outro wilt instellen zonder de lengte van het middelste gedeelte te wijzigen, klik dan tussen de knoppen en versleep ze.



Gedeelte van de Montage-editor, met de tijdlijn (onder) en dropzones voor video of foto's (midden). De onderste delen van de bibliotheek en de player zijn ook zichtbaar. Klik en sleep op de tijdlijn om de timing van de montage aan te passen.

Zie “De anatomie van een sjabloon” op pagina 213 voor een gedetailleerde toelichting van de sjabloonstructuur.

Werken met dropzones

Dropzones leegmaken: U verwijdert een subclip uit de dropzone door met de rechtermuisknop op de zone te klikken en **Media verwijderen** te selecteren in het contextmenu.

Audio van subclip dempen: Sommige dropzones zijn gemarkeerd met een audiosymbool; dit geeft aan dat het audiogedeelte van alle video's in die zone wordt opgenomen in de audio van de Montageclip. Als u niet wilt dat de audio wordt gebruikt, klik dan op het symbool om de subclip te dempen.

Het begin van uw subclip kiezen: Video in een dropzone kan worden aangepast om te starten vanaf een bepaald punt in de subclip. Klik en sleep de schuifknop van het begin van de clip onder de dropzone om het beginframe aan te passen. De pijltoetsen links en recht op het toetsenbord zijn handig voor het maken van kleine aanpassingen.



Als de dropzone waarmee u werkt actief is op die tijdindex, toont het voorbeeld de wijzigingen in het beginframe. Terwijl u het beginframe van een subclip instelt, is het een goed idee om de positie van de schuifregelaar op de locatie te zetten waar de voorbeeldweergave van de Player het handigst is.

Het gebruik van de schuifknop voor het begin van de clip is niet van invloed op de positie van de subclip binnen de sjabloon en ook niet op de duur ervan. U kiest alleen welk deel van de subclip wordt gebruikt. Als u het begin van de subclip zo laat instelt dat de video is afgelopen terwijl de bijbehorende zone nog actief is, wordt het laatste frame van de subclip bevroren om de toegewezen tijd te vullen.

Effecten toevoegen aan dropzones: Het is mogelijk video- of audio-effecten rechtstreeks toe te voegen aan een montagesubclip door het effect naar de dropzone te slepen. Zoals gewoonlijk, geeft een paarse streep boven aan de clip aan de effecten zijn toegepast.



Effecten verwijderen in dropzones: Zoek onder Effecten in het contextmenu van de zone naar de opdracht **Alles verwijderen** of het submenu Verwijderen waarin u het effect kunt selecteren dat u wilt verwijderen.

NB: Als u de media in een dropzone verwijdert of vervangt, worden alle effecten van die media ook verwijderd.



Hoofdstuk 7: De Titel-editor

De Titel-editor van Pinnacle Studio is een krachtig gereedschap voor het maken en bewerken van geanimeerde titels en afbeeldingen. De uitgebreide reeks tekst- en afbeeldingseffecten en functies bieden onbeperkte mogelijkheden voor het visuele design van uw film.



Delen van de Titel-editor: 1. de standaardwaarde-selector; 2. de bibliotheek; 3. het bewerking venster; 4. het paneel Instellingen; 5. de werkbalk; 6. de lagenlijst.

Dit zijn de hoofd delen van de Titel-editor, genummerd als in de bovenstaande illustratie:

- 1 De **standaardwaarde-selector** biedt tabs voor de standaardwaarden van **Uiterlijk** en **Beweging**; de standaardwaarden staan per stijl op de tabs. Een Uiterlijk is een

visuele styling van een laag tekst of vorm in uw titel; een Beweging is een animatieroutine die aan elke laag kan worden toegewezen, maar meestal voor tekst wordt gebruikt. Zie “Standaardwaarden voor uiterlijken” op pagina 228 en “Standaardwaarden voor bewegingen” op pagina 229 voor meer informatie.


Plaats de muis op een standaardwaarde en bekijk de invloed op uw titel. Met één klik wordt de standaardwaarde op de huidige laag toegepast. Hierna kunnen Uiterlijken worden aangepast via het paneel Instellingen.

- 2 De **bibliotheek** biedt bronnen voor het samenstellen van uw titels. De tabs bovenaan bieden toegang tot alle beschikbare media en content. Deze compacte versie van de bibliotheek is functioneel identiek aan de volledige bibliotheek, zoals wordt beschreven in “Hoofdstuk 2: De bibliotheek” op pagina 19.
- 3 Het **venster Bewerken** is uw belangrijkste werkgebied bij het maken of bewerken van een titel. Het biedt een voorbeeldweergave van uw titel met scrubbing-mogelijkheden en praktische bewerkingsfuncties. Zie “Het venster Bewerken” op pagina 242 voor details.
- 4 Het **paneel Instellingen** heeft afzonderlijke inklapbare subpanelen voor elk van de drie instellingcategorïeën: **Tekst instellingen**, voor de stijl en grootte van tekstbijschriften; **Uitzicht instellingen**, voor de configuratie van opvulling, randen en schaduwen en **Achtergrond instellingen**, voor de achtergrondlaag van de titel.
- 5 De **werkbalk** heeft vier knopgroepen. Van links naar rechts: de gereedschappen tekstlaag toevoegen en vormgereedschap; een set gereedschappen voor laagmanipulatie; een volledige set transportknoppen inclusief een loop-knop; en een paar telleroverzichten met de duur van de titel en de huidige weergavepositie.

- 6 De **Lagenlijst**: Elk grafisch of tekstueel element vormt een laag in de titel, een stapel van deze lagen. De ondoorzichtige delen van een laag verbergen de onderliggende lagen; de onderste laag kan alleen de achtergrond verbergen.

Naast het vermelden van de namen van de lagen bevat de Lagenlijst een animatietijdlijn die de tijd aangeeft dat een laag actief is en de bewegingen die aan de laag zijn toegewezen. Deze kunnen worden aangepast door te slepen.

Het proces van het opbouwen van een beeld in lagen wordt 'samenstellen' genoemd. Omdat de informatie van de diverse lagen afzonderlijk wordt beheerd en pas bij uitvoer van het beeld wordt samengevoegd, kunt u altijd terugkeren naar de compositie en nieuwe lagen toevoegen en bestaande lagen aanpassen, herschikken, verwijderen of vervangen.



Een beeld in lagen opbouwen, te beginnen met een leeg frame (linksboven). Het dambordpatroon betekent transparantie. Hoewel achtergronden transparante of doorzichtige delen kunnen hebben, voegen we hier een ondoorzichtige achtergrond (0) toe voor de duidelijkheid, gevolgd door opeenvolgende lagen met ondoorzichtige content (1, 2, 3). In de definitieve compositie (rechtsonder) verbergen de bovenste lagen de onderste.

De Titel-editor starten (en afsluiten)

De Titel-editor kan op twee manieren worden gestart: door te dubbelklikken op een titel in de bibliotheek of op uw projecttijdlijn; of door te klikken op de knop Titel maken op de werkbalk van de tijdlijn.

Trefwoorden in titelnamen

Sommige titels in de bibliotheek hebben transparante delen, zodat de content van onderliggende sporen zichtbaar is. De namen van de ze titels bevatten allemaal het trefwoord 'overlay'.

'Full-screen' titels hebben geen transparante delen: ze nemen het gehele videoframe in beslag. Hun namen bevatten het trefwoord 'schermvullend'.

In de bibliotheek kunt u eenvoudig alleen de titels van het ene of andere type bekijken door het desbetreffende trefwoord te zoeken.

Tip: Andere zoektermen om te proberen met titels in de bibliotheek zijn 'rollen', 'kruipen', 'naam' en 'titel'.

De titel opslaan

Gebruik **Titel opslaan als** in het menu **Bestand** van de Titel-editor om titels op te slaan in het bestandssysteem van uw computer. Van daaruit kunt u titels exporteren naar andere computers en kunt u ze delen met andere gebruikers van Pinnacle Studio. Als u opslaat in een geanalyseerde map, wordt de bewerkte titel automatisch weergegeven in uw bibliotheek.


De Titel-editor sluiten

U sluit de Titel-editor door een van de volgende methoden te gebruiken:

- Klik op **OK** onder aan de Titel-editor. Als u de titel hebt geopend vanuit de bibliotheek, wordt u gevraagd wijzigingen in de titel onder een nieuwe naam op te slaan. Als u de titel vanaf een tijdlijn hebt geopend, wordt uw nieuwe of bijgewerkte titel onderdeel van het huidige project.
- Klik op **Annuleren** onder aan de Titel-editor. Eventuele wijzigingen gaan verloren.
- Klik op de knop Annuleren (X) rechtsboven in het venster. Dit is hetzelfde als klikken op **Annuleren**, behalve dat u nu de kans hebt eventuele wijzigingen op te slaan.

De Bibliotheek

De bibliotheek verschijnt in de Titel-editor als een paneel met tabs aan de linkerkant van het venster. De tabs bovenaan bieden toegang tot alle beschikbare media en content. Deze compacte weergave van de bibliotheek is functioneel identiek aan de weergave van hoofdstuk 2. Voor het bewerken van titels zijn de delen Foto's, Video en Filmprojecten van de bibliotheek van belang.



De compacte versie van de bibliotheek in de Titel-editor biedt dezelfde uitgebreide toegang tot uw media als de volledige versie.

Media van de bibliotheek aan een titel toevoegen

Om een video of foto aan de titel toe te voegen, sleept u deze van de bibliotheek naar het venster Bewerken. Het nieuwe element wordt in standaardformaat gemaakt op de plek waar u het in het venster Bewerken plaatst. U kunt het daarna verplaatsen, de grootte aanpassen en roteren zoals u wilt.

Om een video of foto als een schermvullende achtergrond voor uw titel toe te voegen, plaatst u deze in de achtergronddropzone van het

subpaneel Achtergrondinstellingen. Zie “Achtergrondinstellingen” op pagina 235 voor details.


U kunt ook een video of foto als vulling voor de opvulling, de rand of schaduw van uw tekst gebruiken. Voeg dan eerst een opvulling, rand of schaduw toe aan uw uiterlijkinstellingen met de knoppen voor toevoegen. Plaatst hierna uw foto of video in de dropzone rechts naast **Vullen**.



De standaardwaarde-selector


Het snel instellen van een aantrekkelijke titel is eenvoudig met de standaardwaarde-selector van de Titel-editor. Na invoeren van uw tekst, met de tekstlaag nog geselecteerd, past u een van de standaardwaarden voor uiterlijken toe met een muisklik. Om het nog makkelijker te maken toont het venster Bewerken, terwijl u met de muis over een pictogram van een Uiterlijk gaat, een voorbeeld van het effect op uw titel van het toepassen van het uiterlijk op uw huidige laag.

Zelfs als u het uiterlijk niet precies kan vinden in de standaardwaarden, kunt u vaak tijd sparen door te beginnen met een uiterlijk dat bijna goed is; pas dit vervolgens aan in het subpaneel Uiterlijkinstellingen.



De standaardwaarde-selector, met de tab Uiterlijken geselecteerd. Klik op de naam van een van de vermelde reeksen met standaardwaarden om een menu met pictogrammen te openen.

Om uw titel enige visuele impact te geven, is animatie perfect. Klik op de tab Bewegingen van de standaardwaarde-selector. De drie beschikbare groepen corresponderen met fasen in de levensduur van een laag.



De standaardwaarden voor bewegingen zijn onderverdeeld op basis van hun rol bij het introduceren van de laag, het weergeven ervan of het uit beeld verwijderen ervan.

Net zoals Uiterlijken kunnen er voorbeelden van Bewegingen in uw titel worden bekeken door met de muis over de pictogrammen te gaan. Als u tevreden bent, kunt u de gekozen Bewegingen met een muisklik toepassen.

Standaardwaarden voor uiterlijken


De tab Uiterlijken van de standaardwaarde-selector van de Titel-editor biedt visuele stijlen voor de tekst- en vormlagen in uw titel.

Voorbeelden van uiterlijken

Om een voorbeeld van een uiterlijk op een laag te bekijken, selecteert u eerst de laag, opent u de tab Uiterlijken van de standaardwaarde-selector en plaatst u de muisaanwijzer op de miniaturen. Als u doet, toont het venster Bewerken een voorbeeld van uw titel met het geselecteerde Uiterlijk. Zo kunt u het effect ervan in de context beoordelen.

Een uiterlijk toepassen

Om een uiterlijk toe te passen op een laag met tekst of een vectorafbeelding, selecteert u de laag eerst door met de muis te klikken in het venster Bewerken of de Lagenlijst. U kunt ook meerdere lagen tegelijk aanmerken door meerdere selecties of een laaggroep te gebruiken.



Om met Uiterlijken te werken, selecteert u eerst een reeks standaardwaarden: Standaard, Schaduw, Schuine rand of Omtrek. Ga met de muis over de thumbnails om een voorbeeld te bekijken; klik op de thumbnail om een uiterlijk op de huidige laag toe te passen.

Nadat u de laag/lagen om te wijzigen hebt geselecteerd, gebruikt u een van de volgende methodes om een uiterlijk toe te passen:

- Klik op de thumbnail in de standaardwaarde-selector.
- Sleep de thumbnail uit de standaardwaarde-selector naar de laag in het venster Bewerken.
- Sleep de thumbnail van de standaardwaarde-selector naar een van de lagen of gegroepeerde lagen in de kop Lagenlijst.

Standaardwaarden voor bewegingen

De tab Bewegingen van de standaardwaarde-selector bevat de animatieroutines die de Titel-editor veel van zijn kracht geven. Deze bewegingen worden toegewezen aan en gebruikt voor lagen in uw titel. De bewegingen worden verdeeld in drie klassen op basis van het

gedeelte van de levenscyclus van de laag waarop ze invloed zijn: Ingang, Accentuering en Sluiten.

- Een Ingang-beweging bepaalt het verschijnen van de laag – de eerste keer dat de laag in de lopende titel verschijnt.
- Een beweging met accentuering zorgt ervoor dat de aandacht van het publiek op de inhoud van de laag blijft gevestigd door middel van een opvallende actie gedurende de tijd dat de laag zichtbaar is.
- Met de Sluiten-beweging verdwijnt de laag weer van het scherm en wordt de levenscyclus voltooid.

Iedere laag kan één beweging van ieder type bevatten. Alle bewegingen zijn echter optioneel en het is ook mogelijk een titel zonder bewegingen te maken.

De collectie Bewegingen

Bij deze drie bewegingstypen kunnen de meeste animaties worden onderverdeeld in diverse standaardklassen op basis van hun werking.

Lettergebaseerde bewegingen werken op het niveau van individuele letters in een tekstbijschrift (andere soorten lagen worden behandeld als één "letter"). Een voorbeeld. Bij de Ingang-beweging "Draaiende letters" wordt eerst de rand van de letters op de tekstlaag zichtbaar. Vervolgens draaien ze één voor één op hun plaats totdat alle letters in hun normale positie staan.


Woordgebaseerde bewegingen werken op vergelijkbare wijze, maar dan met woorden als de kleinste animatie-eenheden. In de Ingang-beweging "Woorden van onder" komen de woorden in de laag één voor één tevoorschijn en gaan ze van de onderkant van het frame naar hun positie.

Lijngebaseerde bewegingen zijn bestemd voor lagen met meerdere regels tekst die stuk voor stuk worden verwerkt. In de Ingang-beweging “Lijnen vanaf achteren”, verschijnt iedere regel tekst (op een lijn) op het scherm langs een perspectiefspoor waarbij het lijkt alsof de tekst van achter de toeschouwer komt.

Paginagebaseerde bewegingen hebben invloed op de gehele laag tegelijk. Een voorbeeld hiervan is de ingangbeweging **Kurkentrekker**; deze beweging “draait” de laag vanaf boven op zijn plek alsof de laag aan de binnenkant van een onzichtbare kurkentrekker staat.

De ingang- en sluiten-bewegingen afstemmen

De meeste Ingang-bewegingen beschikken over een bijbehorende Sluiten-beweging waaraan ze kunnen worden gekoppeld als visuele consistentie wenselijk is. Een laag die met de beweging “Woorden vanuit oneindig” in beeld komt, kan worden geconfigureerd om te verdwijnen met “Woorden naar oneindig”. Dit soort consistentie is optioneel, geen vereiste; u kunt de drie typen bewegingen mengen en mixen zoals u wilt.



De standaardwaarde-selector biedt ingang-, accentuering- en sluiten-bewegingen. Elke laag in een titel kan één beweging per type gebruiken.

Voorbeelden van bewegingen bekijken

Om een voorbeeld van een uiterlijk op een laag te bekijken, selecteert u eerst de laag, opent u de tab Bewegingen van de standaardwaarde-

selector en plaatst u de muis op de betreffende thumbnail. Er wordt nu een voorbeeld van de titelanimatie vertoond in het venster Bewerken, zodat u het effect direct kunt zien.

Bewegingen toevoegen

Om een bepaalde beweging aan een bepaalde laag toe te voegen, selecteert u eerst de laag en vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de thumbnail van de beweging in de standaardwaarde-selector.
- Sleep de thumbnail van de beweging van de standaardwaarde-selector naar een toegankelijke laag (een laag die niet wordt bedekt door andere lagen) in het venster Bewerken.
- Sleep de thumbnail van de beweging van de standaardwaarde-selector naar een van de lagen of gegroepeerde lagen in de kop Lagenlijst.

Na gebruik van een van deze methoden wordt de beweging aan de laag toegevoegd ter vervanging van de bestaande beweging van hetzelfde type op die laag (indien van toepassing). Zie “De Lagenlijst:” op pagina 252 voor details over het werken met de bewegingen in de Lagenlijst.

Titels maken en bewerken

Een titel in de Titel-editor in Pinnacle Studio bestaat uit elementen van vier typen:

De achtergrondlaag: Standaard is de achtergrond volledig transparant. Voor overlay titels is dit gebruikelijk. Voor speciale doelen, of voor titels op het volledige scherm, kunt u een vaste kleur, een gradient, een afbeelding of een video als achtergrond kiezen. Voor extra flexibiliteit

beschikt het paneel Achtergrondinstellingen ook over een knop voor de dekking. Zie “Achtergrondinstellingen” op pagina 235.

Video- en afbeeldingslagen: De bronnen van deze lagen zijn afkomstig uit de gedeeltes Video, Foto’s en Filmprojecten van de bibliotheek. De lagen ondersteunen dezelfde bewerkingen als de tekst- en vormlagen, behalve voor de toepassing van uiterlijken.

Tekst- en vormlagen: Dit zijn “vectorsgebaseerde” lagen; dit betekent dat ze niet als bitmapafbeeldingen worden opgeslagen zoals video- en fotobestanden, maar als een soort “recept” voor het opnieuw creëren van afbeeldingen op basis van rechte en kromme lijnsegmenten waarop eigenschappen (zoals kleur) en speciale effecten (zoals vervaging) kunnen worden toegepast. Net zoals video- en afbeeldingslagen kunnen deze vectorsgebaseerde lagen worden gesleept, in grootte aangepast, gedraaid en gegroepeerd en kunt u er bewegingen op toepassen. Anders dan de andere lagen kunnen ze echter ook worden aangepast met uiterlijken uit het gedeelte Uiterlijken van de standaardwaarde-selector. Zie “Standaardwaarden voor uiterlijken” op pagina 228 voor details.

Bewegingen: Bewegingen zijn animatieroutines die op alle lagen kunnen worden toegepast bij het samenstellen van titels, behalve op de achtergrond. Bewegingen worden geselecteerd en toegepast op de tab Bewegingen van de standaardwaarde-selector. Zodra er een beweging op een laag is toegepast, kan de timing ervan worden aangepast op de tijdlijn van de Lagenlijst. Zie “Standaardwaarden voor bewegingen” op pagina 229 en “De Lagenlijst:” op pagina 252 voor meer informatie.

Tekst- en vormlagen maken

Om een tekstlaag te maken, klikt u op de knop **Tekst toevoegen** op de werkbalk van de Lagenlijst of dubbelklikt u op een leeg gedeelte van

het venster Bewerken. Er verschijnt een nieuwe laag met de standaardtekst. De tekst wordt automatisch geselecteerd en wordt vervangen zodra u begint te typen.



Om een vormlaag te maken, klikt u op de knop **Vorm toevoegen** (rechts naast Tekst toevoegen) en maakt u een keuze in het menu dat verschijnt. De beschikbare opties zijn cirkel, vierkant, ellips, rechthoek, horizontale en verticale “pil” vormen en driehoek. Na selecteren verschijnt er een nieuwe laag met de geselecteerde vorm; er verschijnt een standaardformaat in het midden van het venster Bewerken.



Lagen bewerken


De rest van dit hoofdstuk biedt details over het bewerken van lagen in de Titel-editor.

- Zie “Achtergrondinstellingen” op pagina 235 voor meer informatie over het aanpassen van de achtergrondlaag.
- Zie “Het venster Bewerken” op pagina 242 en “De Lagenlijst:” op pagina 252 voor informatie over het verplaatsen, in grootte aanpassen, roteren en opnieuw rangschikken van alle typen voorgrondlagen.
- Zie “Tekst en tekstinstellingen” op pagina 245 voor meer informatie over het bewerken van tekst en het instellen van teksteigenschappen.
- Zie “Titels en stereoscopisch 3D” op pagina 250 voor het werken stereoscopische titels.

- Het tegelijk selecteren en groeperen van meerdere items wordt behandeld in “Werken met laaggroepen” op pagina 259.
- Voor informatie over het bewerken van bewegingen op de tijdlijn van de Lagenlijst raadpleegt u ten slotte “De Lagenlijst:” op pagina 252.

Achtergrondinstellingen

Anders dan de voorgrondlagen in een titel verschijnt de speciale achtergrondlaag niet in de Lagenlijst, en is deze niet aan te passen in het venster Bewerken. In plaats hiervan wordt de achtergrond ingesteld via het paneel Achtergrondinstellingen.



Met het paneel Achtergrondinstellingen kunt u de achtergrond van een titel maken. Het kleine voorbeeldgedeelte fungeert als een kleurenkiezer, en tevens als een bestemming voor video's of foto's uit de bibliotheek. Hier is het menu voor de hoogte/breedteverhouding geopend door op de knop erboven te klikken.

De standaardachtergrond voor een titel is volledig transparant. Als uw titel op een hoger spoor in uw projecttijdlijn staat, zijn video of andere afbeeldingen op lagere sporen zichtbaar achter de voorgrond van de titel.

Om een achtergrond met een vaste kleur of gradient-achtergrond te maken, klikt u op het voorbeeldgedeelte van de achtergrond. Hierdoor verschijnt er een dialoogvenster voor het selecteren van een kleur plus een oogdruppelaarknop waarmee u een willekeurige kleur kunt kiezen binnen het venster van de Titel-editor.

U kunt een gradient-achtergrond kiezen via de tab **Gradients** bovenaan het kleurpalet. Er kunnen extra gradient-markeringen worden ingesteld door op de onderstaande gradient-balk te klikken. Gradient-markeringen kunnen worden verwijderd door ze verticaal uit het balkgedeelte te slepen.


Als u video of een stilstaand beeld als uw achtergrond wilt gebruiken, sleept u het item omlaag uit het gedeelte Video of Foto's van de bibliotheek naar het achtergrondvoorbeeld, dat tevens dienst doet als een dropzone.

Om de achtergrond doorzichtig te maken, plaatst u de schuifknop **Dekking** op een positie tussen volledig transparant (helemaal links) en volledig ondoorzichtig. Dubbelklik op de schuifknop om terug te keren naar volledige dekking.

U stelt de achtergrond weer op de standaardwaarde (zonder achtergrond) in door op de **prullenbakknop** te klikken.


Uiterlijkinstellingen

Het paneel **Instellingen** biedt toegang tot de instellingen voor uiterlijken, waar u de individuele detaillagen kunt onderzoeken, aanpassen, toevoegen of verwijderen om een bepaald uiterlijk te genereren.



Klik op de pijl voor de Uiterlijkinstellingen in het paneel Instellingen om een subpaneel te openen waar het uiterlijk van een laag kan worden bewerkt. Onder de naam van de momenteel geselecteerde standaardwaarde ('Blauwe schuine rand') staan drie knoppen voor het maken van nieuwe detaillagen. Het bewerkingspaneel met de Opvullingdetails is geopend.

Er zijn drie typen detaillagen: **Opvulling** (oppervlakte), **Rand** en **Schaduw**. De drie typen verschillen niet in de instellingen die ze ondersteunen, maar in de standaardpositie waarop ze in de stapel met lagen worden ingevoegd. Tenzij expliciet naar een andere positie gesleept, verschijnen de opvullingdetails bovenaan de stapel, gevolgd door randen en ten slotte schaduwen. Nadat u een detail hebt gemaakt, kunt u het echter naar wens naar boven of beneden in de stapel slepen.




Opvulling, Rand en Schaduw: Een nieuw opvullingdetail (links, boven) wordt toegevoegd aan de bovenste opvullinglaag; er worden nieuwe rand- en schaduwdetails toegevoegd onder de onderste laag van hun respectieve typen.

U kunt de eigenschappen van individuele detaillagen aanpassen via de knoppen op uitklapbare bewerkingspanelen in de editor voor uiterlijken.

De volgende detaileigenschappen zijn beschikbaar:

- **Verschuiving X, Verschuiving Y:** Met deze schuifknoppen bepaalt u de positie van de detaillaag met betrekking tot de nominale positie van de tekst of afbeelding waarop het uiterlijk wordt toegepast. Het bereik van de verschuiving is -100 (links of beneden) tot +100 (rechts of boven). De maximale verschuiving staat voor 1/8ste van de breedte en 1/8ste van het werkgebied van het venster Bewerken.



In dit voorbeeld is er een uiterlijk met drie detaillagen toegepast op één tekstlaag. De detaillagen zijn identiek geconfigureerd, afgezien van de verschuivingswaarden: linksboven (-1.0, 1.0); midden (0, 0); rechtsonder (1.0, -1.0).

- **Grootte:** Deze schuifknop bepaalt de dikte van de segmenten die worden gebruikt voor het tekenen van de tekst of de afbeelding, van nul tot 2, waarbij 1 de standaarddikte is.



Dit voorbeeld bevat drie detaillagen met diverse groottewaarden. Van links naar rechts: Van links naar rechts: 0.90, 1.0, 1.20. Het visuele effect van de diverse grootten is afhankelijk van de standaarddikte van de strepen in de laag. In een tekstlaag wordt dit bepaald door het lettertype en de lettergrootte.

- **Vervagen:** Naarmate de waarde van deze schuifknop wordt vergroot van 0 naar 1 wordt de desbetreffende detaillaag steeds spookachtiger en onduidelijker.



De detaillagen in dit voorbeeld verschillen alleen door hun vervagingsinstellingen. Van links naar rechts: 0,15, 0, 0,40.

- **Dekking:** Deze schuifknop bepaalt de dekking van de detaillag van 0 (transparant) tot 1 (ondoorzichtig).
- **Vullen:** Klik op de knop voor het kleurvoorbeeld om een dialoogvenster met standaardkleuren te openen; hierin kunt u de vulkleur van de detaillag instellen. Dit dialoogvenster bevat een oogdruppelaarknop om een kleur ergens in de Titel-editor te kiezen. Om een gradient-achtergrond in te stellen, klikt u op de knop Gradients bovenaan het kleurpalet. Er kunnen extra gradient-markeringen worden ingesteld door op de onderstaande gradient-balk te klikken. Gradient-markeringen kunnen worden verwijderd door ze verticaal uit het balkgedeelte te slepen.

Werken met detaillagen

Naast het instellen van de eigenschappen van bestaande detaillagen kunt u ook details van de drie typen toevoegen, details verwijderen en de volgorde van de stapel detaillagen wijzigen.

Om een detaillag toe te voegen, klikt u op één van de drie knopjes rechts boven Uitzicht instellingen. Van links naar rechts maakt u hiermee nieuwe opvulling-, rand- en schaduwlagen. De plaatsing van de nieuwe detaillag in de stapel met lagen wordt bepaald door het laagtype, zoals hierboven is toegelicht.



U verwijdert een detaillaaag door op de **prullenbakknop** te klikken op de bovenste balk van het bewerkingspaneel van het detail.

Als u een detaillaaag een andere naam wilt geven, dubbelklikt u op de naam, typt u de gewenste naam en drukt u op **Enter**.


Om een detaillaaag tijdelijk te verbergen, klikt u op het puntvormige zichtbaarheidpictogram boven aan het detail.

U sluit of opent het bewerkingspaneel van een detaillaaag door op de pijlknop links op de balk van het detail te klikken.

Om de volgorde van de detaillagen te wijzigen, sleept u de werkbalk van het bewerkingspaneel naar een nieuwe locatie. Als het uiterlijk dat u bewerkt meer dan twee of drie lagen bevat, kan het handig zijn om de panelen eerst te sluiten zodat de gehele stapel tegelijkertijd zichtbaar is.

Een aangepast uiterlijk opslaan

Als u klaar bent met het bewerken van een aangepast uiterlijk, kunt u dit opslaan in de groep 'Mijn uiterlijken' door op de knop **Uiterlijk**


opslaan  op de bovenste balk van de uiterlijkinstellingen te klikken. Geef het uiterlijk eerst een andere naam voordat u het opslaat. Dubbelklik hiertoe op de huidige naam in de instellingen, typ een beschrijvende naam en druk op **Enter**.

Zodra het uiterlijk is opgeslagen, kunt u openen via de standaardwaarde-selector onder 'Mijn uiterlijken'.

Het venster Bewerken

Het venster Bewerken is het belangrijkste gedeelte voor voorbeeldweergave en bewerkingen van de Titel-editor. Hier kunt u de voorgrondlagen van uw titels opnieuw rangschikken, in grootte aanpassen en roteren.

Een noodzakelijke eerste stap voor het de meeste bewerkingen is het selecteren van de laag of de lagen die u wilt beïnvloeden. Geselecteerde lagen komen in een kader met acht controlepunten voor instellen van de grootte en een rotatiehendel bovenaan voor het roteren van de selectie in stappen van één graad. De meeste laagtypen kunnen worden “vastgegrepen” om ze naar een nieuwe positie te slepen door direct op het kader te klikken.



Een vormobject roteren in het venster Bewerken. Het kleine puntje in het midden bovenin het kader is de rotatiehendel voor de laag. Om een laag te roteren, klikt u op de rotatiehendel en sleept u met de muis. Als de muis op de rotatiehendel staat, ziet de aanwijzer eruit als een cirkelpijl.

Bij tekst- en vormlagen kan een gedeelte van de inhoud buiten het kader liggen. Dit komt voor wanneer één van de ‘details’ in het uiterlijk wordt gedefinieerd met een horizontale of verticale verschuiving waarmee het detail weg wordt verplaatst van de nominale locatie van

de laag. Zie “Een uiterlijk toepassen” op pagina 229 voor meer informatie.

Laagbewerkingen in het venster Bewerken

De hier beschreven bewerkingen gelden voor een enkele laag, maar kunnen ook voor meerdere lagen tegelijkertijd worden toegepast. Zie “Werken met laaggroepen” op pagina 259 voor meer informatie.

Om een laag te selecteren in het venster Bewerken, klikt u op de laagrechthoek met de muis. Hierdoor verschijnt het kader van de laag en kunt u de laag bewerken. Hierdoor verschijnt het kader van de laag en kunt u de laag bewerken.

Lagen reageren op muisklikken binnen de rechthoek (de rechthoek die het frame toont wanneer u dit selecteert). Dit betekent dat u een zichtbare laag mogelijk niet kunt bewerken omdat hij onder een transparant gedeelte ligt binnen de rechthoek van een andere laag. Om in dergelijke gevallen bewerkingen met de muis uit te voeren, moet u eerst de bovenste laag/lagen verbergen of vergrendelen, zoals beschreven bij “De Lagenlijst”. Zie pagina 181 voor details.

Om een laag zonder tekst te verplaatsen, klikt u ergens binnen de rechthoek en sleept u hem naar de nieuwe positie.

Om een tekstlaag te verplaatsen, plaatst u de muis bij de rand van het kader van de laag totdat de sleepmarkeringen verschijnt (pijltje dat vier kanten op wijst); klik en sleep de laag. Als u in het frame klikt (zoals bij een laag zonder tekst), wordt de modus voor tekstbewerking geactiveerd. Zie “Tekst en tekstinstellingen” op pagina 245 voor gedetailleerde informatie.



Om de grootte van een laag aan te passen en de verhoudingen te bewaren, klikt u op een hoekpunt van het kader en sleept u dit naar buiten of binnen totdat het juiste formaat is bereikt.

Om de grootte van een laag aan te passen en de verhoudingen aan te passen, klikt u op een zijpunt van het kader en sleept u. Door de grootte aan te passen met het middelste punt aan twee aangrenzende kanten, kunt u iedere gewenste grootte en verhouding bereiken.

Om een laag te roteren, klikt u op de rotatiehendel en sleept u met de muis. Voor gedetailleerdere controle bij het roteren verplaatst u de muisaanwijzer tijdens het slepen uit het midden van de rotatie. De extra afstand maakt het mogelijk kleinere hoeken te definiëren tussen de verschillende muisposities.

U wijzigt de stapelpositie van een laag door met de rechtermuisknop op de laag te klikken en in het contextmenu een van de opdrachten in het submenu **Volgorde** te selecteren: **Naar achter verzenden**, **Achterwaarts verzenden**, **Naar voorgrond brengen**, **Naar voren brengen**. Er zijn handige toetsencombinaties voor alle vier de bewerkingen; achtereenvolgens, **Ctrl+Minus**, **Alt+Minus**, **Ctrl+Plus** en **Alt+Plus**.

Een andere aanpak voor het opnieuw rangschikken van lagen, wellicht handiger voor titels waarbij diverse lagen elkaar overlappen, is het

gebruik van de Lagenlijst. Zie “De Lagenlijst:” op pagina 252 voor meer informatie.

Om een laag te verwijderen, selecteert u het kader of selecteert u de laag in de Lagenlijst en drukt u op **Delete**. U kunt ook de opdracht in het contextmenu gebruiken, **Laag verwijderen**. Bij een tekstlaag in de tekstbewerkingsmodus geldt de opdracht **Verwijderen** (en de toets **Delete**) alleen voor de tekst van de laag, niet voor de laag zelf.

Tekst en tekstinstellingen

Hoewel de Titel-editor grafisch zeer geavanceerd is, worden de meeste titels gebruikt vanwege de tekst die ze bevatten. De editor biedt daarom diverse gespecialiseerde opties waarmee u er zeker van kunt zijn dat uw tekst er precies zo uit komt te zien als u wilt. De tekstbewerkingen die we hieronder beschrijven, zijn:

- De tekst bewerken
- Lettertypen, -grootten en -stijlen wijzigen
- Uitvulling en stroming instellen
- Teksteigenschappen kopiëren en plakken

De gedeeltes van de Titel-editor die het belangrijkste zijn voor werken met tekst zijn het venster Bewerken en het paneel Tekstinstellingen. Voor het opmaken van een tekstlaag dienen het gedeelte Uiterlijken van de standaardwaarde-selector en het paneel met de uiterlijkinstellingen. Zie “Standaardwaarden voor uiterlijken” op pagina 228 en “Uiterlijkinstellingen” op pagina 236.

De modus tekstbewerking

Zoals elders beschreven, moet u er bij het slepen van een tekstlaag goed op letten dat u op de rand van het kader klikt, en niet in het kader, zodat u voorkomt dat de laag per ongeluk naar de modus

tekstbewerking gaat. Bij de hier beschreven bewerkingen is de modus tekstbewerking echter precies wat we willen. Als u een nieuwe tekstlaag maakt, is de tekstbewerkingsmodus reeds ingeschakeld: u kunt meteen beginnen met typen en de standaardtekst wordt vervangen.

Klik op een willekeurige plaats in het kader **om bewerken voor een bestaande tekstlaag in te schakelen**. De modus tekstbewerking wordt geactiveerd en, om u een vaak vereiste stap te besparen, wordt alle bestaande tekst in de laag automatische geselecteerd. Zoals gebruikelijk wordt geselecteerde tekst aangeduid door markering.



Een tekstlaag waarbij alle tekst is geselecteerd. Van links naar rechts bepaalt u met tekstbewerkingsknoppen in de werkbalk de letteropmaak (vet, cursief, onderstrepen); tekstuitlijning en -stroming; en lettertype en -grootte. In de tekstbewerkingsmodus heeft de muisaanwijzer op de laag de vorm van een 'I' zoals hierboven afgebeeld.

Begin gewoon te typen **om de tekst zelf te wijzigen**. De gemarkeerde tekst verdwijnt en de tekst die u typt komt ervoor in de plaats. Terwijl u typt wordt het huidige invoegpunt (de plaats in de tekst waar de nieuwe letters worden ingevoegd) aangegeven door een verticale lijn.

Als u nieuwe tekst wilt toevoegen zonder de bestaande tekst te verwijderen, klik dan op het gewenste invoegpunt nadat u de laag in

de tekstbewerkingsmodus hebt geschakeld of gebruik de pijltoetsen om het invoegpunt te verplaatsen.

U kunt tevens een gedeelte van de tekst markeren (en dus vervangen) voordat u gaat typen: sleep met de muis over de letters of houd Shift ingedrukt en gebruik de pijltoetsen. U kunt ook drie keer klikken om alle tekst in de laag te selecteren of dubbelklikken op een woord om alleen dat woord te selecteren. Als u alle tekst in de laag opnieuw wilt selecteren, gebruik dan de muis of pijltoetsen op de zojuist beschreven manier of gebruik de standaard toetsencombinatie **Ctrl+A**.



Het paneel Tekstinstellingen

Het bovenste subpaneel Instellingen is een groep knoppen voor het bewerken en opmaken van de inhoud van de huidige tekstlaag.

Het tekstvak gebruiken

In gevallen waarbij de tekst in het venster Bewerken moeilijk of onmogelijk toegankelijk is voor bewerken, biedt het tekstvak in het paneel een andere handige manier om uw tekst te selecteren en te bewerken. Dit is de methode als de tekst buiten het scherm op de positie van de schuifregelaar staat, wat kan gebeuren bij gebruik van Bewegingen. Het tekstvak wordt tijdens het typen uitgebreid tot maximaal drie lijnen; er verschijnt een scrollbar als nog meer regels invoert.


Gemarkeerde tekst opmaken

De meest tekstknoppen van de Titel-editor kent u waarschijnlijk van andere programma's. Deze functies zijn alleen van toepassing op gemarkeerde tekst:

Lettertypeopmaak: Voor het vet of cursief maken of onderstrepen van de geselecteerde tekst, gebruikt u de knoppen op de werkbalk of de standaard toetsencombinaties **Ctrl+B**, **Ctrl+I** en **Ctrl+U**. De knoppen worden verlicht wanneer de betreffende opmaakopties actief zijn.



Naam lettertype: Uw titels zijn de perfecte plaats om te experimenteren met decoratieve weergaveletters; u zult deze vervolgkeuzelijst dus waarschijnlijk best vaak gebruiken. Als er veel lettertypen op uw systeem staan, kan de lijst behoorlijk lang zijn. Voor eenvoudige navigatie drukt u op de eerste letter van een lettertypenaam om direct naar de bijbehorende alfabetische locatie in de lijst te springen. Klik op het lettertype dat u wilt of ga na naar de naam met de pijltoetsen en druk op **Enter**.



Als u een lettertype wilt selecteren, opent u de vervolgkeuzelijst en klikt u op het gewenste lettertype. Het lettertype wordt alleen toegepast op de huidig gemarkeerde tekst.

Lettertypegrootte: De Titel-editor biedt diverse methoden om de lettertypegrootte in te stellen. U kunt een nieuwe waarde direct in het veld voor het bewerken van de lettertypegrootte invoeren (tot 360), of de bijbehorende vervolgkeuzeknop gebruiken om een lijst met groottes te bekijken. Verder naar rechts gebruikt u de knoppen lettertype verkleinen en lettertype vergroten om de intervallen aan te passen waarmee de lettertypegrootte toeneemt.



Tekstopmaak kopiëren en plakken

Bij tekst- en vormlagen kunt u met de contextmenu-items **Eigenschappen kopiëren** en **Eigenschappen plakken**, te vinden door met de rechtermuisknop te klikken op een kader in het venster Bewerken, uiterlijken kopiëren van de ene laag naar de andere zonder dat u het gedeelte Uiterlijken van de standaardwaarde-selector hoeft te openen.

Bij tekst wordt met deze bewerking ook het lettertype, -grootte en -opmaak van de ene laag naar de andere gekopieerd; dit werkt ook met gedeeltelijke selecties binnen of tussen tekstlagen.

Tekstuitlijning

Voor titels met meerdere regels tekst biedt de Titel-editor een standaardmenu met uitvulopties. De standaard voor nieuwe tekstlagen is centreren (Tekst in het midden uitlijnen in de vervolgkeuzelijst), waarbij iedere regel horizontaal wordt gecentreerd binnen de beschikbare ruimte. De aanvullende opties zijn **Tekst links uitlijnen**, **Tekst rechts uitlijnen** en **Tekst uitvullen**.



Tekststroom

Om tegemoet te komen aan de diverse conventies van verschillende talen met betrekking tot de richting van geschreven tekstregels, en voor maximale flexibiliteit bij grafisch design, biedt de Titel-editor een menu met acht opties voor tekststroom. Deze opties, die samenwerken met de zojuist besproken uitvulopties, zijn niet alleen van invloed op de manier waarop de tekst wordt weergegeven, maar tevens op de werking van standaardtoetsen als **Home** en **End**.



Opmaken met uiterlijken


Zoals toegelicht in “Standaardwaarden voor uiterlijken” op pagina 228 kan het uiterlijk van tekst- en vormlagen worden aangepast door toepassing van uiterlijken van de standaardwaarde-selector. In een gedeeltelijk gemarkeerde tekstlaag heeft een uiterlijk alleen effect op de gemarkeerde tekst. In principe kan ieder individueel teken in uw titel een eigen uiterlijk krijgen.



Titels en stereoscopisch 3D

Als u werkt aan een project met stereoscopisch 3D, hoeft u daarvoor geen 2D-titel te gebruiken. De bibliotheek bevat veel titels die zijn geïdentificeerd als 3D, maar voor elke titel kan stereoscopische tekst worden gebruikt.

Als u een 2D-titel wilt instellen als stereoscopisch, selecteert u een tekstlaag en schakelt u vervolgens het vakje Stereoscopisch in het subpaneel Stereoscopische instellingen in. Nu wordt de instelling Tekstdiepte beschikbaar. Hiermee kunt u de schijnbare afstand tussen de tekst en de kijker aanpassen. Als u de titel opslaat in een geanalyseerde map, wordt de miniatuurweergave ervan in de bibliotheek weergegeven met de 3D-indicator.



Een stereoscopische titel die is geopend vanuit de bibliotheek of een 3D-tijdlijn, biedt een stereoscopische voorvertoning. De voorvertoning van een stereoscopische titel op een 2D-tijdlijn wordt alleen in 2D weergegeven. Als u deze stereoscopisch wilt afspelen moet u de tijdlijninstellingen wijzigen naar 3D.


Tekstdiepte: Als u de diepte van een tekstlaag (de schijnbare afstand tot de kijker) wilt wijzigen, selecteert u de laag en opent u het subpaneel **Stereoscopische instellingen**. Zorg ervoor dat het vakje **Stereoscopisch** is ingeschakeld en een oranje vinkje wordt

weergegeven. Als u de waarde van de schuifregelaar **Tekstdiepte** verhoogt, gaat de tekst naar achteren. Als u de waarde verlaagt, komt de tekst dichterbij.

Mogelijk moet u, terwijl u de tekstdiepte aanpast, ook de lettertypegrootte aanpassen. Als de tekst verder naar achteren wordt verplaatst, kan deze op een bepaald punt onleesbaar worden. En als de tekst naar voren wordt verplaatst, kan deze openen bepaald punt zo groot zijn dat deze niet meer in het titelframe past.

De Lagenlijst:

De Lagenlijst, die het grootste gedeelte van het onderste deel van de Titel-editor in beslag neemt, beschikt over twee kolommen: één met laagkoppen en één met tijdslijnsoren. In iedere rij bevat de kop de naam van de laag en de knop zichtbaarheid. Rechts naast de kop staat het tijdslijnspoor dat dient als grafische editor dient voor het instellen van de levenscyclus van de laag binnen de titel als geheel, en de duur van bewegingen die aan de laag zijn toegewezen.



Het linkergedeelte van de Lagenlijst bevat de laagkoppen; rechts ziet u een animatietijdslijn met de weergave van en instelmogelijkheden voor de timing van de lagen en bewegingen die eraan zijn toegewezen. (Alleen het uiterst linkse gedeelte van de tijdslijn wordt hier afgebeeld.)

Als de titel die u bewerkt, is geopend vanuit de Film-editor of de Schijf-editor, dan vertegenwoordigt de tijdslijn van de Lagenlijst de huidige

lengte van de clip. Als u de titel wilt wijzigen, keert u terug naar de tijdlijn van uw project om de titel te trimmen.

Als de titel is geopend vanuit de bibliotheek, en dus niet is gebonden aan een clip in het project, dan kan de lengte worden bewerkt in de Titel-editor. Stel de gewenste duur in door een waarde direct in de teller duur in te voeren rechts op de werkbalk. Alle lagen worden aangepast aan de nieuwe duur.

De werkbalk Lagenlijst beschikt over een werkbalk met diverse belangrijke groepen knoppen (zie “De werkbalk” op pagina 255).

Werken met de Lagenlijst

De Lagenlijst is een tijdlijn met meerdere sporen die sterk lijkt op de projecttijdlijn in de Film- of Schijf-editor. Sommige bewerkingen, zoals de bewerkingen met betrekking tot Bewegingen, zijn echter specifiek voorbehouden aan de Titel-editor.

Laagbewerkingen

De beschreven procedures worden allemaal uitgevoerd in het kopgedeelte van de Lagenlijst.

Lagen selecteren

Klikken op een kop in de Lagenlijst heeft hetzelfde effect als het selecteren van de laag in het venster Bewerken (en andersom). De naam van de laag wordt gemarkeerd en het instellingskader verschijnt. Het is ook mogelijk meerdere selecties te maken met de standaard muis- en toetsenbordcombinaties van Windows **Shift**+klik (selectie uitbreiden), **Ctrl**+klik (selectie van een item in- en uitschakelen) en **Shift+Ctrl**+klik (selectie uitbreiden vanaf laatste item waarop is geklikt). Zie “Werken met laaggroepen” op pagina 259 voor informatie over het gebruik van meerdere selecties.

Laagnamen en namen wijzigen

Als u een nieuw laag maakt, geeft de Titel-editor deze laag de standaardnaam op basis van de bronnaam van de bestandsnaam. Aangezien de standaardnamen vaak niet erg beschrijvend zijn, kan het nuttig zijn om bij titels met een aantal lagen aangepaste namen aan de lagen toe te wijzen; op deze manier is het eenvoudiger om te bepalen welke naam bij welke laag hoort.

De naam van een nieuwe tekstlaag is gelijk aan de standaardtekst, ("Uw tekst hier"). Tenzij u de laag een aangepaste naam geeft, zal de standaardnaam in overeenkomst blijven met de tekst die u in de laag typt. Zodra u een tekstlaag een andere naam geeft, komen verdere wijzigen aan de tekst niet langer tot uitdrukking in de laagnaam. U kunt de standaardwerking voor naamgeving echter weer inschakelen door een lege naam in te voeren.

Om de hoofdlaag een andere naam te geven, dubbelklikt u op de bestaande naam. Er verschijnt een bewerkingsveld waarin de bestaande naam is geselecteerd. Typ de nieuwe naam, druk op Enter of klik buiten het bewerkingsveld om de bewerking af te sluiten.

Lagen opnieuw rangschikken

Zoals beschreven in "Laagbewerkingen in het venster Bewerken" op pagina 243, kunt u de positie van een laag in de stapel aanpassen via opdrachten in het contextsubmenu Laag of via toetsencombinaties zoals **Ctrl+Plus (Laag > Naar voorgrond brengen)**.

De Lagenlijst biedt een directere aanpak: sleep de laagkop naar een nieuwe positie in de lijst. Dit is met name handig in situaties waarbij door overlappende lagen selecteren met de muis lastig is. Bij het slepen van de laag geeft een invoeglijn aan op welke plek de laag in de lijst wordt geplaatst.

Door meerdere lagen tegelijkertijd te selecteren (zie “Lagen selecteren” op pagina 253) kunt u diverse lagen tegelijk naar een nieuwe positie slepen.



Lagen verbergen en vergrendelen

Een complexe titel wordt snel te druk als u lagen aan de compositie en bewegingen aan de lagen toevoegt. De knop **zichtbaarheid** geheel rechts op de laagkop is handig om dergelijke situaties te vereenvoudigen.

Klik op de knop **zichtbaarheid** (de knop in de vorm van een oog) om een laag tijdelijk uit het venster Bewerken te verwijderen. De informatie en instellingen van de laag worden bewaard, maar u kunt nu aan de andere lagen werken zonder dat de verborgen laag de weergave of de muisbewerkingen aan het oog onttrekt. Klik nogmaals om de laag weer zichtbaar te maken.

De werkbalk

De instellingen en informatie op deze kopbalk zijn in groepen ondergebracht. Van links naar rechts:

- Met de knoppen **Tekst toevoegen** en **Vorm toevoegen** kunt u nieuwe “vectorgebaseerde” lagen maken waarop u uiterlijken van

de standaardwaarde-selector kunt toepassen. Als u op **Tekst toevoegen** klikt, wordt een nieuwe tekstlaag met een standaard uiterlijk en bijschrift toegevoegd. Of u kunt gewoon dubbelklikken op een ongebruikt gebied van het venster Bewerken. Als u op **Vorm toevoegen** klikt, verschijnt er een menu waarin u een bepaalde vorm als de inhoud van de nieuwe laag kunt selecteren.



- De knoppen **Uitlijnen**, **Groeperen** en **Rangschikken** openen een menu met opdrachten die van invloed op meerdere lagen zijn. Deze opdrachten worden beschreven in “Werken met laaggroepen” op pagina 259.




- De Schakelaar 3D-weergavemodus verschijnt als u een titel in stereoscopisch 3D bewerkt. Zie de “Schakelaar 3D-weergavemodus” op pagina 48 over informatie over de beschikbare indelingen.
- Met de transportknoppen kunt u een voorbeeld van uw titel weergeven zonder dat u de Titel-editor hoeft af te sluiten. Van links naar rechts zijn dit de functies van de knoppen: **weergave in loop**, **ga naar begin**, **één frame terug**, **afspelen/pauze**, **één frame vooruit**, and **ga naar einde**.




De knop weergave in loop zorgt voor een doorlopende loopweergave; om deze te stoppen, klikt u ergens in het venster Bewerken, of klikt u nogmaals op weergave in loop. Zoals meestal kunt u ook op de Spatiebalk drukken om de weergave te stoppen en te starten.

- Met de knop **Systeemvolume en dempen** kunt u het luidspreekervolume van uw systeem aanpassen. Dit is niet van invloed op het audioniveau van de clips op uw tijdlijn.
- De tellers tonen de duur van de titel en de huidige positie van de scrubber op de tijdlijn van de Lagenlijst in uren, minuten, seconden en frames. Voor titels uit uw project in plaats van de bibliotheek, is de getoonde scrubber-positie gerelateerd aan het begin van de projecttijdlijn, niet het begin van de clip.



Lagen en bewegingen bewerken


Bij het maken van een laag wordt de duur ervan ingesteld op de volledige tijdsduur van de desbetreffende titel. Als u het moment waarop een laag voor het eerst verschijnt in de lopende titel wilt uitstellen, of een laag wilt uitschakelen terwijl andere lagen behouden blijven, sleep dan de einden van de laag op de tijdlijn net zoals u een clip op de projecttijdlijn bewerkt.



Een titel is een soort podium, met lagen als acteurs die opkomen voor hun scène en vervolgens het podium weer verlaten. Door de lagen in de Lagenlijst te trimmen kunt u de timing van verschijnen en vertrekken precies instellen.

Er zijn maximaal drie Bewegingen – één van ieder type – mogelijk per laag. Deze bewegingen worden ook op de tijdslijn weergegeven, waar u de duur ook kunt aanpassen. Ingang- en Sluiten-bewegingen worden aan de einden van de levenscyclus van de laag gekoppeld, maar het einde van de Ingang-beweging bij het begin van de Sluiten-beweging kan naar wens met de muis worden ingesteld.

Als de laag een Accentuering-beweging heeft, dan geldt deze voor het ongebruikte gedeelte van de duur van de titel.



Drie lagen met bewegingen. De bovenste laag heeft alleen een Accentuering-beweging (ononderbroken lijn) die de gehele duur in beslag neemt. De onderste laag beschikt over Ingang- en Sluiten-bewegingen en een statische interval in het midden. De middelste laag heeft bewegingen van alle drie typen. De Ingang-beweging wordt getrimd (let op de horizontale pijlcursor); als de lengte verandert, wordt de Accentuering-beweging automatisch aangepast om de ongebruikte tijd volledig in te nemen.

U vervangt een van de bewegingen op een laag door een nieuwe beweging op de gebruikelijke wijze toe te voegen: een bestaande beweging van hetzelfde type wordt dan vervangen.

U verwijdert een beweging zonder een nieuwe beweging toe te voegen door op de kleine 'x' in het midden van de tijdlijn van de beweging te klikken.

Werken met laaggroepen

Met de Lagenlijst van de Titel-editor kunt u lagen tijdelijk of permanent groeperen.

U maakt een tijdelijke groep met behulp van standaardtechnieken voor het selecteren van meerdere items in het venster Bewerken of de Lagenlijst. U kunt dan tegelijk op alle leden van de groep wijzigingen aanbrengen, zoals een uiterlijk toepassen. De groep blijft volledig behouden totdat u op een andere laag of een leeg gebied van het venster Bewerken klikt, waardoor de lagen terug individuele items worden. In een tijdelijke groep zijn de kaders van alle laden allemaal tegelijk zichtbaar.

U maakt een permanente groep door eerst een tijdelijke groep te maken; vervolgens gebruikt u de knop **Groeperen** op de werkbalk van de Lagenlijst (of de opdracht Groeperen in het contextsubmenu Groepering van een van de lagen in de groep).

De groep blijft bestaan totdat u hem expliciet ontbindt met de knop Degroeperen of de menuopdracht, of door de lagen van de groep uit de groep naar de Lagenlijst te slepen. Met een andere opdracht, **Hergroeperen**, wordt de laatste groep die is ontbonden automatisch hersteld.

Als u een permanente groep selecteert, dan verschijnt er een gedeeld kader waarin alle groepsitems zijn opgenomen. De kaders van de individuele items zijn niet zichtbaar.

Permanente groepen hebben hun eigen vermelding en tijdlijnspoor op de Lagenlijst. De groepkop kan worden in- en uitgeklapt om de koppen van de afzonderlijke lagen te verbergen of weer te geven. Wanneer de groep is geopend, worden de items met een inspringing onder de groepkop weergegeven.



Een gewone laag en een groep met drie lagen in de Lagenlijst. De tijdlijn geeft de bewegingen aan die zijn toegepast op de groep en op de groepsitems. De afgebeelde muisaanwijzer staat in positie om de groep in te klappen, waardoor de namen van de lagen in de groep worden verborgen.

Tijdelijke groepen en permanente groepen reageren anders op een groot aantal opdrachten, zoals hieronder wordt beschreven.

NB: Zelfs wanneer een laag tot een permanente groep behoort, kan hij nog steeds individueel worden geselecteerd in het venster Bewerken (tenzij de groep zelf momenteel is geselecteerd) of de Lagenlijst. Een laag in de groep kan zelfs aan een tijdelijke groep worden toegevoegd met andere lagen binnen of buiten de permanente groep.

Meerdere lagen selecteren

De eerste stap bij het maken van een groep is het selecteren van de meerdere objecten waar de groep uit bestaat. In het venster Bewerken kunt u dit op twee manieren doen:

- Door met de muis te klikken en te slepen om een selectierechthoek te markeren (een "markies") met alle objecten die u wilt groeperen.
- Door op het eerste object dat u wilt groeperen te klikken en vervolgens met de toets **Ctrl** ingedrukt op de andere objecten te klikken.

Een andere methode voor het selecteren van meerdere items verloopt via de Lagenlijst. Zie "Werken met de Lagenlijst" op pagina 253 voor meer informatie.

Groepsbewerkingen in het venster Bewerken

Zowel tijdelijke als permanente groepen kunnen worden geherpositioneerd, geroteerd en in grootte worden aangepast.

Om de positie van een groep aan te passen, sleept u hem naar de nieuwe positie alsof het om een individuele laag gaat.

U roteert een permanente groep door de rotatiehendel van het gedeelde kader te slepen. Alle groepsitems draaien om hun gemeenschappelijke centrum zoals planeten om de zon draaien.

U roteert een tijdelijke groep door de rotatiehendel van een groepsitem te slepen. Alle groepsitems draaien om hun eigen centrum zoals planeten om hun as draaien.

U past de grootte van een permanente groep aan door een controlepunt van het gedeelde kader te slepen. De grootte van de

gehele groep wordt veranderd alsof u een rubberen mat met alle lagen erop uittrekt.

U past de grootte van een tijdelijke groep aan door een controlepunt van het kader van een groepsitem te slepen. Iedere laag wordt individueel beïnvloed en wordt rond zijn eigen centrum in- of uitgeklapt.

Bij het bewerken van de grootte van groepen wordt, net zoals bij individuele lagen, bij het slepen van een hoekpunt de hoogt/breedteverhouding van de laag behouden. Door echter een controlepunt aan de zijkant te slepen, kunt u de verhoudingen aanpassen.

Eigenschappen op een groep toepassen

Nadat u een tijdelijke groep hebt geselecteerd, hebben alle eigenschapinstellingen die u doorvoert effect op alle groepsitems waarvoor de eigenschap geldt:

- **Als u een uiterlijk toepast**, dan geldt dit voor alle tekst- en vormitems.
- **Als u een beweging toevoegt** door met de rechtermuisknop op een bewegingspictogram te klikken en Toevoegen aan geselecteerde layer(s) te selecteren, is het resultaat hetzelfde als wanneer u de beweging aan alle individuele groepsitems zou toevoegen.
- **Als u een lettertype selecteert**, of een andere eigenschap voor tekstopmaak wijzigt, worden alle tekstitems van de tijdelijke groep bijgewerkt.

Behalve in het eerste geval hebben permanente groepen hun eigen regels voor deze bewerkingen:

- **Het toepassen van een uiterlijk** werkt op dezelfde manier als bij tijdelijke groepen: alle tekst- en vormlagen in de groep worden beïnvloed.
- **Als u een beweging aan een permanente groep toevoegt**, wordt de groep vanwege de animatie als één grafisch object behandeld, zonder rekening te houden met de letters, woorden of regels van de groepsitems. De individuele bewegingen van de groepsitems blijven echter wel in overeenstemming met die van de groep als geheel.
- **Tekstopmaak** kan niet worden toegepast op een permanente groep.

Lagen in tijdelijke groepen uitlijnen

Het laatste type groepsbewerking, alleen van toepassing op tijdelijke groepen, activeert u met de knop **groep uitlijnen** op de werkbalk van Lagenlijst. De opdrachten, drie voor horizontale en drie voor verticale uitlijning, zijn van invloed op alle groepsitems behalve het eerste item dat wordt geselecteerd, waarmee de positie voor de andere items wordt ingesteld.



Video mag dan worden beschouwd als een hoofdzakelijk visueel medium, maar de rol van geluid in uw films is vaak even belangrijk als die van de beelden op het scherm.

Bioscoopfilms en televisieproducties bevatten talloze typen audio, om te beginnen de dialoog en andere geluiden die tijdens live actie worden gemaakt. Deze onbewerkte soundtrack – de originele of synchrone audio – wordt samen met de video in uw films geïmporteerd en blijft hieraan gebonden, behalve als u beide uitdrukkelijk van elkaar scheidt.

De meeste commerciële producties hebben ook geluidseffecten nodig – dichtslaande deuren, botsende auto's, blaffende honden enzovoort – en af en toe wat muziek, die kan bestaan uit speciaal voor de productie gemaakte muziek, opgenomen liedjes of allebei. Met het gereedschap ScoreFitter kunt u zelfs met een druk op een knop een achtergrondmuziekspoor van volledige lengte maken. Voice-overs en andere aangepaste audio zijn ook vaak nodig.

Audiofuncties van Pinnacle Studio

Op de tijdlijn van uw film- of schijfproject gedragen audioclips zich vrijwel hetzelfde als andere typen clips, maar de tijdlijn heeft ook een paar functies voor audio alleen.



In deze groep knoppen voor de tijdlijnwerkbalk hebben de gemarkeerde knoppen met audio te maken: Audiomixer, Song maken, Voice-over, en Audio Ducking.



De knoppen geheel rechts op de werkbalk activeren audio keyframing (links) en audio scrubbing (rechts).

De tijdlijnwerkbalk bevat bijvoorbeeld een knop voor een pop-up audiomixer en een knop voor het beheer van de clipdynamiek met sleutelframes. Met een van de knoppen kunt u een ScoreFitter-achtergrondmuziekclip maken; met een andere knop in dezelfde groep kunt u een voice-over opnemen. Verderop op de werkbalk bevindt zich een wisselknop voor audio scrubbing; waarmee u stukjes van de audio kunt horen terwijl u de scrubber over de tijdlijn verplaatst.

De Bibliotheek

Audio- en muziekclips komen in uw producties vanuit de bibliotheek, die kan omgaan met audiobestanden in wav-formaat, mp3-formaat en andere standaardformaten. Wanneer u audiobestanden aan uw productie wilt toevoegen, kunt u dit doen door het gewenste item rechtstreeks vanuit de bibliotheekbrowser naar de projecttijdlijn te slepen.

Correcties en effecten

Met de correctiegereedschappen in de Audio-editor kunt u verschillende reparaties en aanpassingen zoals ruisonderdrukking, compressie en equalisatie op audioclips in uw project toepassen. In


tegenstelling tot effecten (hierna besproken), kunnen deze gereedschappen ook wordt toegepast op audio-items in de bibliotheek. Wanneer u het item later in een project gebruikt, komen de correcties erbij; u kunt het item indien gewenst verder wijzigen vanaf de tijdlijn. Correcties zijn niet-destructief. Dit houdt in dat het gecorrigeerde audiobestand op geen enkele manier wordt gewijzigd.

De effecten in de Audio-editor bieden een aantal manieren om geluidsclips op de tijdlijn te verbeteren en transformeren of om ermee te spelen. In tegenstelling tot de zojuist besproken correctiegereedschappen, kunnen effecten niet rechtstreeks op bibliotheekitems worden toegepast. Dit kan alleen binnen een project. De effecten beschikken over standaardwaarde-parametercombinaties die u naar wens kunt aanpassen.

De Audio-editor

De Audio-editor biedt gereedschappen voor het vooraf beluisteren en het analyseren en manipuleren van digitale audio uit wav-, mp3- en andere bestandstypen. De editor bevat speciale functies voor het oorspronkelijke of synchrone audiospoor dat is gemaakt tijdens het maken van video-opnamen.

Zie Overzicht mediabewerkingen voor informatie over de algemene interface van Audio-bewerker en de andere media-editors.



Het trimmen en bewerken van de stereo soundtrack van een videoclip. Links bevindt zich een videomonitorpaneel en de kanaalmixer. Het donkere gedeelte van de golfvorm (midden) staat voor materiaal dat uit dit stereogeluid is verwijderd door de soundtrack op de tijdlijn onderaan te trimmen. Het correctiefilter Compressor is toegepast (rechts).

De audio-editor biedt twee sets gereedschappen voor verschillende doeleinden. Dit zijn Correcties en Effecten. Correcties zijn zowel beschikbaar voor bibliotheekitems als voor clips op de tijdlijn van uw project. Effecten zijn alleen beschikbaar voor clips op de tijdlijn.

Correcties

Wanneer de Audio-editor wordt geopend vanuit de bibliotheek of vanaf de tijdlijn van het project, biedt deze toegang tot een suite van correctiegereedschappen voor het corrigeren van veelvoorkomende onvolkomenheden zoals bovenmatig sissende geluiden in opgenomen spraak. Als u een bibliotheekitem bewerkt, blijven alle wijzigingen

behouden u dit later in een project gebruikt. Wijzigingen die worden aangebracht op de tijdlijn hebben echter geen effect buiten het project waartoe ze behoren.

Ga naar “Overzicht mediabewerkingen” op pagina 140 voor informatie over het openen van de Video-editor om correctiegereedschappen te openen en informatie over de algemene functies van de media-editors. De transport- en markeringsknoppen zijn dezelfde als voor het bewerken van video’s, en worden beschreven in “Videogereedschappen” op pagina 157. Zie “Audiocorrecties” op pagina 274 voor beschrijvingen van de gereedschappen voor audio bewerken zelf.

Effecten

Zoals zojuist al is vermeld, biedt de Audio-editor, wanneer deze wordt geopend vanaf de tijdlijn van het project, een set correctiegereedschappen die als voornaamste doel hebben om defecten in media te repareren. Deze gereedschappen kunnen zowel rechtstreeks op items in de bibliotheek als op clips in het project worden toegepast.

Alleen voor clips op de tijdlijn biedt de Audio-editor ook een set audio-effecten. Hiermee beschikt u over een groot aantal mogelijke manieren om uw clips aan te passen of te verbeteren. Zie “Audio-effecten” op pagina 280 voor meer informatie.

Kanaalmixer


Met de kanaalmixer kunt u het niveau aanpassen en audiosignalen van hun oorspronkelijk toegewezen kanaal naar nieuwe kanalen routeren. U kunt de mixer bijvoorbeeld gebruiken om gescheiden stereokanalen te comprimeren tot een linker en rechter monokanaal.

Het mixerpaneel wordt aanvankelijk in de linkerkolom met knoppen geopend, maar kan naar een nieuwe dokpositie aan beide zijden van het venster worden gesleept. Terwijl u sleept, wordt de positie van de andere panelen indien nodig aangepast.

Als u functies nodig heeft die de kanaalmixer niet biedt, kunt u ervoor kiezen om het effect van het kanaalgereedschap toe te passen op de clip. Zie "Audio-effecten" op pagina 280 voor informatie over het kanaalgereedschap.

Niveau aanpassen: Klik op de schuifknop onder de niveaumeters om het afspeelniveau van de clip in te stellen. Het niveau dat u instelt, wordt gebruikt wanneer deze clip wordt afgespeeld of gebruikt in een tijdlijn. Het rode gedeelte van de meters staat voor overmodulatie van het geluid. Om te bepalen welk maximumniveau u veilig kunt gebruiken, klikt u op de knop Normaliseren.

Kanaalrouting: Deze vervolgkeuzelijst bevat alle opties voor het routeren van audiosignalen, zoals een kanaalomwisseling (links wordt bijvoorbeeld omgewisseld met rechts) of het combineren van een tweekanaals stereosignaal tot één monokanaal. De optie 1:1 routing stuurt het audiosignaal ongewijzigd door.



Een kanaalroutingoptie selecteren in de kanaalmixer. Vlak boven de lijst bevindt zich de schuifknop Niveau aanpassen (op de standaardinstelling van 0 DB). Rechts van de lijst bevindt zich de knop Normaliseren.

Knop Normaliseren: De knop Normaliseren onderzoekt de audiosamples in het geladen geluid om de mate van uniforme verhoging te bepalen die kan worden toegepast zonder dat overmodulatie (harde digitale clipping) van elke sample optreedt. In tegenstelling tot compressie en beperken, die de dynamiek van audiomateriaal wijzigen, zorgt normaliseren ervoor dat de dynamiek behouden blijft door de amplitude te verhogen (of te verlagen).

Golfvormgrafiek en frequentiespectrum

De golfvormgrafiek van de audio wordt in het display in het midden weergegeven. Deze toont op statistische wijze hoe de amplitude van het geluid met de tijd verandert. Als u zover mogelijk op het geluid inzoomt, geven de verticale lijnen in de grafiek individuele geluidssamples aan. De golfvormgrafiek wordt ook weergegeven in de ("bron") Player van de bibliotheek wanneer een item wordt geselecteerd.




De golfvormgrafiek toont de verandering in audioniveaus met de tijd. Bij stereo-opnamen wordt de grafiek horizontaal verdeeld, zoals hierboven te zien is, met het linkerkanaal boven.

Een alternatieve, dynamische weergave van hetzelfde audiomateriaal wordt gegeven door het frequentiespectrum-display, dat de veranderende spectrumsamenstelling weergeeft terwijl de audio wordt afgespeeld.

Met de **golfvorm**- en **frequentie**-knoppen rechtsonder in de Audio-editor kunt u naar wens tussen deze aanvullende displays schakelen.





Het frequentiespectrum breekt de audiosignalen af tot frequentiebanden en toont het geluidsniveau in elke band. De lagere frequenties bevinden zich aan de linkerkant. Piekniveaus worden als blokjes boven elke hoofdstaaf weergegeven waarbij in de afgelopen paar seconden een piek is gedetecteerd.

Knoppen voor synchrone video

Als u video met een synchroon audiospoor bewerkt, zijn zowel de video- als audiobewerkingsfuncties beschikbaar via de knoppen Video en Audio boven aan het venster. Wanneer u zich in de Audio-editor bevindt, is ook een videomonitorpaneel beschikbaar.


Video-/audioschakelaar

Als er een video beschikbaar is, verschijnt linksboven aan het scherm een tab om over te schakelen naar de Video-editor. Zie "Videocorrecties" op pagina 156 voor informatie over de beschikbare knoppen wanneer de tab Video wordt geselecteerd.



Videomonitor

Als er synchrone video is voor de momenteel geselecteerde audio, wordt een klein videovoorbeldpaneel linksboven aan de Audio-editor geopend. Terwijl u een voorbeeld van het geluid beluistert, kunt u op de videomonitor het geluid ook visueel volgen. Wanneer u overschakelt naar de Video-editor, ziet u een golfvorm-displaypaneel op dezelfde locatie op het scherm. Zie "Videocorrecties" op pagina 156.



Audiocorrecties

De correctiefuncties in de Audio-editor zijn Equalize, Compressor, Expander, De-Esser en Ruisonderdrukking. Elke functie kan zowel op bibliotheekitems als op clips op de tijdlijn worden toegepast.

Equalize

Equalizers zijn in concept vergelijkbaar met de toonregelaars voor hoge en lage tonen op audioapparatuur, maar bieden veel gedetailleerdere instellingsmogelijkheden. Deze equalizer verdeelt het audiospectrum in vijf frequentiebanden die elk gericht zijn op een bepaalde frequentie en waarvan de mate van versterking instelbaar is.

Lijst met instellingen: Een aantal vaste standaardwaarden kunnen in de vervolgkeuzelijst worden geselecteerd; u kunt bijvoorbeeld een “telefoonstem”-effect selecteren.

Versterking (Gain): Met de parameter Versterking kunt u de mate bepalen waarin de respectieve frequentieband bijdraagt aan het algehele geluid (van -18 tot +18).



Instellingen en voorkeuren voor de audiocorrecties Equalizer en Compressor. De meeste instellingen van de Expander (niet afgebeeld) zijn dezelfde als die van de Compressor. Zie de beschrijving voor meer informatie.

Frequentie: Met de parameter Frequentie kunt u de middenfrequentie van elke band bepalen.

LoCut en HiCut: Deze knoppen snijden de frequenties boven of onder de ingestelde waarde volledig af. De standaardwaarden laten alle frequenties toe.

Aanpassingen

De enige parameter die beschikbaar is onder het gereedschap Aanpassingen is de LFE (Subwoofer), waarmee u het Subwoofer-kanaal voor een bepaalde clip kunt activeren of deactiveren, of u kunt de bibliotheekinstelling die is bepaald bij het importeren, behouden.

Compressor

Een compressor vlakkt de dynamiek geval voor geval af in een audiosignaal en zorgt ervoor dat de luide delen niet te luid zijn en dat het algehele geluid wordt versterkt. Hierdoor lijkt het signaal sterker, hoewel de piekniveaus na compressie niet hoger zijn dan ervoor. Lichte compressie wordt erg vaak gebruikt voor audiomastering van muzieknummers. Afhankelijk van het materiaal kan compressie ook op vele manieren creatief worden gebruikt.

Lijst met instellingen: Kies uit een aantal vooraf gemaakte parameterset voor het compressiefilter.

Verhouding: Met deze knop stelt u de compressieverhouding in. Dit is de mate van compressie die wordt toegepast op de secties van hetingangssignaal die de Drempel-instelling overschrijden. Een compressieverhouding van 2:1 houdt bijvoorbeeld in dat een verhoging van 2 dB van het bronniveau boven de drempel slechts leidt tot een toename van 1 dB van het uitvoerniveau. Het toegestane bereik loopt van 1:1 (geen compressie) tot en met 100:1 (hard limiting).

Drempel: Alle niveaus boven deze instelling worden gedempt door de waarde die is ingesteld bij Verhouding. U kunt een algemene

versterking instellen met de Gain-knop om te compenseren voor niveauverlies.

Aanvallen en loslaten: Aanvallen bepaalt hoe snel de compressor reageert op een audiosignaal dat de drempel overschrijdt. Hogere waarden vertragen de compressie, zodat (bijvoorbeeld) een korte aanslag van een pianonoot duidelijk waarneembaar blijft, terwijl de gebruikelijke compressie op aanhoudende geluiden wordt toegepast. Loslaten bepaalt de snelheid waarmee de compressie wordt uitgeschakeld wanneer het signaal terugvalt tot onder de drempel.

Versterking (Gain): U kunt het beste de versterking aanpassen nadat het signaal is gecompriemd.

Knee: Een hogere knee-waarde zorgt ervoor dat de compressie geleidelijk wordt toegepast terwijl het drempelgeluidsniveau wordt benaderd en overschreden, in plaats van dat de compressie direct wordt ingeschakeld. Hiermee wordt de geluidskarakteristiek van de compressor gewijzigd

Expander

De Expander verlaagt de versterking van signalen die onder een gekozen drempel vallen. De Expander biedt een zachtere manier om laagniveausignalen met veel ruis te reduceren dan het abrupt afkappen door de Gate.

Verhouding, Drempel, Inzet, Loslaten: Deze parameters betekenen hetzelfde als in de Compressor (zie hierboven).

Bereik: Bepaalt de maximale versterkingsreductie (demping).

Vasthouden: Bepaalt hoe lang de expander actief blijft na de eerste aanval. Het verhogen van deze waarde is nuttig wanneer er tussen luidere signalen kleine pauzes of veel stillere passages zijn die niet


moeten worden versterkt. De expander werkt hier als een ruisonderdrukker.

De-Esser

Dit audiofilter verwijdert op onopvallende wijze sisklanken uit opgenomen spraak. De parameters die door de gebruiker worden ingesteld, maken een exacte, individuele aanpassing van het effect mogelijk.

Frequentie: Met deze knop stelt u in vanaf welke frequentie de De-Esser wordt toegepast.

Bereik: Met deze knop bepaalt u de maximale demping die wordt toegepast op de gedetecteerde sissende geluiden.



Instellingen en voorkeuren voor de audiocorrecties De-Esser en Ruisonderdrukking.

Ruisonderdrukking

Met het ruisonderdrukkingfilter kunt u ongewenst achtergrondgeluid reduceren of elimineren. Het filter reageert dynamisch op veranderende geluidsniveaus en -soorten binnen het materiaal.

Ruisonderdrukking kan voor het oplossen van veel problemen worden toegepast. De verkregen resultaten kunnen echter verschillen,

afhankelijk van het bronmateriaal en de oorsprong van het probleem. In veel gevallen kunnen de resultaten worden geoptimaliseerd door gericht gebruik van de parameters Niveau en Fijn afstemmen.

Omdat het een paar seconden duurt voordat een nieuwe instelling van kracht wordt, moet u wijzigingen langzaam en met kleine stapjes aanbrengen en zorgvuldig elke wijziging controleren.

Niveau: Bij het maken van video-opnames buiten waarbij de onderwerpen ver van de microfoon zijn verwijderd, is er een grote kans dat er achtergrondgeluid optreedt. Dit geluid kan zo sterk zijn dat geluiden die van belang zijn, zoals de stem van het onderwerp, erdoor worden overstemd. Bovendien wordt het geluid van de camcorder zelf of de spraak van de filmer vaak versterkt tot een niveau dat hinderlijk kan zijn. Experimenteer met het niveau van Ruisonderdrukking totdat u de best mogelijke resultaten met het bronmateriaal verkrijgt.


Autom. aanpassen: Wanneer deze optie actief is, pas Ruisonderdrukking zich automatisch en dynamisch aan het soort en niveau van de ruis in het materiaal aan. De optie **Fijn afstemmen** wordt genegeerd wanneer **Autom. aanpassen** is geselecteerd.

Fijn afstemmen: Bepaalt de mate van correctie. Het effect ervan is alleen duidelijk merkbaar wanneer de lagere instellingen van Niveau worden gebruikt en er is helemaal geen effect wanneer **Autom. aanpassen** actief is.

Wind verwijderen: Plaats een vinkje in dit selectievakje om een filter te activeren waarmee wind en vergelijkbare achtergrondgeluiden in de huidige audioclip worden gereduceerd.

Audio-effecten

Audio-effecten zijn, net als video-effecten, te vinden in de Bibliotheek in de sectie Inhoud. Een van de manieren om een effect aan het project toe te voegen, is om het van de bibliotheek naar een audioclip te slepen (inclusief videoclips met synchrone audio).



Het audio-effect Grungelizer aan de huidige clip toevoegen.

Normaal gesproken worden effecten echter toegevoegd met het venster Effecten in de Audio-editor, waarmee u eenvoudig een voorbeeld kunt weergeven en deze kunt aanpassen. Het venster is beschikbaar wanneer u aan tijdlijnclips met audio werkt. Het venster is niet beschikbaar wanneer u de Audio-editor opent vanuit de bibliotheek. (De gereedschappen in het venster Correcties van de Audio-editor zijn echter altijd beschikbaar.) Zie “De Audio-editor” op pagina 267 en “Audio op de tijdlijn” op pagina 282 voor details.

De algemene interface voor audio-effecten is precies dezelfde als die voor video-effecten. De meest voorkomende functies worden hier niet besproken. (Zie “Hoofdstuk 5: Effecten” op pagina 167.) Een aantal video-effecten, zoals de Equalizer en de De-Esser, functioneren ook als correctiegereedschappen. Deze worden beschreven in “Audiocorrecties” op pagina 274. Hieronder komen andere audio-effecten aan de orde.

Kanaalgereedschap: De basishandeling van dit effect is het leiden van uw stereo-audiosignaal. Hiermee kunt u één of beide van de linker- en rechterinvoerkanalen op één of beide van de uitvoerkanalen aansluiten. Bovendien biedt het kanaalgereedschap speciale instellingen, zoals faseomkering en het verwijderen van spraak (het “karaoke-effect”),

Chorus: Het Chorus-effect zorgt voor een voller geluid door herhaaldelijk “echo’s” aan de audiostream toe te voegen. Door eigenschappen zoals de frequentie waarmee de echo’s terugkeren en de afname van het volume bij elke herhaling in te stellen, is er een reeks resultaten mogelijk, zoals flanger-achtige geluiden en andere speciale effecten.

Grungelizer: De **Grungelizer** voegt ruis en storingen toe aan uw opnames. Hierdoor klinken uw clips alsof u ze op een radio met slechte ontvangst hoort of via een versleten en bekraste vinylplaat.

Leveler: Dit effect helpt een bekend probleem bij de opname van audio voor videoproducties te compenseren: onevenwichtigheid in het opgenomen volume van verschillende elementen in de originele audio. Een voorbeeld: tijdens het opnemen van de video wordt uw commentaar mogelijk zo hard opgenomen dat het andere geluiden op de locatie overstemd.

U gebruikt de Leveler om een doelvolumen te vinden dat zich ergens tussen de harde en de zachte audio in de originele clip bevindt. Onder dat niveau wordt het originele niveau door de Leveler in een vaste verhouding verhoogd. Boven het doelvolumen werkt de Leveler als een compressor die het originele niveau reduceert. Met een voorzichtige aanpak van de parameters kan de interne balans van de audio aanzienlijk worden verbeterd.

Echo: Het **Echo**-effect simuleert het effect van het afspelen van het brongeluid in een ruimte van een bepaalde grootte en met een bepaalde geluidsreflectie. De interval tussen de aankomst van het originele geluid en de eerste echo's bij de luisteraar is groter in een grote ruimte dan in een kleine. De snelheid waarmee de echo's uitsterven, is afhankelijk van zowel de grootte van de ruimte als de mate van reflectie van de muren.

De instellingen voor **Echo** zijn genoemd naar het type ruimte dat ze simuleren - van een passagierscabine van een auto tot en met een enorme ondergrondse grot.

Stereo echo: Met dit effect kunt u afzonderlijke echo's instellen op de linker- en rechterkanalen, met feedback- en balansinstellingen om een reeks interessante geluiden te maken.

Stereospreiding: Met dit effect kunt u de waarneembare breedte van het stereogeluidsbeeld in een audioclip groter en kleiner maken. Dit wordt meestal gebruikt om een mix te maken die opener en ruimtelijker klinkt.

Audio op de tijdlijn

Het audioniveau en het plaatsen van uw afzonderlijke clips binnen een surround- of stereomix kan met audiokeyframing direct worden aangepast op de projecttijdlijn. Dezelfde bewerkingen kunnen ook worden uitgevoerd met de Audio-mixer, die rechts van de tijdlijntitel verschijnt wanneer u op de bijbehorende knop klikt. Beide methoden hebben hun voordelen. Wanneer u de wijzigingen op de tijdlijn aanbrengt, krijgt u een goed idee van tijd ten opzichte van volume of balans, waarbij de Audio-mixer samen met de Panner het mengen makkelijker maakt – door het volume en de balans van elk spoor met audio afzonderlijk aan te passen.

Surroundgeluid

Het gereedschap Panner is volledig geschikt voor surroundgeluid. Als u wilt, kunt u voor een maximale flexibiliteit de audio van elke willekeurige clip in een tweedimensionaal luisterveld plaatsen van voor naar achter en van links naar rechts.

Als u de audio voor elke clip mengt alsof het voor afspelen in surroundgeluid is, kunt u nog steeds een filmbestand met een stereosoundtrack uitvoeren met alleen de links-rechtsbalansinformatie. Als u het project daarna op dvd wilt plaatsen, is de 5.1 surroundgeluidbeveiliging al gereed.

Audiofuncties van de tijdlijn

Behalve spoorbeheerfuncties beschikt het kopgedeelte van de tijdlijn ook over een aantal audioknoppen.

Hoofdweergaveniveau

Onder de tijdlijnspoorkoppen bevindt zich een hoofdweergaveniveaulampje. Wanneer u een voorbeeld van het project weergeeft, is de gehele uitvoer van alle sporen, zoals die op dat moment zijn gemengd, zichtbaar.




Onder de tijdlijnspoorkoppen bevindt zich een hoofdweergaveniveaulampje.

Audio-mixer

De **audiomixer** verschijnt rechts van de spoorbalken wanneer u op de bijbehorende knop op de tijdlijn balk klikt. Bij elk tijdlijnspoor worden twee schuifregelaars weergegeven.

Spoorniveau: Met bovenste regelaar kunt u het uitvoerniveau van het spoor als geheel instellen. U kunt de standaardwaarde herstellen door op de regelaar te dubbelklikken. Er wordt dan geen algehele wijziging toegepast op het oorspronkelijke volume van de clips op het spoor.

Clipniveau: Met de onderste schuifregelaar stelt u het niveau van de huidige clip op de scrubberpositie in. Als er momenteel geen clip op het spoor is geselecteerd, is deze tweede regelaar niet beschikbaar. U regelt de volumeomtrek van een clip met keyframes, zoals direct hieronder wordt beschreven. Wanneer u gebruik maakt van keyframing, kunt u met het aanpassen van de schuifregelaar nieuwe keyframes maken of bestaande verplaatsen.



Klik op het diamantpictogram van het audiospoor om keyframing voor audio te activeren.

De Panner




Met dit gereedschap kunt u de schijnbare locatie van de geluidsbron regelen met betrekking tot een luisteraar binnen een “surroundluisterveld”. Net als het clipvolumegereedschap werkt dit met keyframes die aan de clip zijn toegewezen en is dus alleen actief wanneer de tijdslijnscribber op een audioclip of een videoclip met synchrone radio is geplaatst. De omtreklijn voor panwijzigingen is blauw.

Wanneer u de tijdslijn wilt bewerken, worden alle panningacties in de surroundmodus uitgevoerd, zodat u alleen te maken hebt met een enkele versie van de Panner-knoppen. De surround gepande clips kunnen omlaag worden gemengd naar andere uitvoerconfiguraties wanneer het bewerken van het project voltooid was. Op deze manier kunt u met een enkele set panningbeslissingen voor alle indelingen die u uiteindelijk produceert.

De wijzigingen die met dit gereedschap zijn gemaakt, gelden alleen voor de huidige clip. Deze blijven gekoppeld aan de clip, ook als u deze naar een ander spoor verplaatst of kopieert.

U opent de Panner door op het rasterpictogram in het mixervenster van de spookop te klikken. Deze knop wordt grijs weergegeven als er geen clip op het spoor op de scrubberpositie is geplaatst. De geluidsbron wordt gemarkeerd door een blauwe punt op een tweedimensionaal raster. De luisteraar bevindt zich in het midden met het gezicht naar voren.



De clipaudio plaatsen via de modus Panner in dialoog. Let erop dat de pictogrammen van de voorluidsprekers in de hoeken doorzichtig zijn om aan te geven dat deze in deze modus niet worden gebruikt. Zoals hier is ingesteld, hoort de luisteraar de audio van het spoor vanaf de rechterkant.

Selectielijst

De vervolgkeuzelijst boven aan het venster Panner biedt drie methoden voor het distribueren van het geluid via de set van zes surroundluidsprekers.

5.1 is de beste instelling voor algemene doeleinden voor het reproduceren van natuurlijk geluid. Gebruik deze instelling voor algemene atmosferische geluiden, zoals blaffende honden of passerende auto's. De vijf hoofd-luidsprekers worden vertegenwoordigd door pictogrammen in het werkgebied. De zesde, de LFE-luidspreker (low-frequency-effecten) heeft een te lage toonhoogte om positionele hints te bieden. Het niveau ervan in de surroundmix wordt geregeld met een schuifregelaar onder het werkgebied.

Middelste kanaal uit is de voorkeursinstelling voor een onderdompelend muzieknnummer.

Dialoogmodus combineert de middenluidspreker met de twee achterluidsprekers. Deze combinatie is geschikt voor spraak via meerdere luidsprekers.

Werkgebied

In het hoofdgedeelte van het Panner-venster wordt schematisch een luistergebied met een standaard luidsprekeropstelling weergegeven. Het kruispictogram in het midden van het gebied geeft de positie van de luisteraar aan.

Met een blauw regelpunt wordt de positie van de geluidsbron ingesteld. De luidsprekersymbolen aan de rand van het werkgebied tonen een standaard 5.1 surroundluidsprekeropstelling.

Als u de geluidsbronpositie in één dimensie, horizontaal of verticaal wilt regelen, gebruikt u respectievelijk de schuifregelaar aan de onderkant of rechterkant van het werkgebied.

LFE-kanaal: Surround ondersteunt een speciaal subwooferkanaal (de ".1" in "5.1") waarmee u de laagste frequenties voor bijzondere

effecten kunt versterken of afzwakken. U regelt de LFE-verbetering met de schuifregelaar onder het werkgebied. Omdat het oor niet de exacte locatie van deze laagfrequente geluiden kan horen, is LFE niet toegewezen aan een positie in de ruimte.

Keyframeknoppen: Met de keyframeknoppen onder aan het paneel kunt u keyframes toevoegen, verwijderen en van de ene naar de andere gaan. Met het symbool Toevoegen wordt automatisch overgeschakeld naar Verwijderen als u zich bevindt op een bestaande positie van een keyframe.

Audiocreatiegereedschappen

De Film-editor biedt twee authoring-gereedschappen waarmee u zelf soundtracks kunt maken in plaats van volledig afhankelijk te zijn van media uit de bibliotheek. Beide gereedschappen zijn toegankelijk via de knoppen op de werkbalk boven de projectijdtlijn.

ScoreFitter is de composer die in Pinnacle Studio is ingebouwd. U kunt hiermee incidentele muziek of volledige achtergrondscores voor uw productie maken. ScoreFitter-muziekclips kunnen elke gewenste lengte hebben en kunnen in luttele seconden worden gespecificeerd en gemaakt in de gewenste stijl. Standaard bestaat een ScoreFitter-clip alleen binnen uw project, maar u kunt ook bepaalde muziekselectie opslaan in de bibliotheek om ze voor andere projecten te gebruiken.



De ScoreFitter-knop (onder de muisaanwijzer) en de voice-over knop (uiterst rechts), vlak boven de tijdtlijn in de projecteditor bieden toegang tot gereedschappen voor het auteurs van nieuw audiomateriaal.


Met het **voice-over gereedschap** kunt u live materiaal opnemen, gesproken of ander geluid, met een microfoon die op uw computer is aangesloten. Dit gereedschap wordt meestal gebruikt voor voice-overs

en vertelsporen, maar u kunt elk gewenst geluid opnemen, op voorwaarde dat het on cue kan worden geproduceerd. Het maakt een audiobestand dat automatisch in de bibliotheek wordt geïmporteerd en daarna aan uw project op de locatie van de scrubber aan uw project wordt toegevoegd. De clip wordt aan het speciale voice-over spoor toegevoegd in plaats van aan het huidige spoor zoals met andere mediatypen gebeurt.

ScoreFitter



Scorefitter van Pinnacle Studio maakt automatisch achtergrondmuziek in de categorie van uw keuze. Binnen die categorie kunt u één van diverse songs kiezen, en binnen die song een aantal versies. De lijst van beschikbare versies hangt ook af van de duur van de achtergrondmuziek die u opgeeft.



Het ScoreFitter-venster. Selecteer een Categorie, Lied en Versie en klik daarna op de knop Aan film toevoegen.

Als u muziek wilt maken voor een bepaalde set clips, selecteert u die voordat u op de knop **Song maken** klikt om ScoreFitter te openen. (Als u de hele film wilt selecteren, gebruikt u **Bewerken > Alles selecteren** of drukt u op **Ctrl+A**.) De totale lengte van de geselecteerde clip bepaalt de eerste instelling voor de muziekduur, maar u kunt de waarde wijzigen wanneer u wilt door de clip op de tijdlijn te trimmen of door de Duur-teller in het gereedschap te bewerken.

Kies in ScoreFitter een categorie, song en versie in de lijsten. Elke categorie heeft een eigen selectie songs, en elke song heeft een eigen selectie van versies. Klik op de knop Preview om het liedje te beoordelen terwijl het gereedschap is geopend.

Typ een naam voor de clip in het veld Naam en pas indien gewenste de duur ervan aan met de Duur-teller. De muziekclip die u creëert, wordt aangepast om precies te passen in de duur die u selecteert.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op de knop Aan film toevoegen. Studio creëert de nieuwe clip op de actieve track vanaf de huidige tijdindex (zoals aangegeven door de tijdlijnscribber en het voorbeeldframe in de Player).

Uw songcollectie uitbreiden

ScoreFitter-songs komen uit verzamelingen die “bibliotheken” worden genoemd. De standaardbibliotheek, die in Studio is opgenomen, bevat meer dan 40 songs in stijlen uiteenlopend van Folk tot Elektronica. Extra bibliotheken kunnen vanuit Studio worden aangeschaft zodra ze beschikbaar komen door te klikken op de knop Meer.

Het gereedschap Voice-over



Het opnemen van voice-overs in Studio is net zo eenvoudig als bellen met een telefoon. Open gewoon het gereedschap Voice-over, klik op Rec en spreek in een microfoon die op uw computer is aangesloten.

U kunt spreken terwijl u de film afspeelt, zodat uw woorden gelijk lopen met de actie op het scherm. U kunt het gereedschap ook gebruiken als een snelle manier om omgevingsmuziek of zelfgemaakte geluidseffecten via uw microfoon op te nemen.


Voordat u audio kunt opnemen met het gereedschap Voice-over, moet u eerst een microfoon aansluiten op de microfooningang op de geluidskaart van uw pc. Bekijk de videoscènes in uw film en besluit waar de voice-over moet beginnen en eindigen. Wanneer u klaar bent, opent u het gereedschap Voice-over.

Selecteer het beginpunt op de projecttijdlijn. U kunt dit doen door een clip te selecteren en vervolgens de film af te spelen en te stoppen, of door de tijdlijnscribber te slepen.

Positioneer de microfoon voor gebruik en spreek een testzin in om het opnameniveau te controleren (zie "Voice-over niveau" hieronder). Klik wanneer u tevreden bent op de knop Rec (wordt tijdens het opnemen een Stop-knop).

Er wordt een aftelling van drie seconden weergegeven; daarna wordt de film in de Player afgespeeld. Spreek uw tekst in en klik op de Stop-knop wanneer u klaar bent.

Nu wordt gevraagd of u de opname wilt bewaren. Als u bevestigend antwoord, wordt de voice-over clip toegevoegd aan de bibliotheek en wordt deze bovendien automatisch op het voice-over spoor op de tijdlijn geplaatst.



Het gereedschap Voice-over, klaar voor gebruik. Klik gewoon op de knop Rec, tel samen met de software tot drie en spreek.

Extra knoppen

Voice-over niveau: Houd tijdens het opnemen het piekniveaumeterdisplay in de gaten om er zeker van te zijn dat uw microfoon een sterk signaal genereert maar niet overmoduleert. Houd deze meter in de gaten om er zeker van te zijn dat het opnameniveau niet te hoog of te laag is. De indicator verandert van de kleur groen (0-70% modulatie), via geel in rood.

Bestandsnaam: Met dit tekstveld kunt u de bestandsnaam voor voice-over audiobestanden instellen. Het eerste bestand krijgt de naam die u opgeeft; als u niets wijzigt, krijgen de volgende bestanden die naam plus een numeriek achtervoegsel, bijv. "Voice-over (1)", dat met elke take hoger wordt.


Locatie: Door te klikken op het map-pictogram kunt u naar een nieuwe map in het bestandssysteem gaan om voice-over clips in op te slaan.

Pas de opnameniveau-schuifregelaar indien nodig aan om in het juiste bereik te blijven. De schuifregelaar bevindt zich direct onder de piekmeter. Over het algemeen moet u proberen de pieken van uw audio in het geel (71-90%) en buiten het rood (91-100%) te houden.


Alle audio dempen: De bestaande geluiden in uw filmsoundtrack leiden soms af wanneer u probeert een voice-over op te nemen. Met dit selectievakje kunt u de tijdelijnaudio volledig uitschakelen tijdens het opnemen.

Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen


Audio ducking wordt gebruikt om het volume van een track automatisch te verlagen zodat een andere track beter hoorbaar is. Als u bijvoorbeeld een videoproject hebt met muziek en een voice-over, kunt u Audio ducking gebruiken om het muziekniveau automatisch te verlagen wanneer de commentaarstem spreekt. U kunt de drempel voor het activeren van 'ducking' aanpassen en u kunt aanpassen met hoeveel het volume van de achtergrondtrack wordt verlaagd.



Audio ducking toepassen

- 1 Selecteer de track die u wilt 'dempen' (waarvoor u het geluidsniveau met Audio ducking selectief wilt verlagen) op de tijdelijn en klik op de knop **Audio Ducking**  op de werkbalk.

- 2 Kies de hoofdtrack die u wilt horen in het vak **Hoofdtrack** van het dialoogvenster **Audio Ducking**.
- 3 Pas de volgende schuifregelaars aan:
 - **Ducking-niveau** — bepaalt met hoeveel het volume wordt verlaagd. Hogere waarden resulteren in een lager volume.
 - **Drempel** — bepaalt het volume van de hoofdtrack waarbij het volume voor de andere track(s) wordt verlaagd. U moet waarschijnlijk experimenteren met verschillende instellingen om het gewenste resultaat te bereiken.



In dit voorbeeld is de bovenste track een voice-overtrack die is ingesteld als hoofdtrack. Ducking werd toegepast op de muziektrack onderin om het muziekvolume selectief te verlagen telkens wanneer de commentator sprak op de voice-overtrack, zoals aangeduid met de blauwe golfvorm. De groene lijn geeft het volumeniveau weer en toont waar de wijzigingen in het volume plaatsvinden.

Audio ducking verwijderen

- Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een track waarop **Audio Ducking** is toegepast en kies **Ducking verwijderen**.




Met de komst van de schijfformaten DVD, Blu-ray Disc en AVCHD is video een interactief medium geworden, dat nieuwe mogelijkheden heeft voor zowel de videograaf als het publiek.

In een schijfproject kunt u verder gaan dan het oude idee van een film die in een vaste volgorde van begin tot einde wordt bekeken. Het publiek kan nu zelf beslissen welke delen van de productie te bekijken en in welke volgorde.

Schijf-authoring is het proces van ontwerpen en maken van de structuur die deze interactie mogelijk maakt. Pinnacle Studio biedt geautomatiseerde functies voor eenvoudig authoring, terwijl u de volledige controle hebt.

Als u snel een schijf wilt maken met een voorkeuzesjabloon met menu's en muziek, kunt u uw project direct exporteren naar een MyDVD[®]-bestand. Zie "Uitvoeren naar een MyDVD-bestand" op pagina 394 voor meer informatie.



De Schijf-editor in Pinnacle Studio. Hier is een menu toegevoegd aan de Menulijst. Dit is nu beschikbaar voor gebruik. De Player (rechtsboven) in dit venster biedt een speciale modus voor het bewerken van de werking van menuknoppen.

Uw schijfproject kan worden gestart in de Schijf-editor met dezelfde knoppen en technieken die u zou gebruiken in de Film-editor, of u kunt een nieuw filmproject in de Schijf-editor importeren om er een schijfmenu aan toe te voegen. Zie "Hoofdstuk 3: De Film-editor" op pagina 67 voor informatie over hoe u een film samenstelt.

Het bovenste deel van het venster van de Schijf-editor bevat twee functieonderdelen: de Compacte bibliotheek, waarin u schijfmenu's en andere bronnen vindt; en de Player, waar u voorbeeld kunt bekijken van menu's en andere media- en bewerkingsmenu-interacties.

Hieronder staat de werkbalk van de tijdlijn, met alle knoppen van de Film-editor, plus de extra knoppen die vereist zijn voor het maken van schijfmenu's. Het gebied onder de werkbalk van de tijdlijn wordt gedeeld door drie aparte navigatiegereedschappen: de Menulijst, waar

de menu's van uw projecten worden opgeslagen, de Navigator en het Storyboard.

Slechts een van deze drie gereedschappen kan zichtbaar zijn of dit gebied kan helemaal worden verborgen. Met Selectie van navigatiegereedschap (nabij het linkeruiteinde van de werkbalk van de tijdlijn) kunt u dit gebied beheren. Onder het navigatiegebied vindt u de tijdlijn voor de media die de primaire inhoud van uw schijf is. Deze vullen de volledige breedte van het venster.



Schijfmenu's

De essentiële functie die schijf-authoring - het maken van schijven - mogelijk maakt, is het menu. Een schijf kan één, een paar of een groot aantal menu's hebben die ieder bestaan uit een stilstaand beeld of een korte video-loop. Delen in de menu's, de knoppen, kunnen door de kijker worden gebruikt om andere inhoud op de schijf te activeren.

Sommige knoppen zorgen voor hervatting van de weergave vanaf bepaalde locaties, de hoofdstukken, op de tijdlijn van uw productie. Deze hoofdstukknoppen tonen vaak een thumbnail-frame of een video-loop om de inhoud aan te duiden. Als een return-markering voorkomt tijdens het afspelen, gaat de kijker terug naar het menu op dat punt.

Met andere knoppen gaat de kijker naar een ander menu of naar een andere pagina van hetzelfde menu. Menu's met meerdere pagina's, waarbij elk pagina diverse hoofdstukknoppen heeft plus automatisch

beheerde navigatieknoppen, zijn geschikt voor producties van bijna elke grootte. Er bestaat echter een limiet van 99 voor het totaal aantal toegestane hoofdstukken en return-markeringen in één productie.

De Menulijst

Anders dan tijdlijnclips zijn de menu's in uw productie niet gebonden aan een bepaalde tijdsperiode. Een schijfspeler blijft het menu herhalen totdat de gebruiker een handeling verricht.

Omdat menu's niet 'tijdsgebonden' zijn, biedt Pinnacle Studio de Menulijst. Dit is een speciaal gedeelte boven de tijdlijn van de Schijf-editor voor de menu's in uw project. U sleept een menu van de bibliotheek naar de Menulijst om het in uw project te kunnen gebruiken.

Menu-interactiviteit ontwerpen

Een schijfproductie kan uit slechts één menu of uit een groot aantal menu's bestaan. Elk menu bevat delen met een ander grafische opmaak, de 'knoppen', die de kijker kan activeren, bijvoorbeeld met de navigatieknoppen op de afstandsbediening van een DVD-speler.

De werking van knoppen in een schijfmenu bepaalt u met de instellingen in het venster Schijf-editor. U kunt ook de Hoofdstukwizzard starten voor het automatisch maken en configureren van een set knoppen op basis van gekozen instellingen.

Bij activering van een knop wordt de film weergegeven vanaf een gekozen punt, of gaat de kijker naar een ander menu met eigen knoppen. De mogelijke doelen voor menuknoppen zijn:

- **Een locatie op de tijdlijn:** Na activering wordt de weergave gestart vanaf een gekozen frame. De locatie, en de inhoud op die locatie, wordt een 'hoofdstuk' van uw film genoemd.

- **Een ander menu:** Knoppen kunnen aan elk menu in de Menulijst worden gekoppeld.
- **Andere pagina van hetzelfde menu:** Menu's met meerdere pagina's bevatten altijd de knoppen volgende en vorige voor navigatie tussen de pagina's.

Automatisch pagina's maken

Bij het invoegen van nieuwe koppelingen naar hoofdstukken in een menu met meerdere pagina's, worden er indien nodig automatisch extra pagina's gemaakt. Deze verschijnen in de Menulijst naast de bestaande pagina's van het project. Een connector koppelt pagina's die bij hetzelfde menu horen. Om nieuw gekoppelde hoofdstukken in te voegen, gebruikt u de knop Koppeling invoegen op de werkbalk of de Hoofdstukwizard.



Hoofdmenu en bijbehorende menu met meerdere pagina's in de player van de bibliotheek.

Volgende en Vorige: Dankzij de speciale knoppen volgende en vorige kan een menu met meerdere pagina's werken. Om een bestaand hoofdmenu om te zetten in een menu met meerdere pagina's, hoeft u slechts deze knoppen toe te voegen. En als u beide knoppen volgende

en vorige verwijdt uit een menu met meerdere pagina's, dan verwijdt u ook de automatische functies.

Menu's met meerdere pagina's in de Menulijst

De pictogrammen van menu's met meerdere pagina's worden in de Menulijst aangeduid met een speciale afbeelding. Zo ziet u dat de menu's zijn gekoppeld, wat betekent dat u in het menu van de ene pagina naar de andere kunt navigeren met de knoppen volgende en vorige.

Splitsen en samenvoegen: U koppelt aangrenzende menupagina's los van elkaar door op de connector ertussen te klikken. De afbeelding wordt verwijderd. Pagina's links van de muis blijven bij het originele menu, en pagina's rechts vormen een nieuw, afzonderlijk menu (met een nieuwe achtergrondkleur voor de menupictogrammen). Klik in het gat tussen aangrenzende menu's met meerdere pagina's om ze weer samen te voegen in één menu.

Hoofdstukken sorteren: Een tijdsbesparend gereedschap voor menu's met meerdere pagina's is de knop sorteren in de knop Hoofdstukwizard rechts naast de laatste pagina van het menu. Als u een tijdje aan een menu hebt gewerkt – toevoegen, verwijderen en opnieuw rangschikken van hoofdstukken, misschien zelfs tijdens bewerken van de gehele film – is de kans groot dat de hoofdstukknoppen niet meer in de volgorde van de tijdlijn over de pagina's staan verdeeld. Tenzij u om een bepaalde reden een speciale volgorde wilt gebruiken, lost u dit met één klik op de knop sorteren op.



Pagina's uit een menu met meerdere pagina's. De connector toont dat navigatie binnen deze pagina's wordt geboden door de knoppen Volgende en Vorige. De knop Sorteren (rechtsboven, bij de pijl) plaatst de hoofdstukknoppen in de volgorde van de tijdlijn.

Schijfmenu's toevoegen

Het gedeelte voor schijfmenu's van de Bibliotheek bevat een collectie menu's voor een reeks gelegenheden en een groot aantal visuele stijlen. Elk menu bestaat uit een achtergrondfoto, een teksttitel en een set navigatieknoppen voor het menu.

Om een schijfmenu aan uw productie toe te voegen, opent u de Compacte bibliotheek in de Schijf-editor, kiest u een menu in de Schijfmenu's (onder Inhoud) en sleept u dit naar de Menulijst. Voor het bewerken van de handelingen die aan menuknoppen zijn toegewezen, gebruikt u de authoring-gereedschappen op de tijdlijn samen met de Player; u kunt ook geautomatiseerde hulp krijgen van de Hoofdstukwizard. Voor het aanpassen van het uiterlijk van een menu (of het geheel zelf maken van een menu) gebruikt u de Menu-editor.

Menutypes

Elk menudesign in de bibliotheek heeft twee uitvoeringen: **hoofdmenu** en **meerdere pagina's**.

Hoofdmenu: In de meeste producties is het eerste menu dat de kijker ziet een menu van dit type. Hoofdmenu's bevatten meestal knoppen

met de standaardbijschriften Film afspelen en Scèneselectie; u kunt deze desgewenst wijzigen. Hoewel u de koppelingbestemmingen van de knoppen ook zelf kunt bepalen, is het handig voor de kijker als u zich aan de conventie houdt. De knop Film afspelen wordt gewoonlijk geconfigureerd om de weergave van de film vanaf het begin te starten, en Scèneselectie schakelt meestal naar een submenu met koppelingen naar de 'hoofdstukken' van uw film.

Menu met meerdere pagina's: Een menu voor scèneselectie bevat meestal meer hoofdstukknoppen dan op één scherm passen. Om dit probleem op te lossen, ondersteunt Pinnacle Studio menu's met meerdere pagina's, met extra knoppen speciaal voor navigatie tussen menu's. De werking van deze knoppen is ingebouwd. Met de knoppen volgende en vorige kan de kijker door de pagina's van hetzelfde menu lopen en met een knop home keert de kijker terug naar het eerste menu van het project.

Tip: Als u de hoofdmenu's naast elkaar wilt weergeven met de bijbehorende menu's met meerdere pagina's in de bibliotheek, klikt u met de rechtermuisknop in het grijze deel naast een menu en kiest u **Sorteren op > Naam**.


Menuknoppen

Het aantal hoofdstukknoppen per pagina varieert afhankelijk van het menudesign; een criterium voor het selecteren van een menu is het aantal clips waarmee u wilt werken. Als u een ander aantal knoppen in een bepaald menu wilt, kunt u knoppen toevoegen of verwijderen in de Menu-editor, die wordt gestart na klikken op de knop Bewerken op de player. Zie "De Menu-editor" op pagina 315 voor details.

Menu's met minder knoppen bieden meestal meer ruimte voor bijschriften; menu's met veel knoppen hebben afgekorte bijschriften of helemaal geen bijschriften. Of u bijschriften wilt, en of ze eenvoudig

("Hoofdstuk 1") of beschrijvend ("Taart snijden") moeten zijn, is afhankelijk van uw authoring-stijl en de inhoud van uw film.

Niet-gekoppelde menu's en knoppen

Alleen het eerste menu in de Menulijst is automatisch beschikbaar voor de gebruiker (en alleen als er inhoud op de tijdlijn is als eerste hoofdstuk). Menu's die later worden toegevoegd, worden pas onderdeel van het menusysteem van uw productie wanneer ze aan het eerste menu koppelt. De koppeling kan indirect zijn, met een of meerdere tussenliggende menu's, maar het menu is pas bereikbaar als er een koppeling is gemaakt. Zo'n menu wordt aangegeven met het symbool  rechtsonder de thumbnail van het pictogram in de Menulijst.



De player geeft tevens een speciale indicatie aan menuknoppen die nog niet zijn gekoppeld aan een tijdlijnlocatie (een hoofdstuk) of een ander menu. Een gekoppelde knop toont met welk hoofdstuk (bijv. 'C1') of menu (bijv. 'M1') deze is verbonden. Een niet-gekoppelde knop vertoont echter een vraagteken. (Als de knopindicators niet zichtbaar zijn, klik dan op het vakje Toon/verberg hoofdstuknummering onder de player.)



Voorbeelden bekijken van schijfmenu's


De Schijf-editor bevat, net zoals de Film-editor, een Player voor het bekijken van voorbeelden van bibliotheekitems en tijdlijnclips. Zie "De player" op pagina 15 voor een algemene introductie van de Player.

De speciale functies van de Player voor het bekijken van menu's in de Menulijst worden hier beschreven. Klik op een menu in de Menulijst om de Player in de modus voor menu-invoer te schakelen en een voorbeeld van het geselecteerde menu te bekijken. U kunt ook direct vanuit elk menu naar deze modus overschakelen door op de tab Menu klikken boven het venster van de Player in de Schijf-editor.

Er staan ook speciale knoppen onderaan de player van de Schijf-editor.




Knop **Bewerken** voor menu's: Het maken of aanpassen van het design en de lay-out van schijfmenu's is de taak van de Menu-editor.



Als Menu is geselecteerd als invoermodus voor de Player (boven), dan biedt de Player interactieve zones in het voorbeeldvenster voor het toewijzen van hoofdstukkoppelingen. Hier toont 'C1' een hoofdstukkoppeling die is toegewezen aan de knop Film afspelen; de '?' bij de knop Scèneselectie geeft aan dat deze momenteel niet is toegewezen.

Selectievakje voor weergeven van koppelingnummers : Plaats hier een vinkje om koppelingnummers weer te geven in het voorbeeld bij iedere knop in het menu. De koppelingnummers hebben hetzelfde formaat en kleur als de hoofdstukvlaggetjes op de tijdlijn.

Knop Schijfsimulator : Met deze knop wordt de Schijfsimulator gestart; hier kunt u een voorbeeld van uw project bekijken met volledige interactiviteit, om te controleren of uw menu's naar wens functioneren.

Knop Schijf branden : Als u klaar bent om uw project te testen op een echte schijf, klik dan op deze knop (of op Exporteren bovenaan het

scherm) om de Exporter te starten; deze leidt u door het proces van het 'branden' van uw film op een optische schijf.

Koppeling indicators

Zoals te zien in de bovenstaande illustratie worden knoppen in een menu met niet-gekoppelde hoofdstukknoppen in de voorbeeldweergave aangeduid met rode vraagtekens in plaats van een hoofdstuknummer. Met uitzondering van een ongebruikte subset op de laatste pagina van een menu met meerdere pagina's, moeten alle hoofdstukknoppen in uw menu's naar uw film verwijzen.

Menubewerking op de tijdlijn

Wanneer u een project voor een optische schijf zoals een dvd ontwikkelt in de Schijf-editor van Pinnacle Studio, beschikt u over een groot aantal mogelijkheden om uw creatieve stempel op de productie te zetten.

Elk aspect van een schijfmenu – de details van de visuele uiterlijk, de koppeling van de on-screen knoppen, de precieze timing van de 'hoofdstukken' – kan in Pinnacle Studio worden bewerkt. Voor de visuele aspecten gebruikt u de Menu-editor, maar het koppelen van knoppen en de timing van hoofdstukken wordt in de Schijf-editor uitgevoerd.

Zie "Hoofdstuk 9: Schijfprojecten" op pagina 295 voor een overzicht van de interface van de Schijf-editor.

Menumerkingen op de tijdlijn


De hoofdstukknoppen in een schijfmenu kunnen individueel worden gekoppeld aan ieder punt op de tijdlijn van uw film. In de Schijf-editor worden deze punten aangegeven op de tijdlijn met

hoofdstukmarkeringen op het hoofdstukspoor, een gespecialiseerd tijdlijnspoor dat boven de andere sporen verschijnt wanneer u een eerste menu aan uw film toevoegt. (Het spoor wordt weer verwijderd als alle menu's worden verwijderd.) Het bijschrift van een hoofdstukmarkering bestaat uit de letter 'C' gevolgd door het reeksnummer van het hoofdstuk in het menu.

Return-markeringen, die automatisch sluitpunten van de tijdlijn terug naar een schijfmenu markeren, worden eveneens op het hoofdstukspoor weergegeven. Het bijschrift van een return-markering is de letter 'M' met het reeksnummer van het doelmenu.

Ongeacht de lengte van uw productie, er bestaat een beperking van 99 hoofdstukknoppen en return-markeringen.

De kleur van hoofdstuk en return-markeringen komt overeen met de pictogramkleur in de Menulijst van het menu waaraan de markeringen zijn toegewezen. U kunt markeringen op een andere plek op de tijdlijn zetten door ze te slepen. Zie "Tijdlijnbewerkingen van hoofdstuk- en terug-naar-markeringen" op pagina 310 voor details.



Bij plaatsen van een menu op een lege Menulijst wordt er een hoofdstukmarkering ingevoegd aan het begin van de eerste clip van uw film (indien van toepassing) als het doel van de knop Film afspelen van het menu. Een return-markering, die een terugkeer naar het menu markeert, wordt aan het einde van de film geplaatst.

Authoring-gereedschappen

In de Schijf-editor biedt de tijdlijnwerkbalk een aantal authoring-gereedschappen die u direct kunt gebruiken zonder van venster of weergave te wisselen.



Gereedschappen op de werkbalk van de Schijf-editor.



Link maken: De knop koppelt het momenteel geselecteerde hoofdstuk in de player aan de locatie van de tijdlijn-scrubber.



Koppeling invoegen: Deze knop dient voor het werken met menu's met meerdere pagina's door alle bestaande knopkoppelingen (vanaf de momenteel geselecteerde hoofdstukknop in de player) één positie naar het einde te verplaatsen.

In een menu met meerdere pagina's kan het invoegen van een koppeling een kettingreactie teweegbrengen, waarbij een bestaande koppeling naar de volgende pagina wordt gedwongen, een koppeling van daar naar de volgende pagina enzovoort tot de laatste pagina die indien nodig wordt gemaakt.



Link verwijderen: Klik op deze knop om de link/koppeling tussen de knop in het menu en de hoofdstukmarkering op het hoofdstukspoor te verwijderen. Een 'niet-gekoppelde' hoofdstukmarkering blijft op het hoofdstukspoor staan. Het niet-gekoppelde hoofdstuk kan handmatig worden gekoppeld door het te slepen naar een andere knop in het menuvoorbeeld. Het is ook mogelijk een niet-gekoppeld hoofdstuk te behouden; in dit geval werkt het tijdens de weergave om door de schijf te springen met de desbetreffende knop op uw afstandsbediening. U kunt ook met de rechtermuisknop op een of meerdere hoofdstukmarkeringen klikken en Geselecteerde link verwijderen kiezen.



Knop cyclus: Klik op de pijlen naar links en rechts van deze knop om door de beschikbare knoppen te scrollen en ze te activeren voor bewerking. Klik op het bijschrift van de knop om dit te bewerken. U kunt knoppen ook selecteren door op de knopkoppelingen in de player te klikken bij het bekijken van een voorbeeld van een menu.



Thumbnail instellen: Klik op deze knop om een thumbnail-afbeelding van het frame te maken op de scrubber-positie van de tijdlijn. Deze wordt weergegeven op de geselecteerde menuknop bij knop cyclus als het om het type thumbnail gaat. Zie “Menuknoppen” op pagina 316 voor meer informatie over menuknoptypes.



Niet-gekoppeld hoofdstuk maken: Tenzij de tijdlijn-scrubber precies bij een hoofdstuk- of return-markering is geplaatst, voegt u via deze knop een hoofdstukmarkering toe aan het hoofdstukspoor, maar deze wordt niet aan een menu gekoppeld. Een niet-gekoppeld hoofdstuk kan ook worden gemaakt door op het hoofdstukspoor net boven de andere tijdlijnsproen te dubbelklikken.

Het niet-gekoppelde hoofdstuk kan desgewenst later handmatig worden gekoppeld door het te slepen naar een knop in het menuvoorbeeld. Een niet-gekoppeld hoofdstuk heeft echter ook een handig en nuttig doel: tijdens de weergave vormt het een van de pauzepunten bij het bladeren door een DVD met de knop springen op de afstandsbediening.



Hoofdstuk verwijderen: Wanneer de tijdlijn-scrubber bij een hoofdstuk staat, krijgt de knop Niet-gekoppeld hoofdstuk maken de tegenovergestelde functie (en een ander symbool). Klik erop om zowel de hoofdstukmarkering en de link naar een menu (indien aanwezig) te verwijderen. U kunt hoofdstukken verwijderen met de opdracht Geselecteerde hoofdstukken verwijderen het contextmenu wanneer één of meerdere hoofdstukmarkeringen zijn geselecteerd.

Om de links van hoofdstukmarkeringen te verwijderen, zodat de koppeling verdwijnt maar ze wel op het hoofdstukspoor blijven staan, gebruikt u Geselecteerde links verwijderen in hetzelfde menu.



Return maken: Tenzij er al een markering op de positie van de tijdlijn-scrubber staat, voegt u met deze knop een return-markering aan het hoofdstukspoor toe.

Een return-markering is alleen actief tijdens de weergave als de weergave is gestart vanuit hetzelfde menu waarmee de markering is verbonden. (Op de tijdlijn dient de kleur van de markering overeen te komen met de kleur van het bijbehorende pictogram van het menu in de menulijst.) Zodra de weergave bij het frame dat is gekoppeld aan een actieve return-markering komt, wordt er teruggekeerd naar het bijbehorende menu.



Return verwijderen: Als er een return-markering op de scrubber-positie staat, verandert de knop Return maken in Return verwijderen (het symbool verandert ook).

U kunt ook de knop Hoofdstuk verwijderen en de opdracht Geselecteerde hoofdstukken verwijderen in het contextmenu gebruiken om return-markeringen te verwijderen.

Tijdlijnbewerkingen van hoofdstuk- en terug-naar-markeringen

Hoofdstuk- en terug-naar-menumarkeringen zijn gekoppeld aan bepaalde frames op de tijdlijn. Hier wordt de weergave gestart vanuit een schijfmenu (hoofdstukken) of beëindigd om terug te gaan naar het originele menu (returns). Beide typen markeringen kunnen met de muis worden gesleept om de locatie in de film te wijzigen.

Als u bij het bekijken van een voorbeeld van een menu een hoofdstukmarkering van het hoofdstukspoor naar een knop op de

player sleept, dan wordt de knop gekoppeld. De tegenovergestelde bewerking, een knop van de player naar een punt op het hoofdstukspoor slepen, is een alternatieve methode om een nieuwe hoofdstukmarkering te maken.

Een project met één of meer schijfmenu's moet een permanent geplaatste markering aan het einde van het hoofdstukspoor hebben. Op deze manier weet u zeker dat een hoofdstuk op de schijf dat wordt weergegeven ook over een geldige return beschikt. De laatste return-markering kan dus niet worden verwijderd.

De Hoofdstukwizard


Als u een schijfmenu met meerdere pagina's van de bibliotheek naar de menulijst hebt geslept, verschijnt er een Hoofdstukwizard rechtsboven in het menupictogram. Klik op deze knop om het venster Hoofdstukwizard te openen.

Waarom de Hoofdstukwizard gebruiken?

De Hoofdstukwizard is een snelle manier om hoofdstukken voor uw film te maken. Er worden hoofdstukmarkeringen toegevoegd aan het hoofdstukspoor op de tijdlijn van de Schijf-editor om aan te geven waar elk hoofdstuk begint. Met de optie Koppel hoofdstukken aan menuknoppen (zie hieronder) verschijnt er voor elk hoofdstuk één hoofdstukknop op een reeks automatisch gegenereerde menupagina's; deze pagina's worden gekoppeld aan een reeks met de knoppen volgende en vorige.



Door tijdens het bekijken van het menu hoofdstukknoppen te activeren, kan de kijker de film vanaf de diverse aangeboden beginpunten bekijken.



De Hoofdstukwizard is ideaal voor diashows en scèneselectiemenu's. Als u video op schijf archiveert, kunt u de Hoofdstukwizard gebruiken om een menu te genereren dat dienst doet als een scènecatalogus. De reeks menupagina's kan een willekeurige lengte hebben. De lengte is afhankelijk van het aantal gemaakte hoofdstukken en het aantal hoofdstukknoppen in het paginadesign van het menu.

Soms doet de Hoofdstukwizard niets wat u niet zelf kunt doen met de beschikbare gereedschappen voor schijf-authoring in de Schijf-editor (en deze blijven beschikbaar voor het later aanpassen van het genereerde menu). Het doel van de Hoofdstukwizard is het versnellen van het creatieve proces door u veel routinewerk bij het instellen van menu's met meerdere pagina's uit handen te nemen.

De Hoofdstukwizard gebruiken

De knoppen van de Hoofdstukwizard zijn verdeeld over drie horizontale panelen. Als u tevreden bent over uw configuratie van de knoppen, klikt u op OK. De Hoofdstukwizard zorgt nu voor het maken van nieuwe hoofdstukken voor uw productie, compleet met markeringen op de tijdlijn en (standaard) een automatisch gegenereerde set menupagina's met alle noodzakelijke hoofdstukknoppen.

Hoofdstukken plaatsen op

Dit is het bovenste paneel in de Hoofdstukwizard. De twee opties kunnen samen of apart worden gebruikt.

Optimale posities: Als hier een vinkje staat, maakt de Hoofdstukwizard hoofdstukken met geselecteerde intervallen op de tijdlijn. Het hoofdstuk wordt aangepast op een nabijgelegen clipgrens (indien aanwezig). De gewenste gemiddelde hoofdstuklengte wordt in seconden aangegeven. De initiële waarde is gebaseerd op de lengte van uw film. Om deze aan te passen, klikt u direct op het nummer en type of sleept u horizontaal in het tekstvak.

Tijdlijnmarkeringen: Bij deze optie wordt er vooropgesteld dat u tijdlijnmarkeringen hebt geplaatst, zodat de Hoofdstukwizard bepaalde plaatsen in uw film herkent waarnaar een hoofdstukkoppeling moet worden gemaakt.

Toepassen op

Het tweede paneel in de Hoofdstukwizard biedt opties voor het instellen van de onderdelen die de wizard bewerkt.

Hele film: Er worden hoofdstukmarkeringen gemaakt in de gehele film.

Selectie: Er worden alleen hoofdstukmarkeringen geplaatst binnen het gedeelte van het begin van de eerste geselecteerde clip tot het einde van de laatste clip.

Opties

Het derde panel biedt twee laatste keuzes die onafhankelijk kunnen worden ingesteld.

Koppel hoofdstukken aan menuknoppen: Als deze optie wordt geselecteerd, worden er net zoveel pagina's aan het menu toegevoegd als er nodig zijn om knoppen voor alle gemaakt hoofdstukken te maken. Zonder deze optie worden er 'niet-gekoppelde' hoofdstukmarkeringen op de tijdlijn gemaakt en worden er geen menupagina's gemaakt.

Als u een niet-gekoppelde markering aan een menuknop wilt koppelen, sleep deze dan naar de knop tijdens het bekijken van een voorbeeld van het menu in de player. Zelfs wanneer u de markering niet gekoppeld laat, fungeert de hoofdstukmarkering nog steeds als een beschikbaar hervattingpunt wanneer de kijker door de schijf springt met de knop springen op de afstandsbediening.

Return na ieder hoofdstuk: Als u hier een vinkje plaatst, wordt er een return-markering aan het einde van elk hoofdstuk geplaatst. Standaard worden de markeringen zodanig geplaatst dat elk hoofdstuk tot het begin van het volgende hoofdstuk wordt afgespeeld en dan terugkeert naar het originele menu. Als u het menu waaraan een return-markering is gekoppeld wilt wijzigen, sleep de markering dan naar het menupictogram in de Menulijst. Onthoud echter dat de return-markering alleen actief is als de weergave is gestart vanuit het menu waaraan de markering is gekoppeld.

De Menu-editor

De Menu-editor deelt de meeste knoppen en toepassingen met de Titel-editor (zie “Hoofdstuk 7: De Titel-editor” op pagina 221). Dit gedeelte is gericht op specifieke functies van de Menu-editor.

De editor starten

Om een menu in de Menu-editor te openen, klikt u op de knop **Bewerken** op de player tijdens het bekijken van het menu, of dubbelklikt u erop in de Menulijst.

Net zoals bij de Titel-editor is er bij openen van de Menu-editor al één regel tekst gemarkeerd. Begin met typen om deze te bewerken. Als u een andere regel wilt bewerken, klik dan in het tekstvak en markeer de tekens die u wilt veranderen. Als u klaar bent, klikt u op een leeg deel van het venster.

De knop cyclus

Een functie die verschilt in de Menu-editor en de Titel-editor is de knop cyclus, een instelling die ook te vinden is in de Schijf-editor. In beide gevallen staat deze functie rechts op de werkbalk, juist boven de tijdlijn. Klik op de pijlen links en rechts op de instelling om door de actieve knoppen in het menu te lopen en maak een knop beschikbaar voor bewerking.

NB: Als u alleen tekst wilt bewerken voor de knoppen in uw menu, hoeft u de Menu-editor helemaal niet te openen; in plaats hiervan bewerkt u de knopnaam rechtstreeks via de knop cyclus van de Schijf-editor.

Menuknoppen

Elk visueel element van uw schijfmenu kan als een 'knop' worden gebruikt die verwijst naar andere inhoud in uw film. Elementen met de aanduiding 'Geen knop' kunnen echter niet voor koppelen worden gebruikt.

Knoptypes

Het type menuknop is de enige factor die de werking bepaalt. De tekst en het uiterlijk moeten altijd consistent met de werking zijn in een hoogwaardige schijfproductie, maar zijn er niet van invloed op. Er zijn vijf knoptypes beschikbaar.

Normaal: Met dit type knop fungeert uw tekst, afbeelding of vorm als een koppeling/link naar een hoofdstukmarkering op de tijdlijn van uw schijfproject of een menu in uw Menulijst.

Thumbnail: Met deze variatie op het type Normaal kan een thumbnail van uw tijdlijn op de knop weergegeven.

Vorige en Volgende: Deze knoptypes zorgen automatisch voor navigatie tussen de pagina's van menu's met meerdere pagina's in de Menulijst. Tijdens de weergave worden deze knoppen automatisch verborgen als de doelen niet bestaan (op de eerste en laatste pagina van de set met meerdere pagina's). Aangezien de werking vastligt, is het niet mogelijk om de knoppen aan hoofdstukmarkeringen te koppelen.


Wortel: Een knop van dit type (wortel) verwijst naar het eerste menu in de Menulijst. De werking kan niet worden gewijzigd.

Knoppen voor menu's met meerdere pagina's

Als u zowel een knop **Volgende** als **Vorige** aan een menu toevoegt, dan kan dit dienst doen als een menu met meerdere pagina's. Als een van deze knoppen afwezig is, kan het menu niet in de modus voor meerdere pagina's worden gebruikt.

Standaardwaarden voor knoppen

Klik op de tab Knoppen boven aan de Menu-editor om de beschikbare categorieën kant-en-klaare menuknoppen te bekijken. Selecteer een knop en deze wordt weergegeven in het midden van het voorbeeldgedeelte, waar u de knop naar de gewenste positie kunt slepen.



De drie categorieën weerspiegelen de hierboven beschreven knoptypes. De categorie Navigatie bevat alle knoppen van de types Vorige, Volgende en Wortel (Root).


Algemene knoppen: Deze afbeeldingen zijn bestemd voor gebruik in combinatie met de knoppen Normaal, die naar een hoofdstukmarkering op uw tijdlijn kunnen verwijzen.

Navigatieknoppen: Deze designs zijn bestemd voor de knoppen Volgende, Vorige en Wortel (Root) met vaste navigatie.

Thumbnail-knoppen: Deze knoppen bevatten een thumbnail-gedeelte voor het bekijken van een tijdlijnclip.

Knopinstellingen


Het paneel Knopinstellingen bevindt zich rechts van de Menu-editor.



Het paneel Knopinstellingen is onderdeel van de Menu-editor.

De Schijfsimulator

Om een voorbeeld van uw project te bekijken na het instellen van de menu's, klikt u op de knop afspelen onder aan de player. Het venster Schijfsimulator verschijnt nu.




Als er in de player van de Schijf-editor een voorbeeld van een menu in de Menulijst van uw project wordt getoond, verschijnt er een knop (midden onderaan) voor het testen van uw project in de Schijfsimulator.

Als het project correct is gebouwd, opent de simulator het hoofdmenu. De koppelingen 'Film afspelen' en 'Scèneselectie' zijn klaar voor gebruik voor de kijker.

U gaat van link naar link in het voorbeeld met behulp van de dvd-navigatieknoppen rechtsonder of u klikt rechtstreeks op de koppelingen in de voorvertoning.

Neem even de tijd om alle hoofdstuk- en menukoppelingen in uw productie te controleren. Elke gewenste gebruikersinteractie moet worden getest: foutjes zijn frustrerend voor de kijker en kunnen gemakkelijk worden voorkomen.



In de Schijfsimulator gebruikt u knoppen die vergelijkbaar zijn met de knoppen op de afstandsbediening van een dvd-speler. De menu-interacties en weergave kunnen verder worden ingesteld en volledig worden getest voordat u het project op schijf brandt.

Als u tevreden bent over het project, kunt u het exporteren als een filmbestand, opslaan in een schijfbeeldbestand of op schijf branden. Zie "Hoofdstuk 11: De Exporter" op pagina 373 voor meer informatie.



Hoofdstuk 10: De Importer

Met Pinnacle Studio kunt u een groot aantal verschillende soorten media in uw videoproducties opnemen. Wanneer deze media buiten uw computer zijn opgeslagen – op een camcorderband, bijvoorbeeld, of een geheugenkaart van uw digitale camera of een cloudgebaseerde service – moeten ze worden overgebracht naar lokale opslag voordat u ze kunt gebruiken.

Dit overdrachtsproces wordt “opnemen”, “importeren” of “downloaden” genoemd, afhankelijk van de gebruikte media en de methode voor overdracht. Omdat de meeste audiovisuele opnames nu vanaf het begin in digitale vorm worden opgeslagen, kunnen overdrachten doorgaans worden uitgevoerd zonder op kwaliteit in te boeten. Alleen bij opnemen van analoge bronnen (zoals VHS of Hi8) is er nog steeds sprake van een “opnameproces” met een conversie naar digitale vorm. De termen ‘import’ en ‘importeren’ kunnen worden gebruikt voor alle methoden voor het invoeren van afbeeldingen en geluid in de bibliotheek voor gebruik in uw producties.

De items op basis van bestanden die u in Pinnacle Studio kunt gebruiken, waaronder video, fotografische en audiomediamedia, en Pinnacle Studio-projecten zelf, moeten in de bibliotheek worden geïmporteerd vanuit een bron zoals een lokale vaste schijf voordat deze gebruikt kunnen worden. In de meeste gevallen gaat importeren automatisch met ‘geanalyseerde mappen’. U kunt de Importer echter ook gebruiken om items te importeren uit lokale mappen die niet als geanalyseerde mappen zijn ingesteld.


De volgende stap

Zodra Studio klaar is met het importeren van uw items, kunt u de geïmporteerde bestanden openen u in uw producties gebruiken. Zie “Hoofdstuk 2: De bibliotheek” op pagina 19 voor meer informatie.

De Importer gebruiken

De eerste stap bij het importeren is het openen van de Studio Importer; klik hiertoe op de knop Importeren linksboven aan op het scherm.

De Importer bestaat uit een groot centraal gedeelte en een aantal kleinere panelen. Een van deze panelen, het paneel Importeren van links bovenaan het scherm, speelt een belangrijke rol. Hier vindt u een lijst apparaattypen die als bron van uw importbewerking kunnen dienen. Uw keuze van invoerbron is bepalend voor de rest van de weergave van de Importer. De bedieningsknoppen in het centrale gedeelte voor de voorbeeldweergave, bladeren en het selecteren van materiaal zijn afhankelijk van het gekozen importeertype.



Studio Importer

Importeren is een proces van vier stappen:

- 1 Selecteer de importbron in het paneel Importeren van.
- 2 Bevestig de instellingen in de andere panelen of pas ze aan.
- 3 Selecteer materiaal om te importeren van de gekozen bron.
- 4 Start de importbewerking.

Studio begint vervolgens met het overbrengen van het aangegeven audio-, video- en fotomateriaal van het bronapparaat naar uw harde schijf en gebruikt hiervoor de locaties die zijn ingesteld in het paneel Importeren naar. De media worden vervolgens direct aan de bibliotheek toegevoegd. Zodra de importbewerking is voltooid, wordt de Importer gesloten en keert u terug naar Studio, waar u toegang tot de geïmporteerde bestanden kunt verkrijgen via de bibliotheek. (Zie "Hoofdstuk 2: De bibliotheek" op pagina 19.)

Stereoscopisch 3D-inhoud importeren

Pinnacle Studio herkent inhoud als stereoscopisch 3D en markeert deze hiermee voor bestanden met de volgende eigenschappen:

- **MTS:** MVC, SBS50, SBS100 (als H264-streammarkeringen aanwezig zijn)
- **WMV:** Multistream, SBS50, SBS100, TAB50, TAB100 (als tags voor metagegevens aanwezig zijn)
- **MP4, MOV met H264:** SBS50, SBS100 (als H264-streammarkeringen aanwezig zijn)
- **MPO:** Multistream
- **JPS, PNS:** SBS50, SBS100

Als Studio uw 3D-media niet juist heeft herkend, kiest u de juiste instelling in het vervolgkeuzemenu Stereoscopisch 3D in de groep Aanpassingen van Correctiegereedschappen. Zie “Aanpassingen” op pagina 162 voor meer informatie.

Panelen van de Importer

De feitelijke selectie van het te importeren materiaal vindt plaats in het centrale deel van de Importer. Iedere importbron gebruikt het centrale deel op een iets andere manier.

Afhankelijk van de ingangsbron deelt het centrale deel de interface van de Importer met maximaal vier aanvullende panelen met standaardfuncties.

Het paneel Importeren van

Dit is het paneel linksboven van de Importer, een positie die de belangrijke rol onderstreept van dit paneel bij het instellen van de importbewerking.


De foto's en het muziek- en videomateriaal of de projecten die u wilt importeren kunnen op diverse apparaattypen en technologieën staan. Dit zijn de ondersteunde importbronnen:

- Alle typen aanvullende bestandsgebaseerde opslagmedia, inclusief optische drives, geheugenkaarten en USB-sticks (zie “Importeren van bestand” op pagina 342). Klik op **Mijn computer** in het paneel **Importeren van** om individuele bestanden te selecteren voor importeren van stations die op de computer zijn aangesloten.
- Klik op **Assets zoeken** voor het importeren van alle bestanden van specifieke typen uit een reeks uit één of meer directory's.
- DV- of HDV-videocamera's met een IEEE-1394-verbinding (FireWire). Zie “Importeren van DV- of HDV-camera” op

pagina 352. Apparaten worden vermeld in het paneel Importeren van met hun apparaatnaam (bijv. "DV-apparaat"). Selecteer het desbetreffende apparaat.

- Analoge videocamera's en recorders (zie "Importeren van analoge bronnen" op pagina 357). Analoge opnamehardware op uw systeem wordt met naam vermeld (bijv. "Pinnacle Systems 710-USB").
- Dvd- en Blu-Ray-schijven. Zie "Importeren van DVD of Blu-ray-schijf" op pagina 359.
- Digitale camera's. Zie "Importeren van digitale camera's" op pagina 360.

Sommige bronnen in het paneel Importeren selecteert u in een sublijst met feitelijke apparaten die verschijnt als u op de vermelding van de hoofdbron klikt. In de illustratie is er op DVD / Blu-Ray geklikt. De gebruiker kan nu kiezen uit de twee DVD-stations die op dit systeem zijn geïnstalleerd.




Losse frames importeren


Studio biedt twee speciale modi voor het importeren van losse frames in plaats van doorlopend materiaal. Deze modi zijn:


- **Stop beweging:** Maak een geanimeerde film door frames één voor één te importeren van een live videobron. Zie “Stop beweging” op pagina 360.
- **Snapshot:** Importeer individuele beelden van band of een live bron zoals een webcam. Zie “Snapshot” op pagina 369.

Analoge audio- en videoniveaus aanpassen

Analoge opnamehardware kan extra functies bieden voor het aanpassen van parameter-niveaus van de audio- en videosignalen. Dit is nuttig voor het corrigeren van belichtingsproblemen en dergelijke in het bronmateriaal en voor het compenseren van verschillen in video van meerdere bronnen.



Voor toegang tot meer instellingen klikt u op de knop **meer**  naast de bronnaam. Hiermee verschijnt het venster Analoge ingangsniveaus.



Met het venster Analoge ingangsniveaus kunt u een aantal video- en audioparameters aanpassen. De schuifknop Tint (vierde van links) wordt niet gebruikt bij PAL-bronnen.

Hoewel u deze niveaus kunt aanpassen met de desbetreffende correctie in de Video-editor, hoeft u zich bij het correct instellen voor de opname later geen zorgen meer te maken over kleurcorrectie.

Het correct instellen van uw audio-opties bij opname helpt bij het bereiken van consistente volumenniveaus en kwaliteit.

Bepaalde opnameapparaten bieden mogelijk minder opties dan hier worden getoond en besproken. Bij hardware zonder ondersteuning voor stereo-opnames verschijnt er bijvoorbeeld geen instelling voor audiobalans.

Video: Kies het type video dat u gaat digitaliseren door op de desbetreffende bron-knop te drukken (Composite of SVideo). Met de vijf schuifknoppen kunt u de helderheid (videoversterking), het contrast (verhouding van de lichtste tot de donkerste delen), de

scherpte, de tint en de kleurverzadiging van de binnenkomende video regelen.

- De schuifknop tint kan nuttig zijn voor het corrigeren van ongewenste kleurveranderingen in NTSC-materiaal; deze knop is niet beschikbaar bij opnemen van een PAL-bron.
- De schuifknop verzadiging regelt de “kleurverzadiging” – de hoeveelheid kleur – in het beeld. (Een beeld met nul verzadiging heeft alleen zwarte, witte en grijze tinten.)

Audio: Met de schuifknoppen aan de rechterkant van het paneel kunt u het ingangsniveau en de stereobalans van de binnenkomende audio regelen.


Het paneel Importeren naar

Nadat u media-items en Pinnacle Studio-projecten hebt geïmporteerd van externe apparaten, zijn deze beschikbaar als bestanden op uw computer. In het paneel Importeren naar van de Importer kunt u aangeven waar deze bestanden worden opgeslagen. Er zijn aparte mappen beschikbaar voor video, audio en foto's, maar het paneel Importeren naar vermeldt alleen de items die relevant zijn voor de huidige importbron, ingesteld in het paneel Importeren van.

Naarmate het aantal mediabestanden en filmprojecten op uw systeem toeneemt, is het steeds nuttiger om na te denken over de beste manier om het materiaal te organiseren mappen en submappen, zodat u in de toekomst gewenste items snel kunt vinden. De functies in het paneel Importeren naar zijn ontworpen om dit proces te automatiseren in de mate die kiest.

Werken met importmappen


Tenzij u anders bepaalt, gebruikt de Importer de standaard documentmappen voor video, muziek en foto's van uw Windows-gebruikersaccount, en een standaardmap voor uw Pinnacle Studio-projecten. De illustratie geeft een gebruikelijke set-up in Windows weer. Als u een importmap wilt wijzigen, klik dan ofwel op de kleine mapknop of op het huidige pad van de map. (Zie "Een importmap selecteren" op pagina 330.)



De mappen die u kiest voor de diverse mediatypen, standaard of aangepast, dienen als basislocaties voor uw geïmporteerde bestanden. Om uw mediaverzameling effectief te beheren, kunt u tevens een eigen submapnaam aangeven of een methode voor het automatisch genereren van een naam op basis van de huidige datum of de dag waarop het geïmporteerde materiaal is gemaakt. Klik op **submap instellen** of de knop **meer** ➤ voor het mediatype om toegang tot de submapopties te krijgen. (Zie "Een submap instellen" op pagina 331.)

Als u bijvoorbeeld de hoofdmap voor de video instelt op “c:”, en de naammethode voor uw submap op “Huidige naam”, dan wordt video die u importeert overgebracht naar een map met een naam als “c:\vid\2012-10”.

Vulniveau-indicator: Deze indicator geeft voor iedere importbestemming aan hoeveel ruimte er over is op het opslagapparaat. Het eerste deel van de balk staat voor de ruimte die al in gebruik is op het apparaat. Het gekleurde deel geeft aan hoeveel ruimte momenteel geselecteerde mediabestanden die nog worden geïmporteerd vereisen.




Weergave van de beschikbare opslagruimte

NB: Als een bestemmingsapparaat tijdens het importeren 98 procent bereikt, dan wordt de bewerking op dat punt gestopt.

Een importmap selecteren


Als u een andere basismap wilt kiezen voor een bepaald mediatype, klik dan op de desbetreffende mapknop of mapnaam in het paneel Importeren naar. Er verschijnt dan een venster waarmee u een map kunt selecteren; navigeer naar en maak - indien nodig - de map die u wilt gebruiken.



Mappen die submappen bevatten, worden aangeduid met een plusteken links naast het mappictogram als ze momenteel zijn gesloten en met een minteken als ze open zijn. Klik op het pictogram om de status van de map te wijzigen.

Een submap instellen

U stelt een submap in de basismap in als de feitelijke importbestemming voor het mediatype door ofwel op de knop submap instellen of op de knop meer  te klikken. Met deze knoppen opent u een dialoogvenster met een uitgebreide versie van het paneel Importeren naar; dit venster bevat de instellingen die u nodig hebt voor het instellen van de naam van de submap of de naamgevingsmethode voor ieder mediatype dat wordt ondersteund door de momenteel geselecteerde importbron.



Het uitgebreide dialoogvenster Importeren naar voor bestandsgebaseerde items. Aangezien de bestanden verschillende mediatypen kunnen bevatten, zijn er instellingen voor alle vier types aanwezig. De meeste andere bronnen importeren alleen videomedia en tonen de instellingen voor Audio, Foto en Project niet.

De rij instellingen voor ieder mediatype bevat een vervolgkeuzelijst met naamgevingsopties:

Geen submap: Met deze optie worden de bestanden die u importeert in de basismap opgeslagen.

Aangepast: Als u deze optie kiest, verschijnt er een bewerkingsvenster. Geef de naam van de submap waarin u uw volgende geïmporteerde bestanden van het mediatype opslaat.

Vandaag: De geïmporteerde bestanden gaan naar een submap met als naam de huidige datum, in de volgorde "2012-10-25".

Creatiedatum: Alle geïmporteerde bestanden worden opgeslagen in een submap met de naam van de creatiedatum van de media, in dezelfde volgorde als hierboven. Wanneer meerdere media-items worden geïmporteed als onderdeel van één importbewerking, kunnen meerdere submappen worden gecreëerd of bijgewerkt.

Huidige maand: Dit is hetzelfde als de optie Vandaag, maar zonder het daggedeelte, bijv. "2012-10".


Nadat u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op de knop x rechtsboven in het dialoogvenster om terug te keren naar de Importer.


Het paneel Modus

In het paneel Modus van de Importer kunt u de opties van de diverse importbronnen aanpassen.

DV/HDV-importopties

De opties voor DV- en HDV-import zijn ondergebracht in drie groepen in het paneel Modus.




Presets: De groep Presets biedt twee standaardconfiguraties voor video- en audiocompressie en een aangepaste instelling waarmee u de compressieparameters precies kunt instellen in het paneel Compressie-opties, dat verschijnt wanneer u op de bovenste knop meer  klikt.

Zie “Het paneel Compressie-opties” op pagina 336 voor meer informatie.

De vaste standaardwaarden zijn:


- **DV:** Voor DV-opname met volledige kwaliteit, met gebruik van ongeveer 200 MB aan schijfruimte per minuut video.
- **MPEG:** MPEG-compressie produceert kleinere bestanden dan DV, maar vereist meer rekenkracht van de computer voor het coderen en decoderen. Dit kan leiden tot tragere prestaties bij oudere computers.

Scèneherkenning: Wanneer de functie Scèneherkenning is ingeschakeld, wordt uw materiaal bij importeren verdeeld in “scènes” die afzonderlijk kunnen worden bekeken en bewerkt in de bibliotheek. Op deze manier wordt het zoeken naar interessant materiaal tijdens het bewerken veel eenvoudiger. Klik op de onderste knop meer  om het venster Opties voor scèneherkenning te openen. (Zie “Het paneel Opties voor scèneherkenning” op pagina 338.)

Bij einde band stoppen: Deze optie laat Pinnacle Studio weten of de opname automatisch moet worden gestopt bij een leeg bandgedeelte. Een leeg gedeelte – een gedeelte zonder tijdscoedemarkering – geeft aan dat de band nog nooit is gebruikt. Als u er tijdens het filmen voor hebt gezorgd dat er geen lege delen zijn ontstaan (door shots enigszins te laten overlappen), dan zorgt deze optie voor opnamen zonder dat u er omkijken naar heeft.

Importopties voor analoge media

De opties voor analoge import zijn vergelijkbaar met de zojuist besproken opties voor digitale bronnen. Zie hieronder voor toelichting van de vensters Compressie/opties en Opties voor scèneherkenning.




Importopties voor bestandsgebaseerde media

Het paneel Modus biedt twee opties voor importeren vanaf bestanden.

Importmodus: Deze optie bepaalt of het mediabestand of projectbestand fysiek wordt gekopieerd van de bronlocatie naar de doelmap op de lokale harde schijf (zoals aangegeven in het paneel Importeren naar.) Als Kopiëren is geselecteerd, wordt het bestand gekopieerd. Als Link is geselecteerd, wordt het bestand niet gekopieerd; er wordt een koppeling gemaakt in de bibliotheek naar het bestand op de originele locatie.

We raden u sterk aan bestanden op netwerkstation te kopiëren naar de lokale harde schijf.




Origineel verwijderen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de originele exemplaren van de bestanden die u importeert na het kopiëren verwijderd. Deze optie is handig als u de Importer gebruikt

om uw media bij elkaar te zetten en u niet wilt dat er overal overbodige bestanden op uw harde schijf staan.

Duplicaten negeren: Met deze optie kunt u bepalen wat er moet gebeuren met overbodige mediabestanden of projectbestanden die u al hebt; u geeft aan dat de Importer geen extra kopieën van bestanden moet kopiëren die mogelijk een andere naam hebben maar identiek lijken te zijn.

Importopties voor stop beweging-opname

In een stop beweging-animatie wordt er een reeks individuele frames van een live videobron opgenomen. Afhankelijk van uw plannen voor de stop beweging-reeks kunt u de Importer instellen om individuele frames in een film op te nemen, of ieder frame als foto te importeren, of beide.



Het paneel Compressie-opties

De opties in het paneel Modus voor zowel importeren van DV/HDV als analoog importeren bieden toegang tot dit venster voor het precies instellen van de compressievoorkeuren. Als u een van de DV- en MPEG-instellingen kiest, kunt u dit venster gebruiken om de gebruikte instellingen te bekijken. Als u de instellingen aanpast, wordt automatisch de standaardwaarde "Aangepast" geselecteerd.


Omdat sommige opties afhankelijk zijn van andere opties, zijn niet alle opties tegelijkertijd zichtbaar.

Video-instellingen

Compressiecodec: Gebruik deze vervolgkeuzelijst om de gewenste codec te selecteren.

Framegrootte: Deze regel toont de afmetingen van de opgenomen video.

Kwaliteit, Geg.snelheid: Sommige codecs bieden kwaliteitsopties zoals een compressiepercentage (Kwaliteit), en andere met betrekking tot de gegevensoverdrachtsnelheid in KB/sec (Geg. snelheid).



Compressie-opties voor digitale en analoge video-import.

Audio-instellingen

Compressie: Deze vervolgkeuzelijst toont de codec die wordt gebruikt voor het comprimeren van de binnenkomende audiogegevens.


Audio opnemen: Verwijder het vinkje in dit selectievakje als u de opgenomen audio niet in uw productie wilt gebruiken.

Het paneel Opties voor scèneherkenning

De opties in het paneel Modus voor zowel importeren van DV/HDV als analoog importeren bieden toegang tot dit venster voor het configureren van de voorkeuren voor scène detectie.

Automatische scèneherkenning is een belangrijke functie van Studio bij het werken met DV- en HDV-bronnen. Tijdens de video-opname detecteert Studio natuurlijke pauzes in de video en wordt de video in scènes onderverdeeld.

Scènes kunnen onafhankelijk worden weergegeven en beheerd in de scèneweergave van de bibliotheek.



Het paneel Opties voor scèneherkenning voor DV- of HDV-import. Bij importeren van analoge bronnen worden alleen de laatste twee opties ondersteund.

Afhankelijk van het opnameapparaat dat u gebruikt, wordt de automatische scèneherkenning in real time uitgevoerd tijdens de opname of als een afzonderlijke stap direct nadat de opname is voltooid.

De vier opties voor scèneherkenning zijn:

- **Automatisch, gebaseerd op tijd en datum:** Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u van een DV-bron opneemt. Studio bewaakt de gegevens van de tijdregistratie op de band tijdens het opnemen en start een nieuwe scène wanneer er een onderbreking wordt gevonden.
- **Automatisch, gebaseerd op inhoud:** Studio herkent wijzigingen in de video-inhoud en maakt een nieuwe scène waar een grote wijziging in beelden plaatsvindt. Deze functie werkt mogelijk niet goed als de belichting niet stabiel is. Om u een extreem voorbeeld te geven: een video opgenomen in een nachtclub met een stroboscoop zou elke keer als de stroboscoop flitst een nieuwe scène maken.
- **Automatisch, elke X seconden:** Studio maakt nieuwe scènes in een door u gekozen interval. Dit kan nuttig zijn om beeldmateriaal op te splitsen dat lange doorlopende scènes bevat.
- **Handmatig, door drukken op de spatiebalk:** Selecteer deze optie als u het gehele opnameproces wilt volgen en zelf wilt beslissen waar scèneonderbrekingen moeten voorkomen. Druk telkens wanneer u een scèneonderbreking tijdens het opnemen wilt invoeren op de **spatiebalk**.

Het paneel Metagegevens

In het paneel Metagegevens kunt u informatie invoeren die wordt gekoppeld aan het geïmporteerde mediabestand of projectbestand in de bibliotheek. Hiermee is het zoeken en beheren van de clip eenvoudiger als u in de bibliotheek zoekt naar items voor uw film.

Gebruik het vak Collectie om de naam in te voeren van een Collectie waaraan alle geïmporteerde clips worden toegevoegd. U kunt de naam van een bestaande collectie invoeren of een nieuwe collectie


maken door een nieuwe naam in te voeren. (Zie “Collecties” op pagina 28.)

U kunt tags voor het media-item invoeren in het veld Tag. U kunt deze later gebruiken om het media-item te zoeken. (Zie “Tags” op pagina 54.)

Het paneel Bestandsnaam


In dit paneel van de Importer kunt u de namen aangeven waarmee de geïmporteerde mediabestanden of projectbestanden worden opgeslagen.

Iedere type invoerbron heeft een standaard bestandsnaam die door Studio wordt toegewezen. De standaard bestandsnaam bij het importeren van een Snapshot is bijvoorbeeld “Snapshot”. Als u de naam wilt veranderen, klik dan in de ruimte en typ de gewenste naam.




De Importer vervangt nooit bestaande bestanden tijdens het importeren. Als er al een bestand bestaat met dezelfde naam als de doelnaam, wordt er een reeksnummer aan de naam van het binnenkomende bestand toegevoegd.


Bij importeren van bestandsgebaseerde media-items zijn er extra functies voor naamgeving beschikbaar. Standaard is de naamformule voor een bestandsgebaseerde import “[origineel].[ext]”, wat betekent dat de originele bestandsnaam en extensie worden gebruikt.



Als u een aangepaste naam wilt, voer deze dan in het bewerkingsvenster in; in geval van bestandsgebaseerde media-items bestaat de doelbestandsnaam echter uit twee delen: een stam, die u invoert, en een aanhangsel, gegenereerd door een van drie eenvoudige regels bij het importeren.




De standaardregel voegt een uniek reeksnummer aan iedere bestandsnaam toe. Terwijl u de aangepaste naam invoert, toont het bewerkingsvenster alleen de stam. Wanneer de naam later elders wordt weergegeven, verschijnt ook de regel voor het aanhangsel.

Als u een andere regel voor het aanhangsel wilt selecteren, klikt u op meer . Er verschijnt nu een dialoogvenster met twee vervolgkeuzelijsten. Met de eerste kunt u kiezen tussen "origineel" en "aangepast" voor de stam. U kunt deze optie gebruiken als u ooit bestanden wilt importeren met hun originele namen. De tweede lijst, die alleen wordt weergegeven voor aangepaste namen, geeft de beschikbare regels voor het genereren van het aanhangsel:

- **Nummer:** Dit is dezelfde regel die door andere mediatypen wordt gebruikt om naamconflicten te voorkomen. Als uw stam "Parade" is, dan heeft het eerste gekopieerde bestand de naam "Parade" (plus de originele bestandsextensie), het tweede bestand heeft als

naam "Parade_001" en de nummers lopen vervolgens in een reeks op.

- **Creatietijd:** Het tijdstip waarop het bestand is gemaakt, in uren, minuten en seconden, wordt gebruikt om bestandsnamen te genereren zoals "Parade_20-30-00" voor een bestand dat precies om 8:30 's avonds is gemaakt.
- **Tijd:** Vergelijkbaar met de vorige optie, maar nu wordt de tijd van importeren gebruikt.



Het venster voor configuratie van de Bestandsnaam van de import.


Media-items voor import selecteren

Iedere bron die wordt ondersteund door de Importer heeft zijn eigen set instellingen voor het selecteren van het materiaal. Als u op de bronnaam klikt in het paneel Importeren van, wordt het centrale deel van de wizard automatisch aangepast met de instellingen die u nodig hebt.

Importeren van bestand

Er zijn twee methoden voor het importeren van mediabestanden van bestandsgebaseerde opslagmedia zoals lokale harde schijven, optische stations, geheugenkaarten en USB-sticks.

- Selecteer Deze computer in het paneel Importeren van van de Importer om specifieke mediabestanden of groepen bestanden voor importeren te selecteren.



Bij het importeren van bestandsgebaseerde media-items biedt de Importer een map en een bestandsbrowser in het centrale deel. Aan de linkerkant ziet u de panelen Importeren van en Importeren naar en aan de rechterkant de panelen Modus, Metagegevens en Bestandsnaam. Met de knop Importeren starten rechtsonder start u de bewerking nadat de gewenste mediabestanden zijn geselecteerd.

- Selecteer **Assets zoeken** in het paneel Importeren van om één of meerdere mappen te selecteren en alle media-items van de gewenste types in deze mappen te importeren.

Bestanden selecteren voor importeren


Als u **Deze computer** selecteert in het paneel **Importeren van**, vindt het selecteren van de te importeren bestanden plaatst in de map- en mediabestandsbrowser in het midden van het venster.

Eén importbewerking kan meerdere typen bestanden van meerdere bronmappen bevatten. Ieder geselecteerd bestand wordt naar de correcte map voor het desbetreffende mediatype gekopieerd (zoals aangegeven in het paneel Importeren naar).


De map- en bestandsbrowser

De kolom aan de linkerkant van de browser is een hiërarchische weergave van alle mappen op apparaten voor bestandsopslag die op uw computer zijn aangesloten. Dit zijn harde schijven, optische schijfstations, geheugenkaarten en USB-sticks.

De navigatie in deze mappenstructuur is vergelijkbaar met de navigatie in Windows Verkenner en andere programma's. Mappen die andere mappen bevatten, worden aangeduid met een plusteken links van de naam indien ze zijn gesloten en met een minteken wanneer ze open zijn. Klik op het teken om de lijst met submappen van een map te openen ("uitklappen") of te sluiten ("dichtklappen").




Er kan slechts één vermelding in de mappenstructuur tegelijkertijd worden gemarkeerd. Mediabestanden in deze map worden direct vermeld in het grotere deel van de browser aan de rechterkant. U kunt meteen voorbeeldweergaves van de bestanden bekijken en bestanden markeren die u wilt importeren door een vinkje te plaatsen in het vakje rechtsboven ieder bestandspictogram.



Hier is de map 'Photos\Winter' geopend, met beeldbestanden. Om een bestand voor importeren te selecteren (of juist niet te selecteren), klikt u op het selectievakje rechtsboven het pictogram van het bestand. In de illustratie zijn vier bestanden geselecteerd.

Voorbeelden van media- en projectbestanden weergeven

Voorbeeldweergaves van audio en video bekijken: De bestandsbrowser biedt ingebouwde functies voor voorbeeldweergave van alle ondersteunde mediatypen. Klik op de knop afspelen in het midden van de pictogrammen van de video- en audiobestanden voor een voorbeeldweergave van de media. Voor snelle weergave worden de videobestanden binnen het pictogramframe weergegeven. Klik op het pictogram om de weergave te pauzeren; anders wordt het gehele bestand weergegeven.



Fotovoorbeeld op volledig scherm: Om een digitale foto of andere afbeelding in volledige schermresolutie te bekijken, dubbelklikt u op het pictogram of klikt u op de knop volledig scherm op de werkbalk onder de browser of drukt u op F11.

Scrub-voorbeeld: Audio- en videoclips en projectbestanden beschikken over een scrubber-knop direct onder het bestandspictogram. Klik en sleep de scrubber-knop om handmatig een gedeelte van het bestand te bekijken. De muisaanwijzer verandert in een dubbele horizontale pijl wanneer hij correct is gepositioneerd voor scrubbing.



Bestanden voor import markeren


U selecteert mediabestanden één voor één voor importeren door op het selectievakje rechtsboven het bestandspictogram te klikken. Dit vakje wordt automatisch geselecteerd als u naar een nieuwe map gaat voor alle weergegeven bestanden.



Klik op het selectievakje om het bestand te markeren of de markering op te heffen.

Meerdere bestanden selecteren: De browser biedt tevens een methode voor het tegelijkertijd selecteren (of deselecteren) van een groep gemarkeerde bestanden. Om een individueel bestand te markeren, klikt u op de naam of het pictogram ervan; de markering wordt aangeduid met een oranje rand. Om extra bestanden te markeren, klikt u op de pictogrammen en houdt u tegelijkertijd de toets **Shift** of **Ctrl** ingedrukt:

- Klik terwijl u Ctrl ingedrukt houdt om de markering van één bestand te verwijderen zonder de markering van de rest van de bestanden te wijzigen.
- Klik terwijl u Shift ingedrukt houdt om het geklikte pictogram te markeren plus alle pictogrammen tussen dit pictogram en het pictogram waar u het laatst hebt geklikt. De markering van pictogrammen die niet binnen dit bereik liggen, wordt verwijderd.



Een groep van vier gemarkeerde pictogrammen van videobestanden. Het selecteren of deselecteren van een pictogram is van invloed op de gehele groep.

U kunt een reeks pictogrammen ook direct met de muis markeren; sleep een vierkant over de pictogrammen die u wilt markeren. Klik op het eerste pictogram, ga naar het laatste pictogram en laat vervolgens de muisknop los.

Als u de pictogrammen die u wilt importeren hebt geselecteerd, klikt u op het selectievakje van een van de pictogrammen om de gehele groep tegelijkertijd te selecteren of te deselecteren.

Alles selecteren en Alles deselecteren: Klik op deze knoppen onderaan de browser voor bestanden om alle mediabestanden of geen enkele van de mediabestanden in de huidige map te selecteren voor importeren. Dit heeft geen invloed op bestanden die momenteel zijn geselecteerd in andere mappen.



Gebruik de knop Alles selecteren om alle mediabestanden in de huidige map te selecteren.

Telkens wanneer u een bestand toevoegt of verwijdert uit de lijst met te importeren bestanden, werkt de bestandsbrowser de selectiestatusindicator onderaan het venster bij.


De browser aanpassen

U kunt de bestandsbrowser met diverse instellingen configureren voor uw weergavehardware en behoeften.

De mappenstructuur sluiten: Om de ruimte voor weergave van bestanden te maximaliseren, klikt u op de dubbele pijl naar links bovenaan de scrollbar van de mappenstructuur. Hiermee wordt de mappenstructuur ingeklapt tot een verticale balk aan de linkerkant. Boven aan de balk ziet u een dubbele pijl naar rechts; klik hierop om de mappenstructuur weer te openen. De naam van de huidige map wordt ook weergegeven.

De bestandslijst filteren: Een andere manier om het gebruik van het bestandsgedeelte te optimaliseren is alleen bestanden met hetzelfde mediatype te laten weergeven. Hiertoe gebruikt u de vervolkeuzelijst

voor de mediafilter linksonder in de browser. Standaard worden alle ondersteunde typen media- of projectbestanden in de browser weergegeven, maar u kunt de weergegeven bestanden beperken tot foto-, audio-, video- of projectbestanden door hier uw keuze aangeven. Om precies te zien welke bestandstypen in een selectie zijn opgenomen, gaat u eventjes met de muisaanwijzer over een item en de lijst komt tevoorschijn.



Plaats de muisaanwijzer op de optie Audiobestanden voor een lijst met bestandstypen die worden ondersteund voor importeren van audio.

De zoomschuifregelaar: Een laatste functie voor het beheren van de ruimte op het scherm is zoomschuifregelaar rechtsonder in de browser. Verplaats de schuifknop naar links om de grootte van voorbeeldbeelden in de bestandsbrowser te verkleinen, of naar rechts om de ruimte te vergroten.



U kunt de schuifknop op drie manieren met de muis verplaatsen:

- Klik op de indicator van schuifknop en sleep hem naar links of rechts.
- Klik naast de indicator om hem naar de desbetreffende richting te laten springen.
- Klik op de min- en plusknoppen aan het einde van de schaal om de indicator sneller te verplaatsen.

Foto op volledig scherm: Om een geselecteerde foto op het volledige scherm te bekijken, klikt u op de knop geheel rechts.


Het voorbeeldvolume instellen: U stelt het weergavevolume van audio- en videoclips voor de voorbeeldweergave in de door met muisaanwijzer naar het gedeelte van de knop audio/dempen op de onderste balk van de mediabestandsbrowser te gaan. Er verschijnt een volumeschuifknop naast de knop. Sleep de knop omhoog en omlaag om het volume in te stellen. Klik op de knop audio/dempen om het dempen in en uit te schakelen.



De bestandsdatum en -tijd van het importeren aanpassen

De interne klokken van opnameapparaten zijn vaak niet goed ingesteld, waardoor de tijdsvermelding van mediabestanden niet correct is. De Importer kan deze problemen corrigeren door de datum en de tijd van de geïmporteerde bestanden aan de hand van uw specificaties in te stellen.

De bestandstijd en -datum corrigeren:

Gebruik de knop meer  op de regels "Geselecteerde bestanden" om een venster te openen met twee opties voor het aanpassen van de tijdsregistratie:

- **Correcte tijdzone:** Deze schuifknop wijzigt de tijdregistratie van mediabestanden die u importeert tot 12 uur in beide richtingen. U kunt deze aanpassing gebruiken om het tijdsverschil te

compenseren dat ontstaat wanneer u op reis video hebt opgenomen.

- **Datum en tijd instellen:** In deze vakken kunt u de gewenste exacte datum en tijd invoeren. De bestandstijd van mediabestanden die u importeert wordt hierop aangepast.

Assets zoeken

Als u **Assets zoeken** selecteert in het paneel Importeren van, verschijnt er een hiërarchische mapweergave (zoals in Mijn computer). U kunt de mappen op de bekende manier uit- en inklappen, en de toetsen Plus en Min als sneltoetsen gebruiken.

Omdat u mappen in plaats van bestanden om te zoeken selecteert, worden de media- en projectbestanden in de mappen niet getoond. Er verschijnt een selectievakje naast de namen in de mapstructuur en u vindt vier lijsten op de werkbalk onderaan.

Hierin staat een menu met bestandstypen voor het importeren in iedere categorie: **Video, Foto, Audio** en **Projecten**. Standaard staan er vinkjes bij alle bestandsextensies in elk menu; dit betekent dat alle vermelde bestandstypen worden geïmporteerd. Verwijder de vinkjes bij de bestandsextensies van typen die u niet wilt importeren.


U begint met importeren door alle mappen te markeren die u wilt gebruiken voor het importeren van bestanden. Gebruik de zojuist genoemde bestandstypelijsten om desgewenst de reeks te importeren bestandstypen in te perken.

Als u de selecties hebt gemaakt, klikt u op de knop **Zoeken en importeren** onderaan om de import te beginnen. Nu worden alle bestanden van de geselecteerde typen in de gekozen mappen geïmporteerd.

Importeren van DV- of HDV-camera


Voor het importeren van digitale video zet u uw DV- of HDV-apparaat in weergavemodus en selecteert u het apparaat in het paneel Importeren van van de Importer.

U dient tevens te controleren of de bestemmingsmap, compressie-instellingen en andere opties naar wens zijn ingesteld in de andere panelen. (Zie “Panelen van de Importer” op pagina 324.)



Voorbeeld van video bekijken

De video die momenteel wordt afgespeeld op het bronapparaat moet nu zichtbaar zijn in het voorbeeldgedeelte van het centrale deel van het venster. Aan de rechterrand van het videovoorbeeld ziet u een schaal die het actuele audioniveau aangeeft.



Wanneer u een DV- of HDV-bron hebt geselecteerd, vindt u in het centrale deel van Importer knoppen voor het bekijken en importeren van het materiaal op de band.


Onder het voorbeeld vindt u een rij knoppen voor het automatiseren van de opname door begin- en eindmarkeringen (markering in en markering uit) te plaatsen. Zie "Video en audio opnemen" op pagina 355 voor meer informatie.

Een andere rij knoppen, de transportbalk, dient als uw navigatieconsole voor het bronapparaat.



De transportbalk voor DV- en HDV-import met (vanaf links) springknoppen en indicatie van de tijdcode, transportknoppen, een shuttle-knop en een audioknop met een schuifknop voor het instellen van het voorbeeldvolume.

De **indicator van de huidige tijdcode**  toont de weergavepositie op basis van de tijdcode die tijdens het filmen op de band is opgenomen. De vier delen staan voor uren, minuten, seconden en frames. Links naast de indicator ziet u twee pijlknoppen; gebruik deze knoppen om de positie met één frame naar achter of voren te laten springen.

Van links naar rechts staan de transportknoppen  **afspelen/pauze, stoppen, terugspoelen** en **snel vooruitspoelen**. Deze knoppen geven opdrachten aan uw camera door. Het gebruik ervan is gelijk aan de knoppen van de camera, maar is normaal gesproken handiger.

Sleep de oranje naald op de **shuttle-knop**  naar links of rechts om de weergavepositie naar achteren of voren te veranderen. De motorsnelheid neemt toe naarmate u de naald verder van het midden sleept. Zodra u de naald loslaat, gaat hij terug naar de middenpositie en wordt de weergave gepauzeerd.

Het voorbeeldvolume instellen: U stelt het weergavevolume voor de voorbeeldweergave in de door met muisaanwijzer naar het gedeelte van de knop audio/dempen op de onderste balk van de mediabestandsbrowser te gaan. Er verschijnt een volumeschuifknop naast de knop. Sleep de knop omhoog en omlaag om het volume in te stellen. Klik op de knop **audio/dempen** om het dempen in en uit te schakelen.



Inschakelingsmarkering/Uitschakelingsmarkering: De markering in en markering uit tijdcodevakken boven de einden van de transportbalk geven het geplande begin- en eindpunt van een video-opname aan.

NB: DV- en HDV-bronnen zijn ook geschikt voor snapshots.

Video en audio opnemen

De Importer ondersteunt twee methoden voor het selecteren van een reeks te importeren video's.

Bij de handmatige methode bekijkt u de voorbeeldweergave en klikt u op **Opname starten** bij het begin van het gewenste materiaal. Zodra u het einde van het segment bereikt, klikt u op **Opname stoppen**. Als u over doorlopende tijdcode op het bronmateriaal beschikt en u Bij einde band stoppen op "Aan" hebt ingesteld in het paneel Modus, dan kunt u de computer verlaten; de Importer sluit de import af wanneer het einde van de band is bereikt.

De automatische opnamemethode is goed voor het instellen van de eindpunten van uw opname (de "markering in" en "markering uit"), waarbij u heel precies frames kunt selecteren, en voor onbewaakte imports die moeten stoppen voor het einde van het opgenomen materiaal.

Soms is het handig om de beginmarkering in te stellen en de eindmarkering open te laten. Als u op **Opname starten** klikt, zoekt de Importer de begintijd en gaat deze vervolgens opnemen totdat u de opname stopt (of het einde van de band wordt bereikt).

U kunt ook een eindmarkering instellen en de markering in leeg laten. Als u op **Opname starten** klikt, begint het importeren meteen; de import wordt automatisch beëindigd bij de markering uit. Het invoeren van een duur en een markering uit is hetzelfde. Wat u ook invoert, de Importer berekent en toont de andere waarde automatisch.

NB: Controleer voordat u begint met importeren of de instellingen in het paneel Importeren naar en andere panelen (zie "Panelen van de Importer" op pagina 324) correct zijn geconfigureerd.


Handmatig opnemen met de knoppen Opname starten en Opname stoppen:

- 1 Controleer of er geen markeringen zijn ingesteld. Indien nodig gebruikt u de knop van het vak om het met één klik leeg te maken.
- 2 Start de weergave van de bronband handmatig voor het gewenste beginpunt van de opname.
- 3 Klik op de knop **Opname starten** zodra het beginpunt wordt bereikt. De knop verandert nu in Opname stoppen.
- 4 Aan het einde van het segment klikt u nogmaals op de knop. Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in de bibliotheek.
- 5 Stop de weergave handmatig (tenzij automatisch uitschakelen is ingeschakeld, zie hierboven).

Automatisch opnemen door markeringen in en markeringen uit in te stellen:

- 1 Gebruik de knoppen van de tijdteller om de waarden voor de markeringen in en uit in te stellen – het begin- en eindpunt van het gewenste materiaal.


U stelt de markering in in door ofwel een waarde direct in het beginvak in te voeren of door naar het gewenste punt te navigeren en op de knop **Start** te klikken. Ga op vergelijkbare manier te werk om de markering uit in te stellen.




- 2 Klik op Opname starten. Studio zet het bronapparaat op de beginmarkering en begint automatisch met de opname.
- 3 Wanneer de markering uit wordt bereikt, wordt de import afgesloten en het bronapparaat gestopt.
- 4 Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in de bibliotheek.

Importeren van analoge bronnen

Voor het opnemen van analoge video (bijvoorbeeld VHS of Hi8) hebt een converter nodig die u op uw computer kunt aansluiten en die over de juiste video- en audio-aansluitingen beschikt. Dit is tevens het geval bij opnemen van analoge geluidsbronnen, zoals een platenspeler. Apparaten die momenteel worden ondersteund zijn producten van Pinnacle zoals USB 500/510, USB 700/710 en DVC 100 en webcams op basis van DirectShow-technologie.

Voor het importeren van een analoge bron zet u het apparaat aan en selecteert u de naam van het apparaat in het paneel **Importeren van** van de Importer. Kies ook de desbetreffende invoer (bijv. "Video Composite" of "Video SVideo"). Als u het binnenkomende analoge signaal voor digitaliseren wilt bewerken, klik dan op de knop meer ; het venster Analoge ingangsniveaus verschijnt nu. (Zie "Analoge audio- en videoniveaus aanpassen" op pagina 326.)

Controleer voor de opname of de bestemmingsmap, compressie-instellingen en andere opties naar wens zijn ingesteld in de andere panelen. (Zie "Panelen van de Importer" op pagina 324.)



Opnemen van een analoge bron:

- 1 Controleer of het invoerapparaat is aangesloten (bijv. "Video S-Video").
- 2 Start het weergaveapparaat juist voor het punt waarop u de opname wilt laten beginnen.
Video- en audiovoorbeeld zijn nu actief. (Als dit niet het geval, controleer dan de bekabeling en de installatie van de converter.)
- 3 Klik op de knop **Opname starten** om de opname te starten.
De knop verandert nu in **Opname stoppen**.
- 4 Aan het einde van het segment klikt u nogmaals op de knop. Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in de bibliotheek.
- 5 Stop het bronapparaat.


Gedurende een bepaalde tijd opnemen:

- 1 Controleer of de juiste invoer is aangesloten (bijv. "Video S- Video").
- 2 Geef de gewenste opnameduur in de Duur tijdteller onder het videovoorbeeld.
- 3 Start het weergaveapparaat juist voor het punt waarop u de opname wilt laten beginnen.
Video- en audiovoorbeeld zijn nu actief. (Als dit niet het geval, controleer dan de bekabeling en de installatie van de converter.)
- 4 Klik op de knop **Opname starten** om de opname te starten.
De knop verandert nu in **Opname stoppen**.
- 5 De opname stopt automatisch na de gewenste duur. U kunt de opname ook handmatig stoppen door op **Opname stoppen** te klikken.

Importeren van DVD of Blu-ray-schijf

De Importer kan video- en audiogegevens importeren van DVD's en BD's (Blu-ray-schijven).

NB: Blu-ray-productie wordt standaard niet meegeleverd. U kunt deze functie toevoegen door **Help > Blu-ray kopen** te kiezen. Voer de stappen uit om de aankoop te voltooien. Als u al Blu-ray-productie hebt gekocht voor Pinnacle Studio 19, maar het opnieuw moet activeren, raadpleegt u "Aankoop herstellen" op pagina 409.



Plaats de bronschijf in het station en selecteer deze in het paneel **Importeren van** van de Importer. Als u meerdere optische stations hebt, kies het correcte apparaat dan in de lijst.



NB: Media met kopieerbeveiliging kan niet worden geïmporteerd.

Controleer voor de opname of de bestemmingsmap en de bestandsnaam naar wens zijn ingesteld in de andere panelen (zie “Panelen van de Importer” op pagina 324).

Omdat er bij het importeren van optische schijven sprake kan zijn van grote bestanden, is het selecteren van de correcte importdirectory belangrijk. Controleer of de geselecteerde opslaglocatie over voldoende vrije ruimte beschikt (zie “Het paneel Importeren naar” op pagina 328).

Voorbeeldweergave van de schijfbestanden

Media op optische schijven is toegankelijk via het bestandssysteem van de computer. Daarom zijn de voorbeeldinstellingen in het centrale deel, de methodes voor het selecteren van bestanden en de procedure voor het importeren gelijk aan die van gewone bestandsgebaseerde media-items (behalve dat de mapweergave, die niet nodig is, in de gesloten positie begint). Zie “Importeren van bestand” op pagina 342.


Importeren van digitale camera's

Net zoals bij optische schijfstations is de media op digitale camera's toegankelijk via het bestandssysteem van de computer. De camera wordt mogelijk in de bronlijst vermeld als een verwijderbaar schijfstation. Het bekijken van voorbeelden en selecteren en importeren van bestanden verloopt op dezelfde manier als bij gewone bestandsgebaseerde media-items (behalve dat de mapweergave begint in de gesloten positie).

Stop beweging

Met de Stop beweging-functie van de Studio Importer kunt u animatiefilms maken door frames aan elkaar te plakken die afkomstig

zijn uit een live bron, zoals een videocamera, een webcam of een digitale spiegelreflexcamera. Het resultaat van een stop beweging-import is een aantal vastgelegde beelden en een projectbestand dat voor deze beelden is gemaakt.



Ter voorbereiding van het importeren van stop beweging-opnamen, moet u eerst uw camera aansluiten op uw computer en inschakelen. Vervolgens selecteert u de naam van de camera onder de kop Stop beweging in het paneel Importeren van de Studio Importer. (Zie “Het paneel Importeren van” op pagina 324.) Controleer vóór het vastleggen of de bestemmingsmap, opties en de bestandsnaam naar wens zijn ingesteld in de andere panelen.

Als uw bronapparatuur correct functioneert, ziet u nu een live voorbeeld in het centrale deel van het venster van de Importer.

Als u klaar bent om een beeld op te nemen, klikt u op de knop **Frame opnemen**. Een thumbnail van het opgenomen frame wordt toegevoegd aan de Beeldbalk onderaan het venster. Aangezien dit een stop beweging-reeks is, zult u waarschijnlijk na het opnemen van de beelden kleine wijzigingen aanbrengen in de scène om de illusie van beweging van frame tot frame te creëren.

U kunt de taak van het inschatten van de beweging eenvoudiger maken door uitlijningsgereedschappen (zoals een lijn, raster of cirkels) te gebruiken. U kunt ook de modus Uienstil gebruiken. In deze modus wordt een zogenaamd ghosting-effect gebruikt. Hierbij worden meerdere frames tegelijkertijd getoond in doorschijnende lagen, zodat de verschillen goed duidelijk worden.

Het aantal opgenomen beelden tot dusver en de duur van de video (afgerond op basis van het aantal beelden) ziet u aan de rechterkant, onder de menubalk.

U kunt ook beelden importeren die u al eerder hebt opgenomen voor een stop motion-project door op de knop Bestand importeren onder de menubalk te klikken.

Projectinstellingen

U kunt een van de volgende instellingen kiezen voor uw stop motion-project:

- **Hoogte-breedteverhouding:** Kies **Standaard** (4:3) of **Breedbeeld** (16:9)
- **Resolutie:** Kies **NTSC standaard** of **PAL standaard**
- **Framesnelheid:** Hogere framesnelheden leveren betere kwaliteit, maar hiervoor moet u wel meer beelden opnemen.
- **Beeldduur** Stel de duur voor elk beeld dat u vastlegt op basis van frames in. Naarmate u de waarde voor de duur hoger instelt, hebt

u minder opgenomen beelden nodig. Het resultaat kan dan echter minder vloeiend zijn.

De menubalk voor Stop beweging


Deze balk biedt de transport- en andere functies voor het importeren van stop beweging-materiaal. Van links naar rechts:



- **Video- en Frames-indicators:** Hiermee schakelt u tussen het bekijken van de live videofeed en een voorbeeldweergave van de opgenomen frames in de Beeldbalk. U kunt bepaalde frames controleren – en indien nodig vervangen – zonder dat hierbij ander werk verloren gaat.
- **Automatisch opnemen** Met de knop **Automatisch opnemen** kunt u de functie inschakelen (oranje pictogram) of uitschakelen (wit pictogram). Klik op de pijl voor **Automatisch opnemen** om de instellingen op te geven (**Opname-interval** en **Duur**).
- **Navigatieknoppen:** Met deze knoppen kunt u een voorbeeldweergave van uw animatie bekijken. Hiermee kunt u afspelen, naar het begin gaan, één frame teruggaan of één frame vooruit gaan. Met de knop **Weergave in loop** kunt u de animatie doorlopend afspelen.
- **Opnemen vanaf digitale spiegelreflexcamera:** U kunt deze optionele besturingselementen gebruiken als u een compatibele digitale spiegelreflexcamera hebt aangesloten op uw computer (op dit moment worden de meeste digitale spiegelreflexcamera's van Canon ondersteund). Het pictogram **Opnemen vanaf digitale spiegelreflexcamera** is oranje wanneer uw digitale spiegelreflexcamera is aangesloten. Met de pijlknop kunt u het dialoogvenster **Instellingen en modus van** activeren. Hiermee kunt u uw digitale spiegelreflexcamera besturen. Zo kunt u tussen frames steeds een consistent resultaat bereiken. De instellingen

kunnen enigszins verschillen. Dit hangt af van uw camera en cameramodus. We raden u aan om de camera in te stellen op handmatige modus.


- **Automatisch scherp stellen, Handmatig scherp stellen en Scherpstelfuncties weergeven:** U kunt deze optionele besturingselementen gebruiken om uw camera scherp te stellen in Pinnacle Studio als u een compatibele digitale spiegelreflexcamera hebt aangesloten op uw computer (op dit moment worden de meeste digitale spiegelreflexcamera's van Canon ondersteund). U moet de lens van uw camera instellen op de AF-modus (Auto Focus of Automatisch scherp stellen) als u deze scherpstelbesturing wilt gebruiken.
- **Modus Uienschil:** Met de knop **Modus Uienschil** kunt u de functie inschakelen (oranje pictogram) of uitschakelen (wit pictogram). Klik op de pijl voor **Modus Uienschil** om de instellingen op te geven. De eerste schuifregelaar (**Oorspronkelijke uienschil**) toont het verschil in transparantie tussen het originele frame en de hierop volgende frames. Met de schuifregelaar **Frames** beheert u het aantal frames dat, naast het huidige frame, op het scherm wordt weergegeven. Experimenteer met de instellingen, zodat u de instellingen kunt vinden die het meest geschikt zijn voor uw film.



Het aantal opgenomen beelden tot dusver en de duur van de film (op basis van het aantal beelden, afgerond) ziet u rechtsonder op de menubalk.

De afbeeldingslade gebruiken voor Stop beweging

Wanneer u op de knop Frame opnemen klikt (die wordt weergegeven onder de menubalk van Stop beweging), wordt de afbeeldingslade geopend en worden de beelden weergegeven die u opneemt. U kunt de begintijd van elk beeld weergeven (de tijd wordt boven de miniatuur weergegeven). U kunt op een miniatuur klikken om het frame te kiezen. U kunt het frame verwijderen door op het rode prullenbakpictogram boven de miniatuur te klikken. U kunt ook een frame rechts van het geselecteerde frame invoegen door op Frame opnemen te klikken. NB: De videomodus moet ingeschakeld zijn als u frames wilt opnemen (klik op Video links van de menubalk).



Uitlijningsgereedschappen

Het kan lastig zijn om de beweging precies te bepalen in stop beweging-projecten. Naast de modus Uienstil die we hierboven hebben beschreven, kunt u hiervoor de volgende gereedschappen gebruiken.

- **Lijn:** Sleep over het scherm om een lijn met knooppunten in te stellen die de intervallen markeren. Zoek naar het roze knooppunt voor de voorgestelde uitlijning van uw volgende opname.
- **Raster:** Hiermee wordt op het scherm een rasteroverlay weergegeven.
- **Cirkels:** Hiermee wordt op het scherm een cirkelpatroon weergegeven.



Het interval voor de knooppunten, rasterlijnen of cirkels wordt bepaald door de instelling *Tijd oversteken*. De waarde (seconden) bepaalt hoeveel opnamen u zou moeten maken, wat ook wordt aangeduid door de ruimte tussen de intervallen. U kunt de uitlijningsgereedschappen gebruiken voor het maken van vloeiende en gelijkmatige bewegingen of om te bepalen met hoeveel u het onderwerp moet verplaatsen om de beweging te versnellen of juist langzamer te maken.

De animatie exporteren

Wanneer u alle gewenste frames aan uw animatie hebt toegevoegd, klikt u op een van de volgende opties:

- **Naar bibliotheek exporteren:** Hiermee worden de frames geconverteerd naar een .axps-bestand en worden het .axps-bestand en de collectie met beelden in de bibliotheek geïmporteerd. Een .axps-bestand is vergelijkbaar met een .axp-bestand en is een projectbestand waarmee u het project gemakkelijk opnieuw kunt openen in de modus **Stop beweging** van de Importer, zodat u later verder kunt werken aan het project. Het bestand verwijst terug naar de projectbestanden.
- **Bewerken op tijdlijn:** Hiermee worden de frames in de bibliotheek geïmporteerd en wordt het project aan de tijdlijn toegevoegd (in de modus *Bewerken*), zodat u kunt verdergaan met bewerken.

Een stop beweging-project maken in Pinnacle Studio

De onderstaande stappen begeleiden u bij de basiswerkstroom voor een stop beweging-project. Voordat u aan de slag gaat, raden we u aan om al het materiaal erbij te pakken en het opnamegebied voor te bereiden met de juiste belichting. Als u een digitale spiegelreflexcamera gebruikt die wordt ondersteund door Pinnacle Studio, stel uw camera dan in op de modus **Manual** (Handmatig). We raden u ook aan een statief te gebruiken.

Een stop beweging-project maken

- 1 Als u een externe camera gebruikt voor het vastleggen van het stop beweging-project, moet u ervoor zorgen dat de camera is aangesloten op uw computer en aan staat, klaar voor het vastleggen van foto's. Stel de camera in op de handmatige modus (manual).
- 2 Klik in Pinnacle Studio 20 op de knop **Importeren** (rechts van de knop **Authoring**). Het venster Studio Importer wordt geopend.
- 3 Klik in de lijst **Importeren van** op **Stop beweging**.

Ondersteunde camera's die zijn aangesloten op de computer en zijn ingeschakeld, worden weergegeven onder **Stop beweging**. Klik op de naam van een camera en voer een van de volgende handelingen uit:

- Kies op uw camera, handmatig, de beste instellingen voor de stop beweging-scène en pas de focus aan (u kunt de lens instellen op MF om handmatig scherp te stellen).
- Als u een compatibele camera hebt (de meeste digitale spiegelreflexcamera's van Canon en Nikon worden ondersteund), klikt u op de menubalk onder het voorbeeldgebied op de pijl naast de knop **Camera**. Kies uw camera in de vervolgkeuzelijst van het dialoogvenster **Instellingen en modus van** en kies vervolgens de instellingen

voor uw camera, waarbij u het voorbeeldvenster als leidraad kunt gebruiken. Breng naar wens wijzigingen aan en klik op **OK**. U kunt de camera handmatig scherpstellen of de lens instellen op de modus AF (Auto Focus). Schakel in Pinnacle Studio de optie **Scherpstelfuncties weergeven** in om de besturingselementen op het scherm weer te geven. Klik op **Automatisch scherp stellen** of **Handmatig scherp stellen**. Sleep de rechthoek naar het scherpstelgebied als u **Automatisch scherp stellen** hebt gekozen. De focus wordt automatisch door de camera aangepast. Als u **Handmatig scherp stellen** hebt gekozen, klikt u op het plus- of minteken in het voorbeeldvenster totdat het onderwerp scherp wordt weergegeven.


- 4 Kies bij **Projectinstellingen** de gewenste instellingen voor uw project en als u de standaardbestemming voor uw projectbestanden wilt wijzigen, klikt u in het gebied **Importeren naar** op de pijlknoppen en gaat u naar de gewenste locatie.
- 5 Als u weet wat voor soort beweging u wilt bereiken, kunt u kiezen uit verschillende soorten uitlijningsgereedschappen en de instelling **Tijd oversteken** vastleggen (de waarde voor de tijdsduur wordt in seconden uitgedrukt).
- 6 Wanneer het onderwerp is ingesteld, klikt u op **Frame opnemen**.
- 7 Verplaats uw onderwerp op de gewenste manier en ga door met het vastleggen van een beeld voor elke beweging. Als u een reeks eenvoudige bewegingen maakt, kunt u **Automatisch opnemen** gebruiken.
- 8 Als u klaar bent met opnemen en de frames wilt bekijken, klikt u op **Afspelen** op de menubalk om de film te bekijken. Als u de knop **Frame opnemen** opnieuw wilt activeren om meer frames toe te voegen, klikt u op **Video** in de menubalk.
- 9 Klik als u klaar bent op **Exporteren naar bibliotheek** of **Bewerken op tijdlijn**.

Als u het project wilt opslaan zonder het naar de bibliotheek te exporteren, klikt u op de knop **Opslaan** in het paneel met de projectnaam. U kunt op de knop **Openen** klikken (naast **Opslaan**) om het opgeslagen project opnieuw te openen.

Snapshot

De Snapshot-functie van de Importer wordt gebruikt om individuele frames (stilstaande beelden) op te nemen van camera's of spelers die op het systeem zijn aangesloten. Controleer of het bronapparaat is ingeschakeld; selecteer de naam van het apparaat onder de vermelding Snapshot in het paneel Importeren van van de Importer. Zie "Het paneel Importeren van" op pagina 324 voor meer informatie.

Controleer voor de opname of de bestemmingsmap en de bestandsnamen naar wens zijn ingesteld in de andere panelen. Zie "Panelen van de Importer" op pagina 324 voor meer informatie. Zet uw camera aan of start de band; u kunt de voorbeeldweergave bekijken in het centrale deel van het venster van de Importer. Klik op de knop voor weergave op het volledige scherm geheel rechts op de transportbalk voor een voorbeeld op het volledige monitorscherm.



Als u een beeld wilt opnemen zodra het verschijnt, klikt u op de knop **Frame opnemen**.

Een thumbnail van het opgenomen frame wordt toegevoegd aan de Beeldbalk onderaan het venster.




Snapshots opnemen in de Importer. Tijdens het bekijken van de voorbeeldweergave van live of opgenomen video in het centrale deel van het venster, gebruikt u de knop Frame opnemen om stilstaande beelden op te nemen. De opgenomen frames komen op de Beeldbalk onderaan het venster te staan; zodra u op de knop Importeren starten klikt, worden ze overgebracht naar bibliotheek.

Neem het gewenste aantal extra frames op. De Importer voegt de frames één voor één toe aan de verzameling op de Beeldbalk. Tijdens het opnemen kunt u desgewenst banden verwisselen, uw camera opnieuw richten enzovoort. De bronvideo hoeft niet te worden onderbroken zo lang er een signaal aanwezig is wanneer u op de knop Frame opnemen klikt.

De Beeldbalk gebruiken

Als u een frame dat u al hebt opgenomen wilt controleren, klikt u op de thumbnail van een frame (behalve het meest recente frame) op de Beeldbalk. Hiermee wordt de voorbeeldweergave overgeschakeld van

de videobron naar het opgenomen bestand en wordt de indicator Bestand geactiveerd. U kunt de indicator ook activeren door erop te klikken.



Klik op de indicator Bestand of een thumbnail op de Beeldbalk om de opgenomen beelden te bekijken. Hier is er op thumbnail 5 geklikt en staat de muisaanwijzer op het prullenbakpictogram om deze thumbnail te verwijderen. De dikke streep rechts naast de geselecteerde thumbnail geeft aan waar de thumbnail van het volgende opgenomen frame wordt ingevoegd.

Als u een opgenomen frame wilt verwijderen, selecteer het dan op de Beeldbalk en klik op het prullenbakpictogram rechtsboven in de thumbnail.


U schakelt na het bekijken van bestanden op de Beeldbalk weer terug naar de voorbeeldweergave van de video door op de indicator Live onder de voorbeeldweergave te klikken.

De frames importeren

Wanneer u alle gewenste frames van de videobron hebt opgenomen, klikt u op de knop **Importeren starten**. De Importer voegt de opgenomen beelden toe aan het gedeelte met stilstaande beelden van de bibliotheek.




Een van de mooie dingen van digitale video is het grote, steeds verder toenemende aantal apparaten dat er gebruik van maakt. In Studio kunt u versies van uw film maken voor elk videoapparaat dat uw publiek gebruikt, van handheld DivX-spelers en mobiele telefoons tot HDTV-thuisbioscopen.



Als u klaar met het bewerken van uw project, opent u de Exporter via de knop Exporteren bovenaan het scherm. Met slechts een paar klikken geeft u de Exporter alle informatie voor het uitvoeren van uw film of item in het type dat het beste aan uw behoeften voldoet.

NB: Zie “Rechtstreeks vanuit de bibliotheek exporteren” op pagina 33 voor meer informatie over hoe u rechtstreeks vanuit de bibliotheek kunt exporteren zonder de Exporter te gebruiken.

De Exporter zorgt dat uw project compleet is voordat het wordt geëxporteerd. Als er media ontbreekt, kan uw project niet worden geëxporteerd totdat de media opnieuw wordt gekoppeld of uit het project wordt verwijderd. Zie “Ontbrekende media” op pagina 25 voor meer informatie.



De Exporter Met de knoppen linksboven stelt u het exportdoel in op Bestand, Schijf, Cloud (het internet), (draagbaar) Apparaat of MyDVD-bestand. Met andere knoppen stelt u naar wens de uitvoeropties in voor het gekozen uitvoertype. De naam van het project wordt boven de player weergegeven, terwijl het paneel eronder de momenteel geselecteerde uitvoerindeling weergeeft.

Selecteer eerst een van de knoppen **Bestand**, **Schijf**, **Cloud** of **Apparaat** om het mediatype van uw voltooide project in te stellen.



Bestand maakt filmbestanden die vanaf bijna alles kunnen worden bekeken: uw harde schijf, uw website, uw draagbare filmspeler en zelfs uw mobiele telefoon. Zie "Uitvoeren naar bestand" op pagina 381.



Schijf kopieert uw film op een opneembare schijf in de cd-, dvd- of Blu-ray-recorder van uw computer (ook wel een 'brander' genoemd) of op een Flash-geheugenkaart. U kunt de Exporter ook een kopie, of 'beeld', van de schijf op uw harde schijf

laten maken, zonder de schijf echt te branden. Zie “Uitvoer naar schijf of geheugenkaart” op pagina 377.



Cloud maakt een bestand om te uploaden naar een cloudgebaseerde serviceprovider, waar u kunt beslissen of u uw publiek wilt beperken tot een paar goede vrienden of uw project met de wereld wilt delen. Zie “Uitvoeren naar cloud” op pagina 389.



Apparaat maakt een bestand dat kan worden weergegeven vanaf uw draagbare filmspeler, mobiele telefoon, tabletcomputer of vergelijkbaar apparaat. Zie “Uitvoeren naar een apparaat” op pagina 393.



MyDVD-bestand maakt een bestand dat kan worden gebruikt in de toepassing MyDVD. Met MyDVD kunt u toegang krijgen tot sjablonen waarmee u snel een kant-en-klare dvd kunt maken met titels, afbeeldingen en volledige menu's. Zie “Uitvoeren naar een MyDVD-bestand” op pagina 394 voor meer informatie.

Uitvoer configureren

U kunt de uitvoer snel configureren binnen ieder mediatype met de vervolgkeuzelijsten in het paneel **Instellingen**. Als u meer instellingen zelf wilt configureren, klik dan op de knop **Geavanceerd** om een optiepaneel voor het mediatype te openen.



Als u uw instellingen hebt bevestigd, klikt u op **Beeld maken** of **Schijf branden** om uit te voeren in schijftype, op **Publiceren starten** om uw


film naar de cloud te verzenden of op **Exporteren starten** om in een bestand of op een draagbaar apparaat op te slaan.

Uw film voorbereiden voor uitvoer

Uw film is meestal pas na enkele voorbereidingen volledig gereed voor uitvoer. In het algemeen moet Pinnacle Studio overgangen, titels, schijfmenu's en video-effecten 'renderen' (videoframes genereren in de uitvoerindeling) die u aan uw film hebt toegevoegd. Alle bestanden die tijdens het renderen worden gegenereerd, worden opgeslagen in de map voor hulpbestanden, waarvan u de locatie kunt instellen in het applicatie-instellingen-venster.

Maken tussen markeringen

Voor uitvoer naar een bestand of de cloud hebt u de mogelijkheid om alleen een geselecteerd gedeelte van uw film te exporteren. Verschuif de trimgrepen in de speler of de tijdlijn om het gedeelte van de film aan te geven dat u wilt exporteren.



Stel de begin- en eindgreep in om een deel van de tijdlijn te exporteren.

Uitvoer naar schijf of geheugenkaart

Studio kan films rechtstreeks overzetten naar DVD- en Blu-ray-schijven als de noodzakelijke hardware voor het branden van schijven op uw systeem beschikbaar is.

Of u nu wel of geen schijfbrander hebt, Studio kan ook een 'schijfimage' – een set bestanden met dezelfde informatie die anders op de schijf zouden worden gebrand – maken in een map op uw harde schijf. U kunt de image daarna op een schijf branden of overdragen naar een Flash-geheugenkaart.

NB: Blu-ray-bewerking is standaard uitgeschakeld. Kies **Help > Blu-ray-bewerking inschakelen** om deze te activeren.

Dvd en Blu-ray

Als uw systeem over een dvd-brander beschikt, kan Studio twee typen dvd-schijven maken: standaard (voor dvd-spelers) en AVCHD (voor Blu-ray-spelers).

Als uw systeem over een Blu-ray-recorder beschikt, dan kunt u opnemen op alle opneembare media die door het apparaat worden ondersteund.

Uw standaard dvd-schijven kunnen worden afgespeeld:

- Op elke dvd-speler die kan werken met de indeling opneembare dvd die uw brander maakt. De meeste spelers kunnen met de gebruikelijke formaten overweg.
- Op een computer met een dvd-station en geschikte afspeelsoftware.
- Op elke HD dvd-speler.

Uw Blu-ray-schijven of dvd-schijven in AVCHD-formaat kunt u afspelen:


- Op de Panasonic DMP-BD10, de Playstation 3 en andere Blu-ray-spelers (niet alle spelers ondersteunen het AVCHD-formaat, maar de meeste wel).
- Op een computer met een Blu-ray-station en geschikte afspeelsoftware.

SD-kaart, geheugenstick en ingebouwde media

AVCHD 2.0-schijfstructuren kunnen naar Flash-geheugenkaarten, zoals SD-kaarten of geheugensticks, worden geschreven, of zelfs naar apparaten met ingebouwde mediaondersteuning (bijv. camcorders met AVCHD 2.0-ondersteuning).

3D-schijven maken

Als uw project in stereoscopisch 3D is, kunt u eenvoudig 3D-schijven maken in de indelingen dvd, AVCHD en AVCHD 2.0. In het venster Instellingen kunt u via het vervolgkeuzemenu S3D de juiste modus kiezen. Gebruik Anaglyph, Anaglyph Crossed Eyed of Side-by-side 50% om de schijf te maken.



Stereoscopisch 3D-opties voor AVCHD.

Een multistream 3D-project kan worden geëxporteerd in AVCHD 2.0-indeling naar een Flash-geheugenkaart, zoals een SD-kaart, geheugenstick of ingebouwde mediaopslag.

Uw film uitvoeren

Studio maakt uw schijf of schijfimage in drie stappen.

- 1 Eerst moet de hele film worden gerenderd om de MPEG-gecodeerde informatie te genereren die op schijf moet worden opgeslagen.
- 2 Daarna moet de schijf worden gecompileerd. In deze fase maakt Studio de eigenlijke bestanden en directorystructuur die op de schijf zullen worden gebruikt.
- 3 Daarna moet de schijf worden gebrand. (Deze stap wordt overgeslagen als u een schijfimage in plaats van een echte schijf maakt.)

Zo zet u uw film naar schijf of naar een schijfimage over:

- 1 Klik op de tab **Schijf** om het volgende bedieningspaneel te openen:



De cirkel toont een samenvatting van uw schijfgebruik. Hij geeft bovendien een schatting van de tijd die de film op uw beschrijfbaar schijf in beslag zal nemen.

Gebruik de knop map om de hardeschijflocatie te wijzigen die Studio gebruikt voor het opslaan van hulpbestanden. Als u een schijfimage maakt, wordt die in die map opgeslagen. De vervolgkeuzelijst onderaan geeft de schijfbrander aan die wordt gebruikt als er meerdere beschikbaar zijn.

- 2 Selecteer in het paneel Instellingen het Type schijf dat u gebruikt en vervolgens de Instelling voor videokwaliteit en schijfgebruik die het beste bij uw bedoeling past.

Als u de uitvoerinstellingen precies wilt bepalen, kiest u de instelling **Aangepast** en klikt u op de knop **Geavanceerd** om het paneel **Geavanceerde instellingen** te openen.

- 3 Klik op de knop **Schijf branden**.

Studio voert de hierboven beschreven stappen uit (renderen, compileren en branden) om de schijf te maken. Klik op de knop **Beeld maken** om de identieke stappen uit te voeren met uitzondering van het branden.

- 4 Zodra Studio klaar is met branden, wordt de schijf uitgeworpen.
- 5 Als u een eerder gemaakte image wilt branden, klikt u op de knop **Beeld branden**.

Kwaliteit en capaciteit van schijfformaten

De verschillen tussen de diverse schijfformaten kunnen worden samengevat in deze vuistregels met betrekking tot de videokwaliteit en de capaciteit van de formaten:

- **DVD:** Elke schijf kan ongeveer 60 minuten MPEG-2 video van volledige kwaliteit bevatten (120 minuten wanneer de schijfrecorder dual-layer opnames ondersteunt).
- **DVD (AVCHD):** Elke schijf kan ongeveer 40 minuten AVCHD-video in volledige kwaliteit per laag bevatten.
- **BD:** Iedere schijf bevat meer dan 270 minuten HD-video per laag.

Uitvoeren naar bestand

Studio kan filmbestanden in de volgende indelingen maken:

- 3GP
- 360 Video
- Alleen audio
- AVCHD/Blu-Ray
- AVI
- DivX
- DivX Plus HD
- Flash-video
- Afbeelding
- Afbeeldingssequentie
- MOV
- MPEG-1
- MPEG-2

- MPEG-4
- MTS
- *Real Media
- Smart
- Windows Media
- XAVC


* Alleen ondersteund in 32-bits

Kies het formaat dat overeenkomt met de behoefte van uw publiek en de details van de hardware waarmee de film wordt bekeken.


De grootte van het uitvoerbestand is afhankelijk van zowel het bestandstype als de compressieparameters van het geselecteerde type. Hoewel compressie-instellingen gemakkelijk kunnen worden aangepast om kleine bestanden te produceren, gaat zware compressie ten koste van de kwaliteit.

Gedetailleerde instellingen voor de meeste formaten kunt u aanpassen door de optie Aangepast te kiezen en vervolgens op de knop **Geavanceerd** te klikken. Andere standaardwaarden laden instellingen die zijn ontworpen voor vaak voorkomende situaties.

Als u een stereoscopisch 3D-project exporteert, wordt een S3D-menu weergegeven waarin diverse 3D-indelingen worden geboden, of de optie om uw project in 2D te exporteren.



Zodra u de uitvoeropties hebt bepaald, klikt u op de knop Bestand maken. Zodra u de uitvoeropties hebt bepaald, klikt u op de knop Exporteren starten. Er verschijnt nu een bestandsbrowser waarin u de naam en locatie voor het videobestand kunt aangeven.



Wanneer u een film naar een bestand exporteert, worden uw exportinstellingen in de volgende vensters van de Exporter weergegeven.

Nadat de uitvoer is voltooid, biedt de Exporter voor uw gemak snelkoppelingen voor het openen van Windows Media Player en QuickTime Player. Om uw uitvoerbestand te bekijken zodra u het hebt gemaakt, klikt u op het pictogram van de gewenste speler.

3GP


Pinnacle Studio kan films genereren in dit veelgebruikte bestandstype, waarbij u aangeeft of videocompressie MPEG-4 of H.263 en welke AMR-audiocompressie er wordt gebruikt. Het formaat is aangepast aan de relatief bescheiden reken- en opslagcapaciteiten van mobiele telefoons.

De lijst met instellingen voor dit bestandstype biedt twee framegrootten per encoder. Kies Klein, met 176x144, of Zeer klein, met 128x96.

Alleen audio

Soms kan de soundtrack van een film ook zonder beelden worden gebruikt. Materiaal met live entertainment en video-opnames van interviews en speeches zijn voorbeelden van situaties waarbij een audioversie zonder beeld wenselijk kan zijn.

In Pinnacle Studio kunt u uw soundtrack opslaan in de bestandstypen wav (PCM), mp3 of mp2.



Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies **Aangepast** en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Transport Stream (MTS)

Transport Stream (MTS) kan video met MPEG-2- of H264/AVC-compressie bevatten. Toepassingen zijn onder andere HD-weergave op AVCHD-camcorders, AVCHD-schijf of Blu-ray Disc.

Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

AVI

Hoewel het AVI-bestandstype voor digitale video breed wordt ondersteund, wordt de feitelijke codering en decoding van video- en audiogegevens in een AVI-bestand uitgevoerd door afzonderlijke codec-software.

Studio levert een DV- en een MJPEG-codec. Wilt u uw film als AVI naar een ander formaat uitvoeren, dan kunt u elke DirectShow-compatibele codec gebruiken die op uw pc is geïnstalleerd, zolang die codec maar geïnstalleerd is op de pc die uw digitale film zal afspelen.

Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop Geavanceerd om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

DivX

Dit bestandstype, gebaseerd op MPEG-4-technologie voor videocompressie, is populair voor videobestanden die via internet worden verspreid. Het wordt tevens ondersteund door een reeks DivX-compatibele hardwareapparaten, van DVD-spelers tot draagbare en handheld apparaten.

Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

DivX Plus HD

Dit bestandstype, gebaseerd op H264-technologie voor videocompressie, is populair voor HD-bestanden die via internet worden verspreid.

Klik op de kwaliteitsinstelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Flash-video

Flash-videoStudio ondersteunt uitvoer in het bestandstype Flash-video (flv), versie 7. Vrijwel alle moderne webbrowsers kunnen dit populaire bestandstype, dat op grote schaal wordt toegepast op sociale netwerksites en nieuwssites, weergeven.

Klik op de kwaliteitsinstelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop Geavanceerd om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.


Afbeelding

Een frame van uw videoproject kan worden geëxporteerd als een afbeelding, JPG, TIF of Aangepast. Als u de optie Aangepast selecteert, gebruikt u de optie **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Afbeeldingssequentie

Een gedeelte van uw videoproject kan worden geëxporteerd als een reeks afbeeldingen, een per frame. De geselecteerde video moet ten minste een seconde lang zijn. Elke seconde van de video genereert tussen 25 en 60 afbeeldingen, afhankelijk van de framesnelheid.

De afbeeldingen kunnen de indeling TIF, JPG, TGA of BMP hebben, in diverse grootten. Als het project in stereoscopisch 3D is, worden S3D-indelingen geboden voor uitvoer.



MOV-video

Dit is de QuickTime-bestandsindeling. Dit is met name geschikt wanneer de film in de QuickTime-player wordt afgespeeld.

De instellingen bieden een reeks opties voor grootten en codering.

MPEG

MPEG-1 is de originele MPEG-bestandsindeling. MPEG-1-videocompressie wordt gebruikt voor VideoCD's, maar voor andere toepassingen hebben nieuwere standaarden het overgenomen.

MPEG-2 is de opvolger van het bestandstype MPEG-1. Terwijl het MPEG-1-bestandstype wordt ondersteund op alle pc's met Windows 95 en later, kunnen MPEG-2- en MPEG-4-bestanden alleen worden afgespeeld op pc's waarop de juiste decodeersoftware is geïnstalleerd. Verschillende van de MPEG-2-instellingen ondersteunen HD-afspeelapparatuur (High Definition).

MPEG-4 is nog een bestandstype uit de MPEG-reeks. en biedt een beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met die van MPEG-2, maar dan met een nog grotere compressie. Het bestandstype is met name geschikt voor gebruik op internet. Twee van de MPEG-4-instellingen (QCIF en QSIF) maken 'kwartframe' video voor mobiele telefoons; twee andere (CIF en SIF) maken 'volledig frame' video geschikt voor handheld apparaten.

Aangepaste instellingen: Bij alle MPEG-varianten kunt u met Aangepast de filmuitvoer in detail configureren door te klikken op de knop Geavanceerd om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Real Media


Real Media-filmbestanden zijn ontworpen voor weergave op internet. Real Media-films kunnen overal ter wereld worden afgespeeld door gebruikers met RealNetworks® RealPlayer®-software, gratis te downloaden vanaf www.real.com.

Klik op de knop **Geavanceerd** om uw uitvoer te configureren met het paneel Geavanceerde instellingen.

Windows Media

Het bestandstype Windows Media is eveneens ontworpen voor streaming-weergave op internet. De bestanden kunnen worden

afgespeeld op alle computers waarop de Windows Media Player – een gratis programma van Microsoft – is geïnstalleerd.




Klik op de knop **Geavanceerd** om uw uitvoer te configureren met het paneel Geavanceerde instellingen.

Uitvoeren naar cloud

Met de Pinnacle Studio Exporter kunt u uw filmcreaties delen met uw sociale netwerk op Facebook, met uw zakelijke contacten op Vimeo en met misschien wel de hele wereld op YouTube.

Wanneer u uw media en projecten opslaat in de cloud, kunt u deze ook openen op uw smartphone of tablet, en kunt u ze eenvoudig overdragen tussen computers voor samenwerking en gemakkelijke toegang.



Wanneer u naar de cloud, Facebook, Vimeo of YouTube uploadt, is de enige beschikbare actie binnen de Exporter zelf 'Publiceren'. U kunt instellingen kiezen, nadat u zich heeft aangemeld bij de serviceprovider.

Nadat u een provider voor het delen heeft geselecteerd, klikt u op de knop Publiceren starten onder aan het Studio Exporter-venster. Als u zich nog niet heeft aangemeld op de site van de provider, wordt een aanmeldingspagina weergegeven.

Nadat u zich heeft aangemeld, selecteert u een indeling voor het uploaden van uw project. De beschikbare opties in het vervolgkeuzemenu Formaat zijn: Snelst (360p), Standaard(480p), HD (720p) en HD (1080p). Elke optie bestaat uit een andere combinatie framegrootte en videogegevenssnelheid.

Facebook

Nadat u zich heeft aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u een nieuwe Titel of Beschrijving invoeren voor uw film en instellingen voor de Indeling en Privacy selecteren in de vervolgkeuzemenu's.

Gebruik de knop **Start** onder aan het Studio Exporter-venster om uw project te renderen en uploaden.

Vimeo

Nadat u zich heeft aangemeld bij uw Vimeo-account, kunt u de Titel, Beschrijving en Tags van de film wijzigen. Kies de Indeling van uw voorkeur in het vervolgkeuzemenu.

Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop **Start** onder aan het venster om uw project te renderen en uploaden.

YouTube

Nadat u zich heeft aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u een nieuwe Titel, Beschrijving of nieuwe Tags invoeren. Kies uw instellingen voor Categorie en Privacy in de vervolgkeuzemenu's.

Upload to YouTube™

Title:

Description:

Tags:

Privacy:

Format:

Tags toevoegen.

Als de instellingen naar wens zijn, klikt u op de knop Start onder aan het venster om uw bestand te renderen en uploaden.

Na het uploaden

Wanneer de upload voltooid is, heeft u de optie om een webbrowser te openen om uw creatie te bekijken of om terug te gaan naar Studio. Voor Facebook, YouTube en Vimeo moet uw bestand worden verwerkt voordat het online kan worden weergegeven, en is dus mogelijk niet meteen beschikbaar.

Uitvoeren naar een apparaat

Studio kan filmbestanden maken die compatibel zijn met de volgende lijst apparaten:

- Apple
- Microsoft Xbox en Xbox One
- Nintendo Wii
- Sony PS3 en PS4
- Sony PSP

Als u een stereoscopisch 3D-project exporteert, worden de 3D-indelingen geboden die compatibel zijn met het geselecteerde apparaat.

Apple

Studio ondersteunt de export van bestanden die compatibel zijn met populaire Apple-apparaten zoals iPod, iPhone en iPad, alsook met Apple TV.

De bestandsindeling die wordt gebruikt voor iPod- en iPhone-compatibele apparaten is gebaseerd op MPEG-4-videocompressietechnologie. De combinatie van krachtige compressie met een klein 320x240 beeldformaat produceert zeer kleine uitvoerbestanden in vergelijking met de uitgebreidere formaten. De drie kwaliteitsinstellingen selecteren verschillende gegevensnelheden en bieden ieder een andere balans van kwaliteit en bestandsgrootte.

Apple TV- en iPad-compatibele bestanden zijn gebaseerd op H.264-videocompressiestandaard. De uitvoerframegrootte is 960x540 voor Apple TV (1G) of 720p (latere generaties).

Microsoft Xbox en Xbox One

Met de instellingen voor Microsoft Xbox kunt u bestanden maken voor afspelen in volledig scherm op uw Xbox. Er zijn twee indelingen beschikbaar: DivX SD op basis van MPEG-4-videocompressietechnologie en WMV HD.

Nintendo Wii

Pinnacle Studio kan bestanden genereren om af te spelen op uw Nintendo Wii met de ondersteuning van de uitvoerindelingen AVI en FLV.

Sony PS3 en PS4

U kunt bestanden exporteren naar uw PlayStation 3 door het exporttype Sony PS3 of Sony PS4 te selecteren. Studio ondersteunt tevens de volgende bestandsindelingen: Volledige grootte, in DivX-bestandsindeling bij 720 x 400 en HD 1080/60i.

Sony PSP

Met Studio kunt u bestanden exporteren die compatibel zijn met de populaire Sony PlayStation Portable-apparaten. Uitvoerbestanden zijn gebaseerd op MPEG-4-videocompressietechnologie.

Net als bij het iPod-compatibele type, produceert de combinatie van krachtige compressie met een klein 320x240 beeldformaat zeer kleine uitvoerbestanden in vergelijking met andere formaten.

Uitvoeren naar een MyDVD-bestand

Met de optie **MyDVD-bestand** wordt een bestand gemaakt dat kan worden gebruikt in de toepassing MyDVD. MyDVD is een eenvoudige

toepassing voor dvd-productie dat gebruikmaakt van sjablonen waarmee u professionele schijfprojecten kunt maken met menu's en muziek. Raadpleeg de Help van de toepassing MyDVD voor meer informatie over MyDVD.

U kunt MyDVD openen door op de snelkoppeling voor **Pinnacle MyDVD** op uw bureaublad te klikken of door de optie **Pinnacle MyDVD** in het scherm **Start** of het menu **Start** te zoeken.


Een MyDVD-bestand opslaan

- 1 Nadat u het project op de tijdlijn of in de werkruimte Bewerken hebt gemaakt en bewerkt, kunt u uw project opslaan.
- 2 Klik op het tabblad **Exporteren**.
- 3 Klik in de **Studio Exporter** op **MyDVD-bestand** in de lijst **Exporttype**.
NB: Alleen de items op de tijdlijn worden geëxporteerd naar een MyDVD-bestand. Omdat u met MyDVD menu's kunt maken om de schijf te voltooien, worden menu-items van Pinnacle Studio uit het geëxporteerde bestand verwijderd.
- 4 Kies het **Type** schijf in het gebied **Instellingen** en kies een **Voorkeursinstelling**.
- 5 Klik op **Exporteren starten**, navigeer naar de locatie waarop u het bestand wilt opslaan, typ een bestandsnaam en klik op **Opslaan**.



Het centrale configuratievenster van Pinnacle Studio wordt het controlepaneel genoemd.

Selecteer om te beginnen in het hoofdmenu van Pinnacle Studio de optie **Instellingen** > **Controlepaneel**. Wanneer het controlepaneel verschijnt, kiest u een pagina uit de directory aan de linkerkant van het venster.



Het Controlepaneel van Pinnacle Studio is het centrale configuratiescherm van de toepassing.

De acht pagina's controlepaneelinstellingen worden hieronder een voor een beschreven.

Geanalyseerde mappen

Geanalyseerde mappen zijn mappen op de harde schijf of een ander opslagmedium die door Pinnacle Studio worden "geanalyseerd". Wanneer de inhoud van een geanalyseerde map verandert, wordt de bibliotheek automatisch bijgewerkt.

Wanneer u geanalyseerde mappen gebruikt, wordt een tak **Bibliotheekmedia** toegevoegd aan de onderdelenstructuur in de bibliotheek. U ziet ook een tak **Bibliotheekmedia** als Pinnacle Studio een bibliotheek van een eerdere versie van Pinnacle Studio vaststelt (u moet geanalyseerde mappen inschakelen als u wilt doorgaan met het vullen van deze tak met onderdelen).

U kunt zoveel geanalyseerde mappen maken als u wilt en deze optioneel instellen om alleen op één mediatype te worden gecontroleerd (video, afbeelding of audio), in plaats van alle drie, de standaardinstelling.

U stelt een map op uw systeem als geanalyseerde map in door op de knop Inschakelen en vervolgens op de knop Map toevoegen onder de lijst met geanalyseerde mappen te klikken en naar de map te bladeren die u wilt toevoegen. U annuleert het analyseren van een map door de map in de lijst te selecteren en op de knop Map verwijderen te klikken.

Klik op de knop Toepassen om de inhoud van de bibliotheek bij te laten werken en deze synchroon te laten lopen met de wijzigingen voor geanalyseerde mappen.

Audioapparaat

Op deze instellingenpagina vindt u de beschikbare parameters voor apparaten (zoals een microfoon) die op de computer zijn aangesloten. Klik op de apparaatnaam om het Windows-instellingsdialoogvenster voor het apparaat te openen.

Foutverwerking

Tijdens bepaalde bewerkingen, zoals het importeren van een aantal bestanden, worden in dit venster berichten geregistreerd. U kunt hier

kijken voor informatie over fouten die tijdens deze bewerkingen zijn opgetreden.

Exporteren en Voorbeeld

Deze instellingen zijn van invloed op de voorstelling/weergave van video.

Kwaliteit: Deze opties bepalen de kwaliteit waarmee voorbeelden van video in de hele toepassing worden weergegeven.

- **Beste kwaliteit:** Geeft voorbeelden weer in volledige resolutie, dat wil zeggen de resolutie waarin ook wordt geëxporteerd. Met deze optie kunnen op langzamere systemen gedropte frames optreden.
- **Gebalanceerd:** Bij deze instelling, de aanbevolen instelling voor normaal gebruik, worden sommige kwaliteitsoptimalisaties weggelaten om het voorbeeld sneller weer te geven. In de meeste gevallen is het verschil amper meetbaar.
- **Snelste weergave:** Het voorbeeld is geoptimaliseerd voor verwerkingsefficiëntie, wat handig kan zijn op een langzamer systeem.

Voorbeeld weergeven op volledig scherm: Selecteer de computermonitor (als er meerdere beschikbaar zijn) waarop u weergaven op volledig scherm wilt bekijken.

Voorbeeld extern weergeven op: Kies uit een lijst met beschikbare apparaten en signaaluitgangen (indien beschikbaar).

Externe voorbeeldweergave standaard: Selecteer de tv-standaard van de aangesloten videomonitor.

Afspeeloptimalisatie

Optimalisatiedrempel: De optimalisatiedrempel bepaalt hoeveel rendering wordt uitgevoerd wanneer u een voorbeeld van uw project bekijkt. Deze kan worden ingesteld op **Uit** (0) tot **Agressief** (100). Of een bepaald deel van de tijdlijn wordt gerenderd, hangt af van het aantal computerbewerkingen dat is vereist om de gebruikte effecten en overgangen voor te bereiden, en van de waarde van de **optimalisatiedrempel**. Als deze waarde helemaal op Agressief is ingesteld, rendert Pinnacle Studio alle overgangen, titels, schijfmenu's en effecten, zelfs wanneer de uitvoer vooraf kan worden bekeken; dit kan het afspelen aanzienlijk vertragen.

Als **optimalisatiedrempel** is ingesteld op **Uit** (nul), worden de gele en groene markeringen die de voortgang van het renderen aangeven echter niet weergegeven; in plaats daarvan worden alle effecten in realtime afgespeeld. Dit kan echter leiden tot een slechtere afspreekwaliteit (frames die verloren gaan, "schokkerig" afspelen) als het aantal en de complexiteit van de effecten de verwerkingscapaciteit van het systeem te boven gaan.

Renderen tijdens afspelen: Wanneer de instelling Automatisch wordt gebruikt, besluit de toepassing op basis van systeem informatie of tijdens het afspelen in realtime kan worden gerenderd. Als de instelling Uit wordt gebruikt, wordt renderen tijdens het afspelen uitgeschakeld, maar hervat wanneer het afspelen wordt gestopt.

Codecs van derden: Hiermee kan Pinnacle Studio codecs van derden gebruiken die op uw computer geïnstalleerd zijn, zodat u met extra video-indelingen kunt werken. Opmerking: bepaalde codecpakketten van derden kunnen ertoe leiden dat Pinnacle Studio vastloopt of andere fouten optreden.


Hardwareversnelling

Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt een deel van de verwerkingstaken van de CPU naar aanvullende hardware, zoals de GPU (Graphics Processing Unit) van uw grafische kaart, verschoven. Het ondersteuningsniveau voor hardwareversnelling hangt af van het type CPU en de grafische kaart op uw computer.

- De meeste NVidia-kaarten ondersteunen de CUDA-architectuur. Wanneer deze toegankelijk is, wordt de GPU gebruikt als ondersteuning voor H.264-decodering.
- Computers met een recente Intel CPU met de Intel Quick Sync Video-functie kunnen deze gebruiken voor snelle decodering en codering van H.264- en H.264 MVC-materiaal.

Het type hardwareversnelling kiezen

- 1 Kies **Instellingen > Controlepaneel > Exporteren en Voorbeeld**.
- 2 Kies in het gedeelte **Hardwareversnelling** een optie in de vervolgkeuzelijst **Type**.



Opties voor hardwareversnelling.

Standaard 3D-weergavemodus: Met deze instelling wordt de standaard voor stereoscopisch 3D-inhoud in Pinnacle Studio geselecteerd. Zie Schakelaar 3D-weergavemodus voor meer informatie. Zie “Kiezen wat in de bibliotheek wordt weergegeven” op pagina 50 voor meer informatie.


- **Linkeroog of Rechteroog:** Het voorbeeld voor stereoscopische inhoud kan worden ingesteld om alleen het beeld voor het linker- of het rechteroog weer te geven.
- **Naast elkaar:** In de voorbeeldmodus Naast elkaar kunt u de individuele 2D-beelden voor beide kanten tegelijkertijd controleren.
- **Differentiaal:** In plaats van de beeldinhoud zelf, worden de verschillen tussen de linker- en rechterframes weergegeven. Identieke gebieden worden als neutraal grijs weergegeven.
- **Dambord:** Weergaven voor rechter- en linkeroog worden afwisselend weergegeven in aangrenzende cellen van een 16x9 raster.
- **Anaglyph:** Een anaglyphe stereoscopische voorbeeldweergave kan worden bekeken met een stereoscopisch rood-cyaanbrilletje.
- **3D-tv (naast elkaar):** Deze modus moet worden gebruikt met een tweede monitor of projector met 3D-functionaliteit.
- **3D-beeld** Als uw systeem 3D beeld-functionaliteit heeft en Stereoscopisch 3D is ingeschakeld in uw driverinstellingen, wordt stereoscopische inhoud standaard weergegeven in 3D-beeld.

Niet stoppen bij activering 3D-beeld: Deze instelling is beschikbaar wanneer Studio wordt uitgevoerd op een pc met een systeem met 3D Vision-functionaliteit en waarop Stereoscopisch 3D is ingeschakeld in de driverinstellingen. De instelling Niet stoppen bij activering 3D-beeld is standaard uitgeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld, wordt het afspelen automatisch gestopt wanneer een 3D Vision-voorbeeld wordt geactiveerd of gedeactiveerd tijdens het afspelen.

Importeren

Hier kunnen de standaardopties voor de Pinnacle Studio Importer worden ingesteld; u kunt deze echter tijdens het importeren aanpassen of negeren.

Mapopties: Hier kunt u de standaard opslaglocaties voor media en projecten weergeven of instellen die fysiek worden gekopieerd tijdens het importeren; dat is niet het geval bij gekoppelde imports, waaronder de functie Snelle import van de bibliotheek, waarbij alleen wordt gekoppeld aan bestaande bestanden zonder dat deze worden verplaatst. De maplocaties zijn aanvankelijk ingesteld op de mappen van de gebruiker voor muziek, video en afbeeldingen zoals geconfigureerd in Windows, en op de standaardmap voor het opslaan van Studio-projecten.




Een videosubmaptype selecteren op de pagina Instellingen importeren.

Nadat u de map die moet dienen als basismap hebt gevonden en geselecteerd, kunt u optioneel een submap instellen.

- **Geen submap:** Met deze optie worden de bestanden die u importeert in de basismap opgeslagen.
- **Aangepast:** Als u deze optie kiest, verschijnt er een vak Aangepaste submap met projecten. Klik erop om een naam voor de submap voor dat mediatype in te voeren.
- **Vandaag:** De geïmporteerde bestanden gaan naar een submap met als naam de huidige datum, in de volgorde “2012-10-25”.
- **Creatiedatum:** Alle geïmporteerde bestanden worden opgeslagen in een submap met de naam van de creatiedatum van de media, in dezelfde volgorde als hierboven. Wanneer meerdere mediaonderdelen worden geïmporteed in één importbewerking, kunnen meerdere mappen worden gecreëerd of bijgewerkt.
- **Huidige maand:** Dit is hetzelfde als de optie Vandaag, maar zonder het daggedeelte, bijv. “2012-10”.
- **Scèneherkenning:** Hiermee wordt de standaard detectiemethode voor scènedetectie ingesteld. “Het paneel Opties voor scèneherkenning” op pagina 338.
- **Stop beweging:** Hiermee wordt de standaard importmethode ingesteld voor frames die u opneemt met de stop beweging-functie. Zie “Stop beweging” op pagina 360.

Toetsenbord

Studio biedt een uitgebreide standaardset toetsencombinaties en een manier om deze aan te passen. De pagina Toetsenbord van het Controlepaneel geeft alle opdrachten weer waarop toetsencombinaties kunnen worden toegepast, samen met hun momenteel toegewezen toetsencombinaties (indien van toepassing). De opdrachten zijn gegroepeerd op sectie.



Instellingenvenster voor toetsencombinaties.

Zo voegt u een toetsencombinaties toe:

- 1 Selecteer de doelopdracht.
- 2 Klik in het bewerkingsvak **Druk op sneltoets**.
- 3 Druk op de toetsen voor de gewenste toetsencombinatie. Als de toetsencombinatie momenteel al in gebruik is, worden in de vervolgkeuzelijst **Snelkoppeling gebruikt door** de conflicterende opdrachten weergegeven.
- 4 Klik op de knop **Toewijzen** om de ingevoerde toetsencombinatie aan de geselecteerde opdracht toe te wijzen.

Het toevoegen van een toetsencombinatie verwijdert geen koppelingen tussen een bepaalde toetsencombinatie en andere opdrachten waartoe toegang wordt gegeven. Verschillende opdrachten kunnen zelfs dezelfde toetsencombinatie gebruiken, mits deze in verschillende contexten worden gebruikt. **Ctrl+L** is bijvoorbeeld de standaardtoetsencombinatie voor twee opdrachten,

Tijdslijn > **Track vergrendelen** en **Media-editor** > **Links roteren**; welke wordt geactiveerd hangt af van welk deel van Pinnacle Studio u momenteel gebruikt.

Zo verwijdert u een toetsencombinatie:

- 1 Selecteer de doelopdracht.
- 2 Kies de toetsencombinatie die u wilt verwijderen uit de vervolkeuzelijst Snelkoppelingen voor geselecteerde opdracht.
- 3 Klik op de knop Verwijderen.

Standaardwaarden herstellen

Er bestaan ook knoppen waarmee u de standaard toetsenbordconfiguratie kunt herstellen voor de momenteel geselecteerde opdracht (de knop **Huidig terugzetten**) of voor alle opdrachten tegelijk (de knop **Alles terugzetten**).

Projectinstellingen

Op deze pagina van het controlepaneel van Pinnacle Studio kunt u standaardinstellingen selecteren voor nieuwe projecten, titels en overgangen.

Nieuw filmprojecttype: Selecteer een resolutie (bijvoorbeeld PAL of HD 1920x1080i) als de standaard voor elke nieuw gecreëerde tijdslijn. U kunt ook de eerste clip die op de tijdslijn wordt geplaatst het type van het project laten bepalen met de optie Detecteer formaat van eerste clip die aan het project wordt toegevoegd. Het type voor de huidige tijdslijn kan op elk moment tijdens het bewerken worden gewijzigd met behulp van de tijdslijninstellingen bij het linkeruiteinde van de tijdslijnwerkbalk.

Detecteer formaat van eerste clip: Hiermee wordt het formaat vastgesteld van de eerste clip die aan het project is toegevoegd. Als het formaat niet kan worden vastgesteld, wordt **Nieuw filmprojecttype** toegepast.

Standaardduur: Stel de standaardduur van titels, afbeeldingen en overgangen in wanneer ze voor het eerst naar de tijdlijn worden gebracht. (Eenmaal daar kan natuurlijk wel de cliplengte worden getrimd.)

Liniaal zoomen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u door middel van horizontaal slepen op de tijdliniaal in- en uitzoomen op de tijdlijn. In deze modus moet u rechtstreeks aan het scrubberhandvat slepen om de afspeelknop te scrubben of te verplaatsen. Wanneer Liniaal zoomen is uitgeschakeld, kunt u overal op de liniaal klikken om de afspeelknop te verplaatsen. In beide gevallen kan ook worden gezoomd door gebruik te maken van:

- De Plus- en Min-toetsen op het numerieke toetsenblok
- De Navigator boven aan de tijdlijn
- De schuifbalken onder de voorbeelden

Activeer trimmodus door in de buurt van cuts te klikken: Schakel deze optie in om trimmodus te starten door te klikken. Wanneer deze instelling uit staat, kan trimmodus alleen worden geactiveerd met de knop voor trimmodus op de werkbalk van de Tijdlijn.

Montage Schalen: Hiermee wordt de standaardmethode ingesteld voor het passend maken van inhoud voor de montagesjablonen. **Geen** (er wordt niets geschaald), **Passen** of **Bijsnijden**.

Opslaglocaties

Op deze pagina kunt u instellen waar media en projecten worden opgeslagen die u met Pinnacle Studio creëert. U kunt afzonderlijk locaties opgeven voor de volgende bestandstypen:

- **Studio-filmprojecten**
- **Studio-schijfprojecten**
- **Titels**
- **Menu's**
- **Project herstellen**

Deze map wordt gebruikt voor projectpakketten die zijn uitgepakt voor verdere werkzaamheden en voor projecten die zijn geïmporteerd uit Studio voor iPad.

- **Renderbestanden**

Deze map is voor de tijdelijke bestanden die worden geproduceerd tijdens het renderen van items waarvoor intensieve berekeningen vereist zijn, zoals video-effecten.

De hier aangebrachte wijzigingen zijn alleen van toepassing op latere bestandsbewerkingen; bestaande bestanden blijven op hun huidige locatie staan.

Renderbestanden verwijderen: U kunt renderbestanden verwijderen om ruimte vrij te maken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat gegevens permanent verloren gaan. De bestanden worden echter opnieuw gecreëerd bij de volgende keer dat uw project moet worden gerenderd.

Opnieuw instellen

U kunt de standaardwaarden herstellen van uw versie van Pinnacle Studio (dit worden soms de 'fabriekswaarden' genoemd). Alle

aanpassingen gaan verloren, maar dit is niet van invloed op opgeslagen projecten.

De standaardwaarden van Pinnacle Studio herstellen

- 1 Sla geopende projecten op die u wilt behouden.
- 2 Klik op het menu **Instellingen** > **Controlepaneel**.
- 3 Klik op **Opnieuw instellen** om de pagina **Standaardwaarden herstellen** weer te geven.
- 4 Klik op de knop **Opnieuw instellen** en klik op **OK** om de toepassing opnieuw op te starten.

Aankoop herstellen

U kunt de aankopen herstellen die u via Pinnacle Studio hebt gemaakt. U moet bijvoorbeeld aankopen herstellen als u Pinnacle Studio naar een nieuw systeem hebt verplaatst.

Aankopen herstellen in Pinnacle Studio

- 1 Klik op het menu **Setup** > **Controlepaneel**.
- 2 Klik op **Aankoop herstellen** om de pagina **Aankoop herstellen** weer te geven.
- 3 Klik op de knop **Herstellen** en klik op **OK**.



U kunt acties van de computer en muisbewegingen opnemen in video's met de functie Scherm vastleggen in Pinnacle Studio. U kunt zo in een paar eenvoudig stappen video's maken waarin u iets visueel duidelijk wilt maken. U kunt ook het opnamegebied definiëren om een bepaald gebied te benadrukken of stemmen integreren. U kunt audio vastleggen van uw computersysteem en -microfoon en naast elkaar weergegeven toepassingen vastleggen die in Windows Snap worden getoond.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Een project voor scherm vastleggen starten
- Het scherm opnemen


Een project voor scherm vastleggen starten

Het venster voor scherm vastleggen openen

- Klik op de programmategel van Live Screen Capturing in het venster **Start** (Windows 8) of selecteer Live Screen Capturing in de lijst met programma's in het menu **Start** (Windows 7).

Het frame voor het vastleggebied omvat standaard het hele scherm en wordt samen met de werkbalk **Scherms vastleggen** weergegeven.

Basiskennmerken van de werkbalk Scherm vastleggen



| Onderdeel | Beschrijving |
|--------------------------------------|--|
| 1 — Opnamekader | Het gebied dat wordt vastgelegd. Dit omvat standaard het volledige scherm. |
| 2 — Opnameknoppen | De knoppen waarmee u het vastleggen van het scherm bestuurt. |
| 3 — Afmetingen van opnamekader | Het actieve programma dat wordt vastgelegd en de exacte afmetingen van het vast te leggen gebied in de vakken Breedte en Hoogte. |
| 4 — Instellingen (standaardweergave) | Hiermee kunt u instellingen voor bestanden, audio, weergave en sneltoetsen opgeven. |

Het scherm opnemen


Configureer eerst de instellingen van de video voordat u het scherm gaat opnemen.

Uw video configureren

- 1 Klik op **Instellingen**.
- 2 Geef bij **Bestandsinstellingen** de volgende gegevens op:

- **Bestandsnaam** — geef een bestandsnaam op voor het project.
- **Opslaan in** — hier kunt u de locatie opgeven waar u het videobestand wilt opslaan.

Opmerking: Schermopnamen worden standaard opgeslagen in de map Documenten (...**Documenten/Pinnacle Studio Screen**

Capture/20.0). Klik op  om een nieuwe map toe te voegen en de locatie voor het opslaan van het bestand te wijzigen.

- **Formaat** — kies een van de beschikbare formaten in de vervolgkeuzelijst.
- **Framesnelheid** — hiermee kunt u het aantal frames opgeven dat wordt gebruikt bij het opnemen.

Opmerking: Het gebruik van een lagere framesnelheid is ideaal voor het uploaden van video's naar internet aangezien dit een kleinere bestandsgrootte oplevert maar met verminderde schermdynamiek. Een hogere framesnelheid resulteert in een groter bestand en is het meest geschikt voor gedetailleerde prestaties bij het vastleggen van de daadwerkelijke schermdynamiek.

- 3 Kies in **Audio-instellingen** een van de volgende opties voor **Stem**:
 - Klik op **Aan** om een voice-over op te nemen. Klik op de knop **Geluidcheck** om de steminvoer te testen.
 - Klik op **Uit** om het opnemen van voice-overs uit te schakelen.
- 4 Kies in Audio-instellingen een van de volgende instellingen voor **Systeemaudio**:
 - Klik op **Aan** om systeem- of microfoongeluid op te nemen en pas de schuifregelaar aan uw voorkeuren aan.
 - Klik op **Uit** om **Systeemaudio** uit te schakelen.
- 5 In **Beheerinstellingen** zijn de volgende opties beschikbaar:
 - **Animatie muisklik** — hiermee kunt u muisklikken opnemen in de schermopname.
 - **Sneltoets F10/F11 inschakelen** — hiermee worden de sneltoetsen voor schermopnamen in- en uitgeschakeld.

Opmerking: Als de sneltoetsen voor schermopnamen een conflict veroorzaken met het programma dat u wilt vastleggen, kunt u deze functie beter uitschakelen om de opname niet per ongeluk te stoppen of te pauzeren.

- 6 Kies bij **Monitorinstellingen** een weergaveapparaat.

Opmerking: Het programma detecteert automatisch de weergaveapparaten die beschikbaar zijn in uw systeem. Standaard is **Primaire monitor** geselecteerd.

Het scherm vastleggen

- 1 Kies een van de volgende opties:

- **Volledig scherm** — hiermee kunt u het volledige scherm vastleggen. Wanneer u de werkbalk **Scherms vastleggen** activeert, is deze optie standaard ingeschakeld.
- **Aangepast** — hiermee kunt u het opnamegebied opgeven. De afmetingen van het opnamegebied worden weergegeven. U kunt ook in de lijst met actieve programma's kiezen welke toepassingsvenster u wilt vastleggen.

- 2 Klik op **Instellingen** om meer opties weer te geven.

Opmerking: Als u stemmen en systeemgeluid wilt opnemen, moet u de gewenste instellingen configureren voordat u de opname start.

- 3 Klik op **Opname starten/hervatten** om het vastleggen van het scherm te starten.

Alle activiteiten in het opgegeven opnamegebied worden vastgelegd. De schermopname start na het aftellen.

Opmerking: Druk op **F10** om de opname te stoppen en op **F11** om de schermopname te pauzeren of te hervatten.

- 4 Klik op **Opname stoppen** om de schermopname te voltooien.

Opmerking: De schermopname wordt toegevoegd aan de aangepaste map die u hebt opgegeven en u wordt gevraagd of u deze wilt toevoegen aan de bibliotheek van Pinnacle Studio.



In de **Multicamera Editor** kunt u professioneel uitziende videocompilaties maken met opnamen die vanuit een verschillende hoek, met verschillende camera's zijn gemaakt.

In de eenvoudige werkruimte met meerdere weergaven kunt u opnamen van maximaal *zes camera's direct bewerken, terwijl de videoclips worden afgespeeld. Met één klik kunt u overschakelen tussen de verschillende clips net zoals gebeurt wanneer in een televisiestudio wordt overgeschakeld van de ene camera naar de andere, om een andere hoek vast te leggen of een ander aspect van een scène weer te geven.

U kunt opnamen vastleggen op een groot aantal videoapparaten, zoals actiecamera's, dronecamera's, digitale spiegelreflexcamera's of smartphones. U kunt ook audio toevoegen die onafhankelijk met een microfoon is vastgelegd.

**Het aantal camera's hangt af van de versie van uw software.*


Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- De werkruimte van de Multicamera Editor
- Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's
- Video- en audioclips importeren in de Multicamera Editor
- Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten
- Een audiobron kiezen voor het multicameraproject
- Meerdere clips bewerken om een multicameracompilatie te maken

- Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor
- De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren
- Het multicameraproject opslaan en exporteren
- Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring

De werkruimte van de Multicamera Editor


In de onderstaande afbeelding ziet u de belangrijkste functies van de Multicamera Editor.





Werkbalk, weergave- en andere functies



De knoppen en functies van de werkruimte worden hieronder opgesomd.



De hoofdwerkbalk bevat de volgende knoppen en functies:



 **Cameranummer** — hiermee kunt u het multiweergavepaneel instellen op de weergave van vier of zes camera's, afhankelijk van de versie van uw software.

 **Type bron synchronisatie** — hiermee kunt u de clips synchroniseren. Zie "Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten" op pagina 421 voor meer informatie.

 **Hoofdaudio** — hiermee kunt u de audiobron van uw voorkeur instellen. Zie "Een audiobron kiezen voor het multicameraproject" op pagina 423 voor meer informatie.

 of  **Clip splitsen** — hiermee kunt u een clip in segmenten opsplitsen. Zie "Een clip splitsen in de Multicamera Editor" op pagina 428 voor meer informatie.


  **Markering instellen/verwijderen** — hiermee kunt u markeringen toevoegen aan de cameratracks voor bewerkingen, zoals het synchroniseren van audio.


  **Linksom draaien** en **Rechtsom draaien** — hiermee kunt u clips op de cameratracks draaien voordat u ze toevoegt aan de multicameratrack of de BIB-track. NB: u kunt alleen tracks roteren die niet vergrendeld zijn.


  **Overgang** en **Duur** — hiermee kunt u een overgang toepassen tussen clips op de multicameratrack en de duur voor de


overgang instellen. Zie “Een overgang toevoegen tussen multicamerasegmenten” op pagina 427 voor meer informatie.

Het hoofdweergavepaneel bevat de volgende knoppen en functies:


 De afspelbalk met de knoppen **Start**, **Vorig frame**, **Afspelen**, **Volgend frame** en **Einde**.


 **Lus** — hiermee kunt u de geselecteerde track voortdurend laten afspelen doordat deze bij het bereiken van het einde teruggaat naar het begin.


 **Volume instellen** — hiermee kunt u het geluidsvolume voor het afspelen aanpassen.


 **Tijdcode**-functie — hiermee kunt u de tijd/het frame bekijken en instellen in het hoofdweergavepaneel. Dit is het punt waarop de scrubber is/wordt ingesteld op de tijdlijn. Klik op de pijlen of klik op een van de waarden om een tijd/frame in te stellen.

De tijdlijn bevat de volgende knoppen en functies:

 **Bronbeheer** — hiermee kunt u clips toevoegen en verwijderen. Zie “De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren” op pagina 430 voor meer informatie.

 **Audio-golfvorm weergeven/verbergen** — hiermee kunt u de audiogolven weergeven voor de camera- en audio-track.

 **Vergrendelen/ontgrendelen** — wordt op afzonderlijke tracks weergegeven. We raden u aan tracks te vergrendelen nadat u deze hebt gesynchroniseerd.

 **Voor synchronisatie inschakelen/Van synchronisatie uitsluiten** — hiermee kunt u bepalen welke tracks worden opgenomen in het synchronisatieproces.



Dempen/Dempen opheffen — hiermee kunt u de audio voor de geselecteerde audiotrack dempen of het dempen opheffen.



Zoomen om op tijdlijn te passen — met deze functie in de linkerbenedenhoek van de tijdlijn kunt u uw project uitbreiden of comprimeren, zodat u het project als geheel op de tijdlijn kunt weergeven.



Zoomniveau (schuifregelaar) — sleep de schuifregelaar of klik op **Inzoomen** (plusteken) of **Uitzoomen** (minteken) om het zoomniveau voor uw project te wijzigen. Dit kan met name handig zijn om de afzonderlijke segmenten op de **Multicamera**-track te bewerken.

De volgende algemene knoppen en functies worden weergegeven in de linkerbovenhoek van het toepassingsvenster:



Instellingen — hiermee krijgt u toegang tot Smart Proxy-beheer en Opslaan als. Zie “Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring” op pagina 431 en “Uw multicameraproject opslaan” op pagina 431 voor meer informatie.



Ongedaan maken en **Opnieuw uitvoeren** — hiermee kunt u de meeste handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.

Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's

De volgende stappen bieden een basisoverzicht van het proces voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's.

- 1 Importeer de video- en audioclips die u wilt gebruiken in de bibliotheek van Pinnacle Studio.

- 2 Kies de clips in de bibliotheek en importeer deze in de Multicamera Editor met een speciaal importvenster waarmee u de clips kunt toewijzen aan Camera 1, Camera 2, enzovoort.
- 3 Synchroniseer alle clips op de tijdlijn. U kunt dit automatisch doen als alle clips audio hebben, maar er is een groot aantal methoden dat u voor synchronisatie kunt gebruiken.
- 4 Kies de audio die u wilt houden (als u de oorspronkelijke audio gebruikt). U kunt ook een afzonderlijke audiotrack kiezen.
- 5 Begin met het samenstellen van de multicameracompilatie. U kunt alle clips tegelijkertijd afspelen en in het multiweergavepaneel op de 'camera' klikken die u wilt weergeven. U kunt zo vaak als u wilt overschakelen tussen clips. De geselecteerde opnamen worden in het hoofdweergavepaneel getoond. U kunt uw project vervolgens beoordelen op de **Multicamera**-track en het fijn afstemmen.
- 6 Sluit de **Multicamera Editor** af om het project definitief te voltooien en het uit te voeren met Pinnacle Studio.

*Belangrijk! Het is aan te raden om het bewerken van de opnamen van meerdere camera's te voltooien voordat u de **Multicamera Editor** afsluit. Wijzigingen die u aan het project aanbrengt in een andere editor worden mogelijk niet ondersteund als u het project opnieuw opent in de **Multicamera Editor**. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen ongedaan worden gemaakt.*

Video- en audioclips importeren in de Multicamera Editor

De eerste stap voor het maken van een multicameraproject is het importeren van de clips in de **Multicamera Editor**. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een selectie van clips van dezelfde gebeurtenis, die zijn geïmporteerd in de bibliotheek van Pinnacle Studio.

U kunt met maximaal zes videoclip tegelijk werken en maximaal twee onafhankelijke audioclips toevoegen.

Videoclips importeren in de Multicamera Editor

- 1 Selecteer alle clips die u wilt gebruiken in de Pinnacle Studio-bibliotheek.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de werkbalk van de tijdlijn op de knop **Multicamera Editor** .
 - Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde clip en kies **Multicamera Editor**.
- 3 Typ in het venster **Importeren vanaf meerdere camera's** een naam in het vak **Projectnaam**.
- 4 Controleer de clips in de lijst met projectclips in het rechterdeelvenster.

Als u de volgorde van de clips wilt wijzigen, sleept u een clip naar een nieuwe plaats in de lijst.

Als u meer video- of audioclips wilt toevoegen, kiest u de gewenste track in het venster Bibliotheek en sleept u het naar de lijst met projectclips.

Als u een clip wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een clip en kiest u **Verwijderen**.
- 5 Klik op **OK**.

Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten

U kunt uw video- en audioclips synchroniseren, zodat ze allemaal op hetzelfde moment worden uitgelijnd. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is door de audio voor elke clip te laten analyseren door de **Multicamera Editor** en de clips automatisch te laten synchroniseren. Als u de opnamen hebt gepland, kunt u een speciaal audiosignaal gebruiken, zoals in uw handen klappen (vergelijkbaar met een



clapperboard of filmklapper bij professionele opnamen). Bij bepaalde gebeurtenissen horen natuurlijke geluidssignalen die het synchronisatieproces kunnen helpen, zoals bij muziekoptredens of sportevenementen met een startsignaal.


U kunt clips ook synchroniseren met markeringen, de opnametijd of u kunt ze handmatig aanpassen door de clips in de tijdlijn naar de gewenste tijdcode te slepen. U kunt bijvoorbeeld een gemeenschappelijk visueel element gebruiken, zoals een flits, om video's handmatig te synchroniseren. Deze methoden zijn handig als de video-opnamen geen audio hebben of als de golfvormen voor de audio in de clips moeilijk te synchroniseren zijn, of gewoonweg omdat u clips liever handmatig uitlijnt.

In bepaalde gevallen moet u een combinatie van de synchronisatieopties gebruiken. Dat hangt van uw bronopnamen af.


Video- en audioclips synchroniseren in de Multicamera Editor

1 Na het importeren van de clips in de **Multicamera Editor**, kiest u een van de volgende opties in de keuzelijst **Type bronsynchronisatie** op de werkbalk:

- **Audio** — Klik op de knop **Synchroniseren**  naast de keuzelijst om de clips op de tijdlijn te synchroniseren. NB: uw videoclips moeten audio bevatten als u deze optie wilt gebruiken.
- **Markering** — Selecteer een clip op de tijdlijn, speel de clip af of schuif naar de gewenste positie met behulp van een visuele aanwijzing, en klik op de knop **Markering instellen/verwijderen**  op de werkbalk om een markering toe te voegen. Klik op de knop **Synchroniseren**  op de werkbalk om de clips op basis van de markeringen uit te lijnen nadat u een markering hebt toegevoegd aan elke clip.

- **Datum/tijd opname** — Klik op de knop **Synchroniseren**  om de clips te synchroniseren op basis van de opnamedatum en -tijd, zoals aangeduid in de metagegevens die op de camera zijn vastgelegd. NB: de klokken op de camera's moeten gelijklopen als u nauwkeurig resultaat wilt verkrijgen.
- **Handmatig** — Sleep elke clip naar de gewenste positie op de tijdlijn op basis van een visuele aanwijzing.

NB: Als er clips zijn die u wilt uitsluiten van het synchronisatieproces, klikt u op de knop **Van synchronisatie uitsluiten**  op de betreffende track. Klik opnieuw op de knop **(Voor synchronisatie inschakelen** ) om de track op te nemen.

Tip: na het synchroniseren van de clips kunt u de knop **Vergrendelen**  op de afzonderlijke tracks gebruiken om ervoor te zorgen dat de tracks gesynchroniseerd blijven tijdens het bewerken.

Een audiobron kiezen voor het multicameraproject

Na het importeren en synchroniseren van uw clips in de **Multicamera Editor**, kunt u beslissen welke audio u voor uw project wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld vier videoclips hebt en deze allemaal audio bevatten, raden we u aan dat u alle clips één voor één beluistert en vervolgens de clip kiest met de beste geluidskwaliteit. U kunt ook een afzonderlijke audioclip gebruiken.

Via andere opties kunt u de audio gebruiken van alle clips, van geen van de clips of overschakelen tussen de audio (Automatisch) bij het overschakelen tussen camera's. Deze laatste optie kunt u bijvoorbeeld

kiezen voor audio die is vastgelegd tijdens sportopnamen of andere actieopnamen.

Standaard wordt de audio voor **Camera 1** geselecteerd.

Een audiobron kiezen voor uw multicameraproject

- 1 Zorg ervoor dat de clips worden weergegeven en klik op de tijdslijn-werkbalk van de **Multicamera Editor** op het vak **Hoofdaudio**, en kies een **Camera-** of **Audio-**clip. Klik op **Afspelen**  om de geluidskwaliteit van elke clip te beluisteren.
- 2 Kies de **Camera-** of **Audio-**clip die u voor het project wilt gebruiken. De audio van alle andere tracks wordt gedempt. Andere opties zijn onder andere:
 - **Automatisch** — Schakelt over naar de audio van de clip die u afspeelt.
 - **Geen** — Er wordt geen audio toegevoegd aan het multicameraproject. U kunt audio toevoegen in Pinnacle Studio na het verlaten van de Multicamera Editor.
 - **Alle camera's** — Speelt audio van alle clips tegelijk af.

Tip: als u de audio in Pinnacle Studio wilt gebruiken na het afsluiten van de Multicamera Editor, moet u er rekening mee houden dat de instelling die u kiest in **Hoofdaudio** bepaalt welke tracks beschikbaar zijn als audiotracks in Pinnacle Studio.

Meerdere clips bewerken om een multicameracompilatie te maken

Na het importeren en synchroniseren van de clips in de **Multicamera Editor** en nadat u de geluidsinstelling hebt gekozen, kunt u uw clips gaan bewerken om een multicameracompilatie te maken. Met het

multiweergavepaneel in de **Multicamera Editor** wordt deze taak leuk en eenvoudig. Net zoals een DJ overschakelt tussen tracks en deze mengt om een nieuwe muziekcompilatie te maken, kunt u in de **Multicamera Editor** visueel overschakelen tussen videotracks en deze samenvoegen via overgangen.

Als u merkt dat de weergave langzaam is of niet soepel verloopt, kunt u de instellingen voor **Smart Proxy** gebruiken. Zie “Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring” op pagina 431 voor meer informatie.

Na het samenstellen van de basiscompilatie met het multiweergave- en hoofdweergavepaneel, kunt u uw project fijn afstemmen in de **Multicamera**-track en bewerkingsfuncties als overgangen en het hulpmiddel voor het splitsen van clips gebruiken. Bepaalde typen bewerkingen, zoals het draaien van een clip, moeten worden uitgevoerd op een afzonderlijke **Camera**-track voordat u de clips kunt toevoegen aan de compilatie op de **Multicamera**-track.

Een multicameracompilatie maken

- 1 Zorg ervoor dat uw clips worden weergegeven op de tijdlijn van de **Multicamera Editor** en klik op de knop **Afspelen**  onder het hoofdweergavepaneel.

U kunt opnamen van alle camera's tegelijkertijd bekijken in het multiweergavepaneel.

- 2 U kunt het project samenstellen, terwijl de video's worden afgespeeld in het multiweergavepaneel, door op de voorbeeldweergave te klikken voor de camera die u wilt weergeven.

De opnamen van de geselecteerde camera worden weergegeven in het hoofdweergavepaneel.




Het multiweergavepaneel wordt links van het hoofdweergavepaneel weergegeven. U kunt opnamen van alle camera's tegelijkertijd bekijken in het multiweergavepaneel.

- Als u tussen camera's wilt overschakelen, klikt u op een andere cameraweergave in het multiweergavepaneel. U kunt zo vaak als u wilt overschakelen tussen camera's. U kunt uw project beoordelen op de **Multicamera**-track.




De Multicamera-track op de tijdlijn geeft de camerasegmenten voor uw compilatie weer.

Als u het zoomniveau wilt aanpassen voor de **Multicamera**-track, sleept u de schuifregelaar voor het zoomniveau


 in de linkerbenedenhoek van de tijdlijn.

- Nadat u een eerste compilatie hebt samengesteld in het multiweergavepaneel, kunt u de timing voor een schakeling verfijnen op de **Multicamera**-track door het project af te spelen of naar de positie te schuiven die u wilt bewerken, op een camerasegment te klikken en de rand te slepen totdat het frame waarop u wilt overschakelen in het hoofdweergavepaneel wordt weergegeven.



Als u voor een segment op de **Multicamera**-track wilt overschakelen naar een andere **Camera**, klikt u met de rechtermuisknop op het segment en kiest u een andere **Camera** in het contextmenu of klikt u op de voorbeeldweergave van de camera in het multiweergavepaneel.

Een overgang toevoegen tussen multicamerasegmenten

- 1 Klik in de **Multicamera**-track op een segment.
- 2 Klik op de werkbalk op de knop **Overgangseffect tussen clips toepassen** . De knop heeft een gele omtrek wanneer deze actief is en er wordt een overgangspictogram ('AB') weergegeven op de tijdlijn.

Als de knop grijs wordt weergegeven, sleept u de rand van een segment voorzichtig een heel klein beetje om de knop opnieuw te activeren.

Er wordt standaard een **crossfade**-overgang toegepast.

- 3 Typ een tijd in het vak **Duur van overgang aanpassen** van de werkbalk voor de overgang.

Tip: u kunt zwarte of lege segmenten toevoegen aan uw project. U kunt een segment dat zich al op de **Multicamera**-track bevindt wijzigen in een zwart of leeg segment door met de rechtermuisknop op het segment te klikken en **Zwart** of **Leeg** te kiezen. U kunt een overgang toepassen tussen een videosegment en een **zwart** segment. Als u een zwart of leeg segment wilt toevoegen bij



het afspelen van een project, klikt u niet op een cameravoorbeeld in het multiweergavepaneel, maar klikt u op het staal **Black (B of zwart)** of **Leeg (0)** rechts van de voorbeeldweergaven van de camera's.

Een clip splitsen in de Multicamera Editor

- 1 Selecteer een clip op de **Multicamera-** of **BIB-track** op de tijdlijn en klik op **Afspelen** of sleep de scrubber naar de positie waar u het fragment wilt splitsen.
- 2 Klik op de knop **Clip splitsen**.

NB: een clip splitsen is handig wanneer u een gedeelte van een segment wilt vervangen met opnamen van een andere camera, waarbij u in feite nog eens omschakelt.

Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor


U kunt een BIB-effect (beeld-in-beeld) toevoegen aan uw multicameraproject. Met BIB kunt u een video afspelen in het ene deel van een scherm, terwijl de hoofdvideo op de achtergrond wordt weergegeven.



In de afbeelding hierboven ziet u het concept beeld-in-beeld (BIB) geïllustreerd.

Een BIB-effect (beeld-in-beeld) toevoegen aan uw multicameraproject

- 1 Na het maken van een multicameracompilatie op de **Multicamera**-track, klikt u op de knop **Afspelen**  of schuift u naar de positie op de **Multicamera**-track waarop u een BIB-effect wilt toevoegen.
- 2 Klik in de tijdlijn op de cirkel op de **BIB**-track om de track te activeren.

De cirkel heeft een rode vulling wanneer deze actief is  **PIP**.

- 3 Klik in het multiweergavepaneel op de voorbeeldweergave van de **Camera** die u wilt gebruiken.
Het segment wordt toegevoegd aan de **BIB**-track.
- 4 Als u het eindpunt voor het segment wilt instellen, klikt u op de **BIB**-track op het einde van het segment en sleept u het naar de gewenste positie op de tijdlijn.
- 5 Als u een hoek voor de BIB-track wilt kiezen, klikt u op de knop **BIB-positie wijzigen**  op de **BIB**-track en kiest u de gewenste positie.

U ziet de BIB-positie in het hoofdvorbeldpaneel.

De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren

U kunt **Bronbeheer** gebruiken om video- en audioclips toe te voegen vanaf de tracks in uw multicameraproject. U kunt ook informatie over de clips weergeven, zoals de duur van de clip, de locatie van de clip, en u kunt tracks vergrendelen en ontgrendelen.

Clips toevoegen, verwijderen of beheren met Bronbeheer

- 1 Klik in de linkerbovenhoek van de tijdlijn op de knop **Bronbeheer** .
- 2 Voer in het dialoogvenster **Bronbeheer** een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop **Vergrendelen/ontgrendelen** van een track om een track te ontgrendelen voor bewerking of om een track te vergrendelen, zodat deze niet kan worden bewerkt.
 - Als u een clip wilt toevoegen aan een track, selecteert u een track, klikt u op de knop **Clips toevoegen** , navigeert u naar de clip die u wilt toevoegen en klikt u op **Openen**. De clip wordt weergegeven in de genummerde lijst voor de track.
 - Als u clips wilt verwijderen uit een track, selecteert u een track, schakelt u het selectievakje in naast de clips die u wilt verwijderen in de lijst met clips voor de track en klikt u op de knop **Verwijderen** .

Het multicameraproject opslaan en exporteren

Wanneer u het samenstellen van het multicameraproject hebt voltooid, kunt u het opslaan, zodat u het kunt bewerken, exporteren of delen vanuit Pinnacle Studio.

*Belangrijk! Het is aan te raden om het bewerken van de opnamen van meerdere camera's te voltooien voordat u de **Multicamera***

Editor afsluit. Wijzigingen die u aan het project aanbrengt in een andere editor worden mogelijk niet ondersteund als u het project opnieuw opent in de **Multicamera Editor**. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen ongedaan worden gemaakt.

Uw multicameraproject opslaan

- Klik op de knop **OK** onder in het venster om uw project met de huidige naam op te slaan (die wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het venster). Hiermee wordt de **Multicamera Editor** tevens afgesloten.

Als u de naam van het project wilt wijzigen, klikt u voor het afsluiten op de knop **Instellingen** , kiest u **Opslaan als** en typt u een naam in het vak **Projectnaam**.

Uw multicameraproject wordt in de Pinnacle Studio-bibliotheek weergegeven.

Als u het multicameraproject (**.mcam**) wilt openen in Pinnacle Studio, sleept u het multicameraproject in de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn. Het project wordt standaard als samengestelde clip weergegeven. Als u de clip wilt uitbreiden om op afzonderlijke tracks te kunnen werken, klikt u met de rechtermuisknop op de clip op de tijdlijn en kiest u **Film bewerken**.

Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring

De bedoeling van de functie **Smart Proxy** is om een soepelere ervaring bij het bewerken en bekijken van een voorbeeld te bieden als u werkt met grote videobestanden in hoge resolutie.

Met **Smart Proxy** worden werkexemplaren in een lagere resolutie gemaakt van grotere bronbestanden. Deze kleinere bestanden worden 'proxybestanden' genoemd. Als u met proxybestanden werkt, versnelt

u het bewerken van projecten in hoge resolutie (bijvoorbeeld projecten met HDV- en AVCHD-bronbestanden).

Proxybestanden zijn bronafhankelijk in plaats van projectafhankelijk. Met andere woorden: proxybestanden kunnen tussen verschillende projecten worden gedeeld.

Wanneer u een videoproject rendert, worden de oorspronkelijke bronbestanden in hoge kwaliteit gebruikt.

U kunt **Smart Proxy-beheer** gebruiken om **Smart Proxy** in of uit te schakelen, om de drempel voor de resolutie te wijzigen waarbij **Smart Proxy** wordt ingeschakeld en om toegang te krijgen tot de **Bestandsbeheer Smart Proxy** en **Wachrijbeheer Smart Proxy** om nu en in de toekomst proxybestanden te beheren.

Smart Proxy in- of uitschakelen

- Klik op de knop **Instellingen**  > **Smart Proxy-beheer** > **Smart Proxy** inschakelen.

Opmerking: De functie **Smart Proxy** is standaard ingeschakeld als de hardware van de computer deze functie ondersteunt.

De resolutiedrempel en locatie voor Smart Proxy-bestanden instellen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Smart Proxy-beheer** > **Instellingen**.
- 2 Stel in het dialoogvenster **Smart Proxy** een resolutiedrempel in voor het maken van proxybestanden en kies een proxymap.

Proxybestanden beheren

- 1 Selecteer **Instellingen > Smart Proxy-beheer** en kies een van de volgende opties:
 - **Bestandsbeheer Smart Proxy** — Hiermee worden de bron- en proxybestanden weergegeven. U kunt deze beheerfunctie gebruiken om proxy's te verwijderen die u niet meer nodig hebt.
 - **Wachrijbeheer Smart Proxy** — Hiermee worden bronbestanden weergegeven waarvoor proxybestanden worden gegenereerd (op basis van de huidige instellingen).



Voordat u problemen gaat oplossen, dient u eerst uw hardware en software te controleren.

Werk uw software bij: Wij bevelen u aan de nieuwste updates voor de besturingssystemen voor Windows te installeren.

Controleer uw hardware: Zorg ervoor dat alle geïnstalleerde hardware correct functioneert en dat de nieuwste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en niet als zijnde defect zijn gemarkeerd onder Apparaatbeheer in Windows (zie onder). Indien een van de onderdelen gemarkeerd is, dient u het probleem op te lossen alvorens de installatie te starten.

Installeer de nieuwste stuurprogramma's: Het is ook zeer raadzaam de nieuwste stuurprogramma's te installeren voor uw geluidskaart en grafische kaart. Tijdens het opstarten van de Pinnacle Studio-software zal worden gecontroleerd of uw geluidskaart en grafische kaart DirectX ondersteunen.

Apparaatbeheer openen: Apparaatbeheer van Windows, waarmee de hardware van uw systeem kan worden geconfigureerd, speelt een belangrijke rol bij het oplossen van problemen.

In alle Windows-versies krijgt u op de volgende manier toegang tot de optie Apparaatbeheer: klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** en selecteer **Eigenschappen** in het menu dat nu verschijnt. Nu verschijnt het dialoogvenster **Systeemeigenschappen**. De knop **Apparaatbeheer** staat in het linkervenster.

Controleer of alle geïnstalleerde hardware normaal werkt en over de laatste stuurprogramma's (drivers) beschikt. Controleer of er geen fouten worden gemeld in Apparaatbeheer (een geel uitroepteken geeft aan dat er een fout is). In het geval dat u een probleem met een driver niet zelf kunt oplossen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat of uw computerwinkel voor assistentie.

Contact opnemen met ondersteuning

U leest alles over uw ondersteuningsmogelijkheden op onze website:

www.pinnaclesys.com/support

De meestvoorkomende problemen zijn al gedocumenteerd in onze **kennisdatabase** en we raden u aan om deze mogelijkheid eerst te gebruiken. Een effectieve manier om de kennisdatabase op de ondersteuningswebsite te doorzoeken is de naam van het product in de vraag op te nemen.

Forums

Bezoek onze forums om deel te nemen aan discussies over Pinnacle Studio. Scroll de forumlijst omlaag voor het forum in uw taal:

go.pinnaclesys.com/forums

Belangrijkste ondersteuningskwesities

De rest van dit hoofdstuk gaat over een aantal artikelen in de kennisdatabase die het meest door onze gebruikers worden geraadpleegd. Deze tekst is mogelijk minder gedetailleerd of actueel dan de tekst die online is te vinden. Raadpleeg de online kennisdatabase voor de volledige tekst voor alle document-ID's.

Compatibiliteit met oudere inhoud

Document-ID 384211

De meeste, maar niet alle, aanvullende creatieve inhoud van Pinnacle Studio 11 tot en met 15 kan direct in de huidige versie van Pinnacle Studio worden gebruikt, en hetzelfde geldt voor het aanbod van andere fabrikanten. Sommige inhoud is in het product zelf opgenomen. Voor een aantal inhoudpakketten van derde partijen is een betaalde upgrade vereist voor gebruik in Pinnacle Studio. Voor een aantal andere pakketten is geen compatibele versie gepubliceerd.

Diagram voor inhoudsondersteuning

| Pinnacle Studio-inhoud | Ondersteuning |
|-------------------------------|---|
| HFX Plus, Pro, Mega | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| RTFX 1 | Ondersteund* |
| RTFX 2 | Ondersteund* |
| Hollywood FX Volume 1 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| Hollywood FX Volume 2 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| Hollywood FX Volume 3 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| Premium Pack Volume 1 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| Premium Pack Volume 2 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| Creative Pack Volume 1 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| Creative Pack Volume 2 | Ondersteund* |

| | |
|------------------------------|---|
| Creative Pack Volume 3 | Ondersteund* |
| Filmeffecten van NewBlue | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| NewBlue Stabilizer | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| NewBlue Video Essentials II | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| NewBlue Video Essentials IV | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| NewBlue Video Essentials VI | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| NewBlue Video Essentials VII | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| Winter Pack | Ondersteund* |
| ScoreFitter Volume 1 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| ScoreFitter Volume 2 | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |
| ScoreFitter Volume 3 | Ondersteund* |
| Title Extreme | Ondersteund – Inbegrepen in Pinnacle Studio |

Inhoud van derden afkomstig van inhoudsschijven Ultimate of Ultimate Collection

Ondersteuning

| | |
|----------------------------------|--|
| Studio 11 - Stagetools: Film | Niet ondersteund |
| Studio 11 - BIAS SoundSoap V1 PE | Ondersteund – betaalde upgrade vereist |
| Studio 11 - ProDAD VitaScene | Ondersteund – betaalde upgrade vereist |

| | |
|---|--|
| Studio 12 - ProDAD VitaScene | Ondersteund – betaalde upgrade vereist |
| Studio 12 - Red Giant Magic Bullet Looks | Ondersteund* |
| Studio 14 - Red Giant Knoll Light Factory | Ondersteund* |
| Studio 14 - Red Giant ToonIt | Ondersteund* |
| Studio 14 - Red Giant Trapcode 3D Stroke | Ondersteund* |
| Studio 14 - Red Giant Trapcode Particular | Ondersteund* |
| Studio 14 - Red Giant Shine | Ondersteund* |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| eStore-inhoud van derden | Ondersteuning |
|---------------------------------|----------------------|

| | |
|---|------------------|
| BIAS SoundSoap V2 PE | Ondersteund* |
| Studio 17 - Red Giant Magic Bullet Looks Indie Pack | Ondersteund* |
| Studio 17 - RedGiant Particular Studio Preset Pack | Ondersteund* |
| Studio 17 - RedGiant Shine Studio Preset Pack | Ondersteund* |
| Studio 17 - RedGiant ToonIt Studio Preset Pack | Ondersteund* |
| Studio 17 - RedGiant Knoll Studio Preset Pack | Ondersteund* |
| Studio 17 - Red Giant Trapcode Starglow | Niet ondersteund |
| Studio 17 - Red Giant Warp | Ondersteund* |
| ProDad Vitascene | Ondersteund* |

| eStore-inhoud van derden | Ondersteuning |
|-------------------------------------|----------------------|
| ProDad Adorage | Ondersteund* |
| ProDad Adorage FX Pack 10 | Ondersteund* |
| ProDad Adorage FX Pack 11 | Ondersteund* |
| NewBlue Video Essentials I | Ondersteund* |
| NewBlue Video Essentials II | Ondersteund* |
| NewBlue Video Essentials III | Ondersteund* |
| proDAD Mercalli | Ondersteund* |
| Bonus dvd-plugins van derden | Ondersteuning |
| Bravo Studio 1, 2 & 3 | Niet ondersteund |
| BWPlugins 1, 2 & 3 | Niet ondersteund |
| Dziedzic Effects Pack 1 & 2 | Niet ondersteund |
| eZedia Effects | Niet ondersteund |
| NewBlue Art Effects 1 | Niet ondersteund |
| NewBlue Effects | Niet ondersteund |
| NewBlue Time Effects 1 | Niet ondersteund |
| PE CameraPOV | Niet ondersteund |
| proDAD Adorage | Ondersteund* |
| proDAD Heroglyph 1 | Niet ondersteund |
| proDAD Heroglyph 2 | Niet ondersteund |
| proDAD Vitascene 1.0 | Ondersteund* |
| StageTools Moving Picture Full | Niet ondersteund |
| StageTools Moving Picture LE | Niet ondersteund |
| Vance Effects | Niet ondersteund |
| Algorithmix | Niet ondersteund |

| Bonus dvd-plugins van derden | Ondersteuning |
|------------------------------|------------------|
| NewBlue Audio Enhancements 1 | Niet ondersteund |
| NewBlue Audio Essentials 1 | Niet ondersteund |
| NewBlue Audio Essentials 2 | Niet ondersteund |
| NewBlue Audio Essentials 3 | Niet ondersteund |
| NewBlue Audio Essentials 4 | Niet ondersteund |

*Wordt mogelijk niet ondersteund in de 64-bitsversie van Pinnacle Studio.

Compatibiliteit met opnamehardware

Document-ID 384431

Pinnacle Studio is getest voor en werkt succesvol met een brede reeks video-opnamehardware. Sommige oudere apparaten worden echter niet ondersteund.

Ondersteunde hardware

De volgende opnameapparatuur werkt met alle versies van Pinnacle Studio.

USB-gebaseerd

- 710-USB
- 510-USB
- 700-USB
- 500-USB
- MovieBox Deluxe
- DVC-90
- DVC-100

- DVC-101
- DVC-103
- DVC-107
- DVC-170 (geen 64-bitsstuurprogramma's beschikbaar)
- DVC-170 (geen 64-bitsstuurprogramma's beschikbaar)

PCI-gebaseerd

- 700-PCI (Pinnacle Studio Deluxe 2)
- 500-PCI (Pinnacle AV/DV)
- Iedere 1394-kaart

Niet-ondersteunde hardware

De volgende lijst hardware is geleverd bij oudere versies van Studio en valt niet meer onder de garantie of wordt niet meer ondersteund.

- DC10
- DC10 Plus
- MovieBox[®] DV
- Dazzle[®] DVC 80, 85
- Linx
- MP 10
- S400

Informatie over het serienummer

Document-ID 384215

Deze FAQ (veelgestelde vragen) bieden u informatie over de locatie van de serienummers van Pinnacle Studio en het gebruik van uw serienummer van een eerdere versie om Pinnacle Studio te activeren en te upgraden.

Uw serienummer vinden

Bij een product dat u hebt gedownload, wordt het serienummer weergegeven op de bevestigingspagina aan het einde van de bestelprocedure, en in de e-mail met de bevestiging die dan wordt verzonden.

Als u een fysiek exemplaar van het product bezit, dan vindt u het serienummer aan de binnen- of buitenkant van het DVD-doosje indien van toepassing, en anders aan de buitenkant van het papieren hoesje.

Als u het serienummer kwijt bent, zoek dan in de kennisdatabase naar document 232809, Een verloren Pinnacle Studio-serienummer vervangen.

Uw klantinformatie opzoeken:

- 1 Meld u aan op www.pinnaclesys.com.
- 2 Ga naar uw 'Uw product'.
- 3 Kies uw producten in het onderdeel met producten.
- 4 Uw serienummer verschijnt in het venster 'Uw producten' dat verschijnt.

Een serienummer gebruiken bij upgraden

Voor het upgraden van Pinnacle Studio hebt u het serienummer van de oude versie nodig.

Nadat u uw oude serienummer hebt gevonden, start u de installatie. Er verschijnt een venster voor het invoeren van zowel het nieuwe als het oude serienummer. Typ ze in de correcte vensters en klik op **Volgende**.

Fouten of crashes tijdens installatie

Document-ID 284219

Hier volgen tips voor het oplossen van problemen met fouten of crashes die kunnen optreden tijdens de installatie van Pinnacle Studio.

Specifieke fouten

Fout 1402: Als u de fout 1402 tijdens de installatie krijgt, volg dan de instructies in document 364555 in de kennisdatabase, Fout 1402 bij installatie.

Fout bij installatie "Setup sluit de installatie nu af": Als deze fout tijdens de installatie optreedt, volg dan de instructies in het kennisdatabase-document 363187, Fout bij installatie "Setup sluit de installatie nu af".

Algemene probleemoplossing

Hier volgt nog een aantal manieren voor het oplossen van installatieproblemen.

Reinig de schijf: Inspecteer de installatieschijf en kijk of de oppervlakte vlekken of vuil bevat. Als reiniging nodig is, gebruik dan een zachte doek, geen papieren zakdoekjes of schurende materialen. Veeg van het midden van de schijf naar de buitenrand. Maak geen draaiende bewegingen. Zodra de schijf schoon is, voert u de installatie opnieuw uit.

Ander optisch station: Veel systemen hebben twee optische stations; bijvoorbeeld een DVD-brander en een afzonderlijke DVD-lezer. Plaats de schijf die problemen veroorzaakt in het andere station en probeer het opnieuw.

Start de computer opnieuw op: In sommige gevallen kan de installatie crashen als Windows Update wordt uitgevoerd. Als dit gebeurt, kunt u het systeem het beste opnieuw opstarten (zoals aangegeven door Windows) voordat u Studio opnieuw probeert te installeren.

Opstarttaken/-programma's: Als u bekend bent met het hulpprogramma msconfig, kunt u deze functie gebruiken om programma's bij het opstarten uit te schakelen die mogelijk van invloed zijn op de Studio-installer.

Als dit allemaal niet werkt

Als de schijf is beschadigd met diepe krassen of barsten en de installatie daarom niet kan worden uitgevoerd, neem dan contact op met de ondersteuning. Zorg dat u uw Pinnacle Studio-bestelnummer of aankoopbewijs (bon) van de winkel bij de hand hebt voor het bestellen van een vervangende schijf.

Blijft hangen of crasht tijdens het starten

Document-ID: 284,223

Als Pinnacle Studio eerder met succes is gestart en nu niet meer start, kijk dan of er onlangs wijzigingen aan de computer zijn uitgevoerd. Maak de wijzigingen indien nodig ongedaan en kijk of het probleem verdwijnt.

Aanvullende stappen voor probleemoplossing:

- 1 **Start de computer opnieuw op:** Software die door onduidelijke oorzaak onstabiel is, kan vaak worden verholpen door het systeem opnieuw op te starten. Dit is bijna altijd een goed begin bij probleemoplossing.

- 2 **Wacht een paar minuten:** Als Pinnacle Studio nog steeds niet wordt gestart, wacht dan een paar minuten totdat het starten geheel is voltooid. Op sommige computers duurt het een tijdje voordat de startprocedure is voltooid.
- 3 **Werk Studio bij:** Bij het oplossen van problemen is het altijd het beste om indien mogelijk de nieuwste versie van de software te gebruiken.
- 4 **Koppel opnamehardware los:** Koppel indien mogelijk opnamehardware los en probeer Pinnacle Studio opnieuw te starten. Als starten niet lukt wanneer de webcam is aangesloten, koppel deze dan los en vice versa. Mogelijk moet u de webcam telkens op deze manier instellen bij het starten van Studio.
- 5 **Download en installeer hardwarestuurprogramma's:** Tijdens het opstarten van de Studio-software wordt er gecontroleerd of u een DirectX-compatibele grafische kaart en geluidskaart hebt. Download en installeer de laatste versie van het stuurprogramma voor de grafische kaart in uw systeem. Als u hulp nodig hebt bij deze stap, neem dan contact op met de fabrikant van de grafische kaart.
- 6 **Sluit taken die op de achtergrond worden uitgevoerd:** Er zijn diverse manieren om dit te doen. Eén manier is het gebruik van beheerssoftware voor het opstarten voor het afsluiten van onnodige programma's die tijdens het opstarten van Windows worden gestart. Hiervoor zijn veel shareware- en freeware-programma's beschikbaar. Gebruik een zoekmachine op internet zoals Google of Yahoo en zoek naar 'startup managers'. We bevelen geen specifiek programma aan, maar raden u aan een paar programmatjes uit te proberen om te bepalen welk u het beste bevalt.

U kunt ook Microsoft System Configuration Utility (msconfig), een onderdeel van Windows, gebruiken om opstartprogramma's uit te schakelen.

Wat u ook kiest, we raden u aan alle programma's uit te schakelen om ze vervolgens één voor één weer in te schakelen totdat u het conflicterende programma hebt gevonden.

- 7 **Opnieuw installeren:** Als dit allemaal niet werkt, kunt u proberen Pinnacle Studio te verwijderen via Configuratiescherm, "Programma's en functies". Na het verwijderen installeert u Pinnacle Studio opnieuw. Probeer het programma hierna te starten.

Problemen met softwarecrashes oplossen

Document-ID: 384,231

Als Studio herhaaldelijk crasht (vastloopt), is de oorzaak van het probleem waarschijnlijk een configuratieprobleem of een probleem met een projectbestand. Veel klanten verhelpen dit soort problemen door:

- De computer te optimaliseren
- Een beschadigd project opnieuw aan te maken
- Een beschadigde clip etc. opnieuw op te nemen
- Verwijder Pinnacle Studio en installeer het programma opnieuw

Voor aanvullende probleemoplossing bepaalt u welke van de foutmodi het best overeenkomt met uw probleem; lees dan verder voor de gesuggereerde stappen voor probleemoplossing voor dat geval.

Geval 1: Pinnacle Studio crasht op willekeurige momenten. Er kan geen specifieke oorzaak voor de fout worden vastgesteld, maar het programma loopt regelmatig vast.

Geval 2: Pinnacle Studio loopt vast na een handeling van de gebruiker, zoals een klik op een bepaalde tab of knop. De crash is voorspelbaar en consistent.

Geval 3: Pinnacle Studio crasht herhaaldelijk wanneer u bepaalde combinaties van stappen uitvoert.

Geval 1: Studio crasht op willekeurige momenten

Hier volgt een aantal stappen voor probleemoplossing. U kunt deze stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren totdat u het gewenste resultaat krijgt.

Installeer de nieuwste versie

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Pinnacle Studio hebt geïnstalleerd.

Optimaliseer de instellingen

Controleer deze voorbeeldinstellingen in Pinnacle Studio; u kunt deze aanpassen om betere resultaten te krijgen.

Kwaliteit: Selecteer de snelste weergave en kijk of de resultaten verbeteren.

Optimalisatiedrempel: Schakel deze instelling uit om na te gaan of de crash hierdoor wordt veroorzaakt. Als de drempel niet wordt gebruikt of niet goed wordt aangepast, verslechteren de prestaties van de voorbeeldweergave mogelijk.

Renderen tijdens afspelen: Schakel deze optie uit als u merkt dat crash optreedt tijdens het bekijken van een voorbeeld.

Sluit taken die op de achtergrond worden uitgevoerd

Bij dit soort problemen is het belangrijk processen op de achtergrond af te sluiten voordat u Pinnacle Studio gebruikt.

Op Windows-systemen worden veel 'taken' (softwareprogramma's) op de achtergrond uitgevoerd, meestal zonder dat dit opvalt. Soms blijkt één van deze programma's echter de oorzaak van instabiliteit van een ander programma te zijn.

In Windows 7 of Windows 8, activeert u Taakbeheer via de toetsencombinatie **Ctrl+Alt+Delete**. Op het tabblad Processen ziet u welke processen er actief zijn. Zie kennisdatabase, document 229157, Hoe sluit ik achtergrondprogramma's die van invloed zijn op systeemprestaties en software-installatie?, voor gedetailleerde instructies.

Defragmenteer uw harde schijf

Zie kennisdatabase, document 232457, Informatie over defragmenteren van de harde schijf in Windows, voor instructies en advies.

Werk audio- en videostuurprogramma's bij

Controleer of u de nieuwste audio- en videostuurprogramma's van de websites van de fabrikanten gebruikt.

U kunt bepalen welke geluidskaart en videokaart u hebt met behulp van de lijst van **Apparaatbeheer** in Windows (onder **Besturing voor geluid, video en spelletjes** en **Beeldschermadapters**). Dubbelklik op de naam van de kaart om de fabrikant en de datum van het stuurprogramma te bepalen. Klik nu op de tab **Stuurprogramma** om alle informatie te bekijken, inclusief **Fabrikant** en **Datum**.

Updates voor stuurprogramma's worden vaak ter beschikking gesteld op de websites van de hardwarefabrikanten.

Werk Windows bij

Zorg ervoor dat u alle nieuwste beschikbare Windows-updates hebt geïnstalleerd.

Optimaliseer de computerprestaties

Windows biedt hiervoor een speciaal hulpprogramma.

1. Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** en selecteer **Eigenschappen**.
2. Klik op **Geavanceerde systeeminstellingen**.
Hierdoor verschijnt het venster **Systeemeigenschappen**.
3. Klik op de knop **Instellingen** in het gedeelte **Geavanceerd**.
4. Selecteer **de instellingen voor de beste prestaties** en klik op **OK**.

Maak ruimte vrij op het opstartstation

Zorg ervoor dat u 10 GB of meer vrije ruimte beschikbaar hebt op uw opstartstation voor paging. Als u geen 10 GB hebt, moet u ruimte vrijmaken.

Pinnacle Studio verwijderen en opnieuw installeren

Als de suggesties tot dusver niet helpen, is de installatie van Studio mogelijk beschadigd. Als dit het geval is, dient u Pinnacle Studio te verwijderen en opnieuw te installeren. U kunt Pinnacle Studio verwijderen via het **Configuratiescherm** van Windows, door op **Een programma verwijderen** te klikken. Verwijder Pinnacle Studio. Zodra Pinnacle Studio is verwijderd, installeert u het programma opnieuw vanaf uw schijf of programmadownload.

Controleer of een project is beschadigd

Probeer de eerste minuten van uw project opnieuw te creëren. Als dit niet tot instabiliteit leidt, voeg dan een paar minuten aan het project toe. Ga verder met opbouwen van het project als het systeem stabiel blijft.

Controleer of er beschadigde media is

Als de instabiliteit lijkt optreden bij het manipuleren van bepaalde audio- of videoclips, probeer dan de audio of video opnieuw op te nemen of te importeren. Als de media zijn geïmporteerd en door een andere toepassing zijn gemaakt, neem ze dan op met Studio en maak een testproject. Hoewel Studio een groot aantal videoformaten ondersteunt, kan de betreffende clip wellicht beschadigd zijn of in een onbekend formaat zijn opgeslagen. Als het gaat om een problematisch wav- of mp3-bestand, converteer een dergelijk bestand dan in een ander type voordat u het bestand importeert.

Installeer Windows opnieuw

Dit is nogal een drastische stap, maar als de vorige oplossingen geen soelaas bieden, zou Windows zelf wel eens beschadigd kunnen zijn. De zware eisen die een authoring-programma voor multimedia zoals Pinnacle Studio aan uw systeem stelt, kan instabiliteit aan het licht brengen die bij gewone toepassingen niet optreedt. U kunt het hulpprogramma voor systeeminformatie van Microsoft gebruiken om vast te stellen of de Windows-installatie onderdeel van het probleem is. Dit hulpprogramma houdt bij wanneer Windows crasht.

Het hulpprogramma voor systeem informatie gebruiken:

- 1 Typ in het Windows-dialogvenster **Uitvoeren** (Windows-toets + **R**) de tekst **Msinfo32** in het zoekvenster. Druk op **Enter** om het venster **Systeeminfo** te openen.
- 2 Vouw de categorie **Softwareomgeving** aan de linkerkant van het venster uit.
- 3 Klik op **Windows Fourrapportage**.

Als het venster Windows Fourrapportage een groot aantal vermeldingen bevat, kan dit erop wijzen dat het besturingssysteem instabiel is of dat de computer een hardwareprobleem heeft. Inspecteer de informatie om de oorzaak van de crash te bepalen. Als bij de meeste crashes systeemsoftware zoals Windows Verkenner is betrokken, dan is er een probleem in het besturingssysteem. Ook frequente willekeurige crashes wijzen vaak op een beschadigde Windows-installatie.

Geval 2: Studio crasht na gebruikersactie

Als Pinnacle Studio crasht, of regelmatig crasht, als u op een bepaalde tab of knop klikt, begin dan met het doorlopen van alle stappen in Geval 1 hierboven. Een dergelijk probleem betekent meestal dat Studio niet correct is geïnstalleerd of beschadigd is geraakt; verwijder Studio, installeer het programma opnieuw en pas de patch van de nieuwste versie toe om het probleem op te lossen.

Om te bepalen of de fout aan een bepaald project is gerelateerd, maakt u een testproject en voegt u een paar scènes toe aan de tijdlijn van de video. Klik vervolgens op de tab of knop die de fout lijkt te veroorzaken. Als dit testproject niet crasht, dan betekent dit mogelijk dat het probleem met het actuele project te maken heeft en niet met Studio of uw systeem. Als het testproject vastloopt, neem dan contact

op met de ondersteuning en geef details over de exacte foutmodus. Wij proberen het probleem dan opnieuw te produceren.

Geval 3: Studio crasht herhaaldelijk

Als Studio crasht bij het uitvoeren van een bepaalde procedure of combinatie van stappen, begin dan met de stappen voor probleemoplossing van Geval 1, een gecompliceerdere versie van Geval 2. Het is vaak heel moeilijk om de precieze volgorde van stappen te bepalen die tot een fout leiden. Een eenvoudig testproject met een testvideo, zoals hierboven beschreven, is zeer nuttig voor uw eigen onderzoek en voor het bereiken van een snelle oplossing wanneer hulp van de ondersteuning is vereist.

Problemen met exporteren

Als er fouten worden gemeld, of de toepassing vastloopt of incorrect werkt bij het exporteren van een bestand of schijf, kijk dan in onze kennisdatabase voor artikelen over het specifieke foutsценario dat u ervaart.

Problemen met afspelen van schijven

Document-ID: 384,235

Als u een probleem hebt met DVD's die in Studio zijn gemaakt en niet worden weergegeven, of leeg lijken te zijn, volg dan de onderstaande stappen om dit op te lossen.

Andere afspeelproblemen komen elders aan bod in de kennisdatabase.

- Als de video op uw schijf wordt afgespeeld, maar het geluid niet, lees dan document 222577, Schijven gebrand in Studio bevatten geen geluid.

- Als slechts een deel van schijfproject op de dvd staat, of recente wijzigingen ontbreken, lees dan document 219785, Op dvd gemaakt in Studio ontbreekt een deel van het project.

Als uw dvd niet wordt afgespeeld, of leeg lijkt te zijn:

- 1 Controleer of de schijf schoon is. Verzeker u ervan dat er geen duidelijke vlekken of krassen op de oppervlakte van de schijf te zien zijn. Als de schijf vuil is, reinig deze dan met een zachte doek (gebruik geen papieren doek) door de DVD van het midden naar de buitenrand schoon te vegen, niet in een cirkelvormige beweging.
- 2 Plaats de schijf in een dvd-station op de computer en controleer of de schijf bestandssysteemmappen bevat.
 - Dubbelklik op **Deze computer**.
 - Klik met de rechtermuisknop op het dvd-station en kies **Verkennen**.

Er moeten twee mappen op de DVD staan met de namen "AUDIO_TS" en "VIDEO_TS". De audiomap moet leeg zijn. De videomap dient bestanden met de extensies bup, ifo en vob te bevatten.

Als de bestanden aanwezig zijn, dan is het probleem zeker gerelateerd aan het afspelen zelf en niet aan het branden van de schijf. Als de schijf echter leeg is, dan is er sprake van een brandprobleem in plaats van een afspeelprobleem. In dit geval volgt u de instructies in document 214533, Studio brandproblemen.

- 3 Als de schijf niet werkt in uw dvd-speler, probeer deze dan in de computer. De schijf moet kunnen worden afgespeeld met softwareprogramma voor het afspelen van DVD's zoals PowerDVD en WinDVD. DVD-weergave in Windows Media Player is afhankelijk van uw versie van Windows. Als u ook problemen hebt

met het afspelen van de dvd in het dvd-station van uw computer, lees dan document 221479, DVD's afspelen op uw computer.


- 4 Probeer de dvd op andere dvd-spelers af te spelen. Sommige apparatuur speelt mogelijk een bepaald merk DVD of een bepaald DVD-mediatype (-R, +R, -RW of +RW) niet af.

Als u niet zeker weet of de DVD-speler een bepaald mediatype ondersteunt, kijk dan op de website van de fabrikant voor informatie.

Als het schijftype niet door de speler wordt ondersteund, moet u de schijf in een ander type maken. Als de schijf in de ene DVD-speler wordt afgespeeld en in de andere niet, dan is de tweede speler mogelijk bijna defect of niet in staat om op betrouwbare wijze schrijfbaar media te lezen. Experimenteer in dit geval met DVD-merken en -typen totdat u een combinatie vindt die betrouwbaar op uw apparatuur werkt.


- 5 Controleer of uw project is ingesteld op het afspeeltype van uw regio (bijv. NTSC voor Noord-Amerika, PAL voor Europa). Als het project, en dus de schijf, van een ander type zijn, kunnen sommige DVD-spelers de schijf niet weergeven.

U controleert het videotype van het project door op het tandwielpictogram linksboven op de tijdlijn in de **Schijf-editor** te klikken.



Het dialoogvenster Tijdlijn-instellingen wordt geopend.

Controleer of de vervolgkeuzelijst **Grootte** op de juiste standaard is ingesteld is in het dialoogvenster Tijdlijn-instellingen.



De instelling van Grootte controleren.

U kunt de standaard videostandaard voor projecten ook instellen op de pagina **Projectinstellingen** van het dialoogvenster voor instellingen in Pinnacle Studio.



Iedereen die over enige basiskennis beschikt, kan goed videomateriaal vastleggen en op basis hiervan een interessante, spannende of informatieve film maken.

U begint met een schetsmatig script of draaiboek en vervolgens gaat u de beelden vastleggen. Zelfs tijdens deze fase dient u al rekening te houden met de montagefase door ervoor te zorgen dat u een aantal goede shots hebt die een goede basis vormen.

Bij het monteren van een film voegt u alle beeldfragmenten samen in een harmonieus geheel. Hierbij kiest u voor bepaalde technieken, overganeg en effecten die het beste bij uw bedoelingen passen.

Een belangrijk onderdeel van de montage is het maken van een soundtrack. Het juiste geluid – dialoog, muziek, commentaar of effecten – ondersteunen het beeld en zorgen ervoor dat het geheel meer is dan de som der delen.

Pinnacle Studio beschikt over de functies die u nodig hebt om een thuisvideo van professionele kwaliteit te maken. De rest is aan u – de videofilmer.

Een draaiboek maken

Het is niet altijd nodig om een draaiboek te maken, maar het kan zeer nuttig zijn bij grote videoprojecten. U bepaalt zelf hoe eenvoudig of complex het draaiboek wordt. Een eenvoudige lijst met de geplande scènes kan voldoende zijn; misschien wilt u notities met gedetailleerde

camera-instellingen of gesproken teksten. De ambitieuze filmer kan een volledig script schrijven waarin iedere camerahoek in detail wordt beschreven, inclusief informatie over de lengte van de shots, de belichting en de rekwisieten.

Titel: Jan op de kartbaan

| Nr. | Instelling | Tekst / Geluid | Duur | Datum |
|------------|---|--|-------------|---------------|
| 1 | Gezicht van Jan met helm, camera zoomt uit | "Jan rijdt vandaag zijn eerste rit ..." Geluid van motoren op de achtergrond. | 11 sec | din. 22-06 |
| 2 | Startklaar vanuit het zicht van de rijder, lage camerapositie. | In de hal klinkt muziek, motorgeluid. | 8 sec | din. 22-06 |
| 3 | Man met startvlag wordt in de scène begeleid tot aan de startpositie. Camera blijft. Man loopt na de start uit het beeld. | "Er vandoor ...", Start aftellen, startschot op de achtergrond. | 12 sec | din. 22-06 |
| 4 | Jan bij de start van voren, camera draait mee, toont Jan tot aan de bocht, nu van achteren. | Muziek in de hal niet meer hoorbaar, dezelfde muziek van CD er achter plaatsen; motorengeluid. | 9 sec | din. 22-06 |
| 5 | ... | | | |

Ontwerp voor een eenvoudig draaiboek

Montage

Vanuit verschillende perspectieven

Neem een belangrijke gebeurtenis – indien mogelijk - altijd op vanuit verschillende perspectieven en cameraposities. Bij de montage kan naderhand de beste instelling worden gekozen of gecombineerd. Maak bewust opnamen vanuit een ander perspectief (eerste de clown in de piste, maar ook de lachende toeschouwer, zoals de clown die ziet.) Interessante gebeurtenissen kunnen vaak ook achter de persoon plaatsvinden of de hoofdpersonen kunnen van achteren worden bekeken. Dit kan een grote hulp zijn om later in de film evenwicht aan te brengen.

Close-ups

Wees niet zuinig met close-ups (detailopnamen) van belangrijke dingen en personen. Detailopnamen werken op een televisiescherm meestal beter dan overzichten en kunnen later goed voor effecten worden gebruikt.

Opnemen van overzichten / dichtbij-opnamen

Hele overzichten geven de toeschouwer later een overzicht en tonen de plaats van handeling. Deze scènes kunnen later worden gebruikt voor het inkorten van langere scènes. Wanneer vanaf een dichtbij-instelling naar een volledig overzicht wordt gemonteerd, ziet de toeschouwer de details niet meer - hierdoor kan een sprong in de tijd gemakkelijker worden ingebouwd. Ook een toeschouwer, ingevoegd in een opname van dichtbij, kan een ogenblik van de eigenlijke gebeurtenissen afleiden.

Complete handelingen

Neem handelingen steeds volledig op. Dat vergemakkelijkt later de montage.

Overgangen

Het omgaan met het aspect tijd binnen een film vraagt enige oefening. Lang durende handelingen kunnen niet altijd volledig worden gefilmd en moeten binnen een film vaak sterk verkort worden weergegeven. Toch moet de handeling logisch blijven en mogen lassen niet zonder meer worden opgemerkt.

Hiervoor worden overgangen gebruikt. Overgangen leiden de toeschouwer af van de eigenlijke handeling – hierdoor kunnen tijdsprongen worden ingevoegd zonder dat de toeschouwer zich hiervan bewust wordt.

Het geheim van een succesvolle overgang is het aanbrengen van een duidelijk verband tussen de scènes. In een plotgerelateerde overgang is het verband gelegen in de opeenvolgende gebeurtenissen in een zich ontwikkelende verhaal. Een shot van een nieuwe auto kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een documentaire over het ontwerp en de productie van de auto te introduceren.

Een neutrale overgang impliceert zelf geen verhaalontwikkeling of een verandering van tijd of plaats, maar kan worden gebruikt om diverse onderdelen van een scène op een soepele wijze aan elkaar te plakken. Door de camera tijdens een podiumdiscussie te richten op een geïnteresseerd publiekslid, kunt u daarna onopvallend naar een later punt in dezelfde discussie gaan en het tussenliggende gedeelte achterwege laten.

Externe overgangen tonen iets anders dan de handelingen. Tijdens een shot in het gemeentehuis tijdens een trouwceremonie, kunt u bijvoorbeeld een andere ruimte laten zien waar op dat moment een verrassing in gereedheid wordt gebracht.

Overgangen moeten de boodschap van de film onderstrepen en dienen altijd in de situatie te passen om verwarring te voorkomen en niet af te leiden van de daadwerkelijke verhaallijn.

Logisch verloop van de handeling

De in de videomontage achter elkaar geplaatste beelden moeten een passende wisselwerking hebben met de betreffende handeling. Alleen met een logisch verloop van de handelingen kan de toeschouwer de gebeurtenissen volgen. Probeer door een snel of spectaculair begin van meet af aan de interesse van de toeschouwer te winnen en houd deze vast tot het einde. De interesse, c.q. de oriëntatie van de toeschouwer kan door niet logische opeenvolging of door een onjuiste tijdvolgorde van scènes verloren gaan. Dit geldt ook voor te hectische of te korte opnamen (minder dan 3 seconden). Motieven moeten niet al te veel verschillen ten opzichte van de volgende beelden.

Gaten overbruggen

Probeer de gaten die ontstaan tussen het filmen van diverse locaties te overbruggen. U kunt close-ups gebruiken om chronologische overgangen te overbruggen: inzoomen op het gezicht en na een paar seconde uitzoomen naar een volgende scène.

Continuïteit behouden

Continuïteit – consistentie van details van de ene scène naar de andere scène – is heel belangrijk om een goed resultaat te behalen. Voorkom zonnig weer en toeschouwers die onder een paraplu zitten.

Ritme in de montage

Het tempo waarin de verschillende formaten wisselen, beïnvloedt de zeggingskracht en de stemming van de film. Het weglaten van een verwacht beeld manipuleert de zeggingskracht van een film net zo goed als de lengte van de opname.

Voorkom beeldsprongen

Dezelfde beelden direct na elkaar gemonteerd, geven mogelijk beeldsprongen. Dezelfde persoon bevindt zich dan weer in de linker beeldhelft, dan weer in de rechter beeldhelft of wordt een keer met en dan weer zonder bril getoond.

Draaiingen niet achter elkaar plaatsen

Plaats draaiingen niet achter elkaar, behalve als ze dezelfde richting en hetzelfde tempo hebben.

Vuistregels voor videobewerking

Hier volgt een aantal richtlijnen die handig kunnen zijn voor het monteren van uw film. Er bestaan geen harde regels, zeker niet wanneer uw werk grappig of experimenteel is.

- Monteer geen camerabewegingen direct na elkaar.
- Draaiingen, zooms en camerabewegingen altijd scheiden door stilstaande beelden.
- Op elkaar volgende shots moeten vanuit verschillende cameraposities zijn opgenomen. Zorg altijd voor een verschil in de opnamehoek van ten minste 45 graden.
- Werk bij het filmen van gezichten, bijvoorbeeld tijdens een dialoog, vanuit diverse camerahoeken.

- Perspectief wisselen bij opnamen van gebouwen. Laat bij opnamen die wat betreft soort en grootte op elkaar lijken, de beelddiagonalen afwisselend van rechtsvoor naar linksachter en omgekeerd verlopen.
- Montages aanbrengen in bewegingen van personen. De toeschouwer wordt afgeleid door de lopende beweging en merkt de montage bijna niet. D.w.z.: in het midden van de beweging kan naar een overzichtopname worden overgestapt.
- Gebruik harmonische montages en geen beeldsprongen.
- Des te minder beweging in één opname, des te korter moet de duur zijn. Opnamen met snelle bewegingen kunnen langer zijn.
- Overzichtsbeelden hebben meer inhoud en moeten dus ook langer getoond worden.

Door het bewust achter elkaar plaatsen van videobeelden kan niet alleen een bepaald effect worden bereikt, maar kan ook een boodschap op de toeschouwer worden overgebracht die met beelden niet kan of moet worden getoond. Er bestaan in principe zes methoden om door middel van montage een boodschap over te brengen. Hieronder komen ze een voor een aan bod.

Associatieve montage

Door een bepaalde volgorde van de beelden kan bij de toeschouwer een associatie worden opgeroepen, terwijl de eigenlijke boodschap niet wordt getoond. Voorbeeld: eerst is een man aan het wedden bij paardenraces en in de volgende beelden is hij bij een autodealer nieuwe dure wagens aan het bekijken.

Parallele montage

Er worden twee handelingen parallel getoond. Er wordt heen en weer gesprongen tussen twee handelingen en de beelden worden naar het einde toe steeds korter. Zo kan de spanning naar een hoogtepunt worden opgebouwd. Voorbeeld: twee verschillende auto's rijden vanuit verschillende richting met hoge snelheid op het zelfde kruispunt af.

Contrastmontage

Onverwachte en zeer verschillende beelden worden bewust bij elkaar gemonteerd om de toeschouwer een contrast duidelijk te maken. Voorbeeld: een toerist ligt op het strand – en in de volgende beelden worden hongerlijdende kinderen getoond.

Vervangende montage

Gebeurtenissen die niet getoond kunnen of mogen worden, worden door een andere gebeurtenis vervangen. Bijvoorbeeld: er wordt een kind geboren, maar in plaats van de geboorte wordt een ontluikende knop getoond.

Causale montage

Beelden hangen causaal met elkaar samen: zonder het eerste beeld is het tweede niet te begrijpen. Voorbeeld: een man maakt ruzie met zijn vrouw en slaapt in het volgende beeld onder een brug.

Montage naar vorm

Beelden met verschillende inhoud kunnen samen worden gemonteerd wanneer ze een gemeenschappelijk kenmerk (zoals kleur, vorm of beweging) hebben. Voorbeelden: de bol van een waarzegger en een

aardbol, een gele regenjas en een gele bloem, een parachutespringer en een omlaag dwarrelende veer.

Geluid toevoegen

Geluid toevoegen is een kunst, maar een kunst die geleerd kan worden. Het is zeker niet gemakkelijk het bijbehorende commentaar op het juiste punt te geven, maar kort en informatief commentaar is een grote hulp voor de toeschouwer. Het ingesproken commentaar moet natuurlijk en vertellend zijn. Opgelezen of bewust zorgvuldig geformuleerd commentaar klinkt meestal onecht en moet zo mogelijk worden vermeden.

Kort commentaar

In principe geldt voor commentaar: minder is meer. Beelden moet voor zich spreken en dingen die de toeschouwer in de beelden kan herkennen, hoeven niet van commentaar te worden voorzien.

Oorspronkelijke geluid behouden

Gesproken commentaar moet zodanig met het oorspronkelijke geluid of de muziek worden gemengd dat het oorspronkelijke geluid nog wordt waargenomen. Het geluid hoort bij de opgenomen videobeelden en moet mogelijk niet helemaal worden weggehaald, want zonder geluid komt de video gemakkelijk steriel en minder authentiek over. Toch worden er vaak bijgeluiden opgenomen van bijvoorbeeld vliegtuigen en auto's, waarvan er geen beelden zijn. Evenals sterk windgeruis, dat ook storend werkt, moeten deze worden weggemonteerd of worden vervangen door passend commentaar of bijbehorende muziek.

Passende muziek kiezen

Passende muziek geeft de film een laatste professionele afwerking en kan de zeggingskracht van een video krachtig benadrukken. De gekozen muziek moet echter op de boodschap van de film worden afgestemd. Soms is dit een tijdrovende aangelegenheid en een uitdaging die zeker de moeite waard is. En eenmaal geslaagd wordt dit door de toeschouwer zeer gewaardeerd.

Titel

Titels moeten informatief zijn, de inhoud beschrijven en de belangstelling wekken. Als het ook een leuke of opvallende zegswijze is, nog beter.

Voor de presentatie biedt de Titel-editor vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor het maken van creatief beeldmateriaal. Bij dit onderdeel van uw productie bent u niet gebonden aan de werkelijkheid van het feitelijke videomateriaal, en dus kunt u uw fantasie zijn gang laten gaan.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk communiceren, dus een aantal principes geldt altijd. Een korte titel in een groot, leesbaar lettertype is natuurlijk duidelijker dan een titel die te veel versierd of te lang is.

Titelkleur


Goed leesbaar zijn de volgende combinaties van achtergrond en letters: wit/rood, geel/zwart en wit/groen. Wees voorzichtig met witte titels op een zwarte achtergrond. Sommige videosystemen kunnen geen contrasten aan die groter zijn dan 1:40 en kunnen deze niet meer gedetailleerd weergeven.

Tijd op het scherm

Als vuistregel moet een lang genoeg worden weergegeven om twee keer gelezen te kunnen worden. Hanteer een tijdsduur van ongeveer drie seconden voor een titel van tien letters. Voor iedere vijf extra letters dient u de weergavetijd met een seconde te verlengen.

“Gevonden” titels

Behalve aftiteling bieden natuurlijke titels als wegbewijzing, straatnaambordjes of voorpagina's van lokale kranten vaak interessante mogelijkheden.



De lijst met multimediatерminologie bevat computer- en videotermeи. De belangrijkste termen worden hieronder gedefinieerd.

720p: Een high-definition (HD) videoformaat met een resolutie van 1280x720 en progressieve (non-interlaced) frames.

1081i: Een high-definition (HD) videoformaat met een resolutie van 1440x1080 en interlaced frames.

ActiveMovie: Software-interface van Microsoft voor het bedienen van multimedia-apparatuur onder Windows. Zie *DirectShow*, *DirectMedia*

ADPCM: Afkorting van Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Deze coderings- en compressiemethode wordt gebruikt bij CD-I- en *Cd-rom*-producties.

Adres: Alle geheugenposities in de computer zijn genummerd (geadresseerd.) Met behulp van deze adressen kan iedere geheugenplaats worden aangesproken. Enkele adressen zijn gereserveerd voor bepaalde hardwarecomponenten en mogen niet meer worden gebruikt. Wanneer twee componenten hetzelfde adres gebruiken, dan is er sprake van een adresconflict.

Afbeelding: Een afbeelding is een reproductie van een bepaald beeld. Deze term wordt vaak voor gedigitaliseerde afbeeldingen gebruikt die uit pixels bestaan en op een computerscherm kunnen worden weergegeven en met software kunnen worden bewerkt.

Afbeeldingscompressie: Methode voor de beperking van de hoeveelheid gegevens die voor de opslag van een digitale afbeelding of video nodig zijn.

Afgesloten GOP: Zie *GOP*.

Aliasing: Onnauwkeurige weergave van een afbeelding door beperkingen in de weergavesnelheid. Aliasing treedt op in de vorm van een trapeffect bij rondingen en hoekige vormen.

Anti-aliasing: Een methode waarbij de hoekige randen van bitmap-afbeeldingen worden bijgewerkt. Dit wordt meestal bereikt door het bijwerken van de randen met pixels van dezelfde kleur tussen de rand en de achtergrond, waardoor de overgang minder duidelijk is. Bij een andere methode voor anti-aliasing wordt weergaveapparatuur met een hogere resolutie gebruikt.

AVI: Afkorting van Audio Video Interleaved, een formaat voor digitale video (en *Video voor Windows*).

Batchopname: Een geautomatiseerd proces waarbij een *Edit Decision List (EDL)* wordt gebruikt om bepaalde clips op een videoband te lokaliseren en opnieuw op te nemen. Doorgaans worden de betreffende clips daarbij opgenomen met een hogere gegevensnelheid dan die van de oorspronkelijke opname.

Beeldfrequentie: De framesnelheid bepaalt hoeveel frames van een videosequentie per seconde worden afgespeeld. De framesnelheid voor NTSC-video is 30 beelden per seconde. De framesnelheid voor PAL-video is 25 beelden per seconde.

Beginmarkering/Eindmarkering: Bij videobewerking verwijzen deze markeringen naar de begin- en eindtijdcodes waarmee de delen van de clips worden aangeduid die in een project worden opgenomen.

Bestandsformaat: De organisatie van informatie binnen een computerbestand zoals van een beeldbewerkingsprogramma of een tekstverwerker. Het formaat van een bestand wordt gewoonlijk aangeduid door de extensie, zoals doc, avi of wmf.

Bijsnijden: Hierbij wordt bepaald welk deel van een beeld wordt weergegeven.

BIOS: Acroniem for Basic Input Output System, hetgeen verwijst naar basisinvoer- en uitvoeropdrachten die worden opgeslagen in een ROM, PROM of EPROM. De belangrijkste taak van de BIOS is om de in- en uitvoer aan te sturen. Na de systeemstart voert de ROM-BIOS enkele tests uit. Zie *Parallele interface*, *IRQ*, *I/O*.

Bit: Afkorting van 'BInary DigiT', de kleinste informatie-eenheid op een computer. Bits worden o.a. gebruikt voor het opslaan van kleurwaarden en pixels in een afbeelding. Hoe meer bits voor elke *Pixel* worden gebruikt, hoe groter het aantal beschikbare kleuren. Bijvoorbeeld:

- 1-bit: elke pixel is of zwart of wit.
- 4-bit: 16 kleuren of grijs tinten mogelijk.
- 8-bit: 256 kleuren of grijs tinten mogelijk.
- 16-bit: 65.536 kleuren mogelijk.
- 24-bit: ongeveer 16,7 miljoen kleuren mogelijk.

Bitmap: Een beeld bestaat uit een verzameling beeldpunten of pixels die in regels worden geordend. Zie *Pixel*.

Byte: Een byte is acht bits. Met een enkele byte kan precies een teken (letter, cijfer, enzovoort) worden weergegeven (zoals een letter of getal).

Cd-rom: Massaopslagmedium voor digitale gegevens, zoals digitale video. Cd-roms kunnen worden gelezen, maar hierop kunt u geen gegevens schrijven (ROM is een acroniem van Read-Only Memory of alleen-lezengeheugen).

Clip: In Pinnacle Studio is dit elk media-element dat op de tijdlijn van een film- of een schijfproject wordt gebruikt. Clipmedia zijn video's, audiobestanden, foto's, titels en Montage.

Codec: Samentrekking van de twee woorden compressor/ decompressor – een algoritme dat beeldgegevens comprimeert (inpakt) en decomprimeert (uitpakt). Codecs kunnen in elke willekeurige software of hardware worden geïmplementeerd.

COM-poort: Een seriële poort achter op uw computer waarop u een modem, plotter, printer of muis kunt aansluiten.

Complementaire kleur: Complementaire kleuren hebben de tegenovergestelde waarde van primaire kleuren. Als u een kleur met de bijbehorende complementaire kleur combineert, is het resultaat wit. De complementaire kleuren van rood, groen en blauw zijn respectievelijk cyaan, magenta en geel.

Composite video: Composite (of samengestelde) video codeert gegevens over luminantie en chrominantie in één signaal. VHS en 8 mm zijn videoformaten die samengestelde ('composiet') videosignalen kunnen opnemen en weergeven.

Compressie: Methode voor het verkleinen van bestanden op een gegevensdrager. Er zijn twee soorten compressie: de ene met en de andere zonder verlies. Bestanden die met de methode zonder verlies worden gecompriimeerd, kunnen zonder dat het origineel wordt veranderd, weer worden hersteld. Bij de methode met verlies worden tijdens de compressie data afgewezen, waardoor het bestand, nadat

het opnieuw is geopend, er iets anders uitziet. Afhankelijk van de hoeveelheid compressie kan het kwaliteitsverlies verwaarloosbaar of juist extreem zijn.

DCT: Afkorting van Discrete Cosine Transformation, onderdeel van de JPEG-beelddatacompressie en gerelateerde algoritmen. De informatie over helderheid en kleur worden opgeslagen als frequentiecoëfficiënt.

Decibel (dB): Een meeteenheid voor geluidsvolume. Een stijging van 3 dB verdubbelt het volume.

Digital8: Digitaal videobandformaat dat DV-gecodeerde audio- en videogegevens opneemt op Hi8-banden. Momenteel zijn alleen Digital8-camcorders/ videorecorders van Sony in staat Hi8- en 8 mm-cassettes af te spelen.

Digitale video: Bij digitale video wordt de informatie – anders dan bij analoge opslagmedia – bit voor bit in een bestand opgeslagen.

DirectMedia: Systeemuuitbreiding van Microsoft voor multimediatoepassingen onder Windows. Zie *ActiveMovie*.

DirectShow: Systeemuuitbreiding van Microsoft voor multimediatoepassingen onder Windows. Zie *ActiveMovie*.

DirectX: Een verzameling van diverse door Microsoft voor Windows 95 ontwikkelde systeemuuitbreidingen om video- en gameversnelling mogelijk te maken.

Dithering: Door het gebruik van kleurpatronen wordt het aantal kleuren voor het oog kunstmatig vergroot.

DMA: Afkorting voor Direct Memory Access.

DV: Digitaal videobandformaat voor het opnemen van digitaal audio- en videomateriaal op met metaal opgedampte 1/4-inch banden. Mini

DV-banden kunnen maximaal 60 minuten video, standaard DV-banden maximaal 270 minuten video opnemen.

ECP: Afkorting voor Enhanced Compatible Port. Maakt versnelde bi-directionele gegevensoverdracht mogelijk via de parallelle interface. Zie *EPP*.

Edit Decision List (EDL): Een lijst clips en effecten in een bepaalde volgorde die wordt opgenomen op uw uitvoerschijf of -bestand. In Studio kunt u uw eigen 'edit decision list' maken en bewerken door clips toe te voegen, te verwijderen en de volgorde van clips en effecten in de Film-editor en de Schijf-editor aan te passen.

Enkel frame: Een enkel frame maakt deel uit van een reeks of sequentie. Wanneer deze reeks met voldoende snelheid wordt weergegeven, kan de illusie van een video met bewegende beelden worden gecreëerd.

EPP: Afkorting voor Enhanced Parallel Port. Maakt versnelde bi-directionele gegevensoverdracht mogelijk via de parallelle interface. Zie *ECP*.

EPROM: Afkorting voor Erasable Programmable Read-Only Memory. Geheugenchip die na programmering de data zonder stroomvoorziening vasthoudt. De geheugeninhoud kan met UV-licht worden gewist en opnieuw geschreven.

Fade-effect vanuit/naar zwart: Digitaal fade-effect aan het begin van de clip vanuit zwart en aan het eind van de clip naar zwart.

Filters: Gereedschap dat gegevens aanpast om een speciaal effect te produceren.

FireWire: Merkaanduiding van het seriële dataprotocol *IEEE-1394* van Apple.

Framegrootte: De maximale grootte voor het weergeven van beelddata in een video of een bewegende sequentie. Wanneer een voor de sequentie bedoeld beeld de framegrootte overstijgt, moet het worden getrimd of geschaald om het passend te maken.

Frequentie: Aantal periodiek terugkerende slagen (bijv. geluidschommelingen, beelden, wisselspanning) per tijdseenheid, meestal per seconde (Hertz).

Gegevensfrequentie: Hoeveelheid gegevens per seconde. Bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens die een harde schijf per seconde kan lezen/schrijven of de hoeveelheid videogegevens die per seconde kan worden verwerkt.

Geïnterlinieerd: De schermvernieuwingsmethode die door televisiesystemen wordt gebruikt. Het PAL-systeem bestaat uit twee interleaved halve beelden (velden) van elk $312\frac{1}{2}$ regels. Het NTSC-systeem bestaat uit twee halve beelden van elk $242\frac{1}{2}$ regels. De beelden worden afwisselend weergegeven om een samengevoegd beeld te kunnen weergeven.

GOP: Bij MPEG-compressie wordt de gegevensstroom eerst opgesplitst in gebieden die elk meerdere frames bevatten, genaamd GOP's ('Groups Of Pictures'). In een GOP komen drie soorten frames voor: I-frames, P-frames (afbeeldingen) en B-frames.

GOP-lengte: De GOP-lengte geeft aan hoeveel I-, B- of P-frames er in een GOP aanwezig zijn. Gebruikelijke lengten zijn bijv. een GOP-lengte van 9 of 12.

Hardwarecodec: Compressiemethode die speciale hardware gebruikt voor het maken en afspelen van gecomprimeerde digitale videofrequenties. Een hardwarecodec kan betere coderingsnelheid en

een hogere beeldkwaliteit bieden dan codecs die volledig in de software zijn geïmplementeerd. Zie *Codec, Softwarecodec*

HD: High Definition-video. De meeste HD-formaten hebben een resolutie van ofwel 1920x1080 ofwel 1280x720. Er bestaat een substantieel verschil tussen 1080 en 720: het grotere type gebruikt 2,25 pixels meer per frame. Dit verschil zorgt ervoor dat de systeemeisen voor het verwerken van 1080-inhoud wat betreft coderingstijd, decoderingssnelheid en opslag aanzienlijk stijgen. De 720-formaten zijn allemaal progressief. Het 1080-formaat is een combinatie van progressieve en interlaced frametypen. Computers en monitoren zijn inherent progressief, terwijl televisie-uitzendingen zijn gebaseerd op interlaced technieken en standaarden. Bij HD terminologie wordt progressief aangeduid met de 'p' en interlaced met de letter 'i'.

HDV: Een formaat voor opname en weergave van High Definition-video op een DV-cassetteband. Vastgelegd als HDV-formaat. In plaats van de DV-codec maakt HDV gebruik van MPEG-2. Er zijn twee varianten van HDV: HDV1 en HDV2. HDV1 is een resolutie van 1280x720 met progressieve frames (720p). De MPEG-transportstream bedraagt 19,7 Mbps/s. HDV2 is een resolutie van 1440x1080 met interlaced frames (1080i). De MPEG-transportstream bedraagt 25 Mbps/s.

Helderheid: Ook wel aangeduid met luminantie. Geeft de helderheid van een video aan.

Hi8: Verbeterde versie van Video8 met S-Video opgenomen op banden met metalen deeltjes of metaalbedampte banden. Op basis van de grotere luminantieresolutie en bandbreedte hebben deze opnamen in verhouding tot Video8 een grotere beeldscherpte.

HiColor: Bij beelden betekent dit meestal een 16-bits beeldtype (5-6-5) dat maximaal 65.536 kleuren kan bevatten. TGA-bestandsformaten ondersteunen dit soort beelden. Bij andere bestandsformaten is vaak eerst een conversie van HiColor naar TrueColor nodig. Bij beeldschermen verwijst HiColor meestal naar 15-bits beeldschermadapters (5-5-5), waarmee maximaal 32.768 kleuren kunnen worden weergegeven. Zie *Bit*.

Hoofdkleur (key-kleur): Een kleur die transparant wordt gemaakt waardoor er een achtergrondbeeld doorheen kan schijnen. Het meest gebruikt voor een overlay van de ene videosequentie over de andere; op de plekken waar de Key color zich bevindt, schijnt de onderliggende video erdoorheen.

Hoogte-breedteverhouding: Dit is de verhouding tussen de breedte en de hoogte in een afbeelding. Wanneer de hoogte-/breedteverhouding wordt gefixeerd, zal bij een wijziging van de ene waarde ook automatisch de andere worden aangepast.

Huffman-codering: Een techniek die wordt gebruikt bij JPEG en andere methoden voor gegevenscompressie: aan frequent optredende waarden wordt een korte code toegewezen en aan zeldzame waarden een lange code.

I/O: Afkorting voor Input/Output (= ingang/uitgang)

IDE: Afkorting van Integrated Device Electronics, een interface voor harde schijven die alle voor het station benodigde stuulementen op het station zelf ter beschikking stelt. Door deze technologie wordt de conventionele adapter die het station met de uitbreidingsbus verbindt, overbodig.

IEEE-1394: Door Apple Computers ontwikkeld en onder de naam FireWire op de markt gebracht serieel protocol voor

gegevensoverdracht met snelheden tot 400 Mbit per seconde. Sony biedt een licht gewijzigde versie aan voor de overdracht van DV-signalen, die met i.LINK wordt aangeduid en overdrachtsnelheden tot 100 Mbit per seconde mogelijk maakt.

IRQ: Afkorting voor Interrupt Request. Onderbreking van een lopend proces van de computer, zodat beheer- of achtergrondtaken kunnen worden uitgevoerd. Interrupts kunnen zowel door de hardware (zoals toetsenbord en muis) als door software worden opgevraagd.

JPEG: Afkorting voor Joint Photographic Experts Group, en de norm die door deze groep werd ontwikkeld voor het comprimeren van digitale videobeelden op basis van DCT.

Kanaal: Classificatie van informatie in een bestand teneinde een bepaald aspect uit een heel bestand af te zonderen. Zo gebruiken kleurenbeelden bijvoorbeeld verschillende kanalen om de kleurcomponenten van het beeld te classificeren. Stereo-audiobestanden gebruiken kanalen om de klank voor de rechter en de linker luidsprekerbox te identificeren. Videobestanden gebruiken een combinatie van de kanalen voor beeld- en audiobestanden.

Kbyte (ook kB): Een kbyte (kilobyte) bevat 1024 bytes. De 'k' staat hier voor het getal 1024 (2¹⁰), dus niet voor 1000 zoals in het metrische systeem.

Keyframe: Een videoframe waarvoor de waarde van een bepaalde parameter van een video- of audio-effect is gespecificeerd. Tijdens de weergave wordt de animatie van effecten uitgevoerd door het soepel aanpassen van parameters van de ene keyframed waarde naar de volgende. Het animeren van effecten met keyframes wordt vaak 'keyframing' genoemd.

Klembord: Een tijdelijke geheugenfunctie waartoe alle Windows-programma's toegang hebben om data gedurende het knippen, kopiëren en plakken vast te houden. Bij het opnemen van nieuwe data op het klembord gaan de oude meteen verloren.

Kleurdiepte: Aantal bits die de kleurengegevens voor elke pixel leveren. Een kleurdiepte van 1 bit staat voor $2^1=2$ kleuren, 8 bits staat voor $2^8=256$ kleuren en 24 bits staat voor $2^{24}=16.777.216$ kleuren.

Kleurenmodel: Een model voor de mathematische beschrijving en definitie van kleuren en hun onderlinge relatie. Ieder kleurenmodel heeft een bepaald doel. De twee meest gangbare modellen zijn RGB en YUV.

Kleurverzadiging: De intensiteit van een kleur.

Kwantisering: Onderdeel van de JPEG-beelddatacompressie. Essentiële beelddelen worden exact weergegeven, maar voor het menselijke oog minder wezenlijke informatie wordt minder exact weergegeven.

LPT: Zie *Parallele interface*.

Luminantie: Zie *Helderheid*.

M1V: (bestandsextensie voor) een MPEG-bestand dat uitsluitend videogegevens bevat.

Mbyte (ook MB): Een Mbyte (megabyte) komt overeen met 1024 Kbytes – 1024 x 1024 bytes.

MCI: Afkorting voor Media Control Interface. Een programma-interface ontworpen door Microsoft waarmee audio- en videodata kan worden opgenomen en afgespeeld. Deze interface wordt ook gebruikt om een computer aan te sluiten op een externe videobron, zoals een videorecorder of een laserdisk.

Modulatie: De codering van informatie bij een leeg dragersignaal.

Motion-JPEG (M-JPEG): Een Video voor Windows-indeling van Microsoft voor de codering van videosequenties. JPEG-compressie wordt gebruikt om elk frame afzonderlijk te comprimeren.

MPA: (bestandsextensie voor) een MPEG-bestand dat uitsluitend audiogegevens bevat. M1V, MPEG, MPG

MPEG: Afkorting voor Motion Photographic Experts Group, en de norm die door deze groep is ontwikkeld voor het comprimeren van videobeelden. In vergelijking met M-JPEG biedt deze methode een datareductie van tussen de 75 en 80 % zonder dat er sprake is van waarneembaar beeldverlies.

MPG: (bestandsextensie voor) een MPEG-bestand dat zowel video- als audiogegevens bevat.

MPV: (bestandsextensie voor) een MPEG-bestand dat uitsluitend videogegevens bevat.

Non-interlaced: De methode van beeldopbouw: non-interlaced (progressief) betekent de volledige beeldmethode waarbij een beeld compleet, d.w.z. zonder regelsprongen wordt gemaakt. Een non-interlaced beeld (de meeste computermonitors) flikkert duidelijk minder dan een interlaced opgebouwd beeld (de meeste televisies).

NTSC: Afkorting voor National Television Standards Committee, en de kleurentelevisienorm die in 1953 door deze commissie werd vastgelegd. NTSC-video heeft 525 lijnen en 60 halve beelden per seconde. De NTSC-norm wordt in Noord- en Midden-Amerika, Japan en in enkele andere landen gebruikt. Zie *PAL*, *SECAM*.

Om en om: Een indeling van audio en video voor de verbetering van een soepelere weergave en synchronisatie of comprimering. Het

standaard AVI-formaat behoudt steeds dezelfde afstand bij audio en video.

Oplossen: Een effect waarbij de video langzaam van de ene scène in de volgende overgaat.

Overdrachtssnelheid van gegevens: De meeteenheid voor de snelheid waarmee gegevens tussen het opslagapparaat (zoals CD-ROM of harde schijf) en het afspeelapparaat (zoals monitor of MCI-apparaat) worden uitgewisseld. Afhankelijk van de gebruikte apparatuur bieden sommige transfer rates een betere performance dan andere.

Overgang: Een overbruggingseffect tussen aangrenzende video- of audioclips, variërend van een eenvoudige 'cut' tot een flitsend geanimeerd effect. Gangbare overgangen zoals cuts, fades, oplossingen, vegen, verschuivingen en audio cross-fades maken deel uit van de film- en videotaal. Ze kunnen kort en bondig, en vaak heel subtiel, het verstrijken van de tijd en veranderingen van gezichtspunt overbrengen.

PAL: Afkorting van Phase Alternation Line. In Duitsland ontwikkelde kleurentelevisienorm. Deze werkt met 625 lijnen en 50 halve beelden per seconde. Zie *NTSC*, *SECAM*.

Parallele interface: Via de parallele interface worden gegevens via een 8-bits datakabel overgedragen. Dit betekent dat bits (één byte) tegelijkertijd kunnen worden overgedragen. Deze manier van overdracht is duidelijk sneller dan via de seriële interface, maar deze manier van overdracht is wel storinggevoelig over grote afstanden. Parallele interfaces worden aangeduid met LPT en een cijfer (bijv. "LPT1"). Zie *Seriële interface*.

Pixel: Pixels zijn de kleinste elementen waaruit een beeld op de monitor wordt opgebouwd. Afkorting voor 'picture element' (beeldpunt).

Poort: Elektrisch overdrachtpunt voor audio, video, besturingsgegevens of andere gegevens tussen twee apparaten. Zie *Seriële interface*, *Parallele interface*.

Primaire kleuren: De kleuren die de basis vormen van het RGB-kleurenmodel: rood, groen en blauw. Met behulp van deze primaire kleuren kunnen de meeste andere op een computerscherm worden weergegeven.

QSIF: Afkorting voor Quarter Standard Image Format. Een MPEG-1-formaat met een resolutie van 176 x 144 onder PAL and 176 x 120 onder NTSC. Zie *MPEG*, *SIF*.

Raster: Het beeldschermgebied dat door een elektronenstraal in de vorm van horizontale lijnen van linksboven naar rechtsonder wordt afgetast (gezien vanuit de toeschouwer).

Redundantie: Dit beeldkenmerk wordt gebruikt door compressiealgoritmen. Redundante (overbodige) informatie kan bij de beelddatacompressie worden verwijderd en bij de decompressie zonder weglatingen weer worden gereconstrueerd.

Resolutie: Het aantal beeldpunten dat horizontaal en verticaal op de monitor kan worden weergegeven. Hoe hoger de resolutie, des te meer details kunnen worden weergegeven. Zie *Pixel*.

RGB: Afkorting voor Rood, Groen, Blauw, de primaire kleuren voor additieve kleurmenging. RGB is een methode die in de computertechniek gebruikt wordt om beeldinformatie in pixels te coderen, elk met een combinatie van deze drie primaire kleuren.

ROM: Afkorting van Read Only Memory: Geheugenchip die na programmering gegevens behoudt zonder stroomvoorziening. Zie *EPROM*.

Run Length Encoding (RLE): Een techniek die onderdeel is van een groot aantal beeldcompressiemethoden, waaronder JPEG. Op elkaar volgende waarden worden niet afzonderlijk maar met een teller opgeslagen die aangeeft hoe vaak er de waarde achter elkaar voorkomt – de lengte van een 'run'.

S-VHS: Verbeterde VHS-versie op basis van de S-videonorm en banden met metalen deeltjes voor een hogere luminantieresolutie en een verbeterde beeldscherpte in verhouding tot VHS. Zie *VHS, S-Video*.

S-Video: Met S-video Y/C-signalen wordt de informatie over helderheid (Luminantie of 'Y') en de kleur (Chrominantie of 'C') gescheiden via meerdere kabels getransporteerd, waarmee een modulatie en demodulatie van de betreffende video, en een daaruit resulterende slechte beeldkwaliteit kan worden voorkomen.

Schalen: Aanpassen aan de gewenste beeldgrootte.

SCSI: Afkorting van Small Computers System Interface. SCSI wordt bij krachtige pc's als interface voor de harde schijf gebruikt vanwege de hoge gegevensnelheid. Er kunnen maximaal acht SCSI-apparaten gelijktijdig op één computer worden aangesloten.

SECAM: Afkorting voor Sequential Couleur à Mémoire, een systeem voor de overdracht van kleurentelevisie dat wordt gebruikt in Frankrijk en Oost-Europa. Net als PAL heeft SECAM-video 625 lijnen en 50 halve beelden per seconde. Zie *NTSC, PAL*.

Seriële interface: Via de seriële interface worden gegevens per bit overgedragen; d.w.z. één voor één. Daardoor is dit type overdracht aanzienlijk langzamer dan via de parallelle interface, die wel meerdere bits tegelijkertijd kan overdragen. Seriële interfaces worden aangeduid met COM en een cijfer (bijv. "COM2"). Zie *Parallelle interface*.

SIF: Afkorting voor Standard Image Format. Een MPEG-1-formaat met een resolutie van 352 x 288 onder PAL and 352 x 240 onder NTSC. Zie *MPEG, QSIF*.

Softwarecodec: Methode voor het maken van gecomprimeerde digitale videosequenties die zonder extra hardware kunnen worden afgespeeld. De kwaliteit van deze sequenties is sterk afhankelijk van de prestatie van het gehele systeem. Zie *Codec, Hardwarecodec*.

Still-video: Methode voor het maken van stilstaande beelden ('bevoren beelden') uit videoclips.

Stuurprogramma: Een bestand met informatie voor de besturing van randapparatuur. Het stuurprogramma voor de video-opname bestuurt bijvoorbeeld een video-opnamekaart.

Tijdcode: De tijdcode identificeert de actuele positie van een frame binnen een videosequentie in relatie tot het startpunt (doorgaans het begin van een clip). Hierbij wordt de tijdcode meestal in de notatie [uren: minuten: seconden: beelden] getoond, bijv. "01:22:13:21". In tegenstelling tot een klassieke bandteller, die naar nul of ieder ander punt van de band kan worden teruggezet, gaat het bij de tijdcode om een elektronisch en permanent signaal dat op de videoband wordt geschreven.

TrueColor: De naam geeft aan dat het om een beeld gaat met voldoende kleurenresolutie om het 'levensecht' te laten lijken. In de praktijk verwijst een TrueColor naar een 24-bits RGB-kleur. Hierbij zijn ongeveer 16,7 miljoen combinaties van de basiskleuren rood, groen en blauw mogelijk. Zie *Bit, HiColor*.

TWAIN-stuurprogramma: TWAIN definieert een gestandaardiseerde software-interface zodat grafische en opnameprogramma's kunnen communiceren met apparaten die beeldinformatie beschikbaar stellen.

Wanneer het TWAIN-stuurprogramma is geïnstalleerd, kunnen via de opnamefunctie van het betreffende programma beelden rechtstreeks vanaf de videobron in het grafische programma worden opgenomen. Het TWAIN-stuurprogramma ondersteunt alleen 32-bits programma's en neemt beelden in 24-bits modus op.

VCR: Afkorting voor Video Cassette Recorder.

Veld: Een frame met video bestaat uit horizontale lijnen en is verdeeld in twee velden. De oneven lijnen in het frame zijn Veld 1; de even lijnen zijn Veld 2.

Veld: Een frame met interlaced video bestaat uit horizontale lijnen en is verdeeld in twee velden. De oneven lijnen in het frame zijn Veld 1; de even lijnen zijn Veld 2.

VHS: Afkorting van Video Home System – populaire videostandaard voor videorecorders voor thuisgebruik. De 1/2" magneetband legt samengestelde signalen vast die informatie over helderheid en kleur bevatten.

Video voor Windows: Met deze systeemuitbreiding van Microsoft Windows kunnen digitale videosequenties worden opgenomen in bestanden op een harde schijf en vervolgens worden afgespeeld.

Video-cd: CD-romstandaard met MPEG-gecomprimeerde video's.

Video-decoder: Zet digitale informatie om in analoge signalen.

Video-encoder: Zet analoge signalen om in digitale informatie.

Video8: Videosysteem dat 8 mm band gebruikt. Video8-recorders produceren een samengesteld signaal.

Videoscansnelheid: Frequentie waarmee het videosignaal wordt gescand om de beeldpunten weer terug te krijgen. Een hogere

videoscansnelheid heeft een hogere beeldkwaliteit en een hogere mate aan vervormingsvrijheid tot gevolg.

VISCA: Protocol dat voor bepaalde apparatuur wordt gebruikt om externe videobronnen van computers te besturen.

WAV: (extensie voor) een populair opslagformaat door gedigitaliseerde audiosignalen.

Witbalans: In een elektronische camera worden de versterkers van de kleurkanalen rood, groen en blauw zodanig aan elkaar aangepast dat de witte beeldgedeelten van een scène zonder kleurnuance worden weergegeven.

Y/C: Aanduiding van een signaal met 2 componenten: Y = Helderheidsinformatie, C = Kleureninformatie.

YUV: Het kleurenmodel van een videosignaal waar Y de helderheidsgegevens levert en U en V de kleurgegevens.

Zwarte band: Methode van bandvoorbereiding voor insertmontage, waarbij op de hele videoband zwart wordt opgenomen en waarmee een doorlopend stuurspoor wordt aangelegd. Wanneer het opnameapparaat de tijdcode ondersteunt, wordt tegelijkertijd een doorlopende tijdcode opgenomen (ook wel aangeduid als striping).



Bijlage D: Toetsencombinaties

In de onderstaande tabellen vindt u de standaardtoetsencombinaties voor Pinnacle Studio. U kunt toetsen afzonderlijk opnieuw toewijzen in Instellingen. U kunt de standaardinstellingen ook hier herstellen, afzonderlijk of voor alle sneltoetsen tegelijk. Zie “Toetsenbord” op pagina 404 voor meer informatie.

De termen Links, Rechts, Omhoog en Omlaag in deze tabellen verwijzen naar de pijltoetsen.

Algemene toetsencombinaties

| | |
|-----------|---|
| Ctrl+1 | Hoofdtab van de bibliotheek openen |
| Ctrl+2 | Filmtab openen |
| Ctrl+3 | Schijftab openen |
| Ctrl+4 | Venster op de voorgrond sluiten |
| Ctrl+5 | Titel-editor openen (vanuit Film-editor) |
| Ctrl+6 | Exporter openen |
| Ctrl+ I | Importer openen |
| Ctrl+S | Project, titel of menu opslaan |
| Alt+F4 | Programma afsluiten |
| Shift+F10 | Contextmenu openen |
| Ctrl+Z | Ongedaan maken |
| Ctrl+Y | Opnieuw uitvoeren |

Algemene toetsencombinaties

| | |
|---------------|---|
| Ctrl+A | Alles selecteren |
| Shift+Ctrl+A | Alles deselecteren |
| Ctrl+C | Kopiëren naar klembord |
| Ctrl+V | Plakken van klembord |
| Ctrl+X | Naar klembord knippen |
| End | Naar einde gaan |
| Home | Naar begin gaan |
| Alt+Enter | Afspelen op volledig scherm |
| Esc | Weergave op volledig scherm sluiten, of paneel sluiten |
| Verwijderen | Verwijderen zonder kopiëren naar klembord |
| Dubbelklikken | Geschikte editor openen (Media, Titel, Project, Montage etc.) |
| F1 | Contextgevoelige help openen |

Bibliotheek

| | |
|-------------|---|
| Ctrl+N | Nieuwe collectie |
| Alt+Klik | Afspelen in thumbnail |
| Cijfers 1-5 | Geselecteerde clip(s) beoordelen |
| Cijfer 0 | Beoordeling van geselecteerde clip(s) verwijderen |
| Page Up | Een pagina omhoog scrollen |
| Page Down | Een pagina omlaag scrollen |
| Rechts | Map uitklappen in boomstructuur |

Bibliotheek

| | |
|-------------|--|
| Links | Map inklappen in boomstructuur |
| Pijltoetsen | Omhoog, omlaag, links, rechts navigeren |
| Verwijderen | Geselecteerde clip en / of media verwijderen |
| F7 | Tagging-interface weergeven / verbergen |

Afspelen en transporteren

| | |
|---------------------------|---|
| Spatiebalk | Afspelen en pauzeren |
| Shift+Spatiebalk | Weergave in loop |
| Alt+Enter | Afspelen op volledig scherm |
| Esc | Weergave op volledig scherm sluiten |
| Alt+Klik | Afspelen in thumbnail |
| J | Snel terug (druk meerdere keren voor snellere weergave) |
| K (of Shift K) | Afspelen pauzeren |
| L | Snel vooruit (druk meerdere keren voor snellere weergave) |
| Shift+L | Langzaam vooruit (druk meerdere keren voor langzamere weergave) |
| Shift+J | Langzaam terug (druk meerdere keren voor langzamere weergave) |
| Rechts (of X) | 1 beeld naar voren |
| Links (of Z) | 1 beeld naar achteren |
| Shift+Rechts (of Shift+X) | 10 beelden naar voren |
| Shift+Links (of Shift+X) | 10 beelden naar achteren |

Afspelen en transporteren

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| D (of Page up) (of Ctrl+Links) | Terug springen naar cut |
| F (of Page down) (of Ctrl+Rechts) | Vooruit springen naar cut |
| Ctrl+I | Naar markering in springen |
| Ctrl+O | Naar markering uit springen |
| . (punt) | Naar volgende markering springen |
| , (komma) | Naar vorige markering springen |

Importer

| | |
|--------------|---|
| Enter | Stop beweging: Frame opnemen (indien opnameframe open is) |
| Rechts | Map uitklappen in boomstructuur |
| Links | Map inklappen in boomstructuur |
| Pijltoetsen | Omhoog, omlaag, links, rechts navigeren |
| Ctrl+A | Alles selecteren |
| Ctrl+Shift+A | Alles deselecteren |
| F4 | Importer starten |

Filminterface

| | |
|-------------|----------------------------|
| A (of I) | Markering in |
| S (of O) | Markering uit |
| Shift+I | Markering in wissen |
| Shift+O | Markering uit wissen |
| Shift+U | Markering in en uit wissen |
| Scroll Lock | Audio scrubbing aan/uit |

Filminterface

| | |
|----------------------------------|---|
| E (of Home) | Naar begin gaan |
| R (of End) | Naar einde gaan |
| P | Magnetisch klappen in- en uitschakelen |
| ; (puntkomma) | Clip(s) splitsen op scrubber-positie |
| M | Markering toevoegen/verwijderen |
| . (punt) | Naar volgende markering springen |
| , (komma) | Naar vorige markering springen |
| Ctrl+. (punt) | Paneel met markeringslijst openen |
| Verwijderen | Geselecteerde clip(s) van tijdlijn verwijderen |
| Dubbeklik op de clip op tijdlijn | Media-editor voor clip openen |
| B | Voorbeeldclip naar hoofdspoor op de tijdlijn verzenden (bij scrubber-positie) |
| H | Overschakelen van voorbeeld tussen tijdlijn en bron |
| Ctrl+5 | Titel-editor openen |
| F5 | Audiomixer weergeven/verbergen |
| F7 | Song maken |
| Numeriek toetsenbord + | Tijdlijn inzoomen |
| Numeriek toetsenbord - | Tijdlijn uitzoomen |
| [(haakje links) | Uitzoomen op de tijdlijn |
|] (haakje rechts) | Inzoomen op de tijdlijn |
| Ctrl+[| Tijdlijn in venster passen |
| Ctrl+] | Ieder beeld weergeven (inzoomen) |

Filminterface

| | |
|--------------------|--|
| Alt | Voor tegenovergestelde werking bij bewerken op de tijdlijn (invoeegen/overschrijven) |
| T | Trimmodus aan/uit |
| Rechts | 1 frame rechts trimmen (met trimmen geopend) |
| Links | 1 frame links trimmen (met trimmen geopend) |
| Shift+ Rechts | 10 frames rechts trimmen (met trimmen geopend) |
| Shift+ Links | 10 frames links trimmen (met trimmen geopend) |
| Ctrl+Klik op trim | Tweede trimpunt op hetzelfde spoor toevoegen |
| Shift+Klik op trim | Vergelijkbaar trimpunt op alle sporen openen |
| Tab | Geopende trimpunten op voorgrond plaatsen |

Media-editors

| | |
|-----------------------------|--|
| Cijfers 1-8 | Kies een correctie- of effectencategorie |
| Dubbelklikken op schuifknop | Schuifknop weer instellen op standaardwaarde |
| Ctrl+L | Foto links roteren |
| Ctrl+R | Foto rechts roteren |
| Alt+Enter | Afspelen op volledig scherm |
| Esc | Weergave op volledig scherm sluiten |

Titel-editor

| | |
|-------------------|--|
| Shift+Links | Tekenselectie links uitklappen |
| Shift+Rechts | Tekenselectie rechts uitklappen |
| Shift+Ctrl+Links | Zelfde als Shift+Links (uitklappen per woord) |
| Shift+Ctrl+Rechts | Zelfde als Shift+Rechts (uitklappen per woord) |
| Ctrl+B | Vet in- en uitschakelen |
| Ctrl+I | Cursief in- en uitschakelen |
| Ctrl+U | Onderstrepen in- en uitschakelen |
| Ctrl+A | Alles selecteren |
| Ctrl+D | Alles deselecteren |
| Spatiebalk | Wanneer tijdelijngedeelte is geselecteerd: Weergave starten en stoppen |



Pinnacle Studio Installatiebeheer is verantwoordelijk voor de installatie van Pinnacle Studio en eventuele extra inhoud die bij uw aanschaf van de toepassing is opgenomen.

Voordat u begint

Voor een probleemloze installatie van Pinnacle Studio zijn enkele voorbereidingen raadzaam.

Bevestig dat uw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het product. Sommige bewerkingen, zoals AVCHD-codering, hebben striktere vereisten. Zie "Systeemvereisten" op pagina 498 voor meer informatie.

Zorg dat u uw Studio-serienummer bij de hand hebt. Voor een gedownload exemplaar van de toepassing vindt u deze informatie in de bevestigingsmail of in uw klantenaccount. Als u uw exemplaar van Pinnacle Studio op schijf hebt aangeschaft, vindt u het serienummer op het dvd-doesje. Het is raadzaam uw serienummer veilig te bewaren.

Op sommige systemen is het raadzaam antivirusbeveiliging uit te schakelen voordat u Pinnacle Studio installeert.

NB: Pinnacle Studio kan op hetzelfde systeem worden geïnstalleerd waarop al een eerdere versie van Studio staat; beide versies blijven dan geïnstalleerd.

Installatie van upgrade

Als een in aanmerking komende eerdere versie van de software momenteel op de computer is geïnstalleerd, wordt deze versie automatisch door Installatiebeheer gedetecteerd en wordt de upgrade toegestaan.

In aanmerking komende versies zijn:

- Pinnacle Studio 10 tot 18
- Avid Studio
- Avid Liquid 6 tot 7

Als deze niet op de computer zijn geïnstalleerd, moet u het serienummer van het eerdere product opgeven.

Installatiebeheer starten

Als u Studio bij een internetwinkel als downloadbestand hebt aangeschaft, wordt Installatiebeheer gestart wanneer u het uitvoerbare programma start dat u hebt gedownload. (Het is raadzaam van tevoren een kopie van de gedownloade bestanden te maken naar een back-uplocatie zoals een dvd of een externe harde schijf.)

Als u Studio op een dvd hebt gekocht, wordt Installatiebeheer op de meeste systemen automatisch gestart wanneer die schijf wordt geplaatst. Als de dvd niet automatisch van start gaat op uw computer, gaat u naar het bestand Welcome.exe in de hoofdmap van de dvd om het uit te voeren.

Registratie

Wanneer u Installatiebeheer de eerste keer start, wordt een invoerformulier weergegeven om uw product te activeren en registreren. Hoewel u Pinnacle Studio kunt activeren (uw gebruikerslicentie valideren) zonder het product te registreren, is registratie wel raadzaam. Hiermee kunt u productondersteuning versnellen voor een probleem als het kwijtraken van uw serienummer.

Ondersteunende installaties

Voor de toepassing zijn een aantal Windows-softwareonderdelen op uw systeem vereist, zoals het .NET Framework. Installatiebeheer bepaalt automatisch of de onderdelen beschikbaar zijn en installeert ze indien nodig. Dergelijke ondersteunende installaties nemen extra tijd in beslag, maar de hoofdinstallatie van Pinnacle Studio wordt hervat zodra de ondersteunende installaties zijn voltooid, zelfs als het systeem gedurende dit proces opnieuw is gestart.

Het welkomstscherf

Op het welkomstscherf kunt u tussen twee installaties kiezen:

Met **Standaardinstallatie** worden de toepassing en alle beschikbare invoegtoepassingen geïnstalleerd. Deze installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.

Met de **aangepaste installatie** kunt u een subset van de beschikbare invoegtoepassingen installeren.

Algemene knoppen

Sommige knoppen zijn beschikbaar onder beide installatiemethodes:

- Met de knop voor het wijzigen van de installatielocatie kunt u de map opgeven met de installatiebestanden die Installatiebeheer moet verwerken. U hoeft deze optie alleen te gebruiken als u de installatiebestanden na het eerste gebruik hebt verplaatst. Met de knop wordt een mapbrowser geopend waarin u Installatiebeheer naar de nieuwe locatie kunt sturen.
- De koppelingen onder Leren tijdens installeren bieden toegang tot informatie over vrijwel elk Studio-onderwerp.

Invoegtoepassingen en bonusinhoud installeren

Zoals hierboven beschreven kan Installatiebeheer naast de Pinnacle Studio-toepassing een scala aan inhoud installeren. Bij een standaardinstallatie worden alle beschikbare add-ons en invoegtoepassingen geïnstalleerd. Bij een aangepaste installatie kiest u welke items u wilt installeren.

Zelfs als u kiest om bepaalde inhoudsitems tijdens de eerste installatie van de toepassing niet te installeren, kunt u op elk moment terugkeren naar Installatiebeheer om uw installatie bij te werken.

Systeemvereisten

Naast uw Pinnacle Studio-software vereist een efficiënt bewerkingsstelsel bepaalde niveaus van hardwareprestaties, zoals hieronder staan beschreven.

Houd er ook rekening mee dat specificaties weliswaar belangrijk, maar niet allesbepalend zijn. Het correct functioneren van hardwareapparatuur kan bijvoorbeeld tevens afhankelijk zijn van de

stuurprogramma's die door de fabrikanten wordt geleverd. Wij raden u aan de websites van de fabrikant in de gaten te houden voor stuurprogramma's en ondersteuningsinformatie; dit is vaak nuttig bij het oplossen van problemen met grafische kaarten, geluidskaarten en andere apparaten.

Besturingssysteem

We raden een 64-bits besturingssysteem aan als u HD-materiaal wilt bewerken.

RAM

Hoe meer RAM-geheugen u hebt, hoe eenvoudiger het werken met Pinnacle Studio is. U hebt ten minste 1 GB RAM nodig voor een toereikende werking, en we raden u sterk aan 2 GB te gebruiken (of meer). Als u werkt met HD- of AVCHD-video, dan bevelen we 4 GB aan.

Moederbord

Intel Pentium of AMD Athlon 2,4 GHz of hoger – hoe hoger, hoe beter. AVCHD-bewerking vereist een krachtigere CPU. De minimale aanbeveling is 2,66 GHz voor bewerken van AVCHD-video met 1920 pixels. Een multi-coresysteem zoals Core i7, Core i5 of Core i3 wordt aanbevolen.

Grafische kaart

Voor Studio hebt u een met DirectX compatibele grafische kaart nodig:

- Voor normaal gebruik ten minste 128 MB onboard-geheugen (256 MB aanbevolen).
- Voor HD en AVCHD ten minste 256 MB (512 MB aanbevolen).

De harde schijf

Uw harde schijf moet ononderbroken 4 MB/sec kunnen lezen en schrijven. De meeste drives zijn hiertoe in staat. De eerste keer dat u opneemt, zal Studio uw harde schijf testen om te controleren of deze snel genoeg is. Videobestanden zijn vaak behoorlijk groot, dus u hebt een flinke hoeveelheid beschikbare ruimte op de harde schijf nodig. Video in het DV-bestandstype gebruikt bijvoorbeeld 3,6 MB aan ruimte op de harde schijf per seconde aan beeld: vierenhalve minuut vereist een gigabyte.

Bij opnemen van videoband raden wij u aan een aparte harde schijf te gebruiken om conflicten tussen Pinnacle Studio en andere software, zoals Windows, voor het gebruik van de schijf tijdens de opname te voorkomen.

Hardware voor het opnemen van video

Studio kan video opnemen van een keur aan digitale en analoge bronnen.

- Alle typen aanvullende bestandsgebaseerde opslagmedia, inclusief optische drives, geheugenkaarten en USB-sticks.
- Bestanden op drives die aan de computer zijn gekoppeld.
- DV- of HDV-videocamera's met een IEEE-1394-verbinding.
- Analoge videocamera's en recorders.
- Dvd- en Blu-Ray-schijven.
- Digitale camera's.

Gebruikershandleiding voor Pinnacle Studio™ 20

Copyright 2016 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Productspecificaties, prijzen, verpakking, technische ondersteuning en informatie ('specificaties') hebben uitsluitend betrekking op de Engelse versie. De specificaties voor alle versies (met inbegrip van andere talen) kunnen verschillen.

Octrooi-informatie van Corel: www.corel.com/patent

DE INFORMATIE WORDT DOOR COREL VERSTREKT OP DE HUIDIGE BASIS, ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES VOOR VERKOOPBARE KWALITEIT, VOLDOENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, OF GARANTIES OP BASIS VAN WET, JURISPRUDENTIE, HANDELSGEBRUIK, OF ANDERSZINS. U BENT AANSPRAKELIJK VOOR DE RESULTATEN VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE OF HET GEBRUIK ERVAN. COREL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEN AANZIEN VAN U OF ANDERE PARTIJEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERIVING OF ECONOMISCH VERLIES, ZELFS ALS COREL WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF ALS DEZE IS TE VOORZIEN. COREL IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADECLAIMS DOOR DERDE PARTIJEN. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL JEGENS U ZAL BEPERKT BLIJVEN TOT DE KOSTEN DIE U HEEFT GEMAAKT OM DE MATERIALEN AAN TE SCHAFFEN. BEPAALDE LANDEN OF RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN BEPERKINGEN OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WAARDOOR DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP UW SITUATIE

© 2015 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Corel, het Corel-logo, het Corel-ballonlogo, Pinnacle Studio, Dazzle en MovieBox zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of zijn dochterondernemingen. Alle overige namen van producten en eventuele gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken die hierin worden genoemd, zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden gebruikt en blijven de exclusieve eigendom van de respectieve eigenaars.

Respecteer de rechten van artiesten en makers. Inhoud zoals muziek, foto's, video en beelden van beroemdheden zijn in veel landen wettelijk beschermd. U mag de inhoud van andere personen niet gebruiken tenzij u de rechten of de toestemming van de eigenaar hebt.