



Pinnacle Studio™ 25

Gebruikershandleiding



Gebruikershandleiding voor Pinnacle Studio™ 25

*Inclusief Pinnacle Studio™ Plus en
Pinnacle Studio™ Ultimate*

Inhoud

Voordat u begint	1
Afkortingen en conventies.....	1
Knoppen, menu's, dialoogvensters en vensters.....	2
Help en knopinfo.....	3
Uw versie-informatie zoeken	4
Upgraden	4
Pinnacle Studio gebruiken	5
Het tabblad Welkom	5
Het tabblad Importeren.....	5
Het tabblad Exporteren	6
Het tabblad Bewerken	7
Uw eerste film maken in Bewerken	8
Media en onderdelen bewerken.....	9
Overlays	10
Pinnacle Studio-projecten.....	11
De Bibliotheek	13
Wat kunt u vinden in de bibliotheek?.....	14
Directe voldoening: SmartMovie	15
Meer informatie over de bibliotheek.....	16
De Navigator	18
Projectvakken.....	18
Projecten.....	19
Collecties.....	19
Favorieten.....	21
Onderdelen in de bibliotheek beheren.....	21
De bibliotheekbrowser.....	23
Thumbnails en details.....	24
Optionele indicators en knoppen.....	26
Voorbeeldweergave in de bibliotheek	29
Kiezen wat in de bibliotheek wordt weergegeven	30

Tags	33
Video-scènedetectie	35
Media corrigeren	37
SmartMovie	37
Bewerken	41
Onderdelen van het tabblad Bewerken	42
Het deelvenster Editor	43
Keyframes gebruiken	44
Een voorbeeld weergeven van bewerkingen in de Player	46
De projecttijdlijn	49
De tijdlijnwerkbalk	53
Markeringen	60
Bewerken met 3 en 4 punten	62
De spoorkop op de tijdlijn	66
Films bewerken	67
Titel-editors, Scorefitter, voice-over	72
Clips verwijderen	72
Clipbewerkingen	73
Video draaien	75
Camera-eigenschappen	75
Video bijsnijden	76
De gereedschappen Invoegen, Schuiven, Rollen of Uittrekken gebruiken op de tijdlijn. .	84
Het klembord gebruiken	87
De snelheid besturen met Tijd remapping	88
Tijd stilzetten gebruiken om frames stil te zetten	91
Films binnen films (geneste projecten)	92
Beeld-in-beeld (BIB)	93
Tracktransparantie	94
Mengmodi	96
Overgangen	101
Overgangen met vervorming	106

Naadloze overgangen (Ultimate)	107
Clipeffecten	109
Contextmenu's van clips	109
Correcties	113
Correcting Library media	114
Media op de tijdlijn corrigeren	114
Foto's corrigeren	115
Videocorrecties	118
Stabiliseren	119
Groothoeklenscorrectie	120
Audio corrigeren	120
Effecten	121
Correcties vs. effecten	122
Effecten	122
Effectcomposities	123
Real-time vs. gerenderde effecten	124
De instellingen	125
Video- en foto-effecten	126
Groene scherm-/chromatoetseffecten	130
Selectieve kleur	130
Overgang in en Overgang uit	132
Pan en Zoom	132
360 Video	135
Maskers en Beweging volgen	141
Meer informatie over maskers in Pinnacle Studio	141
Vormmaskers	142
Een vormmasker gebruiken om specifieke gebieden te bewerken	144
Vormmaskers bewerken	146
Een maskerpaneel gebruiken om een 3D-effect toe te passen	148
Gezichtsherkenning gebruiken voor het volgen van een masker	149
Voorwerpherkenning gebruiken voor het volgen van een masker	150

Maskers opslaan, verwijderen en laden	151
Beweging volgen.....	152
Montages en sjablonen	157
Basisbeginselen van sjablonen	157
Montagesjablonen	158
Montageclips op de tijdlijn	159
De anatomie van een montagesjabloon.....	160
Montagebewerking.....	161
De Montage-editor gebruiken	161
Videosjablonen voor een gedeeld scherm.....	164
Mijn sjablonen: Een film opslaan als sjabloon	167
Titels	169
Informatie over titels	169
Onderdelen van het deelvenster Titel	170
Het deelvenster Titel activeren.....	171
Eenvoudige titels maken	172
Samengestelde titels met lagen maken	173
Titels opslaan en laden.....	174
Instellingen voor het uiterlijk	175
Beweging voor titels.....	176
Titels maken en bewerken.....	177
Achtergrondinstellingen	178
Instellingen voor het uiterlijk	178
Een voorbeeld van een titel bekijken.....	181
Tekst en tekstinstellingen	183
Titels en stereoscopisch 3D.....	186
Werken met de Lagenlijst	187
Geluid en muziek	189
Audiofuncties van Pinnacle Studio.....	189
Audio bewerken	191
Audio loskoppelen	191

Kanaalmixer	192
Audiocorrecties	193
Audio-effecten	198
Audio op de tijdlijn	199
Audiofuncties van de tijdlijn	200
Achtergrondmuziek van ScoreFitter	203
Het gereedschap Voice-over	204
Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen	205
Schijfprojecten	209
MyDVD-schijfprojecten	209
Tabblad Authoring (oudere versies)	210
Menusjablonen (tabblad Authoring van oudere versies)	211
Schijfmenu's (tabblad Authoring van oudere versies)	211
Schijfmenu's toevoegen (tabblad Authoring van oudere versies)	214
Een voorbeeldweergave van schijfmenu's (tabblad Authoring van oudere versies)	216
Menubewerking op de tijdlijn	217
Menumarkeringen op de tijdlijn (tabblad Authoring van oudere versies)	217
Authoring-gereedschappen (tabblad Authoring van oudere versies)	218
Hoofdstukwizard (tabblad Authoring van oudere versies)	220
De Menu-editor (tabblad Authoring van oudere versies)	222
Menuknoppen (tabblad Authoring van oudere versies)	223
De Schijfsimulator (tabblad Authoring van oudere versies)	225
De Importer	227
De Importer gebruiken	228
Importbronnen	229
Het gebied Modus	232
Compressie-instellingen voor het vastleggen van video	234
Instellingen voor scènedetectie voor het vastleggen van video	234
Bestandsnaam voor geïmporteerde bestanden	235
Media-items voor import selecteren	236
Bestanden selecteren voor importeren	236

De browser aanpassen	238
Assets zoeken	239
Importeren van DV- of HDV-camera (Video vastleggen)	240
Importeren van analoge bronnen	243
Importeren van DVD of Blu-ray-schijf	244
Importeren van digitale camera's	245
Stop beweging	245
Snapshot	250
MultiCam Capture	251
De Exporter	253
Uw project exporteren	253
Opties en instellingen voor exporteren	255
Uitvoer naar schijf of geheugenkaart	255
Uitvoeren naar bestand (indeling of extensie)	256
Uitvoeren naar een apparaat	259
Uitvoeren naar MyDVD	261
Een bestand als geanimeerde GIF exporteren	262
Films met transparantie exporteren naar alfakanaalvideo	263
Setup en voorkeuren	265
Informatie over het Controlepaneel	266
Opties van oudere versies	266
Audioapparaten instellen	267
Instellingen voor het Evenementenlog	267
Instellingen voor exporteren en voorbeeldweergave in het Controlepaneel	268
Instellingen voor het importeren in het Controlepaneel	270
Instellingen voor sneltoetsen	271
Projectinstellingen in het Controlepaneel	272
Instellingen voor de opstartpagina	273
Instellingen voor opslaglocaties	273
Reset- en back-upinstellingen	273
Aankopen herstellen in het Controlepaneel	275

MultiCam Capture Lite	277
Een project voor scherm vastleggen starten	277
Het scherm opnemen	278
Opnamen van meerdere camera's bewerken	281
De werkruimte van de Multicamera Editor	281
Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's	284
Video- en audioclips importeren in de Multicamera Editor	284
Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten	285
Een audiobron kiezen voor het multicameraproject	286
Meerdere clips bewerken om een multicameracompilatie te maken	287
Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor	289
De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren	290
Het multicameraproject opslaan en exporteren	291
Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring	291
3D-titel-editor	293
Werkruimte 3D-titel-editor	293
3D-titels maken en bewerken	295
3D-objecten	296
Kleurcorrectie en kleurverbetering	297
De kleurbesturingselementen gebruiken	297
Toonkromme	298
HSL afstemmen	299
Kleurenwiel	300
Het bereik van video's	301
Bijlage A: Probleemoplossing	305
Contact opnemen met ondersteuning	306
Forums	306
Compatibiliteit met oudere inhoud	306
Compatibiliteit met opnamehardware	306
Informatie over het serienummer	307

Bijlage B: Videografietips	309
Een draaiboek maken	309
Een videoproject bewerken	310
Vuistregels voor videobewerking	312
Een soundtrack maken	314
Uw project een titel geven	315
Bijlage C: Sneltoetsen	317
Algemene sneltoetsen	317
Sneltoetsen voor de bibliotheek	317
Sneltoetsen afspelen en transporteren	318
Sneltoetsen voor de Importer	318
Sneltoetsen voor het tabblad Bewerken	319
Sneltoetsen voor de Editor	320
Sneltoetsen voor de Titel-editor	320
Bijlage D: Installatiebeheer	321
Vorbereiding	321
Installatie van upgrades	322
Installatiebeheer starten	322
Registratie	322
Ondersteunende installaties	322
Het welkomstscherf voor installatie	322
Gemeenschappelijke knoppen	323
Invoegtoepassingen en bonusinhoud installeren	323
Systeemvereisten	323



Voordat u begint

Bedankt dat u Pinnacle Studio™ 25 hebt gekocht, de krachtige en creatieve videobewerkingssoftware. We hopen dat u plezier hebt in het gebruik van de software. Als u Pinnacle Studio nog niet eerder hebt gebruikt, raden we aan om dit gedeelte en “Pinnacle Studio gebruiken” op pagina 5 te lezen. De rest van deze uitgebreide handleiding kunt u ter referentie gebruiken wanneer u meer informatie nodig hebt.

NB: Niet alle functies die worden beschreven in de gebruikershandleiding zijn beschikbaar in alle versies van Pinnacle Studio. Ga voor meer informatie naar www.pinnaclesys.com en raadpleeg de tabel Vergelijken.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Afkortingen en conventies
- Knoppen, menu's, dialoogvensters en vensters
- Help en knopinfo
- Uw versie-informatie zoeken
- Upgraden

Afkortingen en conventies

Deze handleiding maakt gebruik van de volgende conventies om het materiaal te organiseren.

Terminologie

360: 360° Video is een type interactieve video waarmee de kijker in elke gewenste richting kan kijken door de weergavehoek tijdens het afspelen te wijzigen. 360-graden video's worden op speciale camera's vastgelegd of op camera's die worden gemonteerd op een statief dat meerdere kanten kan opdraaien.

4K: Een videoresolutie met een breedte van ongeveer 4.000 pixels. Dit wordt ook wel Ultra High-Definition of Ultra HD genoemd. De term wordt gebruikt om te verwijzen naar alle schermstandaarden van ten minste 3840 x 1080 pixels.

AVCHD: Een videobestandstype dat door een aantal high-definition camcorders wordt gebruikt en voor het maken van DVD-schijven die door Blu-ray-speler gelezen kunnen worden.

DV: Deze term verwijst naar DV- en Digital8- camcorders, videorecorders en banden.

HDV: Een "high-definition video" formaat waarmee video in frameformaten van 1280x720 of 1440x1080 in het formaat MPEG op DV-media kan worden opgenomen.

1394: De term "1394" verwijst naar OHCI-compliant IEEE-1394, FireWire-, DV- of i.LINK-interfaces, poorten en kabels.

Analoog: De term "analoog" verwijst naar 8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C of SVHS-C camcorders, videorecorders en banden en naar Composite/RCA en S-Video-kabels en connectors.

Knoppen, menu's, dialoogvensters en vensters

Namen van knoppen, menu's en verwante items in de gebruikersinterface worden **vet** geschreven om ze te onderscheiden van de omringende tekst.

Menuopdrachten kiezen

Het pictogram met de rechterpijkop (>) geeft het pad voor hiërarchische menuopdrachten aan. Bijvoorbeeld:

- Selecteer **Bestand > Schijfbeeld branden**.

Contextmenu's

Een 'contextmenu' is een pop-up-lijst met opdrachten die verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt op bepaalde delen van de programma-interface. Afhankelijk van waar u klikt, kan een contextmenu verwijzen naar een bewerkbaar object (zoals een clip op een bewerkingstijdlijn), een venster of een zone zoals een controlepaneel. Na opening werken contextmenu's net zoals de menu's op de hoofdmenubalk.

Contextmenu's zijn beschikbaar in de meeste onderdelen van de Pinnacle Studio-interface. In onze documentatie gaan we ervan uit dat u weet hoe u deze menu's opent en gebruikt.

Klikken met de muis

Is een klik met de muis vereist, dan is dit standaard een klik met de linkermuisknop, tenzij anders vermeld, of wanneer de klik een contextmenu opent:

Klik met de rechtermuisknop en selecteer *Titel-editor*. (Ofwel "Selecteer *Titel-editor* in het contextmenu".)

Toetsnamen

Toetsnamen worden gespeld met een hoofdletter en zijn onderstreept. Een plusteken wijst op een toetsencombinatie. Bijvoorbeeld:

Druk op **Ctrl+A** om alle clips op de tijdlijn te selecteren.

Raadpleeg *Bijlage D: Toetsencombinaties* voor een uitgebreide tabel met beschikbare combinaties.

Help en knopinfo

Help is direct beschikbaar terwijl u in Pinnacle studio werkt via het Help-menu.

Help

Klik op de knop **Help > Zoeken in de Help** voor toegang tot de Help-informatie op het web (internetverbinding vereist). Op de startpagina van de Help kunt u zoeken, vindt u een inhoudsopgave en kunt u links verkennen naar populaire onderwerpen en andere resources, waaronder de PDF met de gebruikershandleiding.

De **Gebruikershandleiding voor Pinnacle Studio 25** biedt u dezelfde informatie als de Help, maar in de vorm van een PDF-document dat u kunt downloaden en lokaal kunt opslaan. Dit format maakt het gemakkelijk om een of meer gedeelten af te drukken.



U vindt de knop Help onder de menubalk.

Studielessen op video

U hebt toegang tot de studielessen op video via het tabblad Welkom of door de sites die hieronder worden vermeld direct te bezoeken. Zie "Het tabblad Welkom" op pagina 5 voor meer informatie over het tabblad Welkom.

- **YouTube** — <http://www.youtube.com/user/pinnaclestudiolife>
- **StudioBacklot.tv** — <http://www.studiobacklot.tv/studio25>

Nieuwe gebruikers van StudioBacklot.tv profiteren van een onbeperkt toegangsbewijs tot StudioBacklot.tv dat een bepaalde periode geldig is, met geheel nieuwe Pinnacle Studio 25-content, grote hoeveelheden ander trainingsmateriaal en een van royalty's gevrijwaarde bibliotheekcollectie. (De training is in het Engels en Frans beschikbaar.)

Knopinfo

Veel elementen van de gebruikersinterface hebben knopinfo - een pop-upvenster met een naam en/of een beschrijving. Om erachter te komen wat een besturingselement in Pinnacle Studio doet, plaatst u uw muisaanwijzer erop.

Uw versie-informatie zoeken

Of u uw software nu wilt upgraden of ondersteuning nodig hebt, het is altijd handig om te weten wat uw versie-informatie is. Als u de versie van Pinnacle Studio wilt controleren waarmee u werkt, klikt u op de knop **Help > Info**.

Upgraden

Er bestaan verschillende versies van Pinnacle Studio en de functies zijn afhankelijk van de versie die u hebt. Ga voor meer informatie naar www.pinnaclesys.com en raadpleeg de tabel Vergelijken.

Ga naar het tabblad **Welkom** of klik op de knop **Help > Online Aanbiedingen & Nieuws > Softwareaanbiedingen** voor informatie over het upgraden van uw software.

Pinnacle Studio gebruiken



Voor een eenvoudig overzicht van de procedure voor het maken van digitale films, hoeft u niet verder te kijken dan de centrale groep tabs in het hoofdvenster van Pinnacle Studio. Dezelfde stappen zijn van toepassing op elk type productie, van een eenvoudige diavoorstelling die tussen elk frame oplost tot een 3D-extravaganza met zorgvuldig georganiseerde clips en effecten.



De hoofdwerkbalk van Pinnacle Studio biedt een overzicht van de procedure voor het maken van films.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Het tabblad Welkom
- Het tabblad Importeren
- Het tabblad Exporteren
- Het tabblad Bewerken
- Uw eerste film maken in Bewerken
- Media en onderdelen bewerken
- Overlays
- Pinnacle Studio-projecten

Het tabblad Welkom

Op het tabblad Welkom vindt u leermiddelen, aanbiedingen en belangrijke informatie over uw product.



Het tabblad Welkom heeft het typische Start-pictogram. Dit kunt u als de startpagina voor uw toepassing beschouwen.


Het tabblad Importeren

Importeren is een voorbereidende stap. Hierbij gaat om procedures zoals het 'vastleggen' van video vanaf uw videocamera, het downloaden van foto's vanaf een digitale camera en het kopiëren van mediabestanden naar uw lokale harde schijf vanaf een netwerklocatie.

De Pinnacle Studio Importer biedt gereedschappen voor deze taken, evenals de functie Snapshot om frames van videobestanden vast te leggen en het stop-motion-gereedschap om video's frame voor frame op te bouwen. Zie "De Importer" op pagina 227 voor meer informatie.

Importopdrachten in het bestandsmenu: Wanneer u **Importeren** kiest in het bestandsmenu, heeft dit hetzelfde effect als wanneer u op het tabblad **Importeren** klikt: de **Importer** wordt geopend. Het menu biedt nog andere importopties. Bij elke van deze opties wordt er een Windows-dialoogvenster geopend voor het importeren van bestanden van een harde schijf of andere lokale opslag.


- Met **Vorige Pinnacle Studio-projecten importeren** kunt u filmprojecten laden die in eerdere versies van Studio zijn gemaakt.
- Met **Projecten van Studio-app voor iPad importeren** importeert u geëxporteerde projecten uit de Studio-app voor de iPad.



Studio Importer

Het tabblad Exporteren

Het andere uiterste van films maken is **Exporteren**. Als u bij deze stap bent aangekomen, hebt u het moeilijkste gedeelte van het werk achter de rug. De creatieve energie die u voor het maken van de film hebt gebruikt, heeft geleid tot een productie waarbij nu nog slechts één ingrediënt ontbreekt – een publiek.



Studio Exporter

De Pinnacle Studio **Exporter** helpt u de laatste horde te nemen met gereedschappen om uw film naar het publiek te brengen.

Zie "De Exporter" op pagina 253 voor meer informatie.


Het tabblad Bewerken

Via het tabblad **Bewerken** krijgt u toegang tot de belangrijkste bewerkingsfuncties van Pinnacle Studio voor filmproductie. Hier vindt u vier hoofdonderdelen: het deelvenster **Bibliotheek**, het deelvenster **Editor**, het deelvenster **Tijdslijn** en het deelvenster **Player**. Zie "Bewerken" op pagina 41 voor meer informatie.

De Bibliotheek

De bibliotheek is een gereedschap voor het catalogiseren en beheren van alle bestandsgebaseerde bronnen – of onderdelen of items – die u tijdens de authoring kunt gebruiken. Vrijwel alle materialen van uw film – videomateriaal, muziek en audiobestanden, en veel speciale bronnen zoals overgangen en effecten – zijn oorspronkelijk items in de bibliotheek. Veel bibliotheekitems worden in Pinnacle Studio meegeleverd en kunnen royaltyvrij worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld professioneel ontworpen titels, DVD-menu's, geluidseffecten en meer. Zie "De Bibliotheek" op pagina 13 voor meer informatie over de bibliotheek.

Wanneer u op **Bibliotheek** in het deelvenster **Bibliotheek** klikt, worden onderdelen weergegeven die u via slepen en neerzetten kunt toevoegen aan een film- of schijfproject.



De bibliotheek bestaat uit navigatieknoppen voor het doorzoeken van de mediaonderdelen (pictogrammen langs de linkerrand) en een browser voor het bekijken en selecteren van onderdelen (rechts).

De Editor

Het deelvenster **Editor** is toegankelijk via het tabblad **Bewerken** en biedt u toegang tot de eigenschappen die u voor de momenteel geselecteerde media of inhoud kunt bewerken. Het deelvenster **Editor** bevindt zich in een gedeelde ruimte met het deelvenster **Bibliotheek**.

Zie Bewerken voor meer informatie over bewerking.

De player

De **Player** is een speler die geschikt is voor alle soorten media die de toepassing kan verwerken. De Player kan worden gebruikt om **Bron**-media weer te geven vanuit de **Bibliotheek**, of om **inhoud op de tijdlijn** weer te geven. Zie "Een voorbeeld weergeven van bewerkingen in de Player" op pagina 46 voor meer informatie.

In elk venster of context waarin de player wordt gebruikt, biedt de player enigszins afwijkende bedieningselementen. Zie "Voorbeeldweergave in de bibliotheek" op pagina 29 voor een introductie op de player en de basisbediening. Zie "Clipbewerkingen" op pagina 73 voor het gebruik van de player in de modus bijknippen op de tijdlijn. Zie "De Montage-editor gebruiken" op pagina 161 voor meer informatie over het gebruik van de player bij montage. Zie "Een voorbeeldweergave van schijfmenu's (tabblad Authoring van oudere versies)" op pagina 216 voor het gebruik van de player bij het bewerken van schijfmenu's.

Uw eerste film maken in Bewerken

De volgende stap, als u bekend met de bibliotheek en indien nodig wijzigingen hebt aangebracht aan de standaardinstellingen, is het beginnen met het maken van een film. Er zijn twee goede manieren om dit te doen.

De gebruikelijke manier

Als u gedetailleerde controle wilt over het gebruik van mediaonderdelen in uw productie, dan begint u normaal gesproken met een geheel nieuw film- of schijfproject met behulp van de functies die beschikbaar zijn op het tabblad **Bewerken**.


De gemakkelijkste manier

Voor zeer snel resultaat, klikt u op **SmartMovie** onder aan het deelvenster Bibliotheek. Selecteer enkele visuele mediaonderdelen als basis voor het project, kies muziek voor een soundtrack en voer een paar andere aanpassingen uit. Vervolgens neemt de software het over en wordt automatisch een volledig Pinnacle Studio-project gegenereerd met de gekozen media en opties. Zie "Directe voldoening: SmartMovie" op pagina 15 voor meer informatie.

Of de gebruikelijke manier kiezen

Nadat u het materiaal heeft geïmporteerd en geselecteerd in het deelvenster **Bibliotheek**, kunt u aan de slag met een video of diashow door de media naar de tijdlijn te slepen, de media te bewerken, tijdens uw werkzaamheden een voorbeeld weer te geven in het deelvenster Player en uw voltooide project te exporteren.

Als u specifiek aan een schijfproductie werkt, kunt u de modus **Schijf-editor** op de tijdlijn gebruiken en de productie exporteren naar MyDVD™. Zie "Schijfprojecten" op pagina 209 voor meer informatie.



Een tijdlijn met meerdere tracks neemt het onderste deel van het scherm in. De meeste van de 'clips' op de tijdlijn komen uit de bibliotheek; een paar types, zoals automatische achtergrondmuziek, worden met speciale gereedschappen gegenereerd.

Met de knop **voorbeeldtype** boven de Player kunt u overschakelen tussen de weergave van het huidige bibliotheekitem (**Bron**) en de huidige tijdlijnclip (**Tijdlijn**).

Zie "Bewerken" op pagina 41 voor meer informatie over bewerken op de tijdlijn, een belangrijke activiteit bij project-authoring.

Media en onderdelen bewerken

Naast het deelvenster **Editor** heeft u beschikking over een aantal andere bewerkingsvensters. Over het algemeen kunt u een editor voor een betreffend onderdeel of

clip openen door op het item te dubbelklikken of door er met de rechtermuisknop op te klikken en een optie te kiezen in het contextmenu.

Wanneer u op een mediaonderdeel op de tijdlijn dubbelklikt, opent u het deelvenster **Editor**. Bewerkingen worden toegepast op de clip in het project.

Zie "Correcting Library media" op pagina 114 voor meer informatie over het toepassen van correcties op media-items, direct in de bibliotheek.

Overgangen, effecten, titels en andere items toevoegen

U kunt uw videoproject verbeteren door overgangen, effecten, titels, overlays, een soundtrack en andere onderdelen toe te voegen, waaronder foto's.

Met overgangen kunt u precies opgeven waar de ene clip in de volgende overgaat, van een nauwelijks waarneembare, vloeiende overgang tot een flits waarmee het publiek wordt wakker geschud. Zie "Overgangen" op pagina 101 voor meer informatie.

De effecten variëren van praktisch (**Helderheid en contrast**) tot theateraal (**Fractalenvuur**). Effecten kunnen worden geanimeerd met keyframed parameters, van heel eenvoudig tot zeer complex, zodat er talloze manieren zijn om uw producties interessant te maken. Ze bieden talloze manieren om uw producties interessant te maken. Sommige effecten zijn speciaal ontworpen voor 3D-materiaal.

Foto's


U kunt het formaat van foto's aanpassen, foto's bijsnijden en corrigeren en u kunt een pan-en-zoomeffect toevoegen. Net zoals de zojuist besproken effecten kan pan en zoom worden geanimeerd met keyframes om elke gewenste combinatie van gesimuleerde "pan en zoom" camerabewegingen te maken binnen de grenzen van één foto.

Zie "Correcties" op pagina 113 en "Effecten" op pagina 121 voor meer informatie over de correctiegereedschappen en het bewerken van media.

Overlays

De categorie **Overlays** van de bibliotheek bevat een scala aan items die u boven op clips kunt gebruiken of op elke creatieve manier die u maar wilt. U kunt bijvoorbeeld een overlay met animatie toepassen om belichting, een penseelstreek of geanimeerde tekeneffecten boven op uw hoofdclips toe te passen. U kunt ook basisvormen of vooraf gemaakte afbeeldingen toevoegen en de beweging of andere eigenschappen met keyframes besturen.

Een overlay met animatie of een andere overlayafbeelding toevoegen aan een project

- 1 Klik op het tabblad **Bewerken** op de navigatiebalk van het deelvenster **Bibliotheek** en kies **Overlays** .
- 2 Ga naar de gewenste categorie en klik in de bibliotheek op de thumbnail van de overlay die u wilt selecteren.
U kunt een voorbeeld van de overlay bekijken in het deelvenster Player.
- 3 Sleep de overlay naar een spoor boven de doelclips.
U kunt de overlay net als alle overige clips bewerken.

Pinnacle Studio-projecten

U maakt films en schijven in Pinnacle Studio op basis van de projecten die u samenstelt op de tijdlijn.

Om Studio-projecten te beheren moet u bijhouden wat er op uw tijdlijn komt te staan en welke editing-beslissingen u neemt op het gebied van trimmen, effecten toevoegen en nog veel meer. Veel van deze informatie wordt opgeslagen in het projectbestand in de indeling **axp** (Studio-film). Voor Stop beweging worden projecten opgeslagen in de indeling **axps**.

Om ruimte op uw vaste schijf vrij te houden wanneer u met grote bestanden werkt, bevat het project niet de media-items in uw film. Hiervoor wordt alleen de locatie opgeslagen.

Het axp-projectbestand is de standaardindeling voor de menuopdrachten **Bestand** > **Openen**, **Bestand** > **Opslaan** en **Bestand** > **Opslaan als**. Mogelijk is dit de enige indeling die u ooit nodig zult hebben.

Soms is het echter handig om alle resources voor een project bij elkaar te hebben in een enkele, overzichtelijke eenheid, om ze eenvoudig te kunnen archiveren, overdragen of uploaden. Hiervoor is er een alternatief bestandsformaat: **axx** (Studio-projectpakket). Dit bevat in één bestand al het materiaal van uw project, inclusief media-items. Noodgedwongen zijn bestanden in deze indeling aanzienlijk veel groter dan standaardprojectbestanden.

Hoewel een project niet rechtstreeks kan worden bewerkt in de pakketindeling, kunt u een projectpakket wel openen met **Bestand** > **Openen** door axx te selecteren in het vak met bestandsextensies. Studio pakt het project naadloos uit, maakt een nieuwe bibliotheekvermelding voor de uitgepakte versie en opent het project.

Als u een multicameraproject maakt in de Multicamera Editor, wordt het project opgeslagen als een **mcam**-bestand. Wanneer u een **mcam**-bestand toevoegt aan de tijdlijn, wordt het standaard als genest project toegevoegd. U kunt het uitbreiden door op het bestand op de

tijdlijn te dubbelklikken en u kunt het op het betreffende tabblad van de tijdlijn bewerken. Alle bewerkingen worden voor het hoofdproject opgeslagen.

Projectnotities

U kunt projectdetails, taken en notities van reviewers bijhouden met behulp van **Projectnotities**. De notities worden als checklist gestructureerd, zodat het eenvoudig is om de items af te strepen die u hebt voltooid of beoordeeld. U kunt de projectnotities op elk gewenst moment openen vanuit uw actieve project. U kunt ook kiezen om uw projectnotities op te slaan als txt-bestand, op dezelfde locatie als het projectbestand.


Met projectnotities werken

- 1 Klik op de knop **Projectnotities**  op de hoofdmenuwerkbalk.
- 2 Doe het volgende in het venster **Projectnotities**:
 - Als u een notitie wilt toevoegen, klikt u op het plusteken , typt u de notitie in het tekstveld en klikt u op een leeg gebied van het venster **Projectnotities** om het tekstveld te verlaten als u klaar bent.
 - Als u een notitie als voltooid wilt markeren, klikt u op de cirkel links van de notitie.
 - Als u een notitie wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram rechts van de notitie.
 - Als u een exemplaar van de projectnotities in een apart bestand wilt opslaan, schakelt u het selectievakje **Als tekstbestand opslaan** onder in het venster **Projectnotities** in.
- 3 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Projectnotities** te sluiten.

De Bibliotheek

3

De bibliotheek is een gereedschap voor het catalogiseren en beheren van alle bestandsgebaseerde bronnen die u tijdens de authoring kunt gebruiken. Het wordt als deelvenster weergegeven en is toegankelijk via het tabblad **Bewerken**. Het doel van de bibliotheek is dat u de videosegmenten, foto's, sound bites, overgangseffecten, titels en andere 'onderdelen' (zoals ze vaak worden genoemd) voor uw films zo snel en eenvoudig mogelijk kunt kiezen en gebruiken.



De bibliotheek bestaat uit navigatieknoppen voor het doorzoeken van de mediaonderdelen (pictogrammen langs de linkerrand) en een browser voor het bekijken en selecteren van onderdelen (rechts).









Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:





- Wat kunt u vinden in de bibliotheek?
- Directe voldoening: SmartMovie
- Meer informatie over de bibliotheek
- De Navigator
- Projectvakken
- Projecten
- Collecties
- Favorieten
- Onderdelen in de bibliotheek beheren
- De bibliotheekbrowser
- Thumbnails en details
- Optionele indicators en knoppen

- Voorbeeldweergave in de bibliotheek
- Kiezen wat in de bibliotheek wordt weergegeven
- Tags
- Video-scènedetectie
- Media corrigeren
- SmartMovie

Wat kunt u vinden in de bibliotheek?

De bibliotheek bevat de volgende categorieën met media en inhoud:

-  **Projectvakken** — Projectvakken zijn virtuele mappen voor uw onderdelen. Ze worden automatisch gemaakt tijdens het importeren en u kunt ze handmatig maken voor het indelen van uw onderdelen op basis van uw behoeften (bijvoorbeeld per project). Zie “Projectvakken” op pagina 18 voor meer informatie.
-  **Projecten** — Een virtuele map waarin uw Pinnacle film- en schijfprojecten automatisch worden weergegeven. Zie “Projecten” op pagina 19 voor meer informatie.
-  **Collecties** — Volledig flexibele virtuele mappen die u voor elk gewenst doeleinde kunt maken. In tegenstelling tot projectvakken worden collecties niet automatisch gemaakt. U heeft dus volledige controle over uw collecties. Zie “Collecties” op pagina 19 voor meer informatie.
-  **Effecten** — ‘Effecten’ is een overkoepelende term voor een groot aantal softwareprogramma's waarmee u de media kunt aanpassen. De effecten variëren van praktisch (**Helderheid en contrast**) tot theatraal (**Fractalenvuur**). Ze bieden talloze manieren om uw producties interessant te maken. Zie “Effecten” op pagina 121 voor meer informatie.
-  **Overgangen** — Een overgang is een speciaal geanimeerd effect voor het versoepelen – of benadrukken – van het verlopen van de ene clip in de volgende. Fades, vegen and oplossingen zijn bekende typen overgangen. Zie “Overgangen” op pagina 101 voor meer informatie.
-  **Geluidseffecten** — Van slaande deuren, auto-ongelukken tot blaffende honden, met geluidseffecten beschikt u over een groot aantal geluiden voor creatieve projecten. Zie “Geluid en muziek” op pagina 189 voor meer informatie.
-  **Titels** — Met titels kunt u tekst en meer toevoegen aan uw projecten. Van een creatieve openingstitel met animatie in 2D of 3D tot een bewegende aftiteling aan het einde, met titels kunt u uw publiek onderhouden en informeren. Zie “Titels” op pagina 169 voor meer informatie.
-  **Montagesjablonen** — Er is een groot aantal professioneel ontworpen opnamereeksen beschikbaar om uw producties onmiddellijke impact te verlenen. Zie “Montages en sjablonen” op pagina 157 voor meer informatie.

-  **Overlays** — Een collectie items die u kunt gebruiken om uw projecten te verbeteren. Deze collectie bevat overlays met animatie, basisvormen en andere kant-en-klare afbeeldingen. Zie “Overlays” op pagina 10 voor meer informatie.
-  **SoundStage** — Een muziekcollectie van Scorefitter die u voor soundtracks kunt gebruiken. Zie “Geluid en muziek” op pagina 189 voor meer informatie.
-  **Triple Scoop Music** — Een premium muziekcollectie voor soundtracks die u voor projecten kunt kopen.
-  **Schijfmenu's** — U kunt deze schijfmenusjablonen alleen gebruiken als u het tabblad **Authoring** van oudere versies inschakelt voor schijfprojecten. Zie “Schijfprojecten” op pagina 209 voor meer informatie.

De onderdelen worden als pictogrammen of als tekstrecords weergegeven in gedeelten die u kunt uit- en samenvouwen. De mappen corresponderen met echte directory's in het bestandssysteem van uw computer of met virtuele groepen op basis van kwalificaties, bestandstype, aanmaakdatum of lidmaatschap van een door de gebruiker gedefinieerde collectie.

U kunt ook geanalyseerde mappen gebruiken om automatisch mediabestanden bij te houden en importeren, die worden toegevoegd aan de mappen die u instelt op 'analyseren'. Zie “Geanalyseerde mappen” op pagina 267 voor meer informatie over het activeren van geanalyseerde mappen. Wanneer u geanalyseerde mappen gebruikt, wordt een tak **Bibliotheekmedia** toegevoegd aan de onderdelenstructuur in de bibliotheek. U ziet ook een tak **Bibliotheekmedia** als Pinnacle Studio een bibliotheek van een eerdere versie van Pinnacle Studio vaststelt (u moet geanalyseerde mappen inschakelen als u wilt doorgaan met het vullen van deze tak met onderdelen).

De bibliotheek openen

- 1 Ga als volgt te werk op het tabblad **Bewerken**:
 - Klik op **Bibliotheek** (onder de menubalk) en gebruik de navigatiebalk om een categorie voor media of inhoud te kiezen waardoor u wilt bladeren.
 - Klik op de navigatiebalk op een categorie waardoor u wilt bladeren. Hiermee wordt de focus automatisch naar het deelvenster Bibliotheek verlegd.

Directe voldoening: SmartMovie

Naast de genoemde kernfuncties biedt de bibliotheek een aantal gereedschappen voor het automatisch bouwen van een compleet project op basis van de mediabronnen die u bepaalt. Selecteer een aantal foto's of videosequenties, voer een paar instellingen in en begin. U kunt het project dat Studio genereert zonder verdere aanpassingen uitvoeren of naar wens aanpassen met handmatige bewerkingen. Zie “SmartMovie” op pagina 37 voor meer informatie.

Meer informatie over de bibliotheek

Het is belangrijk dat u begrijpt hoe bibliotheekonderdelen en de bijbehorende informatie worden opgeslagen.

Opslag van onderdelen in de bibliotheek

Alle onderdelen in de bibliotheek – clips, geluiden, overgangen enzovoort – corresponderen met een bestand in de lokale opslag van uw computersysteem. De bibliotheek ‘bezit’ deze bestanden niet en past ze nooit aan tenzij u dit specifiek aangeeft. In plaats hiervan houdt de bibliotheek de namen, locaties en eigenschappen bij in een interne database. De opgeslagen informatie omvat ook tags en kwalificaties die u voor bepaalde items heeft toegevoegd.

De database


De bestanden van de bibliotheekdatabase worden opgeslagen in een map met toegang voor één gebruiker (en dus geen gedeelde toegangsrechten) in Microsoft Windows. Als Pinnacle Studio op uw computer door meerdere gebruikers met individuele aanmeldingsgegevens wordt gebruikt, dan wordt er voor iedere gebruiker een afzonderlijke bibliotheek gemaakt.

Ontbrekende media

Bewerkingen zoals het toevoegen, verwijderen en hernoemen van onderdelen in de bibliotheek zijn databasebewerkingen zonder effect op het mediabestand zelf. Als u een onderdeel uit de bibliotheek verwijdert, kunt u met een optie in het dialoogvenster ter bevestiging een stap verder gaan en het bestand verwijderen, maar deze optie is standaard uitgeschakeld – u moet deze handeling specifiek activeren.

Ook bij het verwijderen of verplaatsen van een bestand in Windows Verkenner of een andere toepassing buiten Pinnacle Studio, blijft de databaserecord van het bestand bestaan. Aangezien de bibliotheek niet echt toegang tot het bestand kan krijgen, wordt er een foutsymbool weergegeven bij de vermelding van het bestand. Als het bestand nog bestaat, maar is verplaatst naar een andere map of een ander apparaat, moet het opnieuw aan de bibliotheek worden gekoppeld. Dubbelklik op het item om een standaard dialoogvenster

voor het **openen van bestanden** te openen waarin u de nieuwe locatie van het bestand kunt aangeven.



Controleer af en toe of er ontbrekende media in de bibliotheek zijn in de speciale subsectie **Alle media > Ontbrekende media** van de onderdelenstructuur.

Bibliotheekmedia


De categorie **Bibliotheekmedia** wordt alleen weergegeven als u geanalyseerde mappen inschakelt of als uw huidige versie van Pinnacle Studio een eerdere bibliotheek vaststelt (zie "Geanalyseerde mappen" op pagina 267). In de meeste gevallen kunt u projectvakken gebruiken in plaats van de tak Bibliotheekmedia.

De tak Bibliotheekmedia bevat de standaardmediabestanden op uw systeem in de subsecties **Foto's**, **Video** en **Audio**. Er wordt een groot aantal bestandstypen ondersteund. Het doel van de vierde subsectie, **Ontbrekende media**, wordt hieronder beschreven.

Locatietabs

Bij het bewerken van een videoproject moet u de diverse media en andere onderdelen coördineren waarover u beschikt. Waarschijnlijk kijkt u tijdens het werk regelmatig in diverse delen van de bibliotheek die relevant voor het project zijn. Ongetwijfeld verandert u ook af en toe de weergave- en filteropties, afhankelijk van het materiaal dat u bekijkt.

Net zoals een webbrowser met een rij tabs waarmee moeiteloos tussen diverse geopende websites kunt overschakelen, kunt u in de bibliotheek tijdens het werk locatietabs maken en configureren. De tabs bieden directe toegang tot de diverse locaties waar u momenteel werkt.




Hier bieden drie tabs toegang tot media die door verschillende onderdelen van een schijfproject worden vereist. De muisaanwijzer staat op de plek om een nieuwe tab te maken. Om een tab te sluiten, klikt u op de x rechts van het tabopschrift.

Om de locatie van de huidige tab in te stellen, klikt u op een naam in de onderdelenstructuur. Wijzigingen die u maakt in weergave- en filteropties terwijl de tab actief is, blijven behouden.

De Navigator

Alle onderdelen in de bibliotheek zijn georganiseerd in een onderdelenstructuur met een mapstijl die veel wegheeft van hulpmiddelen voor bestandsbeheer zoals Windows Verkenner. Als u een locatie selecteert in de Navigator, verschijnt de mapnaam op het opschrift van de actieve locatietab, en de inhoud wordt weergegeven in de aangrenzende browser.




In het deelvenster Bibliotheek wordt de lijst met categorieën geopend in een boomstructuur wanneer u de navigatiebalk (links) met de cursor aanwijst.

Projectvakken

Projectvakken zijn virtuele mappen voor uw onderdelen. Ze worden automatisch gemaakt tijdens het importeren en u kunt ze handmatig maken voor het indelen van uw onderdelen op basis van uw behoeften (bijvoorbeeld per project).

De mappen worden standaard gelabeld op basis van de importdatum, maar u kunt met de rechtermuisknop op een map klikken om de naam ervan te wijzigen en u kunt op de knop **Een nieuw projectvak maken** klikken om een nieuw projectvak toe te voegen.

Projectvakken maken

- 1 Klik in de tak **Projectvakken** van de structuur met bibliotheekonderdelen op de knop **Een nieuw projectvak maken** .
- 2 Voer een naam voor het projectvak in en klik op **OK**.

Het projectvak wordt toegevoegd aan het einde van de lijst met projectvakken.

De naam van een projectvak wijzigen

- 1 Klik in de tak **Projectvakken** van de structuur met bibliotheekonderdelen met de rechtermuisknop op een projectvak en kies **Hernoemen**.
De huidige naam wordt gemarkeerd.
- 2 Typ een nieuwe naam voor het projectvak.

Een projectvak verwijderen

- Klik in de tak **Projectvakken** van de structuur met bibliotheekonderdelen met de rechtermuisknop op een projectvak en kies **Projectvak verwijderen**.

Projecten

De categorie **Projecten** bevat uw eigen film- en schijfprojecten in Pinnacle Studio. U kunt een project direct vanuit de bibliotheek openen en beginnen met de bewerkingen, of u kunt het aan de tijdlijn van een ander project toevoegen om als een gewone clip te fungeren.

Collecties

Collecties zijn vergelijkbaar met projectvakken: het zijn virtuele mappen. Collecties worden echter niet automatisch gemaakt (er bestaan twee uitzonderingen). Dit betekent dat u over maximale flexibiliteit beschikt bij het maken en verwijderen van collecties. Vanuit het perspectief van de bibliotheek is een Collectie gewoon een willekeurig groepering onderdelen – een set bibliotheekitems zonder organisatieprincipe. U hebt mogelijk een goede reden voor het samenvoegen van bepaalde bestanden in een bepaalde collectie, maar de bibliotheek kent deze reden niet.

Een speciale collectie, met de naam **Laatste import**, wordt automatisch bijgewerkt na iedere importbewerking om de toegevoegde media weer te geven. U kunt direct na importeren naar deze collectie gaan en met het nieuwe materiaal werken.

Een andere automatisch gegenereerde collectie is **Laatste Smart-creatie**, waarin de media wordt opgeslagen die u hebt geselecteerd voor u meest recente **SmartMovie**-productie.

Hiërarchisch georganiseerde collecties worden eveneens ondersteund. De bovenste collecties in de hiërarchie worden gebruikt als subsecties van de tak **Collecties**.

Een nieuwe collectie maken

- 1 Om een nieuwe collectie te maken, klikt u op het pictogram in de kopregel van de tak **Collecties** en voert u een naam in het tekstvak in.

2 Voltooi het proces door op **Enter** te drukken.

Tip: U kunt ook **Aan collectie toevoegen** > **Nieuwe collectie maken** in het contextmenu van een item kiezen.

Collecties beheren

1 Klik met de rechtermuisknop op een collectie en kies een opdracht voor het hernoemen of verwijderen van de collectie of voor het maken van een subcollectie met de huidige collectie als de 'hoofdmap'.

Een collectie indelen

- Sleep een collectie in de **Navigator** met de muis. Een gesleepte collectie wordt een subcollectie wanneer hij onder een andere wordt geplaatst.

Verzamelde onderdelen weergeven

Klik op de naam van een collectie om deze weer te geven in de Browser. Als u met de muisaanwijzer over een vermeld item gaat, worden de bijbehorende collecties gemarkeerd in de Navigator.

Bewerkingen van verzamelde onderdelen

Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd via het contextmenu van ieder collectie-item. Om een groep items te bewerken, selecteert u ze eerst met de muis (desgewenst met Ctrl-klik en Shift-klik voor meervoudige selecties) of door een kader rond de items te slepen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop in de selectie om het contextmenu te openen.

Items aan een verzameling toevoegen

- Kies een doelcollectie in het submenu **Aan collectie toevoegen** om het geselecteerde item of items toe te voegen.

Tip: U kunt de selectie ook naar de doelcollectie slepen.

Items uit een collectie verwijderen

- Klik op de opdracht **Verwijderen** om het item (of items) uit de collectie te verwijderen. Zoals gebruikelijk bij de bibliotheek worden de onderliggende media-items niet beïnvloed; als een video of ander item uit een collectie uit de bibliotheek wordt verwijderd, wordt het niet uit andere bibliotheekcollecties verwijderd.


Favorieten

Favorieten biedt een snelle manier om de inhoud van uw voorkeur te markeren en zoeken, zoals uw favoriete effecten, overgangen en titels.


Inhoud als Favoriet markeren

- 1 Klik op een categorie in het deelvenster Navigatie van de bibliotheek.
- 2 Klik in de browser van de bibliotheek op een thumbnail en kies **Aan Favorieten toevoegen**.

De opdracht wordt alleen weergegeven als de categorie ondersteuning biedt voor favorieten.



Inhoud die als Favoriet is gemarkeerd, wordt boven in de bibliotheek weergegeven in een map **Favorieten** (wanneer de inhoud op map wordt ingedeeld). Elk type inhoud heeft een eigen map **Favorieten** die toegankelijk is via de bijbehorende categorie in het navigatiepaneel.



Favorieten in de bibliotheek

Onderdelen in de bibliotheek beheren

Media en andere onderdelen komen op diverse manieren in de bibliotheek terecht. Inhoud die bij Pinnacle Studio wordt geleverd, zoals sjablonen, titels, overgangen en effecten, wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan de bibliotheek wanneer u de toepassing installeert.

Als u geanalyseerde mappen inschakelt, detecteert de bibliotheek automatisch bepaalde onderdelen op uw systeem door regelmatig te zoeken in de standaard medialocaties van Windows. U kunt uw eigen geanalyseerde mappen toevoegen (zie hieronder); deze worden ook automatisch bijgewerkt.

Ten slotte kunt u media handmatig importeren via diverse methoden.

Geanalyseerde mappen

U kunt Geanalyseerde mappen inschakelen om mappen op uw computer bij te houden. Als u mediabestanden zoals videoclipen aan een geanalyseerde map toevoegt, of aan een van de submappen ervan, worden de bestanden automatisch deel van een tak van de mediabibliotheek in de onderdelenstructuur. Het bijwerken vindt telkens plaats wanneer het programma wordt gestart en tijdens het gebruik van het programma.

Geanalyseerde mappen worden ingesteld op de pagina Geanalyseerde mappen van het Controlepaneel van Pinnacle Studio. Bij elke map die u toevoegt, kunt u aangeven of er één bepaald ondersteund mediatype wordt gedetecteerd, of allemaal. Zie "Setup en voorkeuren" op pagina 265 voor meer informatie.

Importeren

Als u een grote hoeveelheid of verscheidenheid aan media wilt importeren, of wilt importeren van analoge media zoals VHS-tape, klikt u op de knop **Importeren** boven aan het programmavenster om de Importer te openen. Zie "De Importer" op pagina 227 voor volledige informatie.

Snelle import: De knop Snelle import  linksboven in de bibliotheek opent een bestandsdialoogvenster van Windows voor het snel importeren van bestanden van een harde schijf of andere lokale opslag. Er worden nieuwe mappen in de bijbehorende mediacategorieën (foto's, video, audio en projecten) gemaakt voor de gespecificeerde mappen. De geïmporteerde items worden tevens opgenomen in de collectie Laatste import.

Direct importeren via slepen en neerzetten: U kunt items in één stap selecteren en importeren door ze van Windows Verkenner of het bureaublad naar de browser te slepen. De nieuwe items worden direct weergegeven in de collectie 'Laatste import', die indien nodig direct wordt gemaakt.

Rechtstreeks vanuit de bibliotheek exporteren

Elk foto-, video-, audiobestand of project in het deelvenster **Bibliotheek** kan rechtstreeks worden geëxporteerd 'zoals het is' naar een cloudgebaseerde opslagservice of schijf met behulp van de contextmenuopdrachten die hieronder worden beschreven. Voor andere exportopties kiest u **Exporteren** in het contextmenu. Zie "De Exporter" op pagina 253 voor volledige informatie.

Als u een bibliotheekonderdeel op schijf wilt opslaan, selecteert u **Schijfbeeld branden** in het contextmenu. U kunt ervoor kiezen om alleen het bestand te branden of een schijfbeeld, als u dat gemaakt hebt. Als u meerdere onderdelen heeft geselecteerd en vervolgens **Schijfbeeld branden** selecteert, worden alle onderdelen weergegeven in het dialoogvenster Bestanden op schijf branden. U kunt meer onderdelen toevoegen door op het pictogram Bestand te klikken en te bladeren. U kunt ook weer bestanden uit de lijst verwijderen voordat u begint met branden.

Items uit de bibliotheek verwijderen

Om een item of een selectie met meerdere items uit de bibliotheek te verwijderen, kiest u **Selectie verwijderen** in het contextmenu of drukt u op **Delete**. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging met de lijst met mediabestanden die uit de bibliotheekdatabase worden verwijderd. Standaard worden de mediabestanden niet beïnvloed, maar u hebt ook de mogelijkheid om het bestand zowel uit de bibliotheek als van uw harde schijf te verwijderen. Wees hier voorzichtig mee, want deze opdracht werkt voor alle soorten bibliotheekitems, inclusief uw Pinnacle Studio-projecten als deze zijn geselecteerd.

Wanneer alle bestanden in een map zijn verwijderd, verbergt de bibliotheek de map.

De bibliotheekbrowser

Dit is het gedeelte waar de bibliotheek de mediaonderdelen toont – de video's, foto's, audio, projecten, collecties en 'inhoud' die beschikbaar zijn voor gebruik in uw film- en schijfprojecten. De items worden als een lijst tekstrecords of als een reeks pictogrammen weergegeven. Voor visuele mediatypes worden thumbnail-afbeeldingen gebruikt als pictogrammen; voor andere types worden grafische symbolen gebruikt.

De bibliotheek zou niet erg nuttig zijn als de browser alle media tegelijk weergeeft. Daarom zijn er diverse functies waarmee u items die niet relevant zijn, kunt verbergen. Zie "Kiezen wat er wordt weergegeven" hieronder voor details.

De browserweergave aanpassen

Onderaan in de bibliotheek staan enkele functies waarmee u de weergave van onderdelen in de browser kunt aanpassen.



Met de **scèneweergave** wordt een modus geactiveerd waarmee in de browser een afzonderlijk pictogram of tekstrecord wordt weergegeven voor elke scène in het videobestand. (Zoals uitgelegd bij Video-scènedetectie is een scène in algemene zin een deel van een videobestand.)

Zie "Video-scènedetectie" op pagina 35 voor meer informatie over videoscènes in de bibliotheek.

Met de knop **Miniatuurweergave** worden onderdelen weergegeven als thumbnails in plaats van tekstregels. In de vervolgkeuzelijst die bij deze knop hoort, selecteert u welke gegevens en instellingen naast de thumbnails in de browser worden weergegeven.



Met de knop **Detailweergave** schakelt u over naar de alternatieve weergavemodus, waarin elk onderdeel wordt weergegeven als tekst. Gebruik de vervolgkeuzelijst bij deze knop om te selecteren welke tekstvelden u wilt weergeven.



Met de **zoomschuifregelaar** kunt u inzoomen op de thumbnails voor meer details, of uitzoomen voor beter overzicht. De schuifregelaar bevindt zich altijd aan het rechteruiteinde van de balk onderaan.



Thumbnails en details


Elk onderdeel wordt in de bibliotheekbrowser in één van twee formaten weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde weergave.

Omdat de pictogrammen van de weergave Thumbnails en de tekstrecords van de weergave Details dezelfde items vertegenwoordigen, delen ze bepaalde functies. Het contextmenu voor onderdelen is bijvoorbeeld hetzelfde, ongeacht welk weergavetype er wordt gebruikt.

Ook de standaard mediaonderdelen (video, foto's en audio) worden in een bijbehorende media-editor geopend wanneer u dubbelklikt op een onderdeel. Het correctiegereedschap is ook beschikbaar wanneer een media-editor wordt geopend vanaf de tijdlijn, maar wanneer ze worden gebruikt voor een bibliotheekonderdeel worden ze meegenomen naar een toekomstig project dat dit onderdeel bevat. Zie "Media op de tijdlijn corrigeren" op pagina 114 voor meer informatie.

Details


In de **detailweergave** wordt elk item weergegeven als een regel in een lijst met tekstrecords. In de **miniatuurweergave** verschijnt het onderdeel als een thumbnail-afbeelding (voor visuele mediatypes) of een grafisch pictogram.


Om in de browser over te schakelen naar de detailweergave, klikt u op het pictogram op de knop **Detailweergave**  onder aan de bibliotheek. Met de pijl naast de knop opent u een paneel met beschikbare kolommen die u kunt kiezen voor uw tekstrecords (de kolom Bijschrift is altijd aanwezig). Schakel de selectievakjes in voor de kolommen die u wilt weergeven. U kunt kiezen uit Bestands grootte, Bestandstype, Datum, Tags, Kwalificatie en Duur.

Name	File size	File type	Tags	Rating	Dura
▼ Animals					
Koalas	156	.jpg	mammal	★★★★	00:00
Shoebill	217	.jpg	bird	★★★★	00:00
Zorse	207	.jpg	mammal	★★★★	00:00
▶ Garden					
▼ Scenery					
Daybreak	1001	.jpg	dawn,sky	★★★★	00:00
Distant hills.jpg	4296	.jpg		★★	00:00
Foliage.jpg	1669	.jpg		★★★	00:00

In de detailweergave wordt elk item weergegeven als een tekstrecord op één regel. Met een vervolgkeuzelijst naast de knop Detailweergave kunt u aangeven welke kolommen u wilt laten weergeven.


Thumbnails

Met de knop links naast de knop **Miniatuurweergave**  selecteert u de thumbnailweergave; hier worden de onderdelen weergegeven met pictogrammen in plaats van tekst. Met de pijl naast de knop opent u een vervolgkeuzelijst waarin u extra gegevens kunt kiezen die samen met de pictogrammen worden weergegeven. Hier kunt u kiezen uit **Kwalificatie, Stereoscopisch, Informatie, Correctie, Collectie, Tag, Gebruikte media, Onderschrift** en **Snelkoppeling**.



Onder aan de meeste onderdeelpictogrammen verschijnt een voorbeeldweergaveknop in de vorm van een standaard driehoekig afspeelpictogram wanneer u de muisaanwijzer op dat onderdeel plaatst. De voorbeeldweergave wordt getoond op het tabblad **Bron** van het deelvenster

Player.



In beide versies van de bibliotheek krijgt u een minivoorbeeld van het itempictogram te zien door op Alt te drukken en vervolgens op de voorvertoningsknop te klikken. Bij video- en audiomediamedia kunt u de minivoorvertoning handmatige bedienen met een scrubber die onder de thumbnail verschijnt wanneer de muisaanwijzer op het pictogram staat.

Als het onderdeel een foto is, wordt het standaardafspeelsymbool vervangen door een knop voor een pop-up-voorvertoning. Wanneer u hierop klikt, wordt de foto geopend in het deelvenster **Player**.

In de thumbnailweergave kunt u de grootte van de pictogrammen aanpassen met een schuifregelaar. De schuifregelaar bevindt zich rechtsonder in de bibliotheek. Wanneer de muisaanwijzer op het browservenster staat, kunt u de grootte van de pictogrammen ook aanpassen door Ctrl in te drukken en het scrollwiel te bewegen.

Indicator voor vergrendelde inhoud: Sommige schijfmenu's, titels, montages en andere creatieve elementen in de bibliotheek zijn vergrendeld om aan te geven dat u geen licentie

hebt om ze vrijelijk te verspreiden. Deze status wordt aangegeven door de vergrendelingsindicator.



Hoewel ze vergrendeld zijn, kunt u ze nog steeds gewoon gebruiken. U kunt een project met vergrendelde inhoud nog steeds opslaan, op een schijf zetten en exporteren.

Over de vergrendelde inhoud wordt echter een doorschijnend watermerk weergegeven.



Het watermerk voor vergrendelde inhoud.


Als u de inhoud wilt aanschaffen en ontgrendelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Klik in de bibliotheek op het vergrendelingsymbool.
- Tijdens de export van een project met vergrendelde inhoud, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd op het vergrendelingsymbool te klikken.

Optionele indicators en knoppen

Via de optionele indicators en knoppen op een pictogram hebt u in de Bibliotheekbrowser toegang tot informatie over het onderdeel zonder dat u dieper hoeft te graven, en in sommige gevallen kunt u deze ook aanpassen. Gebruik de pop-uplijst onder de knop thumbnailweergave om te bepalen welke indicators en knoppen worden weergegeven.

Bijschrift: De tekst onder het pictogram is het bibliotheekalias van het onderdeel; dit kunt u voor elk onderdeel bepalen via de opdracht Bijschrift bewerken in het contextmenu. Dit is niet noodzakelijkerwijs de naam van het onderliggende onderdeelbestand (die wordt weergegeven in knopinfo).



Snelkoppeling: Deze indicator in de linkerbovenhoek van een thumbnail geeft aan dat het onderdeel een sneltoets is in plaats van een onafhankelijk mediabestand. Sneltoetsen, die bestaan uit een verwijzing naar bestaand media-item en een pakket met correctie-instellingen, kunnen voor elk bibliotheekonderdeel worden gemaakt in het menu Bestand van de media-editor. Daarna gedragen zij zich als gewone onderdelen en zijn ze beschikbaar voor gebruik in uw producties.


Tag-indicator: Het onderste van de drie symbolen rechts in de thumbnail wordt weergegeven als er tags aan het onderdeel zijn toegewezen. Plaats de muisaanwijzer op de indicator om een menu met de bestaande tags voor het item weer te geven. Terwijl u de aanwijzer over een tagnaam in dit menu laat gaan, wordt de knop verwijderen weergegeven. Klik erop om de tag los te koppelen. Klik op alles verwijderen onder aan het menu om alle tags van het onderdeel te verwijderen. Het maken en toepassen van tags wordt besproken in "Tags" op pagina 33.



Collectie-indicator: Juist boven de tag-indicator geeft dit symbool aan dat u het onderdeel in één of meerdere collecties hebt opgenomen. Ga met de muis over het symbool om te zien om welke collecties het gaat. Net zoals bij het menu tag-indicator wordt er een knop verwijderen weergegeven als u de muis op de naam van de collectie plaatst; klik erop om het onderdeel uit de collectie te verwijderen. Met de opdracht alles verwijderen verwijdert u het onderdeel uit alle relevante collecties.




Kwalificaties: Met de rij sterren linksboven het pictogram kunt u de kwalificatie, de beoordeling, van het item bepalen. Als er geen sterren zijn verlicht, is het onderdeel niet-gekwalificeerd. Om de kwalificatie van een onderdeel of een reeks onderdelen in te stellen, klikt u op de bijbehorende ster op de indicator (klik twee keer op de eerste ster om de kwalificaties uit te schakelen) of kiest u de instelling in het contextmenu Kwalificatie toepassen.



De instelling Kwalificaties wordt links boven de onderdeelthumbnail weergegeven. Rechtsboven staat de info-knop. De Correctie-indicator staat ook rechtsboven, net boven de Collectie-indicator.

3D-indicator: Onderdelen waarvan de inhoud is ontworpen voor weergave in stereoscopisch 3D hebben een 3D-indicator. De indicator wordt weergegeven wanneer stereoscopische video- en foto-onderdelen automatisch worden gedetecteerd terwijl deze naar de bibliotheek worden geïmporteerd en wanneer een onderdeel in correcties handmatig is ingesteld als stereoscopisch.




Indicator gebruikte media: Rechts van de kwalificatie-indicator wordt een vinkje weergegeven als het onderdeel dat wordt aangeduid door de thumbnail, zich op dit moment bevindt in een open tijdlijn in uw project. Het vinkje is groen als het onderdeel wordt gebruikt in het project dat nu zichtbaar is, anders is het grijs. De gebruikte media-indicator is alleen van toepassing op foto-, video- en audio-onderdelen.



Informatie-indicator: Als u op de informatie-indicator klikt, wordt het informatievenster geopend, waar u de kwalificatie, titel en tags van het onderdeel kunt bewerken en de eigenschappen ervan kunt weergeven. Zoals met de meeste indicators kan de informatie-indicator worden in- en uitgeschakeld via de pop-up thumbnailweergave.



Multicamera-indicator: Projecten die zijn gemaakt in de Multicamera Editor hebben een rechthoekig pictogram met vier panelen in de rechterbovenhoek van de thumbnail.



Voorbeeldweergave in de bibliotheek

De meeste bibliotheekonderdelen ondersteunen voorbeeldweergave in de bibliotheekbrowser. Deze mogelijkheid wordt aangeduid met een knop voorbeeld op het pictogram, en de aanwezigheid van een opdracht **Voorbeeld** in het contextmenu. Onthoud ook dat u een voorbeeld van de meeste onderdeeltypes op het pictogram zelf kunt bekijken; Alt-klik op de knop afspelen.

Klik op de voorbeeldknop in het midden van het onderdeelpictogram om het item in het deelvenster **Player** te bekijken. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer u Scènes bewerken kiest, verschijnt een pop-upvenster met een player.

Schakelaar 3D-weergavemodus

Wanneer stereoscopische 3D-inhoud wordt weergegeven, wordt ook de schakelaar 3D-weergavemodus weergegeven. Wanneer de player wordt geopend, wordt de standaardmodus uit de voorbeeldinstellingen in het **Controlepaneel** gebruikt voor foto's, video's en projecten. Het pictogram voor de huidige modus wordt weergegeven naast een vervolgkeuzepijl voor de selectie van een andere modus. De beschikbare modi zijn:



Linkeroog, rechteroog: Het voorbeeld voor stereoscopische inhoud kan worden ingesteld om alleen het beeld voor het linker- of het rechteroog weer te geven. Dit houdt het simpel wanneer een stereoscopisch voorbeeld niet nodig is. Deze weergaven kunnen hetzelfde worden bewerkt als een 2D-film.



Naast elkaar: In deze modus worden de frames voor beide ogen naast elkaar geplaatst, met het beeld voor het linkeroog links en het beeld voor het rechteroog rechts. Tijdens de bewerking zijn er geen stereoscopische hulpmiddelen nodig.




Differentiaal: Met de differentiaalmodus is het eenvoudiger om de diepte van een beeld te zien, en in het bijzonder gebieden zonder diepte. In de differentiaalmodus worden gebieden waarvan de informatie voor beide ogen identiek is 50% grijs weergegeven. Er is een kleurverschil te zien wanneer de gebieden niet identiek zijn. Als 2D-materiaal wordt toegevoegd aan een stereoscopische 3D-tijdlijn in differentiaalmodus, is het beeld egaal grijs omdat beide ogen dezelfde inhoud te zien krijgen.





Dambord: In de dambordmodus wordt het beeld opgebroken in een dambordpatroon van 16 x 9. De 'witte' vlakken van het dambord bevatten de weergave voor het ene oog en de 'zwarte' vlakken bevatten de weergave voor het andere oog. Met de

dambordmodus kan snel worden gecontroleerd hoe de linker- en rechterframes over het gehele beeld van elkaar verschillen.

 **3D-tv (naast elkaar):** Gebruik deze modus om een voorbeeldweergave van stereoscopische inhoud weer te geven op een 3D-televisiescherm of met een 3D-projector door deze als tweede scherm aan te sluiten. Dit maakt speciale grafische kaarten of extra hardware overbodig. Configureer het tweede scherm op zijn eigen resolutie, en zorg dat het uw bureaublad verlengt en niet alleen spiegelt. Zorg dat de invoerindeling Side-By-Side (Naast elkaar) is.

Kies in de instellingen Controlepaneel Voorbeeld Secundair scherm uit het vervolgkeuzemenu "Voorbeeld extern weergeven op". Stel Studio in met een stereoscopische tijdlijn van 16x9. Klik ten slotte in de Player op de knop Volledig scherm. Zie "Instellingen voor exporteren en voorbeeldweergave in het Controlepaneel" op pagina 268 en "Tijdlijn-instellingen" op pagina 54 voor hulp bij deze configuraties.

 **Anaglyph:** Een anaglyphe stereoscopische voorbeeldweergave kan worden bekeken met een stereoscopisch rood-cyaanbrilletje en zonder extra hardwareondersteuning. De anaglyphe weergave in Pinnacle Studio werkt zelfs goed voor afbeeldingen met veel rood, dankzij een methode die lijkt op de techniek 'geoptimaliseerd anaglyph'.

 **3D Vision:** Deze stereoscopische modus is beschikbaar via veel grafische kaarten van NVidia nadat de functie 3D Vision is

ingeschakeld in uw NVidia-configuratie. Het type 3D-weergave

hangt af van de beschikbare hardware. Op het basisniveau 'Discover', is de weergave 3D Vision anaglyph.


Kiezen wat in de bibliotheek wordt weergegeven

De bibliotheek is veel meer dan een passief magazijn met materiaal voor Pinnacle Studio-producties.

De Browser van de bibliotheek biedt diverse functies voor het opruimen van de weergave door onderdelen te verbergen die niet relevant zijn. Hoeveel u mediabestanden u ook hebt, de gecombineerde kracht van deze technieken kan het zoeken enorm versnellen.

Locatietabs

Elke locatietab correspondeert met een andere selectie in de Navigator. Net zoals tabs in een webbrowser kunt u locatietabs direct toevoegen (klik op de '+' geheel rechts in de tablijst) en zijn ze heel handig om het overzicht te bewaren.



Klik in de Navigator om de locatie van de huidige tab te bepalen; klik op een andere tab om naar de opgeslagen locatie in de boomstructuur te gaan. Alleen de items op de gekozen locatie worden in de browser weergegeven. Als de locatie submappen heeft, wordt de inhoud hiervan meegenomen. Om de zaak eenvoudig te houden, kiest u een locatie zo laag mogelijk in de maphiërarchie.

Met andere instellingen kunt u de weergave nog verder inperken door sommige items op de gekozen locatie weg te filteren. Elke locatietab behoudt zijn eigen set filters; eventuele wijzigingen in de filterinstellingen zijn dus alleen van invloed op de huidige tab.

Filteren op type media

Wanneer u **Projectvakken** hebt geselecteerd in de navigator, kunt u op mediatype filteren.



Door op de pictogrammen te klikken voor **Video**, **Audio**, **Foto** en **Project**, kunt u het overeenkomende mediatype weergeven of verbergen. Wanneer de pictogrammen oranje zijn, zijn deze actief en wordt het overeenkomende mediatype weergegeven. Wanneer de pictogrammen wit zijn, wordt het overeenkomende mediatype verborgen.

Filteren op gebruikte en ongebruikte bestanden


Wanneer u **Projectvakken** hebt geselecteerd in de navigator, kunt u op gebruikte en ongebruikte media filteren door op het pictogram **Gebruikte bestanden verbergen** te klikken. Wanneer het pictogram oranje is, zijn alle bestanden zichtbaar. Wanneer het pictogram wit is, worden de bestanden verborgen die al aan de tijdlijn zijn toegevoegd. Gebruikte bestanden verbergen vormt een gemakkelijke manier om dubbele of ontbrekende bestanden te voorkomen wanneer u een project maakt.



Filteren op kwalificatie

De functie Filteren op kwalificatie boven aan de bibliotheek verbergt alle onderdelen die niet minimaal de gespecificeerde kwalificatie van één tot vijf sterren hebben (nul sterren betekent 'niet-gekwalificeerd'). Als u het filter wilt gebruiken, klik dan op de ster voor de gewenste minimale kwalificatie. De standaard filterinstelling is de weergave van alle items ongeacht de kwalificatie.

Zie "Onopzettelijk filteren" op pagina 32 voor instructies over het tegelijkertijd uitschakelen van alle filters. Als u alleen de kwalificatiefilter wilt uitschakelen, klik dan op de laatst geselecteerde ster of dubbelklik op een ster.



In deze close-up zijn drie sterren gemarkeerd; dit betekent dat er alleen onderdelen met kwalificaties van drie sterren of meer worden weergegeven.

Filteren op stereoscopisch 3D


Als u alleen stereoscopische 3D-inhoud wilt weergeven, klikt u op 3D boven aan de bibliotheek. Als u het filter wilt opheffen, klikt u weer op 3D.

Filteren op tags


Een andere manier om de weergave van onderdelen te verfijnen is filteren op tags. Tags zijn trefwoorden die u aan items kunt toewijzen. Wanneer er tags zijn gedefinieerd, kunt u deze op diverse manieren gebruiken om te bepalen welke items er in de browser worden weergegeven. Zie "Tags" op pagina 33 voor gedetailleerde informatie.

Zoeken

Rechtsboven in de bibliotheek staat een zoekvak dat u ook kunt gebruiken om de weergave te filteren. Zodra u begint met het invoeren van de zoekterm, werkt de browser doorlopend de weergave bij om alleen items die met uw zoekterm overeenkomen weer te geven.




Zelfs wanneer er meerdere termen worden gescheiden door spaties, zijn matches met willekeurige woorden en gehele woorden toegestaan voor elke term. In een vervolgkeuzelijst kunt u aangeven of de zoekactie voltooid is wanneer slechts één zoekterm met de onderdeeltekst overeenkomt, of dat alle termen moeten overeenkomen voordat het onderdeel wordt geaccepteerd.



Onopzettelijk filteren

De verschillende filtermethoden kunnen naar wens worden gecombineerd. Als u een van de filtertypes ingeschakeld laat wanneer u deze niet nodig hebt, dan worden er waarschijnlijk items verborgen die eigenlijk wel hadden moeten worden weergegeven. Als er een item onverwacht ontbreekt in de browser, controleer dan of de filters inactief zijn.

De browser biedt bescherming tegen het mogelijke onopzettelijk filteren door een 'filterwaarschuwing' te tonen zo lang er een filter wordt gebruikt.



Een dergelijke filterwaarschuwing (oranje balk) verschijnt boven aan de browser bij gebruik van de filterfunctie. Klik op de x aan de rechterkant om alle filteropties tegelijk uit te schakelen.


Tags

De bibliotheek kan met een groot aantal onderdeelbestanden werken, soms veel meer in één map dan er op een overzichtelijke manier kunnen worden weergegeven. De Browser biedt daarom een aantal methodes om irrelevante onderdelen uit de weergave te verwijderen.

Een methode voor het stroomlijnen van de weergave van onderdelen in de browser is filteren op tags. Een tag is gewoon een woord of korte woordgroep die handig als zoekterm is. U beslist zelf of u tags aan uw media toevoegt; als u dit doet, dan bieden ze een krachtige manier om items voor weergave te selecteren.

Beheer en filtering van tags

Voor het beheer van tags en het filteren van tags wordt er een venster weergegeven wanneer u op de knop Tags boven aan de bibliotheek klikt. U kunt het venster ook weergeven door **Tag toepassen > Nieuwe tag maken** te kiezen in het contextmenu van een onderdeel.



Het tags-venster met de bestaande tags in een alfabetische lijst.

Boven aan het tags-venster staat een tekstvak voor het invoeren van nieuwe tag-namen. In het venster worden ook alle tags weergegeven die u tot dusver hebt gedefinieerd, u kunt ze

hier verwijderen of hernoemen en u kunt kiezen welke onderdelen weergegeven moeten worden in de bibliotheek.

Tags maken, hernoemen en verwijderen

Als u een nieuwe tag wilt maken, klikt u in het tekstvak boven aan het tag-venster en typt u de tag. Selecteer de media die u wilt taggen, zorg dat het selectievak Tag toepassen op geselecteerde media is ingeschakeld en klik op de knop Nieuwe tag maken naast het tekstvak. Het aantal tags dat u kunt maken, is onbeperkt. Als u echter een naam probeert toe te passen die niet nieuw is, krijgt u de melding dat de naam al bestaat en wordt deze niet aan de geselecteerde media toegevoegd.

Om een bestaande tag op alle momenteel geselecteerde onderdelen in de browser toe te passen, klik u op de tag-naam. Door meerdere items tegelijk voor tagging te selecteren, verloopt het proces veel efficiënter dan door de items afzonderlijke te taggen.



*Plaats de muis op een tag om de knoppen Hernoemen en Verwijderen weer te geven.
Klik op de tag om deze op de momenteel geselecteerde onderdelen toe te passen.*

Plaats de muis op een tag om de knoppen voor hernoemen of verwijderen te laten weergeven. Als u een naam wilt wijzigen, klikt u op de knop Hernoemen, typt u de nieuwe naam in en drukt u op Enter. Klik op het pictogram Prullenbak om de tag te verwijderen. Als u alle tags tegelijk wilt verwijderen, gebruikt u de knop Alle tags verwijderen onder aan het paneel. Als u een tag verwijdert die gebruikt wordt, krijgt u de kans de actie te annuleren.

Tags sorteren

In het midden van het tag-venster staat het vervolgkeuzemenu Sorteren op, met twee keuzes: 'Abc', waarbij de tags alfabetisch worden gerangschikt, of 'Relevantie', waarbij ze in aflopende volgorde van populariteit worden gesorteerd in de set items die momenteel worden weergegeven. Bij de tweede keuze zult u zien dat de tags iedere keer worden hersteld wanneer u een vinkje plaatst of verwijdert.

Filteren met tags

Naast elke tag-naam in het venster staat een Filter-pictogram waarmee u de weergegeven items in de Browser kunt verfijnen. Tijdens het plaatsen en verwijderen van de vinkjes bij de tags wordt de weergave automatisch bijgewerkt.

Het precieze effect van uw selecties is afhankelijk van een andere instelling, de vervolgkeuzelijst Match net boven de tags. De lijst biedt drie opties.

Geen: hiermee worden alleen de onderdelen weergegeven die geen van de aangegeven tags bevatten. Als u in een serie dierenfoto's met tags zowel de tags 'hond' en 'kat' als 'Geen' selecteert, dan worden de meeste foto's verborgen.

Gedeeltelijk: hiermee worden onderdelen geselecteerd die één van uw tags bevatten, wat precies de tags zijn die worden verborgen bij 'Geen match'. Als u vinkjes laat staan bij 'hond' en 'kat', maar voor 'Gedeeltelijk' kiest, worden alle honden en katten weergegeven, inclusief het handjevol foto's waar beide dieren op staan. Foto's die geen van beide tags hebben, worden verborgen.

Volledig: hiermee worden alleen de onderdelen geselecteerd die al uw tags bevatten. Met dezelfde geselecteerde vakjes ziet u alleen de foto's waarop ten minste één kat en één hond staan. Onder 'Gedeeltelijk' worden meer items weergegeven als u meerdere tags selecteert, maar met 'Volledig' ziet u er minder.

Tag-filteren uitschakelen

Wanneer tags zijn ingesteld om de inhoud van de bibliotheek te filteren, staat er in een oranje balk boven aan de browser welke tags er worden gebruikt. Als u de filtering van een enkele tag wilt uitschakelen, opent u het tag-venster en schakelt u het pictogram Filter voor deze tag uit. Als u alle filters tegelijk wilt uitschakelen, klikt u op de knop x rechts van de oranje balk.

De kunst van tagging

Er is geen voorgeschreven manier om tags te gebruiken. De beste manier om ze te gebruiken is de manier die het beste voor u is. Consistentie is echter belangrijk. Als u accuraat en systematisch te werkt gaat bij het toewijzen van tags aan uw media, zijn ze bijzonder nuttig voor u.

Het gaat erom bepaalde items snel te kunnen vinden als u ze nodig hebt; daarom moeten de gekozen tags goed werken als zoektermen. Bij familiefoto's kunnen de tags de namen van de mensen op de foto's bevatten. Voor scènes van vakantievideo's is het nuttig om tags met de naam van de locaties te gebruiken.

Videografische termen ('binnen', 'silhouet', 'buiten') kunnen ook fungeren als goede tags voor het eenvoudiger vinden van onderdelen die aan bepaalde structurele of creatieve eisen voldoen.

Video-scènedetectie

Met de automatische functie voor scène-detectie van de bibliotheek kunt u videomateriaal automatisch of handmatig in meerdere scènes verdelen. Door onbewerkte bestanden te

verdelen in delen van scènelengte, verlopen sommige bewerkingstaken veel eenvoudiger dan bij gebruik van lange bestanden.


De tijd die is vereist voor scènedetectie varieert afhankelijk van de lengte van de clip en de geselecteerde detectiemethode. Een voortgangsbalk geeft informatie over de status.

U start de scènedetectie door een van de methodes van de opdracht **Scènes detecteren** in het contextmenu voor video-onderdelen te selecteren.

Op datum en tijd: Deze optie leidt vaak logische scènegrenzen die overeenkomen met u bedoelingen tijdens het filmen. Bij veel digitale opnametypen, zoals DV en HDV, ontstaat er discontinuïteit in de opgenomen tijdscodegegevens wanneer de camera wordt gestart en gestopt. Deze onderbrekingen worden bij deze optie als scènepunten behandeld.

Op inhoud: Bij deze optie analyseert het gereedschap de beeldinhoud van het materiaal frame per frame en onderscheidt een nieuwe scène bij een abrupte verandering van de inhoud. Een snelle pan of een snelle beweging in het frame kan hierbij echter tot onnodige onderbrekingen leiden.

Op tijdsinterval: Bij deze variant definieert u de lengte van de gemaakte scène. Er verschijnt een klein bewerkingsvenster voor het invoeren van de gewenste waarde in uren, minuten, seconden en milliseconden. De scèneduur is minimaal een seconde. Druk op Enter om uw invoer te bevestigen.



Scènes in een clip handmatig splitsen

1 Klik in het deelvenster **Bibliotheek** met de rechtermuisknop op een clip en kies **Scènes bewerken** in het contextmenu.

In het deelvenster **Bibliotheek** wordt de **Scènes Weergave** geactiveerd en er wordt een pop-upvenster met een player weergegeven.


2 Gebruik de weergavefuncties in het pop-upvenster van de player om de weergave te onderbreken waar u de scène wilt splitsen.

3 Klik op de knop **Scène opsplitsen**  om een thumbnail met een scène-indicator te maken die wordt weergegeven in de **Scènes Weergave**.


4 Wanneer u alle gewenste scènes heeft ingesteld, sluit u het pop-upvenster met de player.

Opmerking: U moet de **Scènes Weergave** uitschakelen voordat u toegang krijgt tot de opdrachten **Scènes detecteren** en **Scènes bewerken** in het contextmenu.

Scènes weergeven

Om de catalogus van scènes van een bepaald videobestand weer te geven, selecteert u **Scènes weergeven** in het contextmenu; u kunt ook clip selecteren en op de knop **Scènes Weergave**  onder in het deelvenster **Bibliotheek** klikken.

Scène weergave is een tijdelijke weergavemodus. De oranje balk bovenaan de browser wijst u erop dat scène weergave actief is. Geheel rechts op de werkbalk staat een x-knop die u kunt gebruiken om de modus af te sluiten. U sluit de modus ook af door nogmaals op de knop Scène weergave te klikken.



Eén videobestand kan een groot aantal scènes bevatten. Hierdoor is het materiaal beter te hanteren tijdens de editing dan wanneer het uit één segment bestaat.

Tijdens de editing werken scène clips precies hetzelfde als andere video clips.

Scènes verwijderen

Als u de gehele lijst met scènes voor een videobestand wilt leegmaken, selecteer dan **Scènedetectie > Scènes verwijderen** in het contextmenu van het onderdeel.

Voor het verwijderen van individuele scènes selecteert u één of meerdere scènes en drukt u op **Delete**.

Media corrigeren

U kunt correcties toepassen op media-items in de bibliotheek. Het bestand achter de gecorrigeerde media wordt niet aangepast: in plaats hiervan worden de correctieparameters opgeslagen in de bibliotheekdatabase en opnieuw toegepast wanneer het item wordt weergegeven of gebruikt. Zie "Media op de tijdlijn corrigeren" op pagina 114 voor meer informatie.

SmartMovie

SmartMovie is een ingebouwde functie voor het automatisch maken van een diashow of film op basis van de media die u aanlevert. De productie bevat geanimeerde overgangen, een volledig muzieksoundtrack en opvallende beeldeffecten.



Klik op SmartMovie onder in de bibliotheek.


Selecteer om te beginnen een reeks foto's of videobestanden in de bibliotheek. De muziek kan afkomstig zijn van digitale audio-onderdelen in uw bibliotheek, of u kunt ter plekke een soundtrack maken met het gereedschap **ScoreFitter**.

En dit is eigenlijk alles! U kunt echter desgewenst verder aan uw project werken met handmatige bewerkingen. Als u tevreden bent met het eindproduct, kunt u dit met een paar klikken op een schijf branden of als bestand opslaan voor andere gebruiksdoelen, zoals uploaden naar het web.

Het paneel **SmartMovie** dat van onder in het venster schuift, bevat drie subpanelen. Het paneel uiterst links biedt informatie over SmartMovie en advies over het aantal bestanden dat u kunt toevoegen. Het middelste subpaneel is een opslaggedeelte met vakken voor foto's en andere afbeeldingen (boven) en audio. Het subpaneel aan de rechterkant bevat functies voor het aanpassen van de show.

Media toevoegen

Om media aan de productie toe te voegen, sleept u deze van de browser naar het bovenste vak in het opslaggedeelte. Sleep thumbnails naar het opslaggedeelte om de gewenste volgorde te bepalen. Ga naar wens verder met het toevoegen van afbeeldingen.


U voegt muziek toe door één of meer geluidsbestanden naar het onderste vak van het opslaggedeelte te slepen. U kunt ook op de muzieksleutel-knop  linksonder in het audiovak klikken om een muzieksoundtrack te maken in ScoreFitter.

Tijdens het toevoegen van media wordt de totale speeltijd van het bronmateriaal linksboven in het vak weergegeven. Dit is niet noodzakelijkerwijs de lengte van de resulterende film.

Voorbeeld, Bewerken en Exporteren

Zodra uw media op hun plaats staan, klikt u op **Voorbeeld** op de balk onder het gereedschap. Het project wordt gemaakt en gepresenteerd in een voorbeeldvenster. Indien nodig kunt u terugkeren naar de instellingen om uw mediaselecties aan te passen.

Als u op de knop **Voorbeeld** klikt, worden de geselecteerde media automatisch opgeslagen in de collectie **Laatste Smart-creatie**. Als u denkt vaker van deze groep items gebruik te maken, geef de collectie dan een andere naam om te voorkomen dat deze wordt overschreven wanneer u de volgende keer een voorbeeld van een SmartMovie bekijkt.



De analysefase bij het generen van een SmartMovie kan enige tijd in beslag nemen wanneer het materiaal voor het eerst wordt geanalyseerd. Volledige rendering van het project, waarbij de voortgang wordt aangegeven door de schaduw op de tijdbalk van de Player, kan tot een extra vertraging leiden voordat een volledig gedetailleerd voorbeeld beschikbaar is.

Met de knop **Bewerken** verplaatst u de productie naar de tijdbalk van de Film-editor voor gedetailleerde editing. Het is een goed idee om te controleren of de video-instellingen op de tijdbalk overeenkomen met uw eisen voor de show. De knop Video-instellingen in het instellingspaneel biedt hiertoe toegang. Zie ook "De projecttijdbalk" op pagina 49.



Als u tevreden bent over de presentatie, klik dan op **Exporteren** om een schijf te branden of een bestand te maken voor uploaden.

Het opslagdeelte


De foto's in het bovenste vak worden weergegeven als pictogrammen, terwijl de muziek- en geluidsbestanden in het onderste vak verschijnen als tekstregels met de bestandsnaam en de duur van elk onderdeel. Beide vakken ondersteunen meervoudige selecties, opnieuw rangschikken door middel van slepen en een contextmenu met twee opdrachten:

Geselecteerde items verwijderen: De geselecteerde media worden verwijderd uit de SmartMovie-productie. Ze blijven beschikbaar in de bibliotheek voor andere toepassingen. (Sneltoets: **Delete**.)

Editor openen: Met deze opdracht wordt het correctiegereedschap van de Foto- of Audio-editor geopend. Eventuele aanpassingen die aan de media uitvoert, gelden alleen voor deze SmartMovie-productie. (Sneltoets: dubbelklikken.)

SmartMovie-instellingen

Met de instellingen in dit subpaneel past u de SmartMovie-productie aan.



De ingevoerde instellingen worden de volgende keer dat de productie wordt gegenereerd, gebruikt. Met de knop Video-instellingen kunt u de tijdopties instellen die van toepassing zijn wanneer u de productie overbrengt naar de Film-editor. Met de knop Project verwijderen verwijdert u alle media uit het project en keert u terug naar de standaardinstellingen.

Titel: Voer een tekst in die wordt gebruikt als de hoofdtitel van de film.

Cliplengtes: Het visuele tempo van uw film neemt toe wanneer de cliplengte wordt ingekort. Met Maximum wordt de originele lengte van het onderdeel gebruikt.

Pan & zoom: Schakel deze optie in om uw presentatie te verlevendigen met gesimuleerde camerabewegingen.

Beeld passend maken: Kies deze optie om materiaal te vergroten dat te klein is voor het frameformaat van uw project.

Volume van videotrack: Stel het volume van de originele audio in de videosegmenten in. Voor een soundtrack met alleen achtergrondmuziek stelt u deze waarde in op nul.

Bewerken



Via het tabblad **Bewerken** krijgt u toegang tot de belangrijkste bewerkingsfuncties van Pinnacle Studio voor filmproductie.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Onderdelen van het tabblad Bewerken
- Het deelvenster Editor
- Keyframes gebruiken
- Een voorbeeld weergeven van bewerkingen in de Player
- De projecttijdlijn
- De tijdlijnwerkbalk
- Markeringen
- Bewerken met 3 en 4 punten
- De spoorkop op de tijdlijn
- Films bewerken
- Titel-editors, Scorefitter, voice-over
- Clips verwijderen
- Clipbewerkingen
- Video draaien
- Camera-eigenschappen
- Video bijsnijden
- De gereedschappen Invoegen, Schuiven, Rollen of Uittrekken gebruiken op de tijdlijn
- Het klembord gebruiken
- De snelheid besturen met Tijd remapping
- Tijd stilzetten gebruiken om frames stil te zetten
- Films binnen films (geneste projecten)
- Beeld-in-beeld (BIB)
- Tracktransparantie
- Mengmodi
- Overgangen
- Overgangen met vervorming
- Naadloze overgangen (Ultimate)
- Clipeffecten
- Contextmenu's van clips

Onderdelen van het tabblad Bewerken


Het tabblad **Bewerken** bevat vier hoofdonderdelen:

Het deelvenster **Bibliotheek** biedt de onderdelen die voor uw project beschikbaar zijn. Zie "De Bibliotheek" op pagina 13 voor meer informatie over de bibliotheek.

Het deelvenster **Editor** biedt u toegang tot de eigenschappen die u voor de momenteel geselecteerde media of het onderdeel kunt bewerken.

Op de **Tijdslijn** kunt u de onderdelen organiseren als clips binnen een schematische voorstelling van uw productie.

In het deelvenster **Player** kunt u voorbeelden van bibliotheekonderdelen bekijken voordat u ze aan uw project toevoegt. Het is ook mogelijk om – desgewenst frame voor frame – te bekijken hoe de productie er voor uw publiek uit komt te zien wanneer u deze exporteert, of u deze nu opslaat als bestand, op een schijf brandt of naar een apparaat overdraagt.



Het tabblad Bewerken bevat het deelvenster Bibliotheek/Editor (Editor wordt links bovenin weergegeven); het deelvenster Player (rechtsboven) en de Tijdslijn (onderste deelvenster).

Samen met de **Bibliotheek**, de **Editor**, de **Tijdslijn** van het project en de **Player** biedt het venster **Film-editor** toegang tot een groot aantal gereedschappen en deelvensters voor het maken en bewerken van titels, het toevoegen van effecten en voor andere doeleinden.

U begint het bewerkingsproces normaal gesproken door onderdelen vanuit het deelvenster **Bibliotheek** naar de tijdslijn te slepen. Op deze locatie kunt u bewerkingen uitvoeren op de

tijdljn zelf of u kunt met de rechtermuisknop op een onderdeel op de tijdljn klikken om aanvullende bewerkingsgereedschappen te activeren. U kunt ook op een onderdeel dubbelklikken om het deelvenster **Editor** te activeren, of een ander bewerkingsvenster (zoals de **Titel-editor** of de **3D-titel-editor**).


Het deelvenster Editor

Het deelvenster **Editor** is toegankelijk via het tabblad **Bewerken** en deelt een ruimte met het deelvenster **Bibliotheek**.

In het deelvenster **Editor** kunt u, onder andere via keyframes, de eigenschappen voor de media of onderdelen configureren die u op de tijdljn heeft geselecteerd.

Selecteer de media waarmee u wilt werken op de tijdljn en open het deelvenster **Editor** om de eigenschappen of andere instellingen weer te geven.


Als u bijvoorbeeld een clip selecteert op de tijdljn waarop een effect is toegepast, kunt u de eigenschappen voor de clip bekijken.



Eigenschappen is het actieve gedeelte voor de media die u in de tijdljn heeft geselecteerd.

Als u de instellingen wilt bekijken voor het effect dat op de clip is toegepast, klikt u op **Effect** aan de bovenkant van het deelvenster **Editor**.

U kunt niet alleen de effecten of de correcties bewerken die op de geselecteerde clip zijn toegepast, maar kunt ook een effect of correctie toevoegen aan de geselecteerde clip vanuit het deelvenster **Editor**.



Effect is het actieve gedeelte voor de media die u in de tijdlijn heeft geselecteerd. Het keyframegebied wordt rechts weergegeven met een scrubber. Er worden in dit voorbeeld geen keyframes gebruikt, dus het gebied is leeg. Zonder keyframes worden de eigenschappen links op de clip als geheel toegepast.

Als u een consistente instelling wilt toepassen op het media-item of -onderdeel als geheel, kunt u de instellingen aanpassen (zonder dat keyframes zijn geactiveerd).

Keyframes gebruiken

Keyframes zijn een manier om afzonderlijke eigenschappen van een geselecteerd element toe te wijzen aan specifieke momenten in een video. Als u meerdere keyframes instelt, kunt u kenmerken als positie, dekking en de grootte van elementen tijdens de duur van een video nauwkeurig wijzigen. U vindt keyframes in het deelvenster **Editor**, waar u de **Eigenschappen** van een clip kunt activeren en besturen, evenals **Correcties**, **Kleur**, **Effect**, **360 Video**, **Pan en Zoom** en **Tijd remapping**. U vindt keyframes ook in het deelvenster **Masker** en het deelvenster **Titel**, en op andere plaatsen in de toepassing. Een keyframegebied wordt rechts van de eigenschappen en functies weergegeven in het deelvenster dat u hebt geopend.

Keyframes gebruiken in het keyframegebied

- 1 Sleep de scrubber in een van de deelvensters met een keyframegebied naar de positie waarop u een keyframe wilt toevoegen.
- 2 Klik op de knop **Keyframing in/uitschakelen** (met de ruit) rechts van het besturingselement dat u wilt aanpassen (soms bevindt zich een aan/uit-knop boven een gedeelte waarmee keyframes aan het hele gedeelte worden toegevoegd). De knop wordt oranje wanneer keyframes zijn ingeschakeld. Voor afzonderlijke eigenschappen wordt de keyframebesturing rechts van de knop weergegeven.




Opmerking: Wanneer u keyframes inschakelt, wordt automatisch een keyframe toegevoegd op de huidige positie van de scrubber.

- 3 Kies de gewenste instellingen voor het huidige keyframe.
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit om uw keyframes in te stellen en beheren. Verplaats de scrubber telkens wanneer u een nieuw keyframe instelt:
 - **Een keyframe toevoegen:** Klik op de witte knop **Keyframe toevoegen/verwijderen** (ruit) naast het besturingselement dat u wilt instellen. Vervolgens past u de instellingen aan en gebruikt u de voorbeeldweergave in het venster Player als referentie.
 - **Een keyframe selecteren:** Klik op de pijlknoppen (driehoeken) aan een van de zijden van de knop **Keyframe toevoegen/verwijderen** om naar een specifiek keyframe te gaan of sleep over het keyframe (het keyframe wordt oranje weergegeven wanneer u het via slepen selecteert).
 - **Meerdere keyframes selecteren:** Wanneer u met keyframes werkt die zich niet op de begin- of eindpositie bevinden, kunt u over de keyframes slepen om meerdere keyframes te selecteren (keyframes worden oranje weergegeven wanneer u deze via slepen selecteert). U kunt de keyframes naar een nieuwe positie slepen of met de rechtermuisknop klikken voor toegang tot de opties **Verwijderen**, **Knippen**, **Kopiëren** en **Plakken**.
 - **Een keyframe verplaatsen:** Klik op een keyframe en sleep het horizontaal naar een nieuwe positie.
 - **Een keyframe kopiëren en plakken:** Selecteer een of meer keyframes, klik met de rechtermuisknop op een geselecteerd keyframe en kies **Kopiëren**. Klik in het gebied met keyframes met de rechtermuisknop op de plek waarop u de keyframes wilt plaatsen en kies **Plakken**.
 - **Een keyframe verwijderen:** Selecteer het keyframe (met de pijlknoppen) en klik op de knop **Keyframe toevoegen/verwijderen** (het pictogram wordt gewijzigd wanneer de modus 'Verwijderen' wordt ingeschakeld). Sleep over een keyframe om het te selecteren, klik er met de rechtermuisknop op en kies **Verwijderen**.

Let op: Als u keyframes uitschakelt (door op de knop **Keyframing in/uitschakelen** te klikken), gaan alle keyframes voor het besturingselement verloren (keyframes worden niet verborgen, maar verwijderd). Als u op de knop **Keyframing in/uitschakelen** klikt in de titelbalk van een gedeelte, worden alle keyframes voor alle besturingselementen verwijderd.




*Met de knop **Keyframing in/uitschakelen** in een titelbalk worden keyframes toegevoegd of verwijderd voor alle besturingselementen in het betreffende gedeelte.*




In dit voorbeeld is de scrubber uitgelijnd met de twee keyframes. U kunt een geselecteerde keyframe verwijderen door op de knop Keyframe toevoegen/verwijderen te klikken (ruit met een lijn erdoorheen) die rechts van het besturingselement wordt weergegeven.

U kunt een groep keyframes selecteren en deze kopiëren en in een andere clip plakken.


Een voorbeeld weergegeven van bewerkingen in de Player

U kunt het deelvenster **Player** in enkelvoudige of dubbele voorbeeldmodus bedienen. Klik op de knop **Voorbeeldmodus**  in de rechterbovenhoek van de Player om tussen de twee te schakelen.



De Player in enkelvoudige modus. U kunt kiezen om bronmateriaal (bibliotheek) of tijdlijn materiaal weergeven.

Met enkelvoudige modus spaart u ruimte op het scherm door een enkel voorbeeld in de Player weer te geven. De tabs **Bron** en **Tijdlijn** boven de Player geven aan of er materiaal uit de bibliotheek of van de tijdlijn wordt weergegeven en hier kunt u tussen de twee wisselen.



De Player in dubbele modus. Met de voorbeelden naast elkaar kunt u door de bibliotheek bladeren terwijl uw huidige filmframe in beeld blijft.

In de dubbele modus wordt **Bron**-materiaal (bibliotheek) weergegeven in het linkervoorbeeld en tijdlijn materiaal in het rechtervoorbeeld, elk met een eigen set transportknoppen. Met de dubbele weergave is het eenvoudiger bibliotheekonderdelen te zoeken die bij uw film passen door zowel het bestaande als het eventuele materiaal tegelijk weer te geven.

Gemeenschappelijke besturingselementen voor voorbeeldweergave:

De volgende besturingselementen zijn beschikbaar onder aan de twee voorbeeldweergaven
Tijdlijn en **Bron**:

- Balk **Afspeelsnelheid**: Standaard ingesteld op een afspeelsnelheid van 1x; sleep naar rechts om de afspeelsnelheid te verhogen. Sleep naar links om de afspeelsnelheid te verlagen zonder daarbij verder te gaan dan het smalle middelste gedeelte. Als u het afspelen wilt omkeren, sleept u naar de linkerzijde van de balk (de knop **Afspelen** wordt omgedraaid wanneer u afspelen instelt op omkeren). U kunt ook een afspeelsnelheid kiezen in de vervolgkeuzelijst rechts van de balk. Klik op de punt boven de balk om de weergavesnelheid opnieuw op 1x in te stellen.





- Besturingselementen voor **Weergave**: Met de standaardbesturingselementen voor weergave kunt u door uw project navigeren op de tijdlijn: **Lus**, **Naar begin gaan**, **Naar achteren springen**, **Eén frame terugstappen**, **Afspelen/pauzeren**, **Een frame vooruit stappen**, **Naar voren springen**, **Naar einde gaan**.





- **Duur** en **Tijdcode (TC)**: Deze indicators worden boven de voorbeeldgebieden weergegeven. Voor een bronfragment wordt de totale geknipte lengte weergegeven.

Voor de tijdlijn wordt de totale lengte van het project weergegeven. De TC-indicator (tijdcode) geeft de huidige positie van de scrubber voor elke voorbeeldweergave weer.

- **Volledig scherm weergeven** : Hiermee kunt u een voorbeeld in volledige schermweergave bekijken. Druk op ESC om deze weergave af te sluiten.
- **Vastmaken/Losmaken** : Hiermee kunt u de voorbeeldweergave losmaken, zodat u deze op elke gewenste plek op het scherm, of op een tweede scherm, kunt zetten.

Besturingselementen voor voorbeeldweergave op de tijdlijn

De volgende besturingselementen zijn beschikbaar voor voorbeeldweergaven op de tijdlijn:

- Vak **Zoomniveau**: Kies **Passend** om het voorbeeldgebied te vullen of kies een zoomniveau variërend van **10%** tot **400%**.
- **Systeemvolume en dempen**: Hiermee regelt u het volume voor audio op de tijdlijn. Klik op de pijl Volume om Dempen in of uit te schakelen. Klik op de pijl Volume en sleep de schuifregelaar om het audiovolume te verhogen of te verlagen. Als u meer controle over de audio wilt, gebruikt u de besturingselementen op de tijdlijn.
- **BIB**-besturingselementen  , : Met de besturingselementen van Beeld-in-beeld (BIB) kunt u een clip schalen of bijsnijden. Zie "Beeld-in-beeld (BIB)" op pagina 93 voor meer informatie.


Besturingselementen voor voorbeeldweergave van de bron

- De knoppen **Videostream actief** en **Audiostream actief**: Met deze knoppen kunt u overschakelen tussen het toevoegen van audio en video tijdens het afspelen of alleen het toevoegen van audio, zodat u een audiogolfvorm kunt bekijken van het fragment.



- **Naar tijdlijn verzenden**: Klik hierop om het bronfragment waarvan u een voorbeeld hebt weergegeven naar de tijdlijn te verzenden. Deze clip wordt op de positie van de scrubber ingevoegd of op basis van markeringen die een begin- en eindpunt aanduiden.
- **Markering in, Markering uit, Markering in/uit wissen**: Met markeringen kunt u het bronfragment bijknippen voordat u het aan de tijdlijn toevoegt. U kunt markeringen gebruiken voor bewerken met drie en vier punten. Zie "Clipbewerkingen" op pagina 73 en "Bewerken met 3 en 4 punten" op pagina 62 voor meer informatie.

Schijven bewerken

U kunt een project voorbereiden voor export naar MyDVD door de knop **Schijf-editor**  op de werkbalk van de tijdlijn in te schakelen.

In Pinnacle Studio kunt u altijd soepel overstappen tussen het bewerken van een film en een schijfproject; u kunt dus prima beginnen in de Film-editor, zelfs wanneer u een DVD gebruikt voor de uitvoer in plaats van, of samen met, andere opties.

Zie "Schijfprojecten" op pagina 209 voor meer informatie over schijfbewerking.

Diashowproducties

Naast alle soorten videoproducties, kunt u complexe diashows en presentaties op basis van stilstaande beelden maken. Dezelfde bewerkingstechnieken gelden voor beide gevallen.


De projecttijdlijn

U maakt uw film op de tijdlijn door video-, foto- en audio-onderdelen uit de bibliotheek toe te voegen, deze kernmedia te bewerken en te trimmen en door deze te verfraaien met overgangen, effecten en andere verbeteringen.

Basisbeginselen van de tijdlijn

De tijdlijn bestaat uit meerdere sporen – zoveel als u nodig hebt – in een verticale stapel. Sporen aan bovenaan de stapel komen bij weergave op de voorgrond te staan, waarbij hun ondoorzichtige delen de onderliggende sporen verbergen.

De basishandeling van film-authoring is het slepen van een onderdeel uit de bibliotheek naar een tijdlijnspoor, waar deze een clip wordt genoemd. Met enige oefening kunt u heel snel een ruwe versie van uw film maken door de belangrijkste media-items en hun geschatte tijdlijnposities toe te voegen.




Geheel links op de tijdlijn ziet u spoorkoppen met diverse bedieningselementen per spoor: een vergrendelingsknop, de naam van het spoor en monitoring-knoppen voor de video en audio van het spoor.

De spoorkop: Links naast ieder spoor bevindt zich een koptegedeelte dat toegang biedt tot functies zoals het uitschakelen van video- of audio-monitoring voor het spoor.

Het standaardspoor: Eén spoor is gemarkeerd met een lichtere achtergrondkleur, en tevens met een oranje balk links van de spoorkop. Dit is het standaardspoor. Het heeft een speciale rol bij bepaalde bewerkingprocedures; het dient bijvoorbeeld als het doelspoor voor plakbewerkingen. Om een ander spoor tot standaardspoor te maken, klikt u op de knop van het gewenste spoor.

Uw huidige positie op de tijdlijn correspondeert met het videoframe dat in het deelvenster Player wordt getoond. De huidige positie wordt aangeduid door een verticale rode lijn, met eronder een sleepbare scrubber-hendel. Een andere verticale lijn markeert dezelfde positie in het deelvenster Editor (in het gebied met keyframes).



De tijdlijnnavigator gebruiken

De ruimte vlak onder de werkbalk kan worden ingenomen door de tijdlijnnavigator of het storyboard, of door geen van beide. De selectie voor het gereedschap Tijdlijnnavigatie bevindt zich bij de uiterst linkerkant van de tijdlijnwerkbalk. Deze bevat een vervolgkeuzelijst waarmee u kunt selecteren welk gereedschap u in dat gebied wilt weergeven.



De tijdlijnnavigator is een aanvullend navigatievenster dat u kunt openen en sluiten door op het bijbehorende pictogram te klikken in de selector van het gereedschap Tijdlijnnavigatie aan de linkerkant van de tijdlijnwerkbalk.

Het volledige lint wordt net onder de werkbalk weergegeven. Hier krijgt u een overzicht van uw gehele project op een kleinere schaal. In de tijdlijnnavigator hebben de balken voor de clips dezelfde kleuren als op de tijdlijn, behalve de balk van de geselecteerde clip: deze is oranje. Klik in de tijdlijnnavigator om snel naar elke gewenste locatie op de tijdlijn te gaan.




Een deel van het Navigator-lint, met de huidige positie (verticale lijn, links) en het doorzichtige sleepbare weergavescherm.

De grijze rechthoek met een deel van de tijdlijnnavigator-weergave – het weergavevenster – toont het deel van uw film dat momenteel zichtbaar is op de tijdlijnsproen.

Om het weergegeven deel van de film te veranderen, klikt en sleept u horizontaal binnen het weergavevenster. De tijdlijn scrolt mee tijdens het slepen. Aangezien de tijdlijnpositie niet verandert, verdwijnt de scrubber hierdoor mogelijk uit beeld.


Het Storyboard

Bij het samenstellen van een film hebt u te maken met een groot aantal foto's en videoclips en moet u ook beslissen waar u titels, montages en dergelijke plaatst. Op het storyboard worden de clips op een spoor van uw film weergegeven als een serie pictogrammen, zodat u in een oogopslag wat waar staat. Als u een spoor wilt kiezen om weer te geven in het storyboard, gebruikt u de knop Storyboard-koppeling in de spoorkop.



Alle foto's, video's, audio, projecten, sjablonen en titels in de bibliotheek kunt u aan uw film toevoegen door de betreffende items op het storyboard te slepen. Op het storyboard kunnen ze worden verplaatst of verwijderd als u van gedachten verandert.

Verschillende soorten clips worden met verschillende kleuren op het storyboard weergegeven. Foto's en video's hebben bijvoorbeeld een blauw kader en projecten hebben een grijs kader. Net als in de tijdlijn hebben clips waarop effecten zijn toegevoegd weergegeven met een paarse lijn erop en clips waarop correcties zijn uitgevoerd met een groene lijn. Een gekleurde streep verbindt het storyboard-pictogram met de positie van de clip op de tijdlijn. Een opening in de tijdlijn wordt weergegeven met een opening op het storyboard. Als u bekend bent met de kleurcodes kunt u snel de structuur van uw film doorgronden.



Op het storyboard wordt met een serie pictogrammen de inhoud van een spoor weergegeven. Effecten (paars) en correcties (groen) worden aan de bovenrand van het pictogram weergegeven. De lengte van de clip staat eronder.

De ruimte net onder de werkbalk waar het storyboard wordt weergegeven wordt ook gebruikt door de Navigator (en in de Schijf-editor door de Menulijst). Of er een gereedschap wordt weergegeven en welk, wordt geregeld met Selectie van navigatiegereedschap aan de linkerkant van de tijdlijnwerkbalk.

Navigeren op het storyboard


Als u naar een deel van het storyboard wilt dat niet wordt weergegeven, plaatst u de muis op het storyboard tot het handje wordt weergegeven. Klik nu met de linkermuisknop en sleep het storyboard. Als u de muis snel sleept en de muisknop loslaat, blijft het storyboard nog even scrollen, waardoor een 'veegbeweging' ontstaat.

U kunt ook de muis op het storyboard plaatsen en scrollen met het muiswiel, of de pijlen aan weerszijden van het storyboard gebruiken.

Bewerken op het storyboard

Hoewel de meeste bewerkingssacties plaatsvinden op de tijdlijnsposen, zijn er enkele bewerkingsmogelijkheden op het storyboard. U kunt bijvoorbeeld effecten toepassen op een clip op het storyboard door het effect op de clip te slepen. Het contextmenu van de clip biedt hier dezelfde opdrachten als op de tijdlijn. Alle bewerkingssacties die plaatsvinden op het storyboard worden doorgevoerd in de tijdlijn en andersom.

Clips toevoegen: U kunt foto's, video's, audioclips, projecten, sjablonen of titels aan uw project toevoegen door ze uit de bibliotheek naar het storyboard te slepen. U ziet een invoeglijn die aangeeft waar de nieuwe clip wordt geplaatst. U kunt meerdere clips selecteren om ze tegelijk toe te voegen.



Clips invoegen of vervangen: Als u materiaal invoegt tussen clips die al op het storyboard staan, sleept u de nieuwe clip zó dat deze de rechterkant van de clip ervoor overlapt. Wanneer de invoeglijn met ruimte wordt weergegeven, zet u de nieuwe clip in deze ruimte neer.

Als u een clip wilt vervangen, sleept u de nieuwe clip op de clip die vervangen moet worden. De invoeglijn wordt weergegeven, en de oude clip wordt gemarkeerd om aan te geven dat de clip goed is geplaatst. De nieuwe clip moet van hetzelfde type zijn als de oude clip. U kunt een videoclip dus niet vervangen door bijvoorbeeld een foto- of audioclip.

Clips selecteren: Als u een clip wilt selecteren, klikt u op het pictogram. Een oranje kader om de clip geeft aan dat deze geselecteerd is. De tijdlijnscribber springt naar het begin van de geselecteerde clip, en een kleurband koppelt de storyboard-clip aan de equivalente clip op de tijdlijn. Als de tijdlijnpositie van de geselecteerde clip niet op het scherm staat, wordt de positie nu weergegeven.

U kunt meerdere clips selecteren met de Shift- en de Ctrl-toets (gebruikelijke Windows-functies).

Clips opnieuw rangschikken: Als u een clip wilt verplaatsen, klikt u erop tot de clip geselecteerd is. Vervolgens sleept u de clip naar de nieuwe locatie. Indien nodig scrolt het storyboard tot u de gewenste positie bereikt.

Zoomniveau voor de tijdlijn

U verandert het zoomniveau van de tijdlijn door te klikken op de tijdlijnlijniaal onder aan de tijdlijn en horizontaal te slepen, of door de randen van het weergavevenster te slepen. De eerste methode heeft als voordeel dat de schermpositie van de afspeelkop hierbij altijd ongemoeid wordt gelaten, waardoor u zich eenvoudiger kunt oriënteren na het zoomen.

Om het zoomniveau van de Navigator zelf te wijzigen, gebruikt u de knoppen plus en min er rechts naast.

Dubbelklik op het weergavevenster om het zoomniveau van zowel de Navigator als de tijdlijn aan te passen, zodat uw gehele film in het venster van de Film-editor past.

De grootte van panelen wijzigen

De hoogte van het deelvenster Tijdlijn, plus de relatieve verhoudingen van het deelvenster Bibliotheek/Editor en het deelvenster Player, kunt u aanpassen met de formaatgreep met de vorm van een omgekeerde T in het midden van het scherm.

Het formaat van tracks aanpassen

Om de hoogte van individuele tijdlijnsposen aan te passen, past u de scheidingslijnen tussen de spookoppen aan de linkerkant aan. Als de verticale grootte van alle sporen groter is dan het beschikbare weergavegedeelte, kunt u met een scrollbar aan de rechterkant selecteren welke sporen in beeld moeten zijn.

Stel de hoogte van het storyboard in (wanneer het zichtbaar is) door het horizontale scheidingsteken verticaal langs de onderste rand van het storyboard te slepen.

De tijdlijnwerkbalk

De werkbalk boven de tijdlijn biedt diverse instellingen, gereedschappen en functies voor de tijdlijn en voor bewerken op de tijdlijn. Deze worden van links naar rechts beschreven.

De werkbalk aanpassen

U kunt talloze knoppen aan de werkbalk toevoegen zodat u sneller kunt bewerken. Er is een reeks knoppen beschikbaar voor de Film-editor, en een ietwat grotere reeks voor de Schijf-


editor. Met de knop Werkbalk aanpassen  helemaal links op de werkbalk kunt u kiezen welke van de beschikbare knoppen u wilt weergeven.

Wanneer u op de knop klikt, wordt een deelvenster weergegeven waarop alle andere werkbalkknoppen afzonderlijk kunnen worden ingesteld om te worden weergegeven of verborgen. De grijze vinkjes naast de knop Tijden-instellingen en enkele andere knoppen geven aan dat deze knoppen niet optioneel zijn en standaard worden weergegeven. Schakel de vakjes voor de optionele knoppen in of uit tot de werkbalk naar wens is geconfigureerd, of schakel het vakje Alles selecteren in om alle knoppen weer te geven.

Sommige opdrachten die met knoppen worden opgeroepen, hebben ook toetsencombinaties. Deze werken ongeacht of de knop wordt weergegeven. (Zie "Bijlage C: Sneltoetsen" op pagina 317 voor meer informatie.)

Tijden-instellingen

Uw tijdeninstellingen worden standaard gekopieerd van de eerste videoclip die u aan de tijden toevoegt. Als dit tot het juiste resultaat leidt, hoeft u ze niet aan te passen.

Als u de basisbeeldeigenschappen van uw project moet wijzigen, klikt u op de **tandwielknop**  om het deelvenster met tijdeninstellingen te openen en configureert u de vier beschikbare instellingen.

H-/B-verhouding: Kies tussen een 4x3 en een 16x9 weergave.

Imaging: Kies uit 'Normaal (2D)' of 'Stereoscopisch (3D)'.

Grootte: Kies uit de HD- en SD-pixelresoluties beschikbaar voor de gegeven H-/B-verhouding.

Framesnelheid: Kies uit een selectie framesnelheden consistent met de andere instellingen.

Deze instellingen kunnen altijd worden aangepast tijdens de ontwikkeling van uw film; houd er echter rekening mee dat wijzigen van de framesnelheid kan leiden tot een kleine verschuiving van clips op de tijden, omdat ze zich moeten aanpassen aan nieuwe framegrenzen.

Videomateriaal dat niet voldoet aan de gekozen projectinstellingen wordt automatisch geconverteerd bij toevoegen aan de tijden. Als u een stereoscopische film maakt, kan 2D-materiaal worden gebruikt maar ziet het er tweedimensionaal uit, omdat zowel de linkeroog- als recheroogweergave hetzelfde zijn. 3D-materiaal kan op een 2D-tijden worden gebruikt, maar alleen het linkeroogkanaal wordt weergegeven.

Als u zelf een videostandaard voor uw projecten wilt kiezen, in plaats van gebruik te maken van het type van de eerste toegevoegde clip, opent u de pagina met Projectinstellingen van de programma-instellingen. Zie "Projectinstellingen in het Controlepaneel" op pagina 272.

Schijf-editor



U kunt een project voorbereiden voor export naar MyDVD door de knop **Werkbalk Authoring openen** op de werkbalk van de tijdlijn in te schakelen.

Zie "Schijfprojecten" op pagina 209 voor meer informatie over schijfbewerking.

Audio-mixer



Deze knop opent het uitgebreide audio-instellingsgedeelte met gereedschappen voor volumeaanpassing en toegang tot de panner, een instelling voor surround-panning.

ScoreFitter



Scorefitter is de geïntegreerde muziekgenerator van Pinnacle Studio met speciaal gecomponeerde, royaltyvrije muziek die precies is aangepast aan de duur van uw film. Zie "Achtergrondmuziek van ScoreFitter" op pagina 203.

Titel



Met de knop Titel opent u de Titel-editor. Als u bij het grote aantal geleverde titels de gewenste titel niet vindt, maak er dan zelf eentje! Zie "Titels" op pagina 169.

3D-titels bewerken



Met de 3D-titel-editor kunt u vooraf ingestelde 3D-titels bewerken en uw eigen 3D-titels maken. U kunt ook 3D-objecten maken.

Voice-over



Met het voice-over-gereedschap kunt u commentaar of andere audio tijdens het bekijken van uw film live opnemen. Zie "Het gereedschap Voice-over" op pagina 204.

Audio ducking



Audio ducking wordt gebruikt om het volume van een track automatisch te verlagen zodat een andere track beter hoorbaar is. Zie "Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen" op pagina 205 voor meer informatie.

Multicamera Editor



De **Multicamera Editor** is een werkruimte waarmee u professioneel uitzijnde videocompilaties kunt maken met opnamen die vanuit een verschillende hoek, met verschillende camera's zijn gemaakt. Zie "Opnamen van meerdere camera's bewerken" op pagina 281 voor meer informatie.

Transparantie van de tracks



Met **transparantie van de tracks** kunt u de transparantie van de tracks op de tijdlijn nauwkeurig besturen door een modus te activeren waarin het eenvoudig is om keyframes in te stellen en het transparantieniveau per keyframe aan te passen. Zie "Tracktransparantie" op pagina 94 voor meer informatie.

Beweging volgen



U kunt de beweging van elementen in uw video's volgen en maskers of objecten toevoegen die dezelfde beweging volgen. Zie "Beweging volgen" op pagina 152 voor meer informatie.

Gedeeld scherm



U kunt eenvoudig een video voor een gedeeld scherm maken in Pinnacle Studio en meerdere video's afspelen op basis van een vooraf ingestelde of aangepaste sjabloon. Zie "Videosjablonen voor een gedeeld scherm" op pagina 164 voor meer informatie.

Markering in, Markering uit, Wissen



Met **Markering in** kunt u het beginpunt voor een trimactie instellen.

Met **Markering uit** kunt u het eindpunt voor een trimactie instellen.

Met **Markering in/uit wissen** kunt u alle trimmarkeringen verwijderen.

Scheermes (clips splitsen)



Om één of meerdere clips bij de afspelpositie te splitsen, klikt u op de knop Scheermes. Bij deze bewerking wordt er geen materiaal verwijderd, maar iedere betrokken clip wordt verdeeld in twee clips die afzonderlijk kunnen worden bewerkt voor wat betreft trimmen, verplaatsen, toevoegen van effecten enzovoort.

Als er geselecteerde clips op de afspeellijn op een spoor staan, worden alleen deze clips gesplitst. Beide delen van deze clips blijven geselecteerd na het splitsen.

Als er geen geselecteerde clips op de afspeellijn staan, worden alle clips die erdoor worden gekruist gesplitst; de delen aan de rechterkant worden geselecteerd voor eenvoudig verwijderen (als u dat wilt).

Vergrendelde sporen worden niet gesplitst.

Prullenbak



Klik op de knop prullenbak om alle geselecteerde items van de tijdlijn te verwijderen. Zie "Clips verwijderen" op pagina 72 voor meer informatie over de wijze waarop andere tijdlijnclips kunnen worden beïnvloed door het verwijderen.

Snapshot



Als u een voorbeeld van de video op de tijdlijn bekijkt en u een frame ziet dat u als stilstaand beeld wilt vastleggen, klikt u op de knop Snapshot. Hiermee wordt een foto genomen van het beeld waarvan u een voorbeeld bekijkt, die in de map Snapshot onder Foto's in de bibliotheek wordt geplaatst.

Met de knop Snapshot op de tijdlijn kunt u snel een frame pakken. Voor meer controle gebruikt u het Snapshot-gereedschap in de Video-editor. Zie "Snapshot" op pagina 119 voor meer informatie over het Snapshot-gereedschap.

Markeringen



De markeringsfuncties die hier beschikbaar zijn, zijn identiek aan die in de media-editors voor video en audio. Zie "Markeringen" op pagina 60.

In plaats van vast te zitten aan een bepaalde clip, horen tijdlijnmarkeringen bij de video op het gemarkeerde punt. Alleen als een clipselectie alle sporen op het gemarkeerde punt bezet, en alleen als er geen spoor is vergrendeld, veranderen de markeringen van positie tijdens tijdlijnbewerking.

Selectiegereedschap



Met dit standaardgereedschap kunt u fragmenten op de tijdlijn selecteren. Het is één van de vijf gereedschappen waarmee u clips op de tijdlijn kunt aanpassen.

Gereedschap Invoegen



Hiermee kunt u in de tijdlijn slepen en wijzigen welke frames worden weergegeven (inhoud) zonder dat dit van invloed is op het 'venster', of de duur, van de clip. Feitelijk verplaatst u de bijsnijdmarkeringen voor het bronfragment. Zie "De gereedschappen Invoegen, Schuiven, Rollen of Uittrekken gebruiken op de tijdlijn" op pagina 84 voor meer informatie.

Gereedschap Schuiven



Hiermee kunt u het 'venster' voor de clip langs de tijdlijn verschuiven zonder de duur te wijzigen. Feitelijk verplaatst u hiermee de bijsnijdmarkeringen op de tijdlijn om andere inhoud weer te geven. Zie "De gereedschappen Invoegen, Schuiven, Rollen of Uittrekken gebruiken op de tijdlijn" op pagina 84 voor meer informatie.

Gereedschap Rollen



Hiermee kunt u het formaat van het 'venster' van de clip aanpassen, wat van invloed is op de duur van de geselecteerde clip en de naastliggende clip. Zie "De gereedschappen Invoegen, Schuiven, Rollen of Uittrekken gebruiken op de tijdlijn" op pagina 84 voor meer informatie.

Gereedschap Uittrekken



Hiermee kunt u het formaat van het 'venster' van de clip aanpassen en de duur op de tijdlijn wijzigen, waarbij u de inhoud uitbreidt of inkrimpt (en de snelheid aanpast) om de nieuwe duur passend te maken zonder te wijzigen welke frames worden weergegeven. Zie "De gereedschappen Invoegen, Schuiven, Rollen of Uittrekken gebruiken op de tijdlijn" op pagina 84 voor meer informatie.

Trimmodus



Als u een trimpunt wilt openen, plaatst u de tijdlijnscribber in de buurt van de cut die moet worden getrimd en klikt u op de knop voor de trimmodus. Klik opnieuw op de knop om de trimmodus te sluiten. Zie "Video bijsnijden" op pagina 76 voor meer informatie.


Overgangen met dynamische lengte




Wanneer u een overgang aan de tijdlijn toevoegt, krijgt deze meestal de standaardlengte die u in het Controlepaneel van Pinnacle Studio hebt geconfigureerd.

Klik op deze knop als u de standaardlengte wilt overschrijven. Wanneer de knop is gemarkeerd, kan de duur van de overgang worden ingesteld door met de muisknop naar links of rechts te slepen terwijl u de overgang op een clip plaatst. Zie "Overgangen" op pagina 101 voor meer informatie over overgangen.

Magnetisch klappen

 Magneet-modus vereenvoudigt het invoegen van clips bij het slepen. Wanneer deze modus actief is, worden clips 'magnetisch' aangetrokken door andere items op de tijdlijn wanneer ze binnen een bepaalde afstand komen. Hierdoor kunt u eenvoudig de onnodige – vaak onzichtbaar kleine – gaten tussen items voorkomen die andere tijdens de editing regelmatig ontstaan. Als u echter doelbewust een gat wilt maken, schakel de modus dan uit om de plaatsing geheel in eigen hand te nemen.

Audio scrubbing

 Standaard is het audiogedeelte van een project alleen te horen tijdens de voorbeeldweergave. De knop audio scrubbing op de tijdlijnwerkbalk biedt een audiovoorbeeld, zelfs wanneer u door uw film 'scrubt' door de scrubber van de tijdlijn te slepen.

Ook het wiel van de player biedt audio scrubbing.

Bewerkingsmodus

De selector voor de bewerkingsmodus geheel rechts op de tijdlijnwerkbalk bepaalt het gedrag van andere clips wanneer er wijzigingen worden aangebracht via bewerkingen.

Er zijn vijf verschillende bewerkingsmodi: **Slimme bewerkingsmodus**, **Invoegen** en **Overschrijven**, **Bewerkingsmodus met 3-4 punten**, **Vervangmodus**. De standaardmodus is **Slimme bewerkingsmodus**, waarbij Pinnacle Studio selecteert uit invoegen, overschrijven en soms complexere strategieën in de context van elke bewerking.



De **Slimme bewerkingsmodus** is ontworpen om de synchronisatie tussen tijdlijnsposen zo goed mogelijk te behouden. Bij het bewerken van meerdere sporen tegelijk hebben clips meestal verticale en horizontale relaties: wanneer u bijvoorbeeld uw cuts zorgvuldig hebt afgestemd op een muziekspoor, wilt u niet alles door elkaar gooien als u extra bewerkingen uitvoert.

De **modus Invoegen** is altijd non-destructief: andere clips op de het spoor worden verplaatst voordat er nieuw materiaal wordt ingevoegd. Gaten die ontstaan door het verwijderen van materiaal worden hierbij automatisch gedicht. Alleen het doelspoor wordt beïnvloed. Eventuele eerdere synchronisatie met andere sporen ter rechterzijde van het bewerkingspunt raakt verloren.

De **modus Invoegen** is het bruikbaarst bij de eerste fasen van een project, wanneer u clips op de tijdlijn verzamelt en rangschikt. Het garandeert dat er geen materiaal verloren raakt, en maakt het opnieuw rangschikken van clips en sequenties van clips eenvoudig.

Bij de latere fasen, wanneer de structuur van uw project bijna is voltooid en u bent begonnen met het zorgvuldig synchroniseren van materiaal op verschillende sporen, is de modus invoegen minder nuttig. De eigenschappen die deze modus zo geschikt maken voor de eerste fasen (de 'rimpelwerking'), werken bij het afronden van een project juist in het nadeel. Op dit moment kunt u overschrijven gebruiken.

De **modus Overschrijven** is direct van invloed op alleen de clips die u selecteert. Bij veranderen van de lengte of positie van een clip in de modus overschrijven worden de aangrenzende clips overschreven (bij verlengen) of ontstaan er gaten (bij inkorten). Deze modus is niet van invloed op de synchronisatie van verschillende sporen.

De **Bewerkingsmodus met 3-4 punten** biedt een snelle en nauwkeurige manier om clips toe te voegen aan een reeks op de tijdlijn. U kunt de **Bewerkingsmodus met 3-4 punten** voor elk soort project gebruiken, maar deze is met name geschikt voor projecten waarbij u clips nauwkeurig wilt laten uitlijnen, zoals voor het afstemmen van illustratieve fragmenten met het commentaar of als u clips wilt afstemmen met specifieke delen van een soundtrack. Zie "Bewerken met 3 en 4 punten" op pagina 62 voor meer informatie.


In de Vervangmodus kunt u de ene clip door de andere laten vervangen, maar blijven de duur, effecten en andere eigenschappen behouden. Deze modus is met name handig wanneer u met sjablonen werkt. Zie "Een clip vervangen" op pagina 71 voor meer informatie.

De Alt-toets gebruiken om de bewerkingsmodus te negeren

Om invoegen te veranderen in overschrijven, of overschrijven in invoegen, houdt u de **Alt**-toets ingedrukt terwijl u de bewerking op de gewone manier uitvoert. U kunt **Alt** naar wens indrukken (of weer loslaten) tijdens het voorbereiden van de bewerking: doorslaggevend is de status van de toets op het moment dat de bewerking uiteindelijk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer u gesleepte items op de tijdlijn plaatst.

Markeringen

Markeringen zijn visuele referentiepunten die op de tijdlijn kunnen worden ingesteld om wisselende scènes of andere bewerkingsaanwijzingen te herkennen.



Het Markeringspaneel

Markeringen instellen en verplaatsen: Positioneer de afspeellijn op de locatie waar de markering moet worden ingesteld. Klik op de knop markering in-/uitschakelen links van de werkbalk of druk op **M**. Er kan slechts één markering per frame worden ingesteld.

Een markering verplaatsen: Ctrl-klik en sleep naar links of rechts.

De markering verwijderen: Klik op de markering om de afspeelkop naar die positie te verplaatsen en druk daarna op **M** of klik op de knop markering in/uitschakelen.

U kunt markeringen ook verwijderen met behulp van de lijst in het Markeringspaneel, dat wordt geopend wanneer u dubbelklikt op een markering op de liniaal, of op de pijl omlaag naast de knop markering in/uitschakelen.

Het Markeringspaneel toont de markeringen die zijn ingesteld in de media die momenteel worden weergegeven in oplopende volgorde met kleurcode, naam en positie. De meeste van de beschikbare opdrachten zijn van toepassing op de momenteel geselecteerde markering. Een uitzondering hierop vormt de knop Alle markeringen verwijderen onder aan het paneel.

Wanneer u op een markering in de lijst klikt, selecteert u deze voor bewerking. Tegelijkertijd springt de afspeelkop naar de positie van de markering.

Naam bewerken: In het veld naam kunt u indien gewenst een onderscheidende naam voor de momenteel geselecteerde markering invoeren. De pijlen naar links en rechts naast de naam bieden een andere manier om door de lijst te gaan.

Positie: Hier kunt u de positie van een markering rechtstreeks als tijdcode bewerken.

Kleur markering: Stel de kleur van de huidige markering (en daarna gecreëerde markeringen) in door op een van de beschikbare kleurknoppen te klikken.

Prullenbak: Met het prullenbakpictogram op elke rij van de lijst van markeringen kunt u markeringen een voor een verwijderen.

Bewerken met 3 en 4 punten

U kunt de **Bewerkingsmodus met 3-4 punten** in Pinnacle Studio gebruiken voor het bijsnijden van clips en het toevoegen van bronfragmenten aan een reeks op de tijdlijn. De Bewerkingsmodus met 3-4 punten biedt een snelle en nauwkeurige manier voor het toevoegen van clips. U kunt de **Bewerkingsmodus met 3-4 punten** voor elk soort project gebruiken, maar deze is met name geschikt voor projecten waarbij u clips nauwkeurig wilt laten uitlijnen, zoals voor het afstemmen van illustratieve fragmenten met het commentaar of als u clips wilt afstemmen met specifieke delen van een soundtrack.

'Punten' verwijst hier naar de markeringen voor het 'beginpunt' (**Markering in**) en 'eindpunt' (**Markering uit**) die u toevoegt aan het bronfragment en de tijdlijn. In de meeste gevallen zult u de voorkeur geven aan bewerking met 3 punten, omdat u in deze modus nauwkeurig kunt bewerken zonder dat de snelheid van de clips wordt aangepast. In de meeste gevallen resulteert bewerking met 4 punten in een aanpassing van de snelheid van de clip, zodat deze exact past binnen een op de tijdlijn gedefinieerde duur.

Hoe werkt het?


U kunt op de tijdlijn aanduiden waar u een bronfragment wilt toevoegen door een beginpuntmarkering toe te voegen (voor het punt waarop u de clip wilt laten starten) of een eindpuntmarkering toe te voegen (voor het punt waarop u de clip wilt laten eindigen), of beide. Hetzelfde geldt voor het bronfragment. U kunt een beginpunt- of een eindpuntmarkering of beide instellen. Het bronfragment wordt op basis van deze markeringen bijgesneden wanneer u het toevoegt aan de tijdlijn, waarmee onderliggende inhoud op de tijdlijn wordt overschreven (een niet-destructief proces, omdat de originele bestanden worden beschermd). Als u besluit om alle 4 punten in te stellen, komt de duur die op de tijdlijn is ingesteld, in de meeste gevallen, niet overeen met de duur van de bijgesneden clip. Dit betekent dat u de snelheid van de clip moet aanpassen om de tijd te vullen die op de tijdlijn is ingesteld, of u kunt kiezen welke 3 punten de prioriteit hebben, waarna de clip met de oorspronkelijke snelheid wordt afgespeeld.

Voorbeeld van een 3-puntsbewerking

Als u de beschrijving van een verteller over een beer wilt afstemmen met een clip van een beer, kunt u de markeringen voor het begin- en eindpunt instellen voor het commentaar en vervolgens het bronfragment met de beer evalueren. Stel een markering voor een beginpunt *of* een markering voor een eindpunt in, afhankelijk van uw voorkeur en de impact op het geheel. Als u een beginpuntmarkering gebruikt en de clip vanuit de **bibliotheek** naar de tijdlijn sleept, worden daarmee automatisch de beginpuntmarkeringen van de bron en de tijdlijn uitgelijnd, en wordt het bronfragment bij de eindpuntmarkering die op de tijdlijn is ingesteld, bijgesneden.

Opties voor Fragment passend maken

Wanneer u clips aan de tijdlijn toevoegt in de **Bewerkingsmodus met 3-4 punten**, wordt een berichtvenster voor **Fragment passend maken** weergegeven. In dit venster beschikt u over een aantal opties waarmee u exact kunt bepalen hoe de clip zich tot de inhoud op de tijdlijn verhoudt. De opties die u te zien krijgt, hangen af van de ingestelde punten en de lengte van de clip in verhouding tot de lengte van het gat op de tijdlijn.




In dit voorbeeld krijgt u in het venster Fragment passend maken twee opties te zien: Bronfragment bijsnijden, wat betekent dat er een zachte markering (een grijze markering) wordt gebruikt als bijsnijdmaking voor het bronfragment, omdat dit het einde vormt van het huidige spoor. Of Tijdlijn overschrijven, wat betekent dat de twee punten die voor het bronfragment zijn ingesteld behouden blijven en het bronfragment wordt uitgebreid tot na het einde van de clip die zich momenteel op de tijdlijn bevindt.

Opmerking: Wanneer u clips in de bibliotheek bijsnijdt, worden uw bijsnijdmarkeringen samen met de clip opgeslagen. U kunt de bijgesneden clip gebruiken voor het volgende project of de markeringen op elk gewenst moment wissen en opnieuw instellen.

Tip: De **Bewerkingsmodus met 3-4 punten** overschrijft altijd onderliggende inhoud ter bescherming van de synchronisatie van de sporen in projecten die van meerdere sporen gebruikmaken. Als u clips wilt invoegen, in plaats van deze te overschrijven, kiest u **Invoegmodus** in de vervolgkeuzelijst voor de bewerkingsmodus.

Fragmenten toevoegen met behulp van 3-puntsbewerking


- 1 Klik in de tijdlijn op **Bewerkingsmodus met 3-4 punten**  in de vervolgkeuzelijst voor de bewerkingsmodus.



De knop *Bewerkingsmodus met 3-4 punten* bevindt zich in de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant van de werkbalk *Tijdlijn*.

2 Zorg dat u een of meer clips aan de tijdlijn hebt toegevoegd en sleep de scrubber naar de gewenste positie. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de knop **Markering in**  op de werkbalk *Tijdlijn* of druk op **I** om een beginpunt in te stellen.
- Klik op de knop **Markering uit**  op de werkbalk *Tijdlijn* of druk op **O** om een eindpunt in te stellen.



Opmerking: Als u een markering wilt wissen, klikt u een tweede keer op de overeenkomstige knop. Als u beide markeringen wilt wissen, klikt u op de knop **Markering in/uit wissen** .

3 Als u twee punten op de tijdlijn instelt, herhaalt u stap 2.

4 Selecteer het gewenste bronfragment in de **bibliotheek**, en zorg in het deelvenster **Player** dat de weergave **Bron** actief is (klik op het tabblad **Bron**).



5 Gebruik de besturingselementen onder het voorbeeld om de scrubber naar de gewenste positie te verplaatsen en voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op de knop **Markering in**  of druk op **I** om een beginpunt in te stellen.
- Klik op de knop **Markering uit**  of druk op **O** om een eindpunt in te stellen.

6 Als u twee punten instelt voor de bron, herhaalt u stap 2, maar het totaal aantal punten voor de tijdlijn plus de bron moet 3 zijn.

7 Selecteer het spoor in de tijdlijn waaraan u het bronfragment wilt toevoegen en voer een van de volgende handelingen uit:


- Klik onder het voorbeeld op de knop **Snelheid behouden** .

- Sleep het bronfragment vanuit de **bibliotheek** naar het spoor.
- 8 Wanneer het venster **Fragment passend maken** wordt weergegeven, kiest u de gewenste optie.
- De clip wordt aan de tijdlijn toegevoegd op basis van de ingestelde punten.

Fragmenten toevoegen met behulp van 4-puntsbewerking

- 1 Klik in de tijdlijn op **Bewerkingsmodus met 3-4 punten**  in de vervolgkeuzelijst voor de bewerkingsmodus.
- 2 Zorg dat u een of meer clips aan de tijdlijn hebt toegevoegd en sleep de scrubber naar de gewenste positie voor het beginpunt. Klik op de knop **Markering in**  op de werkbalk Tijdlijn.
- 3 Sleep de scrubber op de tijdlijn naar de gewenste positie voor het eindpunt. Klik op de knop **Markering uit**  op de werkbalk Tijdlijn.
- 4 Selecteer het gewenste bronfragment in de **bibliotheek**, en zorg in het deelvenster **Player** dat de weergave **Bron** actief is (klik op het tabblad **Bron**).
- 5 Gebruik de besturingselementen onder het voorbeeld om de scrubber te verplaatsen naar de gewenste positie voor het beginpunt en klik op de knop **Markering in**  of druk op **I**.
- 6 Sleep de scrubber naar de gewenste positie voor het eindpunt. Klik op de knop **Markering uit**  of druk op **O**.
- 7 Selecteer het spoor in de tijdlijn waaraan u het fragment wilt toevoegen.
- 8 Klik onder het voorbeeld op de knop **Aanpassen aan duur** .

Opmerking: De snelheid van de clip wordt aangepast aan de duur die beschikbaar is tussen het begin- en eindpunt op de tijdlijn. Tenzij de duur van de clip en de beschikbare duur op de tijdlijn exact hetzelfde zijn, wordt een gele stippelijntje weergegeven langs de bovenkant van de clip. Deze geeft aan dat de oorspronkelijke snelheid is aangepast. Als uw clip audio bevat, is dit van invloed op de kwaliteit van de audio. Deze wordt versneld of langzamer gemaakt, zodat de audio met de duur van de nieuwe clip overeenkomt.



Opmerking: Het venster **Fragment passend maken** wordt weergegeven wanneer u de clip toevoegt aan de tijdlijn. Accepteer de standaardoptie als u een 4-puntsbewerking wilt behouden. Als u besluit een punt te negeren (en feitelijk een 3-puntsbewerking te gebruiken), klikt u op een van de andere opties in het venster.

De spookop op de tijdlijn

In het kopgedeelte van de tijdlijn staan een aantal bedieningselementen voor de rangschikking en organisatie van de tijdlijnsposen. Deze worden hier besproken, terwijl de audiofuncties die op de tijdlijnkop worden ingesteld (zoals het spoorvolume), worden beschreven in het onderwerp "Audio op de tijdlijn" op pagina 199.

Het gedeelte alle sporen boven de spookoppen biedt bedieningselementen die vergelijkbaar zijn met die op iedere spookop, maar dan met een algemeen effect: ze zijn van toepassing op alle sporen tegelijk en vervangen de individuele instellingen.

Standaardspoor

De oranje verticale lijn links naast de spookop duidt, samen met een lichtere achtergrondkleur, het standaardspoor aan. Dit is een doelspoor voor bepaalde functies, zoals verzenden naar en plakken. Ook nieuw gemaakte titels en Scorefitter-songs worden op dit spoor toegevoegd. Zie "Verzenden naar de tijdlijn" op pagina 71, "Het klembord gebruiken" op pagina 87, "Titels" op pagina 169 en "Achtergrondmuziek van ScoreFitter" op pagina 203 voor meer informatie.

Om een ander spoor het standaardspoor te maken, klikt u gewoon ergens binnen de spookop (maar niet op een knop of een ander bedieningselement).

Vergrendelen

Klik op de hangslot-knoppen om een spoor te beschermen tegen onopzettelijke bewerkingen. Dezelfde knop in het gedeelte alle sporen biedt deze bescherming voor het gehele project.

Storyboard-koppeling

Het storyboard is een alternatieve representatie van een tijdlijnspoor. Er wordt een kleine knop storyboard-koppeling naast het hangslot op alle spookoppen weergegeven wanneer het storyboard is geopend. Klik op de knop om een bepaald spoor te selecteren als het spoor dat aan de storyboard-weergave is gekoppeld.

Tracknaam

Om de naam van een spoor te bewerken, klikt u één keer op de naam om de editor te openen of selecteert u Spoornaam bewerken in het contextmenu van de spookop. Bevestig de bewerking met **Enter** of annuleer met **Esc**.

Video- en audio-monitoring

De knoppen voor video en audio op de spoorkop bepalen of dit spoor zijn video en audio levert aan de samengestelde uitvoer van het project. Ze ondersteunen het grote aantal bewerkingssituaties waarbij het nuttig is om de uitvoer van één of meer sporen te blokkeren om het voorbeeld te vereenvoudigen. Met dezelfde knoppen in het gedeelte alle sporen schakelt u audio- en video-monitoring voor het gehele project in en uit.

Aanvullende spoorfuncties

De volgende functies zijn beschikbaar in het contextmenu van de spoorkop of via het manipuleren van de tracks:

Nieuw spoor Invoegen: U kunt een nieuw spoor invoegen boven of onder het bestaande spoor.

Spoor verwijderen: Verwijder een spoor en alle clips erop.

Spoor verplaatsen: Sleep de spoorkop omhoog of omlaag naar een nieuwe laagpositie. Tijdens het slepen verschijnt er een heldere horizontale lijn bij geldige plaatsingen.

Spoor kopiëren: Als u **Ctrl** ingedrukt houdt tijdens het verplaatsen van een spoor, wordt het spoor gekopieerd in plaats van verplaatst.

Spoorgrootte: Het contextmenu bevat vier vaste spoorgroottes (Klein, Medium, Groot, Zeer groot). Voor aangepaste groottes sleept u de scheidingslijn tussen de spoorkoppen om de hoogte naadloos aan te passen.

Golfvormen weergeven: De golfvorm-weergave voor audioclips in- en uitschakelen.

Zie "Audio op de tijdlijn" op pagina 199 voor een toelichting op de audiofuncties van de tijdlijn.

Films bewerken

De eerste stap bij elke bewerkingssessie voor films is om een nieuw filmproject te beginnen of een filmproject te openen.

Een nieuwe productie starten: Kies **Bestand > Nieuw > Film** in het hoofdmenu. Controleer voordat u uw eerste clip toevoegt eerst of het videotype op de tijdlijn juist is voor het project (zie onder).

Een bestaande film bewerken: Selecteer een recent project via het menu **Bestand > Recent**; klik op **Bestand > Openen** om een filmproject te openen; of zoek de film die u wilt openen in de map **Projecten** van de bibliotheek, en dubbelklik op de thumbnail.

Als uw film is opgeslagen als een projectpakket moet het worden uitgepakt voordat u de film kunt bewerken. Zoek uw project in de groep Studio-projecten in de bibliotheek, en kies de opdracht **Projectpakket uitpakken** in het contextmenu van de thumbnail.

U kunt ook op **Bestand > Openen** klikken en naar het projectpakket in de Verkenner gaan door **Studio-projectpakket (axx)** in het vakje voor bestandsextensies te kiezen.

Wanneer het pakket is uitgepakt, wordt het aan de bibliotheek toegevoegd en op de tijdlijn van de projecteditor geopend, waar u het zoals normaal kunt bewerken.

Een Studio-project openen: Kies **Bestand > Vorige Pinnacle Studio-projecten importeren**. Houd er rekening mee dat sommige functies van projecten die met een eerdere versie van Studio zijn gemaakt, mogelijk niet worden ondersteund in de huidige versie.

Een Studio voor iPad-project importeren: Kies Bestand > **Projecten van Studio-app voor iPad importeren**.

Projectinstellingen

Als u begint met het bewerken van een nieuw project, moet u controleren of de instellingen van het videotype van uw project – hoogte/breedteverhouding, 2D of 3D, framegrootte en afspeelsnelheid – naar wens zijn. Zie “Projectinstellingen in het Controlepaneel” op pagina 272 voor het configureren van de automatische functie en “Tijdlijn-instellingen” op pagina 54 voor instructies over het handmatig invoeren van projectinstellingen.

Afhankelijk van uw tijdlijninstellingen zijn clips van sommige typen mogelijk niet onmiddellijk afspeelbaar. Dergelijke inhoud wordt automatisch gerenderd in een geschikt type.

Sporen bepalen

Afgezien van een klein aantal uitzonderingen, hebben tijdlijnsporten in Pinnacle Studio geen speciale rollen. Elke clip kan op elk spoor worden geplaatst. Naarmate uw projecten steeds complexer worden, is het echter steeds nuttiger om aandacht te besteden aan de organisatie van sporen en het aanpassen van de naam op basis van hun functie in de film. Zie “De spoorkop op de tijdlijn” op pagina 66 voor informatie over spooreigenschappen en het bewerken ervan.

Clips aan de tijdlijn toevoegen

De meeste typen bibliotheekonderdelen kunnen als onafhankelijke clips op de tijdlijn worden geplaatst. Hierbij gaat het om video- en audioclips, foto's, grafische afbeeldingen, Scorefitter-songs, sjablonen en titels. U kunt zelfs uw andere filmprojecten toevoegen als containerclips die dezelfde werking als videoclips in uw project hebben. Schrijfprojecten

kunnen echter niet als containerclips aan een tijdlijn worden toegevoegd omdat ze een functie vereisen – gebruikerinteractiviteit – die tijdlijnclips niet hebben.

Slepen en neerzetten

Slepen en neerzetten is de meest gebruikte en meestal de handigste methode om materiaal aan een project toe te voegen. Klik op een item in het deelvenster Bibliotheek en sleep het naar de gewenste plaats op de tijdlijn.

Bij het bereiken van het tijdlijngedeelte en het slepen naar het doelspoor ziet u een verticale lijn onder de muisaanwijzer verschijnen. Deze lijn geeft aan waar het eerste frame van de clip wordt ingevoegd als u de clip direct neerzet. De lijn is groen als de plaatsing correct is en rood als het niet mogelijk is een clip op de aangegeven plek in te voegen (bijvoorbeeld omdat het spoor is beschermd).

Het is mogelijk meerdere clips tegelijkertijd op de tijdlijn in te voegen. Selecteer gewoon de gewenste bibliotheekitems en sleep ze vervolgens één voor één naar de tijdlijn. De volgorde waarin de clips op het spoor verschijnen, correspondeert met de rangschikking in de bibliotheek (niet met de volgorde waarin u ze hebt geselecteerd).

Magneet-modus: De magneetmodus is standaard ingeschakeld. Hierdoor is het eenvoudiger om clips in te voegen op een manier waarbij hun randen precies aansluiten. De nieuwe clip springt in bepaalde posities, zoals het einde van clips of de posities van markeringen, alsof hij door een magneet wordt aangetrokken zodra de muisaanwijzer in de buurt van een potentieel doel komt.

Maak u echter geen zorgen of de eerste clip direct aan het begin van de tijdlijn staat. Niet iedere film begint met een harde cut naar de eerste scène!

Live voorbeeld tijdens het bewerken

Om verwarring bij complexe bewerkingen te voorkomen, biedt Pinnacle Studio een volledig dynamische voorbeeldweergave van de resultaten van bewerkingen bij het slepen van clips op de tijdlijn. Als alles een beetje meer rondspringt dan u gewend bent tijdens het bewerken op de tijdlijn, dan komt dit hierdoor. Maakt u zich geen zorgen: u raakt er snel aan gewend en kunt dan profiteren van de extra informatie. Begin heel rustig. Bekijk de wijzigingen op de tijdlijn als u het gesleepte item over diverse mogelijke landingsplaatsen sleept; plaats het item zodra u het gewenste resultaat ziet.

Als het slepen en neerzetten niet naar wens werkt, druk dan op **Esc** of haal de muisaanwijzer uit het tijdlijng gebied en laat de knop los. Hierdoor wordt de bewerking met slepen en neerzetten afgesloten. Om een voltooide bewerking met slepen en neerzetten ongedaan te maken, drukt u op **Ctrl+Z** of klikt u op de knop Ongedaan maken.

Onthoud dat u veel bewerkingen op de tijdlijn kunt variëren met de alternatieve modus: houd gewoon **Alt** ingedrukt tijdens het slepen of trimmen. Bij het één voor één vervangen van een clip is **Shift** ook belangrijk.

Geavanceerd slepen en neerzetten

Nadat u een assortiment clips op een tijdlijnspoor hebt verzameld, is het slechts een kwestie van tijd voordat u wijzigingen wilt aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld:

- Een gat opvullen met clips.
- Een paar clips invoegen voor een bepaalde clip.
- Een clip op de tijdlijn vervangen door een andere clip.

De bewerkingsmodus smart helpt u deze doelstellingen heel eenvoudig te bereiken.

Een gat opvullen

Met Smart-modus kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een gat opvullen met nieuw materiaal. U hoeft het nieuwe materiaal niet nauwgezet op maat te trimmen; u sleept gewoon items in het gat. Clips die niet nodig zijn om het gat op te vullen, komen te vervallen en de laatste gebruikte clip wordt automatisch getrimd tot de geschikte lengte. Clips die al op de tijdlijn staan, worden niet beïnvloed; er kunnen dus geen synchronisatieproblemen ontstaan.

Clips invoegen

Stel dat u nieuw materiaal aan de tijdlijn wilt toevoegen op een punt waar al een bestaande clip staat. U wilt echter niet dat de bestaande clip wordt vervangen; u wilt alleen dat deze clip (en clips rechts ervan) ver genoeg naar rechts worden verplaatst om ruimte voor nieuw materiaal te maken.

Ook hiervoor biedt smart-editing een moeiteloze oplossing. Sleep het nieuwe materiaal gewoon naar het begin van de clip die in de weg staat in plaats van in het gat. De clip gaat nu precies ver genoeg opzij om ruimte te maken.

Invoegen met splitsen

Als u een item in het midden van een bestaande clip plaatst, in plaats van bij een cut, dan wordt de clip gesplitst. Het nieuwe materiaal wordt op het aangegeven punt ingevoegd en wordt onmiddellijk gevolgd door het verplaatste deel van de originele clip.

In de smart-modus blijft de synchronisatie van het doelspoor met alle andere sporen behouden: op alle sporen wordt een gat met dezelfde lengte als de nieuwe clip ingevoegd. Om te voorkomen dat andere sporen op deze manier worden beïnvloed, gebruikt u de

modus invoegen in plaats van de smart-modus. U kunt ook op Altdrukken bij het neerzetten van het nieuwe materiaal om een deel van de bestaande clip te vervangen. Een derde methode is het vergrendelen van een spoor dat niet mag worden aangepast; dit is echter van invloed op de synchronisatie van clips op vergrendelde sporen met clips op niet-vergrendelde sporen.

Een clip vervangen

Om een clip te vervangen, sleept u één bibliotheekonderdeel op de te vervangen clip en houdt u Shift ingedrukt. De vervangende clip neemt eventuele effecten en overgangen van de originele clip over. Correcties worden echter niet overgenomen, omdat ze meestal zijn gericht op de problemen van een specifiek media-item.

In smart-modus slaagt de vervanging alleen als de bibliotheekclip lang genoeg is om de gehele lengte van de te vervangen clip te bestrijken. In andere modi wordt een bibliotheekclip van onvoldoende lengte verlengd met behulp van te veel trimmen. De richting en de mate van verlenging is gebaseerd op de muispositie tijdens het slepen. Zie "Video bijsnijden" op pagina 76 voor meer informatie over te veel trimmen.

Als het bibliotheekitem langer dan nodig is, wordt het ingekort op dezelfde lengte als de te vervangen clip.

Verzenden naar de tijdlijn

Afgezien van het slepen van een clip naar de tijdlijn, kunt u de clip ook 'verzenden' naar het standaardspoor op de positie van de afspeellijn. Deze bewerking is gelijk aan slepen en neerzetten; de smart-modus wordt toegepast bij het bepalen hoe andere clips worden beïnvloed. De opdracht **Naar tijdlijn verzenden** is te vinden in het contextmenu van een individueel onderdeel of meervoudige selectie in de compacte weergave van de bibliotheek.

Verzenden vanaf de Player

Er is tevens een tweede methode voor 'verzenden' die meer controle biedt.

Als u op een bibliotheekonderdeel klikt, schakelt de Player over naar de Bron-modus voor een voorbeeldweergave. Voor trimbare media (video en audio) biedt de player tevens trimmaten voor het uitsnijden van een begin- of eindeel van het item.




Klik op de knop Naar tijdlijn verzenden in de Player na het trimmen van een video-item uit de bibliotheek.

Na bekijken van de voorbeeldweergave en eventueel trimmen, gebruikt u de knop Naar tijdlijn verzenden linksonder op de Player. Het item wordt op de gebruikelijke wijze aan het project op het standaardspoor bij de afspeelpositie toegevoegd. Nuttige tip: u kunt ook ergens in het Player-scherm klikken en het item naar een willekeurig gewenst tijdlijnspoor slepen. Het item wordt dan toegevoegd bij het plaatsingspunt in plaats van bij de afspeelpositie.


Titel-editors, Scorefitter, voice-over

Deze vier functies voegen nieuwe clips toe aan de projecttijdlijn; clips die niet zijn gebaseerd op bibliotheekonderdelen. In plaats hiervan worden ze gemaakt met instellingen en andere handelingen die u tijdens de editing verricht.



Zodra de editing is voltooid, worden zowel de titels als ScoreFitter-clips verzonden naar het standaardspoor op de tijdlijn met de functie Naar tijdlijn verzenden, terwijl voice-over-clips naar het speciale voice-over-spoor gaan. Zie "Titels" op pagina 169, "Achtergrondmuziek van ScoreFitter" op pagina 203 en "Het gereedschap Voice-over" op pagina 204 voor meer informatie.

Clips verwijderen

Om één of meerdere clips te verwijderen, selecteert u ze eerst en drukt u vervolgens op **Delete**. U kunt ook op het pictogram van de prullenbak  klikken op de tijdlijnwerkbalk, of Verwijderen kiezen in het contextmenu van de selectie.

Als het verwijderen in smart-modus een gat op alle sporen veroorzaakt, dan wordt dit gat opgevuld door materiaal rechts van het gat naar links te verplaatsen. Hierdoor wordt voorkomen dat u per ongeluk lege delen in uw film maakt en tegelijkertijd garandeert dit dat de synchronisatie tussen sporen blijft behouden.

Als u **Alt** ingedrukt houdt tijdens het verwijderen, blijven eventuele gaten gewoon open.

In de modus invoegen worden gaten op de sporen waarop clips worden verwijderd ook gesloten, maar de andere sporen worden niet beïnvloed. De synchronisatie rechts van de verwijdering blijft hierbij niet behouden.

Met het oog op synchronisatie is de veiligste editing-modus voor verwijderen overschrijven; hierbij worden de clips alleen verwijderd en blijven alle andere zaken ongewijzigd

Clipbewerkingen

De projecttijdlijn biedt uitgebreide ondersteuning voor het selecteren, aanpassen, trimmen, verplaatsen en kopiëren van clips.

Selecteren

Selecteer clips in voorbereiding op het uitvoeren van bewerkingen. Een geselecteerde clip krijgt een oranje kader op de tijdlijn en in het storyboard, en wordt oranje weergegeven in de Navigator.

U selecteert één clip door er met de muis op te klikken. Eerdere selecties worden verwijderd. Voor een snelle meervoudige selectie klikt u in een open tijdlijndeel en sleept u een selectieframe dat de gewenste clips doorkruist. Om alle clips met één opdracht te selecteren, klikt u op **Ctrl+A**.

Om een selectie te verwijderen, klikt u op een gat op de tijdlijn.

Meervoudige selectie met toetsenbord en muis

Voor het creëren van complexere meervoudige selecties, klikt u met de linkermuisknop en drukt u op **Shift**, **Ctrl** of beide.

Een reeks clips selecteren: Klik op de eerste clip en **Shift**-klik op de laatste. De twee clips samen definiëren een begrenzend rechthoek, of een selectiekader, waarin alle clips worden geselecteerd.

Selectie van één clip in- en uitschakelen: Gebruik **Ctrl**-klik om de selectiestatus van een losse clip te veranderen zonder de rest te beïnvloeden.

De rest van het spoor selecteren: Gebruik **Ctrl+Shift**-klik om alle clips te selecteren die beginnen op of na de beginpositie van de clip waarop u hebt geklikt. Deze functie is met name handig als u snel de rest van de tijdlijn 'uit de weg' wilt hebben voor het invoegen van nieuw materiaal, of voor het handmatig naar links rimpelen om tijdlijngaten te dichten.

Clips groeperen en groepering opheffen

U kunt meerdere clips selecteren en groeperen, zodat u ze kunt samenvoegen.

Vectorobjecten groeperen of de groepering opheffen:

- 1 Selecteer twee of meer clips op de tijdlijn.

- 2 Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde clips en kies **Groeperen > Groeperen**.

Om de groepering van de selectie op te heffen, klikt u met de rechtermuisknop op een groep en kiest u **Groeperen > Degroeperen**.

NB: U kunt ook de optie **Groep opslaan als project** gebruiken om de groep als een afzonderlijke film op te slaan. Zie "Films binnen films (geneste projecten)" op pagina 92 voor meer informatie.

Aanpassen

Terwijl u langzaam met de muisaanwijzer over de clips op de tijdlijn gaat, ziet u dat de vorm verandert in een pijl bij het bereiken van de zijkanten van de clips. Dit betekent dat u kunt klikken en slepen om de grens van de clip aan te passen.

Hierdoor verandert de lengte van een losse clip op de tijdlijn in de modus overschrijven (omdat de invoegen-modus synchronisatieproblemen zou veroorzaken). Als u het begin van een clip naar rechts sleept, verschijnt er een gat aan de linkerkant. Als er clip direct links naast de aangepaste clip staat, vervangt u deze door naar links te slepen.

De aanpassingsaanwijzer verschijnt ook wanneer de muis boven de uiteindes van een gat komt – een lege ruimte op het tijdlijnspoor met ten minste één clip aan de rechterkant ervan.

Het aanpassen van gaten in de modus overschrijven, zoals bij clips, is niet erg nuttig. Gaten zijn echter handig bij het uitvoeren van bewerkingen in de smart-modus als u een individueel spoor naar links of rechts wilt rimpelen en resulterende synchronisatieproblemen negeert. Het aanpassen van gaten vindt daarom plaats in de modus invoegen.

Zelfs wanneer er geen gat beschikbaar is, kunt u hetzelfde resultaat verkrijgen door Alt ingedrukt te houden tijdens het aanpassen van de zijkanten van een clip.

Schalen

De eerste twee opties zijn van invloed op de behandeling van clips die niet voldoen aan het huidige tijdlijntype bij invoeren in het project. Zie "De tijdlijnwerkbalk" op pagina 53.

- **Passend** toont het beeld met de correcte hoogte/breedteverhouding, en zo groot mogelijk geschaald zonder bijknippen. Ongebruikte delen van het frame worden als transparant behandeld.
- **Vullen** behoudt eveneens de hoogte/breedteverhouding van het beeld, maar schaalt het zodanig dat er geen ongebruikte delen op het scherm zijn. Delen van het beeld worden bijgeknipt als de hoogte/breedteverhoudingen niet overeenkomen.

Om de schaling van een clip verder in te stellen, kunt u pannen en zoomen gebruiken.

- **Alfa behouden, Alfa verwijderen, Alfa genereren:** Deze opdrachten zijn van toepassing op inhoud met een alfakanaal (transparantie pixel voor pixel specificeren). Dergelijke alfa-informatie kan conflicteren met Pinnacle Studio-effecten. De opdracht is niet beschikbaar voor pure audioclips.

Video draaien

U kunt de videoclips draaien die u aan de tijdlijn hebt toegevoegd. U kunt een videoclip met stappen van 90 graden (links- of rechtsom) draaien of een aangepaste draaiing kiezen.

Een videoclip in stappen van 90 graden draaien

- 1 Klik in de Tijdlijn met de rechtermuisknop op de videoclip die u wilt draaien.
- 2 Kies **Rotatie** in het contextmenu en kies een van de volgende opties:
 - **Rechtsom roteren:** Hiermee wordt de clip 90 graden rechtsom gedraaid.
 - **Linksom roteren:** Hiermee wordt de clip 90 graden linksom gedraaid.

Een videoclip een willekeurig aantal graden draaien

- 1 Selecteer de videoclip die u wilt draaien in de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor**.
- 3 Typ een waarde in het vak **Rotatie** in de lijst **Eigenschappen** van de clip of sleep de schuifregelaar om het aantal graden in te stellen waarmee u wilt draaien.
Opmerking: U kunt keyframes gebruiken om verschillende rotatiewaarden voor de clip in te stellen.

Camera-eigenschappen

U kunt de bewegingen van een camera aan uw clips toevoegen door de instellingen in het gebied **Camera** van de pagina **Eigenschappen** aan te passen. Instellingen zijn onder andere:

- **Gezichtsveld:** Hiermee kunt u het gezichtsveld aanpassen. Dit bepaalt hoe dichtbij of veraf de camera lijkt te zijn van de scène. Het effect is vergelijkbaar met zoomen. Met lagere waarden zoomt u in voor een nauwere weergave, terwijl u met hogere waarden uitzoomt voor een bredere weergave.
- **Dollyzoomen:** Als u deze functie inschakelt, wordt een cameraeffect gesimuleerd waarbij de camera tijdens het zoomen wordt verplaatst en één gebied (meestal het onderwerp) consistent wordt gehouden, terwijl de zoomactie van invloed is op het omliggende gebied.
- **Draaien:** Hiermee wordt de camera horizontaal (x-as) aangepast
- **Schuin zetten:** Hiermee wordt de camera verticaal (y-as) aangepast
- **Rotatie:** Hiermee wordt de rotatie van de camera ingesteld


- **Spil X:** Hiermee wordt de camera langs de x-as verplaatst
- **Spil Y:** Hiermee wordt de camera langs de y-as verplaatst
- **Spil Z:** Hiermee wordt de camera langs de z-as verplaatst

Video bijnijden

Het veranderen van de lengte van clips of gaten op de tijdlijn wordt 'trimmen' genoemd.

Trimmen op meerdere sporen is een waardevolle editing-vaardigheid. Door meerdere sporen tegelijk te trimmen, kunt u garanderen dat clips die later op de tijdlijn komen, hun onderlinge synchronisatie behouden.

Het trimmen van clips zonder aandacht voor de inhoud later op de tijdlijn, kan de synchronisatie van uw project verstoren. Soundtracks die niet synchroon lopen met de actie en slecht getimed titels zijn problemen die hieruit kunnen voortvloeien.




Trimmen op meerdere sporen

Een regel om synchroon te blijven

Pinnacle Studio beschikt over krachtige trimfuncties waarmee u zonder risico's op meerdere sporen kunt trimmen. Gelukkig is er een eenvoudige regel voor het beveiligen van de synchronisatie, zelfs op een complexe tijdlijn: open precies één trimpunt op elk spoor. Of het trimpunt aan een clip of een gat wordt bevestigd, en aan welke kant, is aan u.

Trimpunten openen

U kunt ook een trimpunt openen door de tijdlijn-scrubber bij het punt waar u wilt trimmen te plaatsen en vervolgens op de knop trimmodus  op de tijdlijnwerkbalk te klikken. Als u één Trimpunt op elk niet-leeg spoor tegelijk wilt openen, Shift-klikt u op de knop trimmodus. In de trimmodus kunt u trimpunten openen met de muisaanwijzer aan het begin of einde van een clip. U ziet dat de trimaanwijzer naar links staat bij het begin van de clip en naar

rechts aan het einde van de clip. Terwijl de trimaanwijzer zichtbaar is, klikt u één keer op het punt waar u wilt trimmen. Ga hierna desgewenst verder met het openen van trimpunten op andere sporen.

U kunt twee trimpunten per spoor openen door **Ctrl** ingedrukt te houden om het tweede punt te maken. Deze functie is handig voor de bewerkingen beide trimmen, glijdend trimmen en schuivend trimmen die hieronder worden beschreven.




De Trimeditor in dubbele modus. Het gele vierkantje geeft het huidig geselecteerde trimpunt aan het begin van een clip aan; aan de linkerkant ziet u het laatste frame van de uitgaande clip.

Bij het openen van een trimpunt gebeuren er diverse dingen:

- De linker- of rechterrاند van de clip wordt gemarkeerd met een gele balk om aan te geven dat het trimpunt geselecteerd is. Trimpunten die niet geselecteerd zijn, worden met een oranje balk weergegeven.
- De Trimeditor wordt geopend met de Player in dubbele voorbeeldmodus.
- De transportknoppen onder de Player worden gereedschappen voor trimaanpassingen.
- Het voorbeeld met het huidig actieve trimpunt krijgt een gele omtrek.

De Trimeditor

In dubbele voorbeeldmodus geeft de Trimeditor twee kaders van de tijdlijn weer. Het huidig geselecteerde trimpunt wordt altijd weergegeven en krijgt een gele rechthoek. Als het trimpunt zich aan het begin van de clip bevindt, wordt het eerste frame van de clip weergegeven. Het laatste frame wordt weergegeven als het trimpunt aan het eind van de clip staat. U kunt een ander trimpunt selecteren door in het andere voorbeeldvenster te klikken of door op **Tab** te drukken.




De Trimmeditor met een bewerking Glijdend trimmen. In het linkervoorbeeld wordt het huidig geselecteerde trimpunt weergegeven, in het rechtervoorbeeld het tweede trimpunt.


De trimmodus die wordt gebruikt, bepaalt welk frame in het tweede voorbeeldvenster wordt weergegeven. Bij glijdend of schuivend trimmen wordt het tweede trimpunt van de bewerking weergegeven, omgeven door een oranje rechthoek. In andere gevallen wordt in het tweede voorbeeldvenster het frame aan de andere kant van de cut bij het geselecteerde trimpunt weergegeven.


Boven elk voorbeeldvenster wordt het aantal frames weergegeven dat is getrimd. Als u het oorspronkelijke trimpunt als nul beschouwt, geeft het cijfer aan hoeveel frames de nieuwe positie van het trimpunt is verschoven.

De Trimmodus heeft standaard de solomodus. De clip met het Trimpunt wordt weergegeven zonder de sporen erboven en zonder overgangen toegepast. Deze voorbeeldmodus is vooral geschikt om precies te bepalen welk frame moet worden getrimd. De standaardweergave van aaneengesloten frames is een volledige samenstelling van alle tijdlijnsposen. U kunt de weergave in- of uitschakelen met de knop **solo** in de rechterbenedenhoek van de Trimmeditor. Als de solomodus is uitgeschakeld, worden trimpunten in hun tijdlijncontext in het voorbeeld weergegeven.



De Trimeditor in enkelvoudige voorbeeldmodus.

De Trimeditor wordt geopend in dubbele voorbeeldmodus. Als u naar enkelvoudige voorbeeldmodus wilt overschakelen, klikt u op de knop Voorbeeldmodus  in de rechterbovenhoek van het voorbeeldgedeelte.

De trimmodus afsluiten: U kunt de trimmodus sluiten door op de knop Trimmodus  te klikken.

Bewerkingsmodi voor trimmen

De huidige bewerkingsmodus – smart, overschrijven, invoegen of vervangen – bepaalt hoe het trimmen van invloed is op andere clips op de tijdlijn. Selecteer de modus in de vervolgkeuzelijst geheel rechts op de tijdlijnwerkbalk.



Modus Invoegen: Clips rechts naast een getrimde clip en op hetzelfde spoor gaan naar links of rechts om ruimte te maken voor de nieuwe lengte van de clip. De synchronisatie met andere sporen raakt mogelijk verloren, maar er worden geen clips overschreven.

Modus Overschrijven: Alleen de clips die u trimt, en eventuele aangrenzende clips die ze overschrijven, worden in deze modus gewijzigd. De synchronisatie van de sporen wordt niet beïnvloed.

Smart-modus: Tijdens het trimmen is de smart-modus gelijk aan de modus Invoegen.


Vervangmodus: Als u een nieuwe clip op een bestaande clip op de tijdlijn sleept, wordt de bestaande clip vervangen.

Het begin van een clip trimmen

U begint met het trimmen van het begin van een clip (het punt 'markering in') door op de linkerrand van de clip te klikken terwijl de trimaanwijzer zichtbaar is. Nu u een trimpunt hebt bepaald, kunt u frames aan het begin van de clip toevoegen of verwijderen.

Voor trimmen op de clip sleept u het trimpunt naar links of rechts.

Voor trimmen op de player gebruikt u de trimknoppen om één of tien frames naar voren of achteren te trimmen. Klik op de knop weergave in loop voor een herhalende weergave van het trimgedeelte.



De positie van het afspeelpunt ten opzichte van het trimpunt helpt onderscheid te maken tussen de markering in van een clip (links) en de markering uit van de vorige clip (rechts).

Het einde van de clip trimmen

Voor het trimmen van het einde van de clip (het punt 'markering uit') opent u een trimpunt door op de rechterrand van een clip te klikken wanneer de muisaanwijzer verandert in een pijl die naar rechts wijst. U kunt nu frames toevoegen of verwijderen aan het einde van uw clip.


U kunt weer direct op de clip trimmen door het trimpunt te slepen, of op de Player trimmen in de modus trimmen.

Gaten trimmen

Op de projecttijdlijn kunt u niet alleen de clips trimmen, maar ook de gaten tussen de clips. Het trimmen van gaten klinkt misschien niet zo heel nuttig, maar het is echt handig. Een voorbeeldje. Een voorbeeldje: de gemakkelijkste manier om ruimte op één tijdlijnspeer in te voegen of te verwijderen, is om de rechterrand van een gat te trimmen. Alle clips rechts van het gat worden hierbij als een blok verplaatst.

Als u een trimpunt op elk spoor wilt openen om de synchronisatie te behouden tijdens het trimmen, kunt u er vaak voor kiezen de duur van een gat in plaats van de duur van een clip te hanteren. (Onthoud de regel: er is één trimpunt op elk spoor vereist om de synchronisatie te behouden.)

Het trimmen van een gat, aan het begin of het einde, verloopt op precies dezelfde wijze als hierboven beschreven voor een clip.




Twee geselecteerde gaten en een markering-uit voor audio zijn geselecteerd voor trimmen. Omdat er op elk spoor één trimpunt is gemaakt, blijft de gehele productie gesynchroniseerd bij het trimmen.

Beide trimmen

Bij deze bewerking worden twee naast elkaar gelegen clips (of een clip en ernaast gelegen gat) tegelijk getrimd. Frames die aan het item aan de linkerkant worden toegevoegd, worden verwijderd van het item aan de rechterkant, en vice versa, zolang er ruimte en materiaal beschikbaar zijn. U verplaatst alleen het trimpunt waar de items samenkomen. Een toepassing voor deze techniek is het aanpassen van visuele cuts aan de maat van een muzieksoundtrack.

Om te beginnen, klikt u aan het einde van clip aan de linkerkant om het eerste trimpunt te openen; **Ctrl**-klik vervolgens aan het begin van de clip aan de rechterkant om het tweede te openen.

Bij plaatsing op de aangrenzende trimpunten die u zojuist hebt geopend, krijgt de muisaanwijzer de vorm van een horizontale tweekoppige pijl. Sleep naar links of rechts om de clipgrens te verplaatsen of gebruik de Player in de modus trimmen.




Beide trimmen: er zijn aangrenzende uit- en in-trimpunten geselecteerd Wanneer u de trimpunten verslept, heeft dit invloed op de timing van de hand-off van de uitgaande clip naar de binnenkomende clip, maar wordt de tijdlijn niet verstoord.

Te veel knippen

Te veel trimmen vindt plaats wanneer u de duur van een clip langer wilt maken dan de grenzen van het bronmateriaal; dit is iets wat u moet voorkomen.

Als dit gebeurt, worden de ongeldige delen van uw clip in roze weergegeven.



Te veel getrimde clip: het eerste en laatste frame worden bevroren in de te veel getrimde delen.

Te veel trimmen is geen crisissituatie. U hoeft niet meteen actie te ondernemen. Pinnacle Studio verlengt de clip door het eerste en laatste frame te 'bevriezen' in de desbetreffende delen van de clip.


Afhankelijk van de mate van het te veel trimmen is deze eenvoudige aanpak misschien alles wat u nodig hebt. Een kort bevroren frame kan visueel effectief zijn.

De 'freeze-frame' methode levert echter waarschijnlijk geen toereikende resultaten tijdens een sequentie met snelle bewegingen. In dergelijke veeleisende gevallen kunt u de clip aanvullen of vervangen, of verlengen door de snelheid ervan te wijzigen. (Zie "De snelheid besturen met Tijd remapping" op pagina 88.)

Glijdend trimmen

Om het beginframe van een clip binnen het bronmateriaal te wijzigen, maar de duur ongewijzigd te laten, opent u één trimpunt aan het begin van een clip en een ander aan het einde van ofwel dezelfde clip of een latere clip op het tijdlijnspeur.


Sleep de trimpunten horizontaal of gebruik de trimknoppen van de player om de positie van de clip binnen de bron aan te passen.



Glijdend trimmen: Wanneer u de in- en uit-trimpunten van een clip selecteert en de clip versleept, worden de in- en uit-punten ten opzichte van het oorspronkelijke materiaal gewijzigd, maar blijft de begintijd of duur van de tijdlijn hetzelfde.

Schuivend trimmen

Schuivend trimmen is een uitgebreide versie van de hierboven beschreven techniek voor beide trimmen. In dit geval kunt u trimpunten aan het einde van een clip en het begin van een andere clip later op de tijdlijn openen. In plaats van één clipgrens langs de tijdlijn te schuiven, zoals bij beide trimmen, verschuift u twee clips samen. Alle clips tussen de twee trimpunten worden op een nieuwe positie eerder of later op de tijdlijn geplaatst.



Schuivend trimmen: Er is een uit-punt geopend om te trimmen op de eerste clip, en een in-punt op de derde clip. Wanneer u een van beide punten versleept, wordt de middelste clip (of meerdere clips, indien aanwezig) langs het spoor verschoven, terwijl andere clips blijven staan.

Zowel glijdend als schuivend trimmen kan handig zijn voor het synchroniseren van clipcontent met materiaal op andere sporen.

Trimpunten controleren

Bij het trimmen met meerdere trimpunten is het nuttig om de voorbeeldweergave over te schakelen van de ene trimlocatie naar de andere om te controleren of beide correct zijn

ingesteld. Als u een trimpunt selecteert voor controle, wordt het een bron voor audio en video tijdens de voorbeeldweergave.

Controle is ingeschakeld wanneer u een trimpunt maakt. Wanneer u achtereenvolgens meerdere trimpunten maakt, kunt u elk trimpunt tot in detail instellen. Ctrl-klik op een bestaand trimpunt om het te selecteren voor controle. Terwijl de trimmodus actief is kunt u via **Tab** of **Shift+Tab** door de geopende punten lopen.

Nadat u **Ctrl**-klik hebt uitgevoerd om een trimpunt te controleren, kunt u trimmen beheren met de pijltjestoetsen Links en Rechts. Trim één frame met de toetsen niet verschoven, voeg de **Shift**-toets toe om in stappen van 10 frames te trimmen.

Verplaatsen en kopiëren

Om een selectie van één of meerdere clips te verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer op een geselecteerde clip en wacht u tot de aanwijzer verandert in een handsymbool. Sleep de clip hierna naar de gewenste positie.

U kunt het verplaatsen zien als een proces van twee stappen. Allereerst wordt de selectie verwijderd op de huidige tijdlijn volgens de regels van de huidige bewerkingsmodus. Vervolgens wordt de selectie naar de gewenste eindpositie verplaatst. Hier wordt de selectie van links naar rechts per spoor ingevoegd. De relatieve positie van alle geselecteerde clips op alle sporen blijft behouden.

Het verplaatsen van een 'verspreide selectie' (een selectie waarbij sommige clips per spoor worden geselecteerd en andere clips in dezelfde regio niet) is mogelijk, maar kan verwarrend zijn tenzij dit in de modus overschrijven wordt uitgevoerd. Het verplaatsen van losse clips of een complete tijdlijnselectie is eenvoudiger en is indien mogelijk altijd te prefereren.


Houd **Alt** ingedrukt tijdens het verplaatsen van clips om over te schakelen tussen de modi invoegen en overschrijven. De standaard smart-bewerking is hetzelfde als invoegen, aangezien het meest frequente gebruik van horizontale verplaatsingen het opnieuw rangschikken van de afspeelvolgorde is.

Clips kopiëren: Houd Ctrl ingedrukt bij het verplaatsen van een selectie clips om de clips te kopiëren in plaats van te verplaatsen.

De gereedschappen Invoegen, Schuiven, Rollen of Uitrekken gebruiken op de tijdlijn

U kunt een clip op de tijdlijn op verschillende manieren aanpassen, met name als u bijgesneden clips gebruikt. Bijgesneden clips hebben verborgen *kopframes* (frames die van het begin van een clip zijn bijgesneden) en *staartframes* (frames die van het einde van een clip zijn bijgesneden).

Het is handig om de clips op de tijdlijn te beschouwen als items met twee elementen: een *venster* (de duur van een clip die wordt gedefinieerd door een begin- en eindpunt voor elke clip dat op de tijdlijn wordt weergegeven) en de *inhoud* (alle frames die deel uitmaken van de volledige clip voordat deze wordt bijgesneden, ongeacht of deze later via een bijsnijdbewerking worden verborgen).




In dit voorbeeld ziet u een reeks op de tijdlijn, met een geselecteerde clip (oranje vak voor het 'venster'). Het gereedschap Invoegen is actief en tijdens het slepen wordt de volledige lengte van de clip van vóór het bijsnijden zichtbaar (het groene vak voor de inhoud). U kunt vervolgens zien welke frames worden weergegeven in het 'venster' dat op de tijdlijn is gedefinieerd.

Met behulp van de volgende gereedschappen kunt u fragmenten op de tijdlijn aanpassen.

- **Invoegen:** Hiermee kunt u in de tijdlijn slepen en wijzigen welke frames worden weergegeven (inhoud) zonder dat dit van invloed is op het 'venster', of de duur, van de clip. Feitelijk verplaatst u de bijsnijdmarkeringen voor het bronfragment.
- **Schuiven:** Hiermee kunt u het 'venster' voor de clip langs de tijdlijn verschuiven zonder de duur te wijzigen. Feitelijk verplaatst u hiermee de bijsnijdmarkeringen op de tijdlijn om andere inhoud weer te geven.
- **Rollen:** Hiermee kunt u de lengte van het 'venster' van de clip aanpassen, wat van invloed is op de duur van de geselecteerde clip en de naastliggende clip.
- **Uitrekken:** Hiermee kunt u het formaat van het 'venster' van de clip aanpassen en de duur op de tijdlijn wijzigen, waarbij u de inhoud uitbreidt of inkrimpt (en de snelheid aanpast) om de nieuwe duur passend te maken zonder te wijzigen welke frames worden weergegeven.

De volledige lengte van de clip van vóór het bijsnijden bepaalt de limieten die aan uw aanpassingen worden gesteld. Voor bepaalde wijzigingen is de lengte van vóór het bijsnijden van de naastliggende clip ook een beperkende factor. Als u bijvoorbeeld het gereedschap Rollen gebruikt om de duur op de tijdlijn van een geselecteerde clip te verkorten, stopt het gereedschap Rollen op het punt waarop de naastliggende clip (waarvan de duur wordt verlengd) geen frames meer over heeft.



In het deelvenster Player kunt u het begin- en eindpunt van de geselecteerde clip bekijken wanneer de gereedschappen Invoegen, Schuiven of Rollen actief zijn.

Het gereedschap Invoegen gebruiken om clips op de tijdlijn aan te passen

- 1 Selecteer een bijgesneden clip op de tijdlijn die deel uitmaakt van een reeks.
- 2 Klik op het gereedschap **Invoegen** op de werkbalk Tijdlijn.
- 3 Sleep in de tijdlijn om te wijzigen welke frames in de tijdlijn worden weergegeven.
In het deelvenster **Player** wordt een dubbele weergave getoond van het **In**-frame en het **Uit**-frame, zodat u de positie van de clip in de tijdlijn kunt instellen.

Het gereedschap Schuiven gebruiken om clips op de tijdlijn aan te passen

- 1 Selecteer een bijgesneden clip op de tijdlijn die deel uitmaakt van een reeks.
- 2 Klik op het gereedschap **Schuiven** op de werkbalk Tijdlijn.
- 3 Sleep in de tijdlijn om de positie van de clip aan te passen en om te wijzigen welke frames worden weergegeven.
Dit is niet van invloed op de duur van de geselecteerde clip, maar is wel van invloed op de duur van aangrenzende clips.
Opmerking: Het resultaat kan een gat zijn als de aangrenzende clip niet lang genoeg is om het gebied te vullen dat de verschoven clip achterlaat.

Het gereedschap Rollen gebruiken om clips op de tijdlijn aan te passen

- 1 Selecteer een bijgesneden clip op de tijdlijn die deel uitmaakt van een reeks.
- 2 Klik op het gereedschap **Rollen** op de werkbalk Tijdlijn.
- 3 Sleep een rand van de geselecteerde clip in de tijdlijn om de duur van de clip te wijzigen.
Dit is ook van invloed op de duur van de aangrenzende clip.

Het gereedschap Uitrekken gebruiken om clips op de tijdlijn aan te passen

- 1 Selecteer een clip op de tijdlijn die deel uitmaakt van een reeks.

- 2 Klik op het gereedschap **Uitrekken** op de werkbalk Tijdlijn.
- 3 Sleep een rand van de geselecteerde clip in de tijdlijn om de duur wijzigen.
Hoewel de inhoud van de geselecteerde clip hetzelfde blijft, wordt de snelheid gewijzigd (dit wordt aangegeven met een gele stippellijn die boven in de clip te zien is) en aangepast aan de nieuwe duur.
Dit is ook van invloed op de duur van de aangrenzende clip.

Het klembord gebruiken

Hoewel sleepbewerkingen iets meer mogelijkheden bieden bij het werken met clips, ondersteunt de tijdlijn de standaard klembordbewerkingen knippen, kopiëren en plakken met de bekende toetsencombinaties. Het klembord is tevens de enige methode voor het verplaatsen en kopiëren van overgangen en effecten tussen clips.

Vanuit de bibliotheek

Na het selecteren van één of meerdere clips in de bibliotheek selecteert u **Kopiëren** in het contextmenu van de selectie of drukt u op **Ctrl+C** om de selectie op het klembord te plaatsen. (Knippen, de andere bekende opdracht voor het toevoegen van inhoud aan het klembord, is niet beschikbaar in de bibliotheek.)

Zet op de tijdlijn de afspelpositie op het punt waar u wilt plakken en selecteer het gewenste spoor door op de kop ervan te klikken.

Druk nu op **Ctrl+V** om de clips in te voegen van het klembord op het spoor, vanaf de afspelkop.

Als u **Plakken** selecteert in het contextmenu van de tijdlijn in plaats van op **Ctrl+V** te drukken, worden de clips geplakt op de plaats van de muisaanwijzer op het standaardspoor en niet bij de afspelkop.

U kunt de plakbewerking net zo vaak herhalen met dezelfde set clips als u wilt.

Vanuit de tijdlijn

Selecteer één of meer clips op de tijdlijn en klik op **Kopiëren** of **Knippen** in het contextmenu van de selectie, of druk op **Ctrl+C** (kopiëren) of **Ctrl+X** (knippen). Beide opdrachten voegen de clips aan het klembord toe; Knippen verwijdert de originele clips uit het project, terwijl Kopiëren ze behoudt.

Plak de inhoud van het klembord op de tijdlijn zoals hierboven wordt beschreven. De clips plakken op dezelfde sporen waar ze oorspronkelijk stonden, met dezelfde horizontale tussenruimte. Anders dan bij slepen en neerzetten ondersteunt het klembord het verplaatsen van clips tussen sporen niet.

Effecten op het klembord

Clips waaraan effecten zijn toegevoegd, hebben een magenta lijn langs de bovenrand. Klik met de rechtermuisknop op de clip en vervolgens op de lijn om het contextmenu **Effecten** te openen. Hier vindt u de opdrachten **Alles knippen** en **Alles kopiëren** voor het overzetten of delen van een set effecten tussen clips. Selecteer één of meerdere doelclips en druk op **Ctrl+V** of klik op **Plakken** in het contextmenu van de tijdlijn.

De stapel effecten wordt geplakt op alle geselecteerde clips. De doelclips behouden effecten die ze mogelijk al bevatten. De geplakte effecten worden boven op de bestaande effecten geplaatst.

Overgangen op het klembord


Klik met de rechtermuisknop in het overganggedeelte in de bovenhoek bij het begin- of einde van een clip om toegang te krijgen tot het contextmenu Overgang. Selecteer **Knippen** of **Kopiëren** om de overgang op het klembord te plaatsen.

Net zoals effecten kunnen overgangen worden geplakt op één of meer doelclips, maar een bestaande overgang van dit type (begin of einde) die wordt geplakt, wordt overschreven. Het plakken mislukt als de duur van de overgang op het klembord langer is dan de doelclip.

De snelheid besturen met Tijd remapping

U kunt de snelheid van uw videoclips aanpassen. U kunt de volledige clip in slow motion of juist in verhoogd tempo weergeven of u kunt keyframes gebruiken om bepaalde scènes in een fragment te versnellen, en andere scènes langzamer te laten afspelen. U kunt bijvoorbeeld het gedeelte van een clip versnellen waarin de aanloop naar een sprong van een skischans wordt getoond, terwijl u het gedeelte waarin de springer in de lucht hangt juist langzamer laat weergeven.

Clips waarvoor de snelheid is gewijzigd, worden aangeduid in de tijdlijn met een gele stippellijn boven in het fragment.



Een gele stippellijn boven in een clip duidt aan dat de snelheid is gewijzigd.


De volgende besturingselementen en opties zijn beschikbaar voor de functie **Tijd remapping**:

- **Anker:** Een anker wordt gebruikt als een vast punt op de tijdlijn waaromheen een wijziging van de snelheid wordt toegepast. U kunt kiezen uit **Eerste frame**, **Laatste frame** of **Huidige frame** (zoals aangeduid bij de huidige positie van de afspeelkop. Dit kan nuttig zijn voor het coördineren van actie tussen de clip waarvan de snelheid is aangepast en materiaal zoals achtergrondmuziek op andere sporen.
- **Uitrekken:** Bij deze optie blijven het eerste en het laatste frame van de clip vergrendeld wanneer de clip op de tijdlijn wordt geknipt. Door de clip in te korten, in plaats van materiaal van het einde weg te trimmen, wordt deze precies genoeg versneld om op hetzelfde frame als voorheen te eindigen. Door de clip te verlengen door het einde naar rechts te trimmen, neemt de snelheid af om geen getrimd materiaal weer te geven.
- **Omkeren:** Keert de richting van het afspelen om (achterwaarts) voor de gehele clip. Dit is niet van invloed op de snelheid. Synchrone audio, indien aanwezig, wordt bij deze optie onderdrukt, omdat het meestal ongewenst is om geluid achterstevoren af te spelen. Als u een gedeelte van een clip wilt omkeren, moet u de clip splitsen om het gedeelte te isoleren dat u wilt omkeren.
- **Vloeiende weergave:** Deze optie past een speciale overgangstechniek toe om een maximale soepelheid voor bewegingen van frame tot frame te verkrijgen.
- **Pitch vasthouden:** Deze optie behoudt de originele pitch (toonhoogte) van opgenomen audio, zelfs wanneer het afspelen wordt versneld of vertraagd. De functie wordt minder effectief naarmate de snelheid meer wordt gewijzigd. Buiten bepaalde limieten wordt de functie geheel uitgeschakeld.

Zie “Keyframes gebruiken” op pagina 44 voor meer informatie over het werken met keyframes.


De snelheid van een video laten variëren met Tijd remapping

- 1 Selecteer de clip die u wilt aanpassen op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor** klik op **Tijd remapping** (deze optie wordt richting het einde van de balk met **Editor**-categorieën weergegeven; mogelijk moet u de schuifpijl gebruiken om de optie zichtbaar te maken).




- 3 Klik op de optie **Anker frame**.
- 4 Kies een van de volgende ankerframes in het gebied **Anker**:
 - **Eerste frame**
 - **Huidige frame**
 - **Huidige frame**

Het ankerframe wordt als een rode markering weergegeven in de keyframeweergave en dient als een vast punt waaromheen de wijzigingen van de snelheid zullen plaatsvinden.



- 5 Plaats de scrubber in de keyframeweergave op het punt waarop u een keyframe wilt toevoegen en klik op de knop **Keyframe toevoegen/verwijderen**. Sleep het overeenkomstige knooppunt op de gele snelheidslijn omhoog (om de snelheid te verhogen) of omlaag (om de snelheid te verlagen). U kunt de snelheid van een keyframe ook instellen door de schuifregelaar **Snelheid** aan te passen of door een exacte waarde in te voeren in het vak **Snelheid** en vervolgens op **Enter** te drukken.




Zie "Keyframes gebruiken" op pagina 44 voor meer informatie over het gebruik van keyframes.

- 6 U kunt zoveel keyframes en snelheidswijzigingen op de clip toepassen als u wilt.

De snelheid van een clip als geheel wijzigen met Tijd remapping


- 1 Selecteer de clip die u wilt aanpassen op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor** klik op **Tijd remapping** (deze optie wordt richting het einde van de balk met **Editor**-categorieën weergegeven; mogelijk moet u de schuifpijl gebruiken om de optie zichtbaar te maken).



- 3 Klik op de optie **Rek**.
- 4 Plaats de cursor op de tijdlijn langs de binnenrand van de het einde van de clip die u wilt aanpassen en sleep om de lengte van de clip te verhogen of verlagen. De snelheid van de clip wordt overeenkomstig aangepast.

Een clip omkeren met Tijd remapping

- 1 Selecteer de clip die u wilt aanpassen op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor** klik op **Tijd remapping** (deze optie wordt richting het einde van de balk met **Editor**-categorieën weergegeven; mogelijk moet u de schuifpijl gebruiken om de optie zichtbaar te maken).



- 3 Schakel de optie **Omkeren** in het gebied **Video** in.

Tijd stilzetten gebruiken om frames stil te zetten

U kunt een effect met stilstaande beelden creëren via **Tijd stilzetten**. Hierbij wordt een geselecteerd frame in een videofragment voor een opgegeven periode vastgezet. Het 'bevroren' frame fungeert feitelijk als een stilstaand beeld voor de periode die u instelt. U kunt het stilstaande beeld-effect op elk gewenst moment verwijderen.

Een stilstaand beeld-effect creëren met Tijd stilzetten

- 1 Selecteer een clip in de tijdlijn en sleep de scrubber, zodat het frame dat u wilt stilzetten wordt weergegeven in het deelvenster Player.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het fragment en kies **Tijd stilzetten > Invoegen**.
- 3 Typ een waarde in het vak **Duur** en geef het aantal seconden op dat u het beeld wilt bevroren. Klik vervolgens op **OK**.

Het stilgezette frame wordt aangeduid met een roze gebied in de clip op de tijdlijn.



Het roze gebied in het midden van de clip duidt het gedeelte aan met het frame dat is stilgezet.

Een frame dat is stilgezet verwijderen

- 1 Klik in de tijdlijn met de rechtermuisknop op een clip met een stilgezet frame dat is gemaakt met **Tijd stilzetten**.
- 2 Kies **Tijd stilzetten > Verwijderen**.

Films binnen films (geneste projecten)

Alle filmprojecten die u in Pinnacle Studio maakt, verschijnen als onderdelen in de categorie **Projecten** van het deelvenster **Bibliotheek**. Maar het doel van bibliotheekitems is te dienen als de ingrediënten van uw films. Wat gebeurt er als Filmproject A naar de tijdlijn van Filmproject B probeert te slepen?

Het antwoord is eenvoudig: Zoals de meeste items wordt Project A één clip op de tijdlijn van Project B. Vanuit het oogpunt van tijdlijn-editing werkt het net zoals uw andere video-items. U kunt het trimmen, verplaatsen, effecten en overgangen toepassen enzovoort. (Dit geldt niet voor schijfprojecten. Deze kunnen niet als clips in een ander project worden gebruikt.)

Het geneste project blijft intact binnen deze containerclip, samen met alle clips, effecten, titels en andere componenten van het project. Als u in de tijdlijn dubbelklikt op de clip, wordt het project geopend op een nieuw tijdlijn-tabblad. Aanpassingen zijn alleen van invloed op de kopie van het project in de containerclip, niet op het origineel.

De lengte van de containerclip op de tijdlijn van het hoofdproject is niet gebonden aan de lengte van de geneste clip op de eigen tijdlijn. U moet de containerclip handmatig trimmen als u de lengte ervan en duur van het geneste project met elkaar in overeenstemming wilt brengen.

Een genest project maken op basis van clips in de tijdlijn

- 1 Houd **Ctrl** ingedrukt en selecteer de clips die u wilt opslaan als genest project in de tijdlijn.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde clip en kies **Groeperen > Groep opslaan als project**.
- 3 Geef een naam op voor het project.
De groep wordt als project opgeslagen in de **Bibliotheek** en wordt nu in de tijdlijn weergegeven als één enkele containerclip (grijs weergegeven).

Een genest project in de tijdlijn bewerken

- 1 Dubbelklik in de tijdlijn op een genest project (een genest project wordt met een grijze kleur aangeduid).
- 2 Er wordt een nieuw tabblad in de tijdlijn geopend (de naam van het geneste project wordt op de tab weergegeven).
- 3 Bewerk het geneste project op de gewenste manier.
- 4 Als u wilt terugkeren naar het hoofproject, klikt u op het betreffende tabblad in de tijdlijn (de naam van het hoofdproject wordt op de tab vermeld).

Een project vanuit de bibliotheek aan het huidige project toevoegen

- 1 Zorg dat het hoofdproject in de tijdlijn is geopend en sleep een projectbestand naar de tijdlijn vanuit de **Bibliotheek**.

Het project wordt automatisch aan de tijdlijn toegevoegd als genest project (de grijze kleur duidt een genest project aan).

Tip: Als u op enig moment elementen wilt uitwisselen tussen een genest project en het hoofdproject, kunt u het contextmenu gebruiken om de elementen die u wilt verplaatsen te kopiëren en plakken.


Beeld-in-beeld (BIB)


U kunt snel een beeld-in-beeld-effect (BIB) toepassen met media die u aan de tijdlijn hebt toegevoegd. Met BIB kunt u een video afspelen in het ene deel van een scherm, terwijl de hoofdvideo op de achtergrond wordt weergegeven. U kunt BIB ook in combinatie met afbeeldingen gebruiken. U kunt de BIB-media aanpassen door het formaat ervan te wijzigen, ze te roteren of te knippen. Vervolgens kunt u de media op de plek plaatsen waarop u deze op de achtergrond wilt weergeven.

Een videoclip schalen of bijsnijden voor een beeld-in-beeld effect (BIB)

- 1 Zorg er in de werkruimte **Bewerken** voor dat u de clip die u wilt gebruiken voor **BIB** op de tijdlijn toevoegt in het spoor boven de achtergrondvideo.
- 2 Selecteer de clip en kies een van de volgende opties voor **BIB** onder het voorbeeldvenster van de player:
 - **Schaalmodus**  — hiermee kunt u het formaat van de geselecteerde clip aanpassen door de formaatgrepen te slepen die in het voorbeeldvenster worden weergegeven. Als u de clip wilt draaien, sleept u de draaigreep (het knooppunt dat boven de formaatrechthoek uitsteekt).




- **Bijsnijdmodus**  — hiermee kunt u de geselecteerde clip bijsnijden door de oranje bijsnijdgrepen te slepen die langs de randen van de clip worden weergegeven.



Tracktransparantie


U kunt de modus **Tracktransparantie** gebruiken om de transparantie voor het spoor als geheel in te stellen of om de transparantie voor de afzonderlijke clips op de tijdlijn nauwkeurig in te stellen. Het instellen van de transparantie voor clips in de modus **Tracktransparantie** is een alternatief voor het instellen van de **Dekking** voor de clips in het deelvenster **Editor**. U kunt Tracktransparantie gebruiken om een gestapeld effect te creëren of om een fade-in- en fade-out-effect te maken.


Opmerking: Wanneer u de schuifregelaar **Tracktransparantie** in de trackkop gebruikt, is de instelling voor transparantie voor het spoor van invloed op alle clips op het spoor en wordt de basiswaarde vastgelegd voor alle dekkings-/transparantie-instellingen op basis van keyframes voor afzonderlijke clips. Als de schuifregelaar **Tracktransparantie** bijvoorbeeld wordt ingesteld op 50%, wordt deze waarde gebruikt als de maximale dekkingswaarde voor alle clips op de track. Dit betekent dat een keyframe-instelling van 100% **Dekking** voor een clip wordt weergegeven als 50% dekking wanneer de clip aan het betreffende spoor wordt toegevoegd.




U kunt een gestapeld effect creëren of faden gebruiken met Tracktransparantie.

De modus voor Tracktransparantie gebruiken

- 1 Selecteer een spoor op de tijdlijn in de werkruimte **Bewerken** en klik op de knop **Tracktransparantie** .
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit op de tijdlijn:
 - Als u de transparantie van het gehele spoor wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar **Tracktransparantie** in het spoorkopgebied om de gewenste waarde in te stellen of typt u een waarde in het vak aan het einde van de regelaar.



- Als u de transparantie van het spoor wilt laten variëren, klikt u in een clip op de gele lijn om zoveel keyframeknooppunten toe te voegen als u wilt. Sleep de knooppunten naar beneden om de transparantie te verhogen.



Als u keyframes wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een keyframeknooppunt en kiest u de overeenkomende opdracht.

- 3 Klik op de knop voor **Tracktransparantie** om de modus voor Tracktransparantie af te sluiten.

Mengmodi

Met mengmodi kunt u kiezen hoe een clip overvloeit in een onderliggende clip, van het creëren van op uw opnamen geplaatste effecten tot het samenvoegen van gebieden met een masker, of het toepassen van uitvloeiend licht of andere kleur- en belichtingseffecten. Voor elke mengmodus wordt een andere formule gebruikt voor het samenvoegen van de waarden voor kleur en helderheid in een geselecteerde clip met de waarden van een onderliggende clip. Het maakt niet uit of de onderliggende achtergrond van de clip waarop u een mengmodus toepast uit meerdere elementen bestaat – de mengformule wordt toegepast op basis van de zichtbare elementen op het moment dat het mengen wordt toegepast. Experimenteren met mengmodi is een leuke manier om te achterhalen wat het effect is van de verschillende modi op uw clips.



De mengmodus Zacht licht is toegepast op de titel 'Natuur', waarbij de tekst (als wit ingesteld) wordt vermengd met de onderliggende videoclip.

U vindt **Mengmodus** in het deelvenster **Editor**, op de pagina **Eigenschappen**. U kunt het resultaat van een mengmodus tevens wijzigen door de instellingen voor **Dekking** voor de clip aan te passen.


In Pinnacle Studio vindt u de volgende mengmodi in de vervolgkeuzelijst **Mengmodus**. In het eerste voorbeeld, **Geen**, ziet u de twee clips die we hebben gebruikt voor alle voorbeelden van mengmodi.

Mengmodus

Geen: Geen vermenging — dit is de standaardinstelling. De onderliggende clip is niet zichtbaar achter de clip in de track erboven, tenzij de instelling **Dekking** voor de clip wordt aangepast.

Voorbeeld: De clip met de zonsondergang op Track 1 bedekt de clip met de vuurtoren op Track 2 volledig wanneer **Geen** wordt ingesteld als mengmodus.

Voorbeeld



Kleur doordrukken: Maakt de achtergrondclip donkerder en verhoogt het contrast ervan met de geselecteerde clip.



Kleur tegenhouden: Maakt de achtergrondclip lichter en verlaagt het contrast ervan met de geselecteerde clip.



Mengmodus

Voorbeeld

Donkerder maken: Vergelijkt de geselecteerde en de achtergrondclip en geeft de pixels weer die donkerder zijn.



Oplossen: Vervangt de pixelkleuren in de geselecteerde clip op basis van de achtergrondclip. Hoe groter de dekking van de geselecteerde clip, hoe minder pixels worden vervangen.



Hard licht: Voegt hoge lichten of schaduwen toe, afhankelijk van de helderheid van de geselecteerde clip.



Harde mix: Voegt de RGB-waarden van de geselecteerde clip toe aan de achtergrondclip.



Mengmodus

Voorbeeld

Lichter maken: Geeft de pixels in de geselecteerde clip weer die lichter zijn dan die in de achtergrondclip.



Lineair doordrukken: Maakt de achtergrondclip donkerder, afhankelijk van de helderheid van de geselecteerde clip. Donkerder dan Vermenigvuldigen, maar minder verzadigd dan Kleur doordrukken.



Lineair tegenhouden: Maakt de achtergrondclip lichter, afhankelijk van de helderheid van de geselecteerde clip.



Lineair licht: Maakt de achtergrondclip lichter of donkerder, afhankelijk van de helderheid van de geselecteerde clip. Past de mengmodus Lineair tegenhouden toe op lichtere pixels en Lineair doordrukken op donkerdere pixels.



Mengmodus

Voorbeeld

Vermenigvuldigen: Combineert kleuren van de geselecteerde clip en de achtergrondclip en behoudt de donkerdere pixels voor een donkerder resultaat.



Overlay: Geeft patronen of kleuren van de geselecteerde clip weer en behoudt de schaduwen en hoge lichten van de achtergrondclip.



Puntlicht: Maakt tegelijkertijd lichter en donkerder en verwijdert middentonen.



Afdekken: Verwijdert een groter aantal donkere pixels, wat leidt tot een soepelere overgang. Vergelijkbaar met Vermenigvuldigen, maar vermenigvuldigt de lichte pixels in plaats van de donkere.



Mengmodus

Voorbeeld

Zacht licht: Voegt zachte hoge lichten of schaduwen toe.



Levendig licht: Verhoogt of verlaagt het contrast, afhankelijk van de helderheid van de geselecteerde clip.



Een mengmodus toepassen op een clip:

- 1 Dubbelklik op een clip die u wilt mengen in de tijdlijn. Er moet content zichtbaar zijn op de onderliggende tracks om de clip te kunnen vermengen.
- 2 Kies een mengmodus in de vervolgkeuzelijst **Mengmodus** op de pagina **Eigenschappen** van het deelvenster **Editor**.

U ziet het resultaat van de mengmodus in de voorbeeldweergave van de tijdlijn van het deelvenster Speler. U kunt een voorbeeld weergeven van en experimenteren met verschillende mengmodi totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.

Overgangen

Een overgang is een speciaal geanimeerd effect voor het vereenvoudigen – of benadrukken – van het overschakelen van de ene clip naar de volgende. Fades, vegen and oplossingen zijn bekende typen overgangen. Andere overgangen zijn exotischer en vele maken gebruik van geavanceerde 3D-geometrie om de geanimeerde sequenties te berekenen.




Een standaardovergang maken door te slepen, om de bovenhoek van een clip 'om te vouwen'.

Zonder een overgang vindt er een 'hard cut' plaats tussen clips.

Pinnacle Studio biedt een brede reeks overgangen voor het verzachten, aankleden of benadrukken van de wisseling van de ene clip naar de andere.

Standaard wordt de overgang tussen twee clips gecentreerd. Een overgang van 4 seconden begint dus 2 seconden voor het einde van de eerste clip en gaat voor een duur van 2 seconden over in de tweede clip.

U kunt de **Duur**, **Uitlijning** (positie) en andere overgangsinstellingen bewerken. Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het ontwerp van de overgang. U kunt bepaalde instellingen interactief in de tijdlijn aanpassen (duur en positie), terwijl u andere kunt configureren in het deelvenster **Editor**.



Als u dubbelklikt op een overgang in de tijdlijn, worden de instellingen voor de overgang in het deelvenster Editor geopend.

In de visuele weergave in het deelvenster **Editor** kunt u de duur en de positie zien, en in het geval van overgangen tussen video's kunt u zien of de overgang bestaat uit statische eindframes (roze) of de kop- en staartframes van getrimde video (donkerblauw).

De **Overgangsmodus** is standaard ingesteld op **Tijdslijnsynchronisatie behouden** (aanbevolen). Dit betekent dat de positie van clips niet wordt aangepast wanneer u een overgang toevoegt. De overgang maakt gebruik van statische eindframes (stilstaand beeld-effect) of van de kop- of staartframes van getrimde video. Als u de optie **Clips laten overlappen** kiest (een modus van oudere versies) en een overgang maakt in de tijdlijn door de omgevouwen hoek naar links te slepen, wordt de overgang gemaakt door de ene clip met de andere te laten overlappen. Dit is van invloed op de synchronisatie met andere tracks in het project. Waarom zou u deze optie van oudere versies kiezen? In het geval van video-overgangen betekent het dat u geen kop- of staartframes nodig hebt om een video-overgang te maken als u zich verder niet om synchronisatie hoeft te bekommeren. Wanneer

u de **Overgangsmodus** wijzigt, is dit van toepassing op de volgende overgang die u toevoegt (niet op bestaande overgangen).


U kunt overgangen uit de tijdlijn verwijderen of hierin vervangen. U kunt overgangen in de tijdlijn kopiëren of plakken.

Als u de overgang probeert toe te voegen aan een clip die korter is dan de lengte van de overgang (standaard- of gekopieerde overgang), wordt de overgang niet toegepast.

Een standaard oplosovergang toepassen

- Klik in de tijdlijn op een clip en sleep de bovenhoek van een clip (een omvouw-pictogram wordt weergegeven). Sleep om de gewenste duur in te stellen. Hiermee wordt een oploseffect tussen twee clips gecreëerd. Als er maar één clip is, wordt er een fade-in of fade-out naar zwart gemaakt.

Een overgang uit de bibliotheek toepassen

- 1 Klik op het tabblad **Bewerken** op de navigatiebalk van het deelvenster **Bibliotheek** en kies **Overgangen** .
- 2 Ga naar de gewenste categorie en klik in de bibliotheek op de thumbnail van een overgang.
U kunt een voorbeeld van de overgang bekijken in het deelvenster Player.
- 3 Sleep de gewenste overgang naar de tijdlijn.
De overgang wordt met de standaardduur toegevoegd.
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit om de overgang aan te passen:
 - **Duur:** Sleep een van de einden van de overgang om de duur aan te passen of geef een waarde voor de duur op (als u voldoende op de tijdlijn hebt ingezoomd om de waarden voor de duur op de overgang weer te geven).
 - **Positie:** Plaats uw muisaanwijzer op de overgang (de cursor neemt de vorm van een hand aan) en sleep de overgang naar rechts of links om de standaardpositie (gecentreerd tussen twee clips) ervan te wijzigen.
 - **Alle overgangsinstellingen:** Dubbelklik op de overgang om alle bijbehorende instellingen in het deelvenster **Editor** weer te geven. Voor plugin-overgangen klikt u in het deelvenster **Editor** op de knop **Openen**. Daarmee krijgt u toegang tot meer instellingen. Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het ontwerp van de overgang.




U kunt ook een overgang toepassen door met de rechtermuisknop op een overgang in de bibliotheek te klikken en **Naar tijdlijn verzenden** te kiezen. Hiermee past u de overgang toe op de clip op de standaardtrack, bij de cut die zich het dichtst bij de afspreekop bevindt.

U kunt nagaan waar een overgang op de tijdlijn zich in de bibliotheek bevindt door met de rechtermuisknop op de overgang in de tijdlijn te klikken en vervolgens **Overgang > Zoeken in Bibliotheek** te kiezen.


U kunt ook een overgang aan het begin of einde van een clip toepassen of bewerken door met de rechtermuisknop te klikken op een clip in de tijdlijn, **Overgang in of Overgang uit** te kiezen en de gewenste opdracht te kiezen.

Een fade in- of fade out-overgang toepassen

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een fade in of een fade out wilt toepassen aan het einde van één enkele clip, klikt u in de tijdlijn op een clip en sleept u de bovenhoek van een clip (een omvouw pictogram wordt weergegeven). Sleep om de gewenste duur in te stellen. De standaardovergang wordt opgelost naar/van zwart.
 - Als u een uitfaden naar zwart-overgang wilt toepassen tussen twee clips, klikt u op de navigatiebalk van het deelvenster **Bibliotheek** en kiest u **Overgangen**  **> Standaard > Real time-overgangseffecten > Fade in of out**. Sleep de gewenste overgang naar de gewenste positie in de tijdlijn.



Tip: U kunt de **Fade in of uit**-overgang snel vinden door hieraan een waardering van vijf sterren toe te voegen in de bibliotheek. Vervolgens kunt u met de rechtermuisknop op een standaardovergang (of elke andere gewenste overgang) klikken en op **Overgang > Vervangen door** klikken en **Fade in of uit** selecteren in het gebied **Overgangen met 5 sterren**.



*Als u uw favoriete overgangen van een waardering met vijf sterren voorziet, worden ze toegevoegd aan het contextmenu **Overgang > Vervangen door**. Zo kunt u ze snel vinden.*

Meerdere overgangen toepassen

- 1 Voeg de gewenste overgang toe aan een willekeurige clip in de tijdlijn.
- 2 Selecteer alle clips waarop u de overgang wilt toepassen in de tijdlijn.
- 3 Klik met de rechtermuisknop op de overgang en kies **Overgang > Rimpelen**.

De overgang wordt tussen de geselecteerde clips toegevoegd. Dit is niet van invloed op bestaande overgangen. De overgang wordt niet toegevoegd tussen clips die geen ruimte bieden voor de duur van de overgang.

Een of meer overgangen uit de tijdlijn verwijderen

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit in de tijdlijn:
 - Als u één overgang wilt verwijderen, klikt u op de overgang die u wilt verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u **Overgang > Verwijderen**.
 - Als u meerdere overgangen wilt verwijderen, selecteert u de gewenste clips, klikt u met de rechtermuisknop op één van de geselecteerde clips en kiest u **Overgangen verwijderen**.

Een overgang in de tijdlijn vervangen

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep een overgang vanuit de bibliotheek op een bestaande overgang in de tijdlijn en laat de muisknop los.
 - Klik in de tijdlijn op een overgang om deze te selecteren, klik er met de rechtermuisknop op en kies **Overgang > Vervangen door**. Kies een overgang uit een beperkte lijst met standaardovergangen, recente overgangen en overgangen met een waardering met vijf sterren.

Overgangen kopiëren en plakken

- 1 Selecteer de overgang die u wilt kopiëren in de tijdlijn.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de overgang en kies **Overgang > Kopiëren**.
Alle kenmerken van de overgang worden gekopieerd. Dit omvat ook kenmerken met betrekking tot de positie. Het is daarom niet mogelijk om een fade-in als een fade-out of vice versa te plakken.
- 3 Selecteer de clip waarin u de overgang wilt plakken.
- 4 Klik met de rechtermuisknop op de clip en kies **Plakken**.

De standaardinstellingen van een overgang wijzigen

- 1 Klik in de menubalk op **Controlepaneel** en klik in de lijst met categorieën op **Projectinstellingen**.
- 2 Pas een van de volgende instellingen aan:
 - Stel in het gebied **Standaardduur** een nieuwe waarde in het vak **Standaardduur voor overgangen** in.
 - Kies een standaardoptie in het gebied **Overgangsmodus**.

Overgangen met vervorming


Met **Overgang met vervorming** wordt een leuke metamorfose toegevoegd via analyse van de inhoud in de ene clip, die wordt vermengd met de inhoud van de volgende clip.

Met de **editor voor overgangen met vervorming** kunt u een hulplijn instellen voor elke clip, zodat u het focusgebied voor de overgang kunt bepalen, zoals de horizonlijn. U kunt vervolgens een voorbeeld van de overgang bekijken en aanpassingen aan de hulplijn en de lengte (duur) van de overgang aanbrengen. Met de hulplijn wordt bepaald hoe de overgang wordt toegepast, dus we raden u aan te experimenteren met de positie totdat u het gewenste resultaat bereikt.

Overgangen met vervorming werken het best tussen clips met vergelijkbare referentiepunten.

Een overgang met vervorming bewerken


- 1 Voeg de **overgang met vervorming** toe aan de tijdlijn op de door u gewenste manier.
- 2 Dubbelklik in de tijdlijn op de overgang om het dialoogvenster **Overgang met vervorming** te openen.
- 3 Klik op **Bewerken** om de **editor voor overgangen met vervorming** te openen.



- 4 Sleep in het gebied **Start** en **Einde** om de knooppunten in te stellen voor de hulplijn die als referentiepunt worden gebruikt. U kunt knooppunten toevoegen door op de hulplijn te klikken.
Opmerking: U kunt acties ongedaan maken of herhalen met behulp van de knoppen **Ongedaan maken** en **Opnieuw** boven aan het venster.
- 5 In het gebied Voorbeeld kunt u de afspeelfuncties gebruiken om een voorbeeld weer te geven van de overgang.
Opmerking: U kunt de verticale balk op de tijdlijn onder het voorbeeld slepen om de lengte (duur) van de overgang aan te passen.
- 6 Indien gewenst kunt u de hulplijnen aanpassen om de transformatie fijn af te stemmen.
- 7 Klik op **OK** om de editor af te sluiten.

Naadloze overgangen (Ultimate)


De categorie Naadloze overgangen bestaat uit op beweging gebaseerde animatie-effecten die de overgang van de ene clip in de andere vervagen en die wat soms een 'onzichtbare cut' wordt genoemd creëren. Of de beweging nu omhoog, omlaag of zijwaarts verloopt, deze is vergelijkbaar met het paneffect 'Zweepslag'. Bepaalde overgangen omvatten een draaiing en u kunt de overgangen bewerken en zo het zoomniveau, de positie, zachtheid van de rand en de rotatie-instellingen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld inzoomen en de lucht in de eerste clip uitlijnen met een lucht met een vergelijkbare kleur in de tweede clip, zodat de overgang zo naadloos mogelijk verloopt.




De uitlijningsrechthoeken (links) van Naadloze overgang kunt u gebruiken om de gebieden in te stellen die elkaar overlappen en worden samengevoegd. U kunt het voorbeeldgebied (rechts) gebruiken om het resultaat te controleren.

Een naadloze overgang toepassen

- 1 Kies de positie op de tijdlijn waarop u de naadloze overgang wilt laten plaatsvinden. Zorg dat de clips zijn bijgesneden tot de frames die inhoud hebben die u kunt gebruiken voor het uitlijnen van de overgang.
- 2 Klik op het tabblad **Bewerken** op de navigatiebalk van het deelvenster **Bibliotheek** en kies **Overgangen** ⚡.
- 3 Ga naar de categorie **Naadloze overgangen** en klik op de thumbnail van een overgang. U kunt een voorbeeld van de overgang bekijken in het deelvenster Player.
- 4 Sleep de overgang naar de tijdlijn en plaats deze tussen twee clips, aan het begin van de tweede clip.



- 5 Bekijk een voorbeeld van het resultaat in het deelvenster Player. U kunt de procedure hier afsluiten als u tevreden bent met het resultaat.
- 6 Als u de overgang echter wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de tijdlijn en kiest u **Overgang > Bewerken**.
Het deelvenster **Editor** wordt geopend met de instellingen voor Naadloze overgang. In een interactief gebied van het deelvenster Player kunt u de twee clips uitlijnen.
- 7 Pas een of meer van de volgende instellingen aan:
 - **Duur**: Hiermee stelt u de totale duur van de overgang in.
 - **Overgang type > Selecteren**: Hiermee kunt u overschakelen tussen de voorkeuzen voor naadloze overgangen.
 - **Positie clip A/Positie clip B**: Hiermee kunt u schuifregelaars gebruiken in plaats van het interactieve handpictogram voor het instellen van de positie van de clips.
 - **Grootte clip A/Grootte clip B**: Hiermee zoomt u in of uit op een specifiek gebied van uw clip door de grootte van de clip aan te passen. Zo kunt u de gebieden aanduiden die overeenkomen in de twee clips.
 - **Rand zachtheid**: Hiermee past u de zachtheid van de rand aan langs de overgangslijn voor de clips.
 - **Draairichting**: Als u een voorkeuze kiest die ook draait, kunt u kiezen uit een beweging **Rechtsom** of **Linksom**.
- 8 Als u de clips wilt uitlijnen, plaatst u uw aanwijzer in het interactieve gebied van het deelvenster Naadloze overgang op de clip waarvan u de positie wilt wijzigen. U sleept de clip wanneer het handpictogram wordt weergegeven. Plaats het gebied waarin u de overgang wilt laten plaatsvinden in de gele rechthoek. Doe hetzelfde voor de andere clip en zorg er daarbij voor dat de twee clips elkaar overlappen langs de overgangslijn van de twee rechthoeken.



De voorkeuze Omhoog en draaien is gebruikt om het gebied met de lucht uit te lijnen. Clip A bevindt zich onderop en de Grootte is verhoogd, zodat een gebied van de lucht kon worden gekozen dat overeenkomt met de lucht in Clip B.

Opmerking: De gele rechthoeken moeten volledig door elke clip worden gevuld. Een leeg gebied resulteert in harde lijnen.

- 9 Klik in het deelvenster Player op **Afspelen** om een voorbeeld weer te geven van de overgang.
- 10 Stem de besturingselementen fijn af totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.

Clipeffecten

Clipeffecten (ook wel filters of video-effecten genoemd) werken op één clip tegelijk. Er zijn allerlei soorten effecten en de toepassingen variëren sterk. Met keyframing kunnen effectparameters willekeurig worden gevarieerd binnen de clip.

Om een bepaald effect op een clip toe te passen, zoekt u het in het gedeelte Effecten van de bibliotheek en sleept u het naar de gewenste clip; u kunt ook op de clip dubbelklikken en het effect selecteren op het tabblad Effecten van de media-editor van de clip.

Er kunnen meervoudige effecten op een clip worden toegepast met een van deze methodes (of beide). Standaard worden meervoudige effecten verwerkt voor weergave in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd.

Op de tijdlijn wordt de bovenrand van elke clip waarop een effect is toegepast in magenta weergegeven. De clipeffect-indicator heeft een eigen contextmenu, met de klembordopdrachten voor knippen en plakken van effecten tussen clips. Zie "Het klembord gebruiken" op pagina 87 voor meer informatie.

Dubbelklik op een clip om deze te openen in de eigen media-editor, waar u effecten kunt toevoegen, verwijderen of configureren. Zie "Effecten" op pagina 121 voor uitgebreide informatie.

Contextmenu's van clips

Klik met de rechtermuisknop op een clip om een contextmenu te openen met opdrachten voor het itemtype. Een videoclip heeft een ander menu dan een titelclip, bijvoorbeeld. Sommige opdrachten worden gedeeld tussen de meeste of alle typen. Verschillen in toepasselijkheid worden echter in de volgende beschrijvingen opgemerkt.

Film bewerken: Deze opdracht is alleen beschikbaar voor filmclips (container) en opent de container in de eigen film-editor. De ingebouwde editor biedt dezelfde functies en onderdelen als de primaire editor.

Titel bewerken: Hiermee wordt, alleen voor titels, de **Titel-editor** geopend. (Zie "Titels" op pagina 169.)

Muziek bewerken: Deze opdracht is voor het bewerken van Scorefitter-clips. (Zie "Achtergrondmuziek van ScoreFitter" op pagina 203.)

Montage bewerken: Bewerk van een montageclip in de Montage-editor. (Zie "De Montage-editor gebruiken" op pagina 161.)

Effect-editor openen: Opent de media-editor voor de clip, ongeacht het type, met de tab **Effecten** geselecteerd. Montage-, titel- en containerclips worden op dezelfde manier behandeld als gewone videoclips.

Snelheid: Deze opdracht opent het dialoogvenster Instelling Snelheid waar u fast motion- en slow motion-effecten op geselecteerde clips kunt toepassen. Deze optie is niet beschikbaar voor containers. Zie "De snelheid besturen met Tijd remapping" op pagina 88.

Schalen: De eerste twee opties zijn van invloed op de behandeling van clips die niet voldoen aan het huidige tijdlijntype bij invoeren in het project. Zie "De tijdlijnwerkbalk" op pagina 53.

- Passen toont het beeld met de correcte hoogte/breedteverhouding, en zo groot mogelijk geschaald zonder bijknippen. Ongebruikte delen van het frame worden als transparant behandeld.
- Vullen behoudt eveneens de hoogte/breedteverhouding van het beeld, maar schaalt het zodanig dat er geen ongebruikte delen op het scherm zijn. Delen van het beeld worden bijgeknipt als de hoogte/breedteverhoudingen niet overeenkomen.
Om de schaling van een clip verder in te stellen, kunt u pannen en zoomen gebruiken.
- **Alfa behouden, Alfa verwijderen, Alfa genereren:** Deze opdrachten zijn van toepassing op inhoud met een alfakanaal (transparantie pixel voor pixel specificeren). Dergelijke alfa-informatie kan conflicteren met Pinnacle Studio-effecten. De opdracht is niet beschikbaar voor pure audioclips.

Actieve streams: Deze opdracht is beschikbaar voor het uitschakelen van individuele streams in clips met zowel video als audio. Dit wordt meestal gebruikt om op eenvoudige wijze onnodige camera-audio te verwijderen.

Duur aanpassen: Voer een numerieke duur in het venster in. Alle geselecteerde clips worden aan de gewenste duur aangepast door de uit-punten aan te passen.

Audio loskoppelen: In clips met zowel video als audio koppelt deze opdracht de audiostream los in een afzonderlijke clip op een afzonderlijk spoor, zodat geavanceerde editing-bewerkingen zoals L-cuts mogelijk zijn.

Zoeken in Bibliotheek: Deze opdracht opent de bibliotheekbrowser voor de map met het item dat de bron vormt van de video, foto of audioclip.

Knippen, Kopiëren, Plakken: Verplaats of kopieer een selectie clips met klembordopdrachten in plaats van slepen en neerzetten.

Groeperen: U kunt meerdere clips groeperen, zodat u ze kunt samenvoegen. Als u de groep niet langer nodig hebt of een andere groep wilt maken, kunt u de groep opheffen door **Degroeperen** te kiezen.

Overgang in, Overgang uit: Deze opties bieden toegang tot een set bewerkingen voor het beheer van overgangen, waaronder **Toevoegen, Vervangen, Bewerken, Kopiëren** en **Verwijderen**. Zie "Overgangen" op pagina 101 voor meer informatie.

Verwijderen: Verwijder de geselecteerde clip of clips.


Informatie weergeven: Eigenschappen van de clip en achterliggende mediabestanden weergeven in tekstvorm.

Correcties

5

In Pinnacle Studio kunt u de drie belangrijkste mediatypen bewerken: video, foto's (en andere afbeeldingen) en audio. De gebruikelijke manier om een van deze editors te openen, is door te dubbelklikken op media op de projecttijdlijn.

Klik in het deelvenster **Editor** op **Media-editor** (Correcties) en klik op een van de genummerde categorieën om de beschikbare correctiefilters weer te geven.



De genummerde groepen worden op het tabblad Correcties weergegeven

De gereedschappen in de reeks Correcties zijn bedoeld om de veelvoorkomende problemen in de video, foto's en andere media die u in de projecten gebruikt, te corrigeren. U kunt bijvoorbeeld een foto met een scheve horizon rechtzetten, de helderheid van een muziekspoor met gedempt geluid verbeteren of lenscorrectie toepassen op een scène en het beeld ervan stabiliseren, om een paar mogelijkheden te noemen.

Bij het toepassen van correcties worden de mediabestanden zelf niet gewijzigd.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Correcting Library media
- Media op de tijdlijn corrigeren
- Foto's corrigeren
- Videocorrecties
- Stabiliseren
- Groothoeklenscorrectie
- Audio corrigeren

Correcting Library media

U kunt correcties toepassen op media-items in de bibliotheek. Het bestand achter de gecorrigeerde media wordt niet aangepast: in plaats hiervan worden de correctieparameters opgeslagen in de bibliotheekdatabase en opnieuw toegepast wanneer het item wordt weergegeven of gebruikt. Als u wilt, kunt u nog meer correcties op de tijdlijn aanbrengen, hoewel deze geen effect hebben op het bibliotheekitem.

Correcties toepassen op media-items in de bibliotheek

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster **Bibliotheek**:
 - Klik met de rechtermuisknop op de thumbnail van een media-item (video-, foto- of audiobestand) en kies **Openen in Correctie-editor**.
 - Dubbelklik op de thumbnail van een media-item.
- 2 Pas in het venster **Correcties** de gewenste wijzigingen toe en klik op **OK** om terug te keren naar de bibliotheek.

U kunt het gecorrigeerde mediabestand nu toevoegen aan projecten. De correctie wordt dan naar alle toekomstige projecten doorgevoerd.

Correcties verwijderen voor media-items in de bibliotheek

- 1 Klik in het deelvenster **Bibliotheek** met de rechtermuisknop op de thumbnail van een media-item waarop correcties zijn toegepast en kies **Terugkeren naar origineel**.

Media op de tijdlijn corrigeren

Correcties die u aanbrengt in inhoud op de tijdlijn worden bij het project opgeslagen (en zijn derhalve alleen op het project van toepassing).

Als u de correcties uit de media wilt verwijderen, selecteert u de clip in de tijdlijn en opent u de correcties die u heeft toegepast in het deelvenster **Editor**. Kies vervolgens **Standaard** in de vervolgkeuzelijst **Instelling selecteren**.

Zie "Foto's corrigeren" op pagina 115, "Videocorrecties" op pagina 118 of "Audio corrigeren" op pagina 120 voor meer informatie over het corrigeren bepaalde media.

Weergaveopties



Solo: Deze knop wordt boven de spoorkoppen in de tijdlijn weergegeven. Wanneer deze knop actief is (en oranje is), kunt u het geselecteerde spoor geïsoleerd bekijken, zonder rekening te houden met de invloed van eventuele clips in het boven- of ondergelegen spoor in de tijdlijn. Als u op de menupijl naast de knop klikt, kunt u ook het

geselecteerde spoor weergeven en alleen de sporen die onder het geselecteerde spoor worden weergegeven.



Volledig scherm: Deze knop wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het voorbeeldvenster. Wanneer deze knop actief is, wordt de voorbeeldafbeelding geschaald aan de grootte van de huidige monitor en worden andere gereedschappen uit de weergave verwijderd. U sluit de modus voor volledig scherm door op **Esc** te drukken of door de knop Sluiten (X) te gebruiken rechtsboven in het venster. In de weergave Volledig scherm ziet u een klein overlaypaneel met transportknoppen.

Foto's corrigeren

De categorieën voor fotocorrecties zijn onder andere **Aanpassingen**, **Bijsnijden**, **Rechtmaken**, **Rode ogen** en **Groothoeklenscorrectie**. Zie "Groothoeklenscorrectie" op pagina 120 voor meer informatie over groothoeklenscorrectie.

Aanpassingen

Tijdens het importeren detecteert Studio bepaalde parameters automatisch, maar verschillende factoren kunnen zorgen voor een verkeerde identificatie. Met **Aanpassingen** kunnen alle basiseigenschappen van het beeld indien nodig worden gewijzigd.

Alfa

Uw foto heeft mogelijk een alfakanaal, een 8-bits grijsschaalvlak dat het transparantieniveau van elke pixel in uw foto bepaalt. Als u het alfakanaal wilt verwijderen, kiest u de optie Alfa negeren.

Interlacing


Als de interlacingopties in het beeld verkeerd werden geïdentificeerd tijdens het importeren, gebruikt u dit vervolgkeuzemenu om de correcte instelling te kiezen.

Stereoscopisch 3D

Als de indeling van een 3D-afbeeldingsbestand verkeerd is geïdentificeerd tijdens het importeren, kunt u met deze vervolgkeuzelijst de correcte stereoscopische lay-out instellen.

Snapshot (Bijsnijden)

Gebruik dit gereedschap om een specifiek gedeelte in een foto te benadrukken of om ongewenste onderdelen te verwijderen.



Een foto bijnijden.

H/B-verhouding: U kunt de vervolgkeuzelijst **H/B-verhouding** op de regelbalk gebruiken om ervoor te zorgen dat de bijnijdrechthoek het gewenste standaardformaat behoudt tijdens het bijnijden. De hoogte/breedteverhoudingen standaard (4:3) en breedbeeld (16:9) worden ondersteund.


Nadat u een hoogte-breedteverhouding heeft geselecteerd, sleept u de randen en hoeken van het selectiekader met aanpasbaar formaat in de voorbeeldweergave. U kunt ook het midden van het selectiekader slepen om de positie ervan aan te passen.

Klik op **Selectie wissen** om terug te keren naar de oorspronkelijke afmetingen.

Klik op **Afbeelding opslaan** om de bijgesneden versie van de foto op te slaan.

Rechtmaken

Hiermee kunt u een afbeelding die elementen bevat niet helemaal horizontaal of verticaal zijn, rechtmaken. Behalve als u de afbeelding hebt bijgesneden, wordt de grootte hiervan dynamisch gewijzigd om te voorkomen dat de hoeken visueel worden afgesneden terwijl u de afbeelding roteert. Bij een bijgesneden afbeelding wordt de grootte niet aangepast zolang er voldoende materiaal overblijft om de lege hoeken te vullen.



Gereed om een afbeelding recht te maken (met vizieren).

Op de werkbalk onder het voorbeeld bevinden zich meerdere functies met betrekking tot Rechtmaken.

Hulplijnopties: De twee knoppen in het deelvenster **Editor** stellen de modus in voor de lijnen die boven op het voorbeeld worden weergegeven:

- **Vizieren:** Voegt twee gekruiste lijnen toe die met de muis kunnen worden verslept en die in de hele afbeelding dienen als referentie voor de werkelijke verticale en horizontale uitlijning.
- **Raster:** Creëert een vast, herhalend rasterpatroon over de hele afbeelding.

Hoek instellen: U kun de draaihoek instellen door de schuifknop op de werkbalk onder de afbeelding te gebruiken, of door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl u over de voorbeeldweergave sleept. Rotaties tot 20 graden in beide richtingen worden ondersteund.

Wissen: Hiermee worden de oorspronkelijke waarden van de afbeelding hersteld.

Rode ogen

Dit gereedschap corrigeert het rode-ogeneffect dat vaak optreedt bij fotograferen met flitser wanneer de blik van het onderwerp gericht is op de camera. Markeer het gedeelte rond de rode ogen met de muis. U hoeft niet extreem nauwkeurig te werk te gaan, maar u kunt experimenteren met het ietsjes aanpassen van het gedeelte als u ontevreden bent met de correctie.

Wissen: Hiermee worden de oorspronkelijke waarden van de afbeelding hersteld.

Videocorrecties

Wanneer u een clip selecteert en **Correcties** kiest in het deelvenster **Editor**, kunt u kiezen uit de volgende correctiecategorieën: **Aanpassingen**, **Snapshot**, **Stabiliseren** en **Groothoeklenscorrectie**.

Aanpassingen

Tijdens het importeren detecteert Studio bepaalde parameters automatisch, maar verschillende factoren kunnen zorgen voor een verkeerde identificatie. Met **Aanpassingen** kunnen alle basiseigenschappen van het beeld indien nodig worden gewijzigd.

Alfa

Als uw video een Alfa-kanaal heeft en u wilt het verwijderen, kiest u de optie **Alfa negeren**.

H-/B-verhouding


Als de H-/B-verhouding van een video-item niet goed wordt herkend bij het importeren, of de frameverhoudingen moeten om een andere reden handmatig worden gewijzigd, gebruikt u dit vervolgkeuzemenu om de gewenste instelling te selecteren. Met de aanpassing wordt niet gewijzigd hoeveel van de afbeelding wordt weergegeven. In plaats daarvan worden de breedte en hoogte van het zichtbare deel onafhankelijk uitgerekt (of gekrompen) om binnen de gewenste framegrenzen te passen.

Interlacing

Als de interlacingopties in het beeld verkeerd werden geïdentificeerd tijdens het importeren, gebruikt u dit vervolgkeuzemenu om de correcte instelling te kiezen.

Stereoscopisch 3D

Als de indeling van een 3D-afbeeldingsbestand verkeerd is geïdentificeerd tijdens het importeren, kunt u met deze vervolgkeuzelijst de correcte stereoscopische lay-out instellen.



De stereoscopische 3D-eigenschappen van een bibliotheekitem corrigeren.

Snapshot

Met het snapshotgereedschap kunt u één frame uit de video nemen, bijnijden en als foto opslaan. De knoppen lijken op die voor de correctie Bijnijden voor foto's.

Hoogte-breedteverhouding: De afmetingen van het frame voor het selecteren van een beelduitsnede kunnen worden aangepast door de zijkanen en hoeken van het frame vast te pakken of binnen het voorbeeld worden versleept door het frame in het midden vast te pakken.

Voorbeeld: Voorbeeld toont het geselecteerde bijgesneden beeld zonder de snapshotgereedschappen. Druk op **Esc** of klik eenmaal op het beeld om de gereedschappen opnieuw weer te geven.

Afbeelding opslaan: Met deze opdracht wordt het bijgesneden beeld als JPEG-bestand geëxporteerd en wordt de snapshotbewerksmodus in het voorbeeld uitgeschakeld. Snapshots worden in de bibliotheek opgeslagen onder **Mijn foto's > Afbeeldingen**. U kunt het nieuwe item vinden door terug te gaan naar de bibliotheek en te klikken op de knop toegevoegd item zoeken, die tijdelijk wordt weergegeven op de balk onder aan de bibliotheek. Het nieuwe mediabestand wordt gemaakt in:

```
[Geregistreerde gebruiker]\Mijn documenten\Mijn foto's\Afbeeldingen
```

Selectie wissen: Hiermee worden de oorspronkelijke instellingen voor het selectiekader opnieuw ingesteld (voor de afbeelding als geheel).

Stabiliseren

Net zoals bij de elektronische stabilisatie in digitale camcorders minimaliseert dit gereedschap de trillingen die door camerabewegingen worden veroorzaakt. Bij gebruik van dit effect worden de buitenranden van het beeld verwijderd en wordt een variërend deel van de afbeelding ongeveer 20 procent vergroot om het frame te vullen.

Beweging in een videoclip stabiliseren

- 1 Dubbelklik op de videoclip in de tijdlijn en selecteer **Correcties** en **Stabiliseren** in het deelvenster **Editor**.
- 2 Kies een voorkeuze-instelling in het menu **Instelling selecteren**.
- 3 Pas in het gedeelte **Instellingen** een van de volgende opties aan:
 - Randen
 - Autom. zoom frames
 - Max autom. zoom
- 4 Klik op **Omzetten & Afspelen** om een voorbeeld van de instellingen weer te geven.

Groothoeklenscorrectie

Groothoeklenzen worden vaak voor actie-videocamera's gebruikt en zijn heel goed geschikt voor het vastleggen van een breed beeld. Ze zorgen echter ook voor vervormingen in uw video-opnamen. De functie **Groothoeklenscorrectie** heeft presets (zoals voor bepaalde GoPro-camera's) en handmatige besturingselementen waarmee u de vervorming kunt verminderen.



U kunt vervorming (links) verminderen (rechts) met behulp van Groothoeklenscorrectie.

Groothoeklensvervorming corrigeren

- 1 Dubbelklik in de tijdlijn op een clip met lensvervorming en klik in het deelvenster **Editor** op **Correcties** > **Groothoeklenscorrectie**.
- 2 Kies een preset in het vervolgkeuzemenu **Instelling selecteren**.
Het voorbeeld voor de correctie wordt standaard op de clip als geheel toegepast. Als u de voorbeeldweergave wilt in- of uitschakelen, klikt u op de vierkante knop **In-/uitschakelen** rechts van de titel **Groothoeklenscorrectie**.
Ervaren gebruikers kunnen de instellingen voor het corrigeren van vervorming handmatig aanpassen.

Audio corrigeren

De Audio-editor kan zowel voor alleen-audio media zoals wav-bestanden als voor video met een opgenomen ("origineel" of "synchroon") audiospoor worden gebruikt.

Ga naar "Media op de tijdlijn corrigeren" op pagina 114 voor informatie over het openen van de Video-editor om correctiegereedschappen te openen en informatie over de algemene functies van de media-editors.


Voor een overzicht van informatie met betrekking tot audio gaat u naar "Geluid en muziek" op pagina 189. Zie "Audio bewerken" op pagina 191 voor informatie over de Audio-editor. Zie "Audiocorrecties" op pagina 193 voor een beschrijving van de afzonderlijke correctiegereedschappen.

Effecten

6

In Pinnacle Studio kunt u effecten toepassen op video, foto's en audio. 'Effecten' is een overkoepelende term voor een groot aantal softwaregereedschappen waarmee u media kunt aanpassen. Effecten zijn niet alleen beperkt tot de effecten in de bibliotheek. Het omvat een aantal weergavegereedschappen, zoals **2D Editor**, **360° Video**, **Beweging volgen**, aanpassingen die het uiterlijk totaal veranderen, zoals **Oude Film**, en een aantal theatrale effecten, zoals **Fractalenvuur**, die onweerstaanbaar leuk zijn.

De beschikbare opties en besturingselementen zijn afhankelijk van het type media waarmee u werkt.



In het deelvenster Editor krijgt u toegang tot de effecten die voor uw media beschikbaar zijn. In dit voorbeeld is het effect Olieverfschilderij toegepast.

Audiocorrecties en effecten worden beschreven in "Geluid en muziek" op pagina 189.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Correcties vs. effecten
- Effecten
- Effectcomposities
- Real-time vs. gerenderde effecten
- De instellingen
- Video- en foto-effecten

- Groene scherm-/chromatoetseffecten
- Selectieve kleur
- Overgang in en Overgang uit
- Pan en Zoom
- 360 Video

Correcties vs. effecten


Effecten en correcties worden op vergelijkbare wijze toegepast en bewerkt, maar de groep functies Correcties is vooral bedoeld voor het verwijderen van de imperfecties die vaak in mediabestanden optreden, zoals een slechte witbalans in foto's, geruis van de wind voor soundtracks, enzovoort. Zie "Correcties" op pagina 113 voor informatie over correcties en hoe u deze kunt gebruiken.

Effecten

Net als andere bronnen voor uw project worden de effecten opgeslagen in de bibliotheek. Net als met andere soorten bibliotheekbronnen kunt u alle standaardfuncties gebruiken, zoals collecties, kwalificaties en tags, om de vele beschikbare effecten te organiseren.


Wijzigingen die u in het deelvenster **Editor** aanbrengt worden automatisch opgeslagen. Zie "De instellingen" op pagina 125 voor meer informatie.

Clips waarop een effect is toegepast, zijn herkenbaar aan hun felgekleurde bovenranden in de tijdlijn. Zowel de clipeffectindicator als de clip zelf bieden handige contextmenuopdrachten voor effectbeheer.



De clipeffectindicator bestaat uit een contrasterende streep aan de bovenkant van een clip waarop een effect is toegepast.

Een effect kiezen en toepassen


- 1 Klik op het tabblad **Bewerken** op de navigatiebalk van het deelvenster **Bibliotheek** en kies **Effecten** .
- 2 Ga naar de gewenste categorie en klik in de bibliotheek op de thumbnail van een effect. U kunt een voorbeeld van het effect bekijken in het deelvenster Player.
- 3 Sleep het effect dat u wilt toepassen naar een mediafragment op de tijdlijn. Er wordt een roze lijn boven het fragment weergegeven die aangeeft dat er een effect is toegepast.

- 4 Als u de instellingen voor het effect wilt bewerken, klikt u op het deelvenster **Editor**, kiest u **Effecten** en past u de instellingen voor het effect aan, waarbij u keyframes toevoegt als u de instellingen wilt laten variëren. U kunt op elk gewenst moment terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen door **Standaard** te selecteren in het vervolgkeuzemenu **Instelling selecteren** voor het effect.

Als de besturingselementen voor effecten niet worden weergegeven (samengevouwen), klikt u in het deelvenster **Editor** op de balk met de naam voor het effect om het gebied met de besturingselementen weer te geven.



U kunt ook een effect toepassen op een clip die u in de tijdlijn heeft geselecteerd door op het deelvenster **Editor** > **Effect** te klikken, op een van de genummerde categorieën te klikken en een effect te kiezen in de balk met thumbnails die wordt weergegeven.




Effecten verwijderen

- Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een clip waarop effecten zijn toegepast en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u één effect wilt verwijderen, kiest u **Effect** > **Verwijderen** en kiest u het effect dat u wilt verwijderen.
 - Als u alle effecten wilt verwijderen, kiest u **Effect** > **Alles verwijderen**.

Effectcomposities

Voor het gewenste resultaat, gedrag of geluid is soms een combinatie van verschillende effecten vereist, die in een bepaalde volgorde moeten worden toegepast. Er zijn mogelijk zowel video- als audio-effecten vereist. Voor elk effect moeten de parameters worden aangepast om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer u de juiste combinatie hebt gevonden, kunt u de reeks effecten opslaan als een speciaal type item: een effectcompositie.

Ze worden opgeslagen in de categorie **Effecten** van de bibliotheek onder **Mijn FX-composities** en kunnen op dezelfde wijze als gewone effecten worden gebruikt.



U kunt opgeslagen FX-composities openen vanuit het deelvenster Bibliotheek.

Een combinatie van effecten opslaan als een FX-compositie

- 1 Pas twee of meer de effecten toe op een clip op de tijdlijn.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de clip en kies **Effect > Opslaan als FX-compositie**.
- 3 Schakel in het venster **FX-compositie** de selectievakjes in voor de effecten die u wilt opnemen en typ een naam voor de compositie.



- 4 Klik op **Opslaan**.

De compositie wordt opgeslagen in de categorie **Effecten** van de bibliotheek, onder **Mijn FX-composities**.

Real-time vs. gerenderde effecten

Wanneer u effecten aan een clip toevoegt, moet Pinnacle Studio meer computerbewerkingen uitvoeren om u een vloeiend voorbeeld te bieden. Afhankelijk van de hardware van uw computer kan het renderproces voor een clip gemakkelijk meer verwerkingstijd vereisen dan in real time kan worden gerealiseerd, dus terwijl het voorbeeld wordt uitgevoerd.

In dit geval is 'prerendering' vereist voordat de clip een acceptabel weergaveniveau bereikt. De voortgang van het renderen wordt op de tijdlijn met gele ("nog te renderen") en groene ("wordt nu gerenderd") markeringen aangegeven. De markeringen verdwijnen zodra het prerenderen is voltooid.

Opties voor het renderen stelt u op de pagina **Voorbeeld** van het Pinnacle Studio-configuratiescherm in. (Zie "Instellingen voor exporteren en voorbeeldweergave in het Controlepaneel" op pagina 268.)

Als effecten niet vloeiend worden afgespeeld, kunt u de waarde van de **Optimalisatiedrempel** verhogen. Hiermee wordt de duur van het prerenderen verhoogd, terwijl de kwaliteit van het voorbeeld wordt verbeterd. Als het renderen daarentegen te veel tijd in beslag neemt, kunt u de waarde van de **Optimalisatiedrempel** verlagen, of het renderen helemaal uitschakelen door de waarde op nul te zetten. De indeling, grootte en framefrequentie die voor het project zijn geselecteerd, kunnen de weergave en rendertijd ook beïnvloeden. U kunt deze wijzigen in Tijdlijn-instellingen. Zie "Tijdlijn-instellingen" op pagina 54.

De instellingen

De instellingen voor een effect vindt u in de lijst met effecten die zijn toegewezen aan de huidige clip. Zo kunt u de instellingen voor controle en bewerking in het parametergebied onder de lijst weergeven. De meeste effecten bieden ook een vervolgkeuzelijst van vooraf ingestelde parametercombinaties.

Wanneer u meerdere effecten op een clip toepast, worden deze toegepast in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd, wat de omgekeerde volgorde is waarin ze in de lijst staan (nieuwe effecten worden boven aan de lijst toegevoegd in plaats van onder aan de lijst). U wijzigt deze volgorde door de effectkop omhoog of omlaag in de lijst te schuiven.

De rechterkant van de effectkop heeft vier knoppen waarmee u het effect kunt bewerken. Van links naar rechts:

Diamant: Hiermee schakelt u keyframing voor parameters van het effect in of uit. Zie “Met keyframes werken voor effectinstellingen” op pagina 126.

Alle instellingen uitvouwen: Alle instellingengroepen voor het effect kunnen met één klik worden uitgevouwen voor bewerking of worden gesloten.

Prullenbak: Verwijdert het effect uit de clip.

Punt: schakelt het effect in en uit. U kunt dit effect uitschakelen voor vergelijkingsdoeleinden zonder het te verwijderen en de instellingen te verliezen.

Handgreep: Gebruik deze zone of het naamgebied om het effect omhoog of omlaag te slepen in de effectenlijst wanneer de clip meerdere effecten gebruikt. Zoals eerder beschreven, worden de effecten van onder naar boven toegepast. In sommige gevallen kan het wijzigen van de volgorde het ophopende resultaat aanzienlijk beïnvloeden.

Parameters wijzigen

Parameters zijn georganiseerd in groepen van verwante knoppen met unieke namen. Klik op het driehoekje uitvouwen/samenvouwen op de groepkop om de groep te openen en toegang te krijgen tot de parameters, of om deze te sluiten voor meer schermruimte.

De numerieke parameters worden bestuurd via horizontale schuifregelaars. Dit zijn balken die u horizontaal kunt slepen om de waarde te wijzigen. Voor meer precisie gebruikt u de pijl naar Links of Rechts. Dubbelklik op de balk om de standaardwaarde van een bepaalde parameter te herstellen.

De meeste effecten bevatten een vervolgkeuzelijst van vooraf ingestelde parametercombinaties om snel varianten te kunnen selecteren. Wanneer er een instelling is geselecteerd, kunt u deze aanpassen als u wilt, door de parameters te bewerken.

Wijzigingen in de instellingen die u in het deelvenster **Editor** aanbrengt worden automatisch opgeslagen.

Met keyframes werken voor effectinstellingen

Sommige effecttypen worden gebruikt om het bronmateriaal van begin tot het einde op een uniforme manier te transformeren. Sfeervolle effecten, zoals **Oude Film**, en effecten die alleen de kleuring van de clip veranderen, behoren tot deze categorie. De bijbehorende parameters worden gewoonlijk eenmalig ingesteld aan het begin van de clip. Dit wordt het statische gebruik van een effect genoemd.

Andere effecten, zoals **Waterdruppel**, geven het idee van beweging weer. Deze zijn alleen effectief wanneer de parameters kunnen variëren in de clip. De eenvoudigste methode is om een instelling te gebruiken met een ingebouwde animatie, zoals de meeste presets voor **Waterdruppel**. Bij dit type keyframe-animatie hebben één of meer parameters van het effect een andere waarde aan het einde van de clip dan in het begin. Bij het afspelen worden de parameters na elke frame bijgewerkt om vanaf het begin tot het einde een vloeiende beweging te creëren.

Keyframing hoeft niet beperkt te blijven tot de begin- en eindframes van een clip. Keyframes kunnen worden gedefinieerd met bepaalde waarden van effectparameters op een willekeurig punt in de clip om effectanimaties te produceren van willekeurige moeilijkheidsgraden. Als u bijvoorbeeld wilt dat een afbeelding in het midden van de clip met de helft is verkleind en wilt dat deze aan het einde van de clip weer de volledige grootte heeft verkregen, moet u op zijn minst een derde keyframe toevoegen.

Zie "Keyframes gebruiken" op pagina 44 voor meer informatie over het gebruik van keyframes.

Video- en foto-effecten

De effecten die bedoeld zijn voor video, werken ook bij foto's en andersom. Veel bij Pinnacle Studio geleverde effecten worden hier beschreven. Raadpleeg voor plug-ineffecten van derden de documentatie van de fabrikant.

Vervagen: Vervaging aan uw video toepassen geeft een resultaat dat lijkt op filmen met een onscherpe lens. Met het effect **Vervagen** kunt u afzonderlijke sterkten van horizontale en verticale vervaging over het hele beeld of elk rechthoekig gebied daarbinnen toevoegen. Het is ook heel eenvoudig om alleen een geselecteerd gedeelte van het beeld te vervagen, bijvoorbeeld het gezicht van een persoon. Dit effect is bekend van nieuwsverslagen op tv.

Embosseleren: Dit gespecialiseerde effect simuleert een geëmbosseerd of bas-reliëf effect. De sterkte van het effect wordt geregeld via de schuifregelaar **Hoeveelheid**.

Oude film: Oude films hebben enkele kenmerken die meestal als ongewenst worden beschouwd: korrelige beelden die veroorzaakt zijn door oude fotografische ontwikkelprocessen, stippen en strepen van stof en lint die aan de film blijven kleven en periodieke verticale lijnen waar de film gekrast is tijdens het projecteren. Met dit effect kunt u deze defecten simuleren om uw zuivere video het uiterlijk te geven van films die onder de jaren hebben geleden.

Verzachten: Het effect **Verzachten** brengt een zachte vervaging in uw video aan. Dit kan handig zijn voor het toevoegen van een romantisch tintje of het verbergen van rimpels. Een schuifknop bepaalt de kracht van het effect.

Kristallen: Dit effect simuleert het uiterlijk dat de video wordt bekeken door een kozijn van onregelmatige polygonen die in een mozaïekstructuur zijn gearrangeerd. Met de schuifknoppen kunt u de gemiddelde afmetingen van de veelhoekige "tegels" in het beeld instellen en de breedte van de donkere randen tussen de tegels bepalen (van nul (geen randen) tot de maximale waarde).

2D-editor: Gebruik dit effect om het beeld te vergroten en in te stellen welk gedeelte ervan wordt weergegeven, of om het beeld te verkleinen en optioneel een rand en schaduw toe te voegen.

Aardbeving: Het effect **Aardbeving** van Pinnacle Studio laat het videobeeld schommelen om een seismische gebeurtenis te simuleren. De hevigheid stelt u in via schuifknoppen voor snelheid en intensiteit.

Stralenkrans: Dit effect simuleert de krans die u ziet wanneer direct fel licht aureolen of overbelichte gebieden binnen het videobeeld maakt. U kunt de oriëntatie, het formaat en het type van het hoofdlicht bepalen.

Vergroten: Met dit effect kunt u een virtueel vergrootglas toepassen op een geselecteerd gedeelte van de videoframe. U kunt de lens in drie dimensies plaatsen, horizontaal en verticaal binnen het frame bewegen en dichter bij of juist verder van het beeld plaatsen.

Bewegingsvertraging: Dit effect simuleert de vervaging die het resultaat is wanneer een camera tijdens het filmen snel wordt bewogen. Zowel de hoek als de hoeveelheid vervaging kunnen worden ingesteld.

Waterdruppel: Dit effect simuleert de aanraking van een druppeltje op het oppervlak van water. Het produceert zich uitbreidende, concentrische rimpelingen.

Watergolf: Dit effect voegt vervorming toe om een reeks oceaangolven te simuleren die door de videoframe spoelen tijdens het afspelen van de clip. Via de parameters kunt u het aantal, de onderlinge afstand, de richting en de diepte van de golven bepalen.

Zwart-wit: Dit effect vermindert een beetje of alle kleurinformatie uit de oorspronkelijke video, met resultaten die van deels onverzadigd (de instelling "Verbleekt") tot volledig

monochroom ("Zwart-wit") lopen. Een schuifregelaar **Hoeveelheid** regelt de sterkte van het effect.

Kleurcorrectie: Met de vier schuifknoppen in het parametervenster van dit effect bepaalt u de kleur van de huidige clip voor wat betreft:

- **Helderheid:** de intensiteit van het licht.
- **Contrast:** het bereik van lichte en donkere waarden.
- **Kleurtoon:** de plaats van het licht in het spectrum.
- **Verzadiging:** de hoeveelheid pure kleur, van grijs tot volledig verzadigd.

Color map: Dit effect kleurt een beeld door middel van een paar mengselgradaties, ofwel color maps. Pas uw beeldmateriaal helemaal naar wens aan met gedurfde kleurbehandelingen, voeg tweekleurige en driekleurige stijkleuringen toe of maak opvallende redactionele overgangen. Het effect kan worden gebruikt voor fijne controle over monochrome beelden tot psychedelische kleurtransformaties en alles wat er tussen zit.

Inverteren: Ondanks de naam zet het effect Inverteren de weergave niet op zijn kop. In plaats van het beeld zelf worden de kleurwaarden in het beeld omgekeerd: de complete lichtintensiteit en/of kleur van alle pixels wordt opnieuw ingevuld; dit resulteert in een direct herkenbaar, maar opnieuw ingekleurd beeld.

Dit effect maakt gebruik van het YCrCb-kleurenmodel, dat één kanaal voor luminantie (helderheidsinformatie) en twee kanalen voor chrominantie (kleurinformatie) heeft. Het YCrCb-model wordt vaak gebruikt in digitale videoapplicaties.

Belichting: Het effect Belichting biedt correctie en verbetering van video die is opgenomen met slechte of onvoldoende belichting. Het effect is in het bijzonder geschikt voor het repareren van materiaal dat in de buitenlucht is opgenomen met heldere achtergrondbelichting, waarbij het onderwerp in de schaduw staat.

Poster: Met dit Pinnacle Studio-effect kunt u het aantal kleuren regelen dat wordt gebruikt om elk beeld van de clip te berekenen, vanaf het volledige oorspronkelijke palet tot slechts twee kleuren (zwart en wit), terwijl u de schuifregelaar **Hoeveelheid** van links naar rechts schuift. Gebieden met een gelijksoortige kleur worden samengesmolten in grotere platte gebieden naarmate het palet kleiner wordt.

RGB-kleurbalans: **RGB-kleurbalans** heeft een dubbele rol in Pinnacle Studio. Aan de ene kant kunt u het gebruiken om video te corrigeren waarin sprake is van ongewenste kleur. Aan de andere kant kunt u er kleuring mee geven om een bepaald effect te bereiken. Een avondscène kan bijvoorbeeld worden verbeterd door blauw toe te voegen en de algehele helderheid enigszins te verlagen. U kunt zelfs een video die in daglicht is gemaakt er als een nachtsène uit laten zien.

Sepia: Dit Pinnacle Studio-effect geeft het uiterlijk van antieke fotografie aan de clip door deze in sepiatinten te berekenen in plaats van volledig in kleur. De sterkte van het effect wordt geregeld via de schuifregelaar **Hoeveelheid**.

Witbalans: Witbalans: De meeste videocamera's hebben een optie voor "witbalans" voor het automatisch aanpassen van de kleurrespons aan het omgevingslicht. Wanneer deze optie is uitgeschakeld of niet volledig effectief is, zal de kleuring van het videobeeld eronder leiden.

Het effect **Witbalans** van Pinnacle Studio corrigeert het probleem doordat u kunt aangeven welke kleur in het beeld als "wit" moet worden beschouwd. De aanpassing die moet worden gemaakt om die referentiekleur wit te maken, wordt vervolgens toegepast op iedere pixel van het beeld. Als het referentiewit goed is gekozen, zal de kleuring er natuurlijker uitzien.

Effecten en stereoscopisch 3D

Sommige video- en foto-effecten hebben functies die voor 3D-media zijn ontworpen. Sommige effecten hebben bijvoorbeeld een stereoscopische modus die wordt geactiveerd door een selectievakje in de effectenparameters. Met de effecten in de groep **Stereoscopisch** kunt u de 3D-eigenschappen van uw materiaal wijzigen. De groep bevat de volgende effecten:

S3D Diepteregeling: Met dit effect kunt u de parallax van stereoscopische fragmenten aanpassen. Het effect is standaard beschikbaar in standaardmodus. Met één schuifregelaar voor **Diepte** kunt u de hoeveelheid afwijking tussen de linker- en rechterframe instellen, om bronmateriaal te corrigeren of aan te passen, of als speciaal effect.

De geavanceerde modus heeft afzonderlijke groepen voor **Shift** en **Zoom**, elk met een **horizontale** en **verticale** schuifregelaar. Met de **Shift**-schuifregelaars kunt u de afwijking tussen de linker- en rechterframes bepalen, terwijl u met de **Zoom**-schuifregelaars de vergroting bepaalt. U kunt beide eigenschappen onafhankelijk van elkaar in de horizontale en verticale dimensies bepalen, maar de hoogte-breedteverhouding van **Zoom** is standaard vergrendeld. Klik op het pictogram vergrendelen om de horizontale en verticale zoom onafhankelijk in te stellen.

S3D-oogselector: Het effect **Oogselector** heeft twee variaties: een voor het linkeroog en een voor het recheroog. Het effect wordt gebruikt om de linker- en recheroogvideostromen op een 3D-tijdlijn te combineren.

Een paar clips op dezelfde tijdlijnindex, een voor het linkeroog en een voor het recheroog, kunnen worden gecombineerd om een stereoscopisch effect te bereiken door het oogselectie-effect op de bovenste clip toe te passen.

Het effect kan ook worden toegepast om de linker- of rechterstroom uit een 3D-clip op te halen door de **Bron** in te stellen op Linkeroog of Recheroog, en naar het andere oog te sturen via de vervolkeuzemenu **Toewijzing**.

Groene scherm-/chromatoetseffecten

Met het effect **StudioChromaKeyer** kunt u elke willekeurige kleur in uw video-opnamen kiezen en deze transparant maken, zodat de onderliggende videoclip (op een ander spoor) zichtbaar wordt. Weervoorspellers worden bijvoorbeeld vaak vóór een groen scherm opgenomen, waarbij het groene scherm wordt vervangen door een videofragment van een kaart met het weer. Dit populaire speciale effect wordt soms 'chroma keying' genoemd. U kunt de beste resultaten bereiken wanneer de achtergrondkleur die u wilt verwijderen consistent is en het onderwerp onder goede lichtomstandigheden is opgenomen.



Van een foto die is gemaakt met een groen scherm als achtergrond, of een andere effen kleur, kunt u gemakkelijk de effen kleur vervangen door een andere achtergrond (rechts).

Een chromatoetseffect creëren

- 1 Dubbelklik op een clip op de tijdlijn met een achtergrondkleur die u wilt verwijderen.
Tip: Dit werkt het beste als de clip die u wilt gebruiken als onderliggende achtergrond al op het spoor onder de geselecteerde clip is geplaatst.
- 2 Klik in het deelvenster **Editor** op **Effect** > **Keyers** > **StudioChromaKeyer**.
- 3 Klik in het gebied **Instellingen** op het pipetgereedschap **Hoofdkleur**.



- 4 Klik in het deelvenster **Player** op de kleur die u transparant wilt maken.
- 5 Pas een van de andere instellingen aan om de kleurselectie fijn af te stemmen en gebruik het voorbeeldgebied en de weergavebesturing om de resultaten van het chromatoetseffect te bekijken.

Selectieve kleur

Selectieve kleur is een effect waarmee u de verzadiging van een video of foto geheel of gedeeltelijk ongedaan kunt maken, terwijl een of meer opvallende kleuren behouden blijven. U kunt bijvoorbeeld het heldergeel van een taxi behouden, terwijl u de rest van de scène omzet in zwart-wit.





Met selectieve kleur kunt u een of meer opvallende kleuren behouden.

Het effect Selectieve kleur toepassen

- 1 Selecteer een clip op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor**, klik op **Effect** > **Kleur** en klik op de miniatuur **Selectieve kleur**.

Opmerking: Er verschijnt een pijl wanneer u de muisaanwijzer op de balk met effectminiaturen plaatst. Hiermee kunt u door de beschikbare effecten bladeren.



- 3 Klik op het gereedschap **Pipet**  en voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster **Player**:
 - Klik op een kleur die u wilt behouden - van alle overige kleuren wordt de verzadiging ongedaan gemaakt (op basis van de instelling van de regelaar **Ontzadiging**).
 - Sleep over een gebied om het rechthoekige monstergebied in te stellen. Alle overige kleuren worden ontzadigd.

Als u de kleurselectie wilt uitbreiden, houdt u de **CTRL**-toets ingedrukt en klikt u of sleept u met het gereedschap **Pipet**.

Als u alle kleurselecties wilt wissen, kiest u **Standaard** in het vervolgkeuzemenu **Instelling selecteren**.

Opmerking: Schakel het selectievakje **Omkeren** in als het gebied dat u wilt ontzadigen minder kleurvariatie heeft (zoals een gazon, de lucht of water) dan het gebied dat u wilt behouden.



Het selectievakje Omkeren was in dit geval ingeschakeld, waardoor het eenvoudig is om op het gazon te klikken en de kleur voor het onderwerp te behouden.

- 4 Voer een van de volgende handelingen uit om het resultaat aan te passen:
 - Als u de geselecteerde kleur wilt aanpassen, klikt u op de knop **Bewerken** naast het gereedschap **Pipet** en sleept u een van de bovenste pijlen in de **kleurenkiezer voor de tint** om over te gaan naar een nieuwe kleur. Sleep de onderste pijlen om het bereik voor een geselecteerde kleur aan te passen. Gebruik de knoppen **Kleur toevoegen** en **Kleur verwijderen** om de kleuren te wijzigen met behulp van de **kleurenkiezer voor de tint**.
 - Sleep de regelaar **Ontzadiging** van 100 naar een lagere waarde als u geen volledig zwart-witeffect wilt in de gebieden die u niet hebt geselecteerd.
 - Sleep de regelaar **Randzachttheid** naar een hogere waarde als u een zachtere randovergang wilt tussen de gebieden met kleur en de ontzadigde gebieden.
- 5 Geef een voorbeeld van de volledige clip weer om te controleren of u met deze instellingen het gewenste effect bereikt. Pas uw instellingen naar wens aan.

Overgang in en Overgang uit

Overgang in en **Overgang uit** zijn twee opties in het deelvenster **Editor** waarmee u een speciaal geanimeerd effect kunt toepassen voor het vergemakkelijken (of benadrukken) van de overgang van de ene clip in de volgende. Fades, vegen and oplossingen zijn bekende typen overgangen. Andere overgangen zijn exotischer en vele maken gebruik van geavanceerde 3D-geometrie om de geanimeerde sequenties te berekenen. Zie "Overgangen" op pagina 101 voor meer informatie.

Pan en Zoom

Het gereedschap Pan en Zoom is beschikbaar voor video's en afbeeldingen wanneer deze worden geopend vanaf de tijdlijn.


Met Pan en Zoom wordt er een gebied binnen de afbeelding of video gebruikt om het hele videobeeld te vullen. Dit gebied kan elke grootte en vorm hebben. Bij het afspelen wordt dit voldoende vergroot om het videobeeld te vullen zonder lege gebieden.

Als u twee of meer gebieden definieert, kunt u met Pan en Zoom een animatie maken van uw weergave van de afbeelding door in en uit te zoomen terwijl u het doorkruist met gesimuleerde camerabewegingen terwijl deze soepel van het ene gebied naar het andere beweegt. U kunt ook roteren tijdens het pannen en zoomen.

Het gereedschap Pan en Zoom maakt gebruik van de volledige beschikbare resolutie, zodat er geen details verloren gaan als u inzoomt.

Pan en Zoom toevoegen

Als u een pan-en-zoom-effect wilt toepassen op een clip in de tijdlijn, klikt u op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een afbeelding of video en kiest u **Pan en Zoom**, of klikt u in het deelvenster **Editor** op **Pan en Zoom**. In het deelvenster Player worden de **Pan en Zoom-bron** (links) en de **Pan en Zoom-weergave** (rechts) getoond. U kunt het selectiekader instellen aan de bronzijde van het deelvenster.



In deze afbeelding is de tab Pan en Zoom geselecteerd en blijft deze ingesteld op de standaard statische modus. Het selectiekader definieert een gebied van de afbeelding dat wordt uitvergroot en het volledige kader vult, zoals u aan de rechterkant ziet.

Pan en Zoom heeft twee bewerkingsmodi: **Statisch** en **Geanimeerd**. De modus **Statisch** geeft tijdens de duur van de clip een enkel zich niet wijzigend afbeeldgebied weer. In de modus **Geanimeerd** worden voor de eerste en laatste frame van de clip aparte gebieden gedefinieerd; bij het afspelen is er een vloeiende 'camerabeweging' van de ene naar de andere te zien. Met de modus **Geanimeerd** is ook keyframing mogelijk, waarbij een willekeurig aantal extra gedefinieerde gebieden kunnen worden toegevoegd aan het camerapad Pan en Zoom.

Modus Statisch


In de modus **Statisch** verschijnt er een grijs selectiekader met ronde besturingspunten op de afbeelding. U kunt dit kader vergroten, verkleinen en verplaatsen, maar niet de verhouding (hoogte/breedte) ervan wijzigen. U kunt het venster Bron en Tijdlijn in het deelvenster Player gebruiken om een voorbeeld weer te geven.

De zoomverhouding en de positie kunt u ook numeriek besturen door schuifregelaars te gebruiken in het deelvenster **Editor**. Dubbelklik op de schuifregelaars om de waarden opnieuw in te stellen of klik eenmaal om een numerieke waarde in te voeren.

Modus Geanimeerd

Wanneer de modus **Geanimeerd** is ingesteld, wordt de afbeelding automatisch geanalyseerd en wordt er automatisch een eerste afmeting en positie voor de start en het einde ingesteld. Aan het begin wordt er enigszins op de gegenereerde animatie ingezoomd, waarna er wordt uitgezoomd tot de volledig beschikbare grootte. Als een afbeelding een andere hoogte/breedteverhouding heeft dan het videoframe, wordt er voldoende zoom toegepast om lege gebieden te voorkomen.

Ter ondersteuning van de extra functie van de modus **Geanimeerd** wordt de kleur van het selectiekader gebruikt om de plaats in de animatiereeks aan te duiden. De beginframe is groen en de eindframe is rood. De frames in het midden worden in het wit weergegeven.



Wanneer er meerdere frames zichtbaar zijn, kunt u de frames slepen, indien nodig, door de muis op de rand van het frame of de middelste punt te plaatsen. Wanneer u de witte frame verplaatst, wordt er automatisch een keyframe aan de huidige positie toegevoegd.

Keyframes gebruiken voor Pan en Zoom

Met keyframing kunt u een aangepaste pan en zoom-animatie van een willekeurige moeilijkheidsgraad maken. Hoewel u wellicht slechts een aantal stappen nodig hebt.

Schakel over naar de modus **Geanimeerd**, zoals hierboven beschreven, en zie dat er twee frames aan het voorbeeld zijn toegevoegd. Dit zijn de speciale begin- en eindkeyframes, die respectievelijk in het groen en rood worden weergegeven, zoals hierboven is uitgelegd.

Als u geen tussenliggende keyframes nodig hebt, bent u na het plaatsen van de begin- en eindframe klaar met de sessie.

Voor een complexere animatie moet u de scrubber daar plaatsen waar u de camerabeweging wilt veranderen. U maakt heel eenvoudig een nieuw keyframe door het witte selectiekader in te stellen op de gewenste grootte en positie. Het nieuwe keyframe wordt vertegenwoordigd door een ruitvormig, grijs pictogram op de keyframelijn onder de cliptijdlijn en in het deelvenster **Editor**. Pas de selectiekaders interactief in de bronweergave aan of gebruik de besturingselementen in het deelvenster **Editor**.

Voeg zoveel mogelijk keyframes toe als nodig is. Instellingen die u in het deelvenster **Editor** configureert worden automatisch opgeslagen.

Zie "Keyframes gebruiken" op pagina 44 voor meer informatie over keyframes.

Instellingen voor Pan en Zoom

De volgende besturingselementen zijn beschikbaar voor **Pan en Zoom**.

- **Voorinstelling:** Kies uit een aantal statische en geanimeerde instellingen.
- **Zoom, Horizontaal** en **Verticaal** geven de numerieke waarden van de huidige frame weer. Dubbelklik op de schuifregelaars om de waarden opnieuw in te stellen.
- **Rotatie** laat u de weergave draaien met 0 tot 360 graden.
- **Laag passeren** filtert bewegingen op kleine schaal uit om een soepele, geoptimaliseerde animatie te bereiken.
- **Beweging:** U kunt kiezen uit **Langzaam naar binnen**, **Langzaam naar buiten**, **Vloeiend** en **Lineair** als stijl voor de beweging. Met **Soepel** zorgt u voor rustig afremmen bij het naderen van een richtingsverandering in het animatiepad van het keyframe.

360 Video


360° Video is een type interactieve video waarmee de kijker in elke gewenste richting kan kijken door de weergavehoek tijdens het afspelen te wijzigen. De weergavehoek kan worden bestuurd met een touchscreen, besturingselementen op het scherm of door het weergaveapparaat, zoals een smartphone of tablet, in verschillende richtingen te verplaatsen. Voor 360° Video is een speciale 360°-videoplayer vereist (YouTube en Facebook hebben bijvoorbeeld 360°-videoplayers).

360° Video bewerken

In Pinnacle Studio kunt u 360°-video-opnamen met de rechthoekige indeling of in de indelingen enkel en dubbel vissenog bewerken (raadpleeg de instructies van uw 360°-videocamera voor meer informatie). U kunt de video bijvoorbeeld bijsnijden of titels of objecten toevoegen. Niet alle effecten kunnen op 360°-video's worden toegepast. U kunt ook opnamen in de indeling vissenog omzetten naar rechthoekig.

Een 360°-video omzetten in standaardvideo

U kunt een 360°-video tevens converteren naar standaardvideo in Pinnacle Studio. Tijdens het afspelen van de 360°-video kunt u de weergavehoek voor uw publiek instellen. U kunt dit vergelijken met een persoon die zijn of haar hoofd in verschillende richtingen draait. U kunt de bewerkte video vervolgens exporteren als standaardbestand. Er is geen speciale speler vereist voor de video (die niet interactief is).



View Tracker (weergavetracker)


Bij het converteren van een 360°-videobron naar een standaardvideo, kunt u met het dubbele voorbeeldvenster eenvoudig de weergave selecteren en aanpassen door de View Tracker aan te passen.

De video-effecten Miniplaneet en Peilloze diepte

U kunt het effect **Rechthoekig naar bolvormig panorama** gebruiken om video's in miniplaneet-stijl of peilloze diepte-stijl te maken of een effect dat daar tussenin valt.

Als u een vissenog of dubbel vissenog 360 -video heeft, kunt u het bestand omzetten in rechthoekig formaat en het 360 -bestand exporteren. Vervolgens kunt u dan het effect **Rechthoekig naar bolvormig panorama** toepassen.

Wanneer u dit effect toepast, wordt de video omgezet in een standaardindeling, met een vierkante hoogte-breedteverhouding.



U kunt de instellingen voor uw bolvormige panorama-video bevestigen door op de knop **Tijdlijninstellingen**  te klikken.

U kunt keyframes gebruiken om het panorama-effect aan te passen terwijl de video wordt afgespeeld.

Een 360°-video bewerken en exporteren

- 1 Sleep een 360°-video in de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn.
Als u 360-video-opnamen in de indeling vissenooog wilt omzetten naar rechthoekig, klikt u met de rechtermuisknop op de clip in de tijdlijn, kiest u **360 Video** en klikt u op **Enkel vissenooog naar Rechthoekig** of **Dubbel vissenooog naar Rechthoekig**.
- 2 Klik op de tijdlijn op de knop **Tijdlijninstellingen**  en stel het volgende in:
 - **Gezichtspunt** — kies **360 Video (2:1)**.
 - **Grootte** — kies de hoogst mogelijke resolutie voor het beste resultaat.
- 3 Bewerk de video in Pinnacle Studio. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:
 - De videoclip trimmen
 - Een titel of object toevoegen
 - Een stilstaand beeld-effect creëren (met **Tijd stilzetten**)**Opmerking:** Wanneer u een titel of een object wilt toepassen op een 360°-video, klikt u met de rechtermuisknop op het item op de tijdlijn en kiest u **360 Video > Standaard naar 360** om de media te converteren naar 360°-media.
- 4 Wanneer u klaar bent met het bewerken, slaat u het bestand op en klikt u op **Exporteren**.
- 5 Controleer op het tabblad **Exporteren** of het selectievakje **Zelfde als tijdlijn** is ingeschakeld (er wordt een vinkje weergegeven in het vakje) in het gedeelte **Instellingen**.
- 6 Klik op **Exporteren starten**.

Een 360°-video bewerken en converteren naar standaardvideo

- 1 Sleep een geïmporteerde 360°-video in de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn.

2 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op de video en kies **360 Video** en klik op een van de volgende opties:

- **Rechthoekig naar standaard**
- **Enkel vissenooog naar standaard**
- **Dubbel vissenooog naar standaard**

Er wordt een dubbele voorbeeldmodus geopend met **Bron van 360 Video** aan de linkerkant en **Voorbeeldweergave 360 Video** aan de rechterkant.


3 Pas in het deelvenster **Bron van 360 Video** de View Tracker aan om een richting te kiezen. Het deelvenster **Voorbeeldweergave 360 Video** wordt bijgewerkt met de gekozen weergave.



De View Tracker wordt op het scherm weergegeven als een rode vierkante markering met een dradenkruis in het midden.

4 Selecteer **Afspelen** om de video af te spelen. U kunt de weergavehoek op elk gewenst moment aanpassen door de View Tracker naar een nieuwe positie te slepen.

Er worden keyframes toegevoegd wanneer u de View Tracker aanpast. U kunt de keyframes fijn afstemmen met de besturingselementen onder het voorbeeldvenster.



Keyframes worden onder de voorbeeldvensters, direct onder de schuifregelaar, weergegeven. Met de besturingselementen van de keyframes kunt u naar het vorige keyframe gaan, een keyframe verwijderen, naar het volgende keyframe gaan en de instellingen voor de overgang tussen keyframes aanpassen.


5 Breng alle gewenste, aanvullende wijzigingen aan in het videoproject en sla het vervolgens op.

6 Klik op **Exporteren**, kies de gewenste instellingen in de **Studio Exporter** en klik op **Exporteren starten**.


Een miniplaneet- of peilloze diepte-effect toepassen op een 360-video.

1 Klik op de tijdlijn op een 360-video in het rechthoekige formaat en kies **360 Video > 360 videoconversie > Rechthoekig naar bolvormig panorama** in het contextmenu.

Het deelvenster **Editor** wordt geopend met de besturingselementen voor **Rechthoekig naar bolvormig panorama**.



- 2 Activeer de weergave **Tijdslijn** in het deelvenster **Player** in en ga met de scrubber naar een scène die u als beginpunt kunt gebruiken.



Als u keyframes wilt gebruiken, kunt u deze toevoegen in het deelvenster **Editor**. Zie "Keyframes gebruiken" op pagina 44 voor meer informatie.

- 3 Sleep de schuifregelaar **Zoom** in het deelvenster **Editor** om het gezichtsveld in te stellen.
- 4 Pas de draaiknop **Miniplaneet** of **Peilloze diepte** aan of typ een waarde in het overeenkomstige vak.
 - **Miniplaneet:** Met een waarde van 180 maakt u een bol met de onderrand van de video als het midden.
 - **Peilloze diepte:** Met een waarde van 360 maakt u een bol met de bovenrand van de video als het midden.

U kunt experimenteren en waarden tussen 0 en 360 instellen, en u kunt keyframes gebruiken om de overgang te besturen.

- 5 Pas de draaiknop **Rotatie** aan of typ een waarde om de video in de gewenste positie te draaien.
- 6 Speel de video af in de weergave **Tijdslijn** om uw instellingen te beoordelen. Pas de instellingen of uw keyframes naar wens aan.

Opmerking: Als u alle besturingselementen opnieuw wilt instellen, kiest u **Standaard** in het menu **Instelling selecteren**.



Maskers en Beweging volgen

Pinnacle Studio bevat maskeerfuncties waarmee u een of meer gedeelten van een videoclip of een track selectief kunt bewerken. U kunt bijvoorbeeld een gebied van een videoclip transparant maken zodat een onderliggende videoclip hierdoor zichtbaar wordt. U kunt effecten toepassen op opgegeven gebieden, zodat u een zwart-witeffect kunt toevoegen aan een specifiek gebied of een kleurcorrectie kunt uitvoeren voor een specifiek gebied. U kunt ook een 2D-maskerpaneel met 3D-beweging maken.

Met behulp van Beweging volgen kunt u een vervaging of een element, zoals tekst, toepassen op een bewegend object in een video, waarbij de beweging van frame tot frame wordt gevolgd. In bepaalde versies van Pinnacle Studio is gezichts- en voorwerpherkenning beschikbaar. U kunt deze functies ook gebruiken voor het volgen van beweging en om maskers toe te passen.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Meer informatie over maskers in Pinnacle Studio
- Vormmaskers
- Een vormmasker gebruiken om specifieke gebieden te bewerken
- Vormmaskers bewerken
- Een maskerpaneel gebruiken om een 3D-effect toe te passen
- Gezichtsherkenning gebruiken voor het volgen van een masker
- Voorwerpherkenning gebruiken voor het volgen van een masker
- Maskers opslaan, verwijderen en laden
- Beweging volgen

Meer informatie over maskers in Pinnacle Studio

Het maskeringsproces begint u door een speciale **maskertrack** toe te voegen boven de clip of track die u wilt maskeren. U kunt ook een **clipmasker** maken wanneer u een masker wilt maken voor een specifieke clip. U hoeft dan geen maskertrack toe te voegen.

Met een gele band op de maskertrack of bovenaan de clip (in het geval van een clipmasker) wordt de duur van het masker aangeduid. In het geval van een maskertrack kunt u de duur van het masker aanpassen op dezelfde als voor andere clips.



Een maskertrack (gele band bovenaan) kan meerdere clips omvatten. Een clipmasker (minder brede gele band boven de eindclip) is alleen van toepassing op de geselecteerde clip.

U kunt kiezen uit twee soorten maskers:

- Een **Vorm**masker: Als u de dekking wilt wijzigen, een rand wilt toevoegen of als u de kleur of andere filters voor specifieke gebieden wilt bewerken, raden we het gebruik van een **Vorm**masker aan.
- **Paneel**masker: Hiermee kunt u items importeren naar een 2D-maskerobject en 3D-beweging toepassen op het object.







Het masker dat u maakt is statisch, tenzij u keyframes gebruikt om dit aan te passen. U kunt keyframes handmatig toevoegen of, als uw versie van de software gezichts- of voorwerpherkenning bevat, u kunt de volgfunctie gebruiken om automatisch keyframes toe te voegen en de positie van het masker aan te passen.

Maskers in lagen plaatsen


U kunt slechts één functie of filter toepassen op een **Vorm**masker (en het overeenkomende **Achtergrond**gebied). U kunt een nieuwe maskertrack maken om maskers in lagen te plaatsen. U kunt **Paneel**maskers ook in lagen plaatsen.


Vormmaskers


U kunt een vorm tekenen in het voorbeeldvenster voor maskers met een aantal tools:


-  Gereedschap **Selectie**: Hiermee kunt u de geselecteerde vorm in het voorbeeldgebied van het masker manipuleren (formaat, positie, rotatie).
-  Gereedschap **Rechthoek**: Hiermee kunt u rechthoekige en vierkante vormen tekenen.
-  Gereedschap **Cirkel**: Hiermee kunt u cirkelvormen tekenen.
-  Gereedschap **Pen**: Hiermee kunt u een gesloten vorm tekenen door knooppunten in te stellen die via rechte lijnen met elkaar worden verbonden.
-  Gereedschap **Vrije hand**: Hiermee kunt u uit de vrije hand een omtrek tekenen om een masker te maken.
-  Gereedschap **Penseel**: Hiermee kunt u penseelstreken uit de vrije hand toepassen. U kunt de **Straal** van het penseel aanpassen als u het formaat van het penseel wilt wijzigen. Als u randen automatisch wilt detecteren, schakelt u het selectievakje **Intelligente randselectie** in.


Pas de waarde voor **Tolerantie** aan om het bereik aan pixels met een vergelijkbare kleur dat u in het masker wilt opnemen te vergroten of verkleinen.


 Gereedschap **Toverstaf**: Hiermee kunt u alle gebieden met een opgegeven kleur selecteren door op een voorbeeldgebied te klikken in het voorbeeldvenster. U kunt een optie in de lijst Modus kiezen om andere waarden, in plaats van kleuren, te detecteren. Zie "Modi voor het gereedschap Toverstaf" op pagina 143 voor meer informatie. Pas de waarde voor **Tolerantie** aan om het bereik met vergelijkbare pixels dat in het masker wordt opgenomen te vergroten of te verkleinen. Als u alleen de pixels wilt selecteren die zich langs de oorspronkelijke voorbeeldgebieden bevinden, schakelt u het selectievakje **Aaneengesloten** in. Houd **Ctrl** ingedrukt en klik om een ander voorbeeldgebied toe te voegen. Houd **Shift** ingedrukt en klik om een voorbeeldgebied uit de maskerselectie te verwijderen.

 Gereedschap **Wisser**: Hiermee kunt u de penseelstreken verwijderen die u met het gereedschap **Penseel** hebt toegevoegd.

 Gereedschap **Tekst**: Hiermee kunt u een masker op basis van tekst maken.

 **Importeren**: Hiermee kunt u een mediabestand importeren dat u als masker kunt gebruiken.

 Gereedschap **Object**: Hiermee kunt u een masker maken op basis van populaire vormen (pijlen, tekstballonnen...).

 Gereedschap **Gezicht**: Hiermee wordt het gebied met het gezicht automatisch gedetecteerd wanneer u op een gezicht op een foto of in een videoframe klikt.

Modi voor het gereedschap Toverstaf

De volgende modi zijn beschikbaar voor het gereedschap Toverstaf:

- **Geen** — hiermee selecteert u alle pixels.
- **RGB-waarde** — hiermee selecteert u pixels die overeenkomen met de rode, groene en blauwe waarden van de pixel waarop u klikt.
- **Kleur** — hiermee selecteert u pixels die overeenkomen met de arceringsvariaties van de pixel waarop u klikt.
- **Helderheid** — hiermee selecteert u pixels die overeenkomen met de perceptuele lichtheidswaarde van de pixel waarop u klikt.
- **Perceptueel** — hiermee selecteert u pixels die overeenkomen met de perceptuele arceringsvariatie en lichtheid van de pixel waarop u klikt.
- **Traditioneel** — hiermee selecteert u pixels die overeenkomen met rode, groene en blauwe waarden, met een afwijking naar de lichtheidsvariaties. Met deze afstemmingsmodus ontstaat daarom een duidelijker onderscheid dan met de afstemmingsmodus RGB-waarde.

- **Geheel dekkend** — hiermee selecteert u alle pixels die niet volledig onzichtbaar zijn (met andere woorden: die een dekkingswaarde van 1 of hoger hebben). Als u deze optie kiest, wordt het besturingselement Tolerantie uitgeschakeld.
- **Dekking** — hiermee selecteert u pixels die overeenkomen met de dekkingswaarde van de pixel waarop u klikt.

Maskergroepen en interacties tussen vormen

U kunt een of meer vormgereedschappen gebruiken om een masker te maken. Elke keer dat u een vormgereedschap gebruikt, wordt aan de huidige groep een nieuwe vorm toegevoegd. De gereedschappen **Penseel** en **Wisser** vormen de uitzondering op deze regel (alle penseelstreken worden aan dezelfde vorm toegevoegd totdat u overschakelt op een ander vormgereedschap).

De vormen binnen de groep kunnen op drie verschillende manieren interacties aangaan, afhankelijk van de instelling van **Combineren**:

- **Combineren**: Overlappende vormen worden opgeteld (vergroten het gebied van het masker).
- **Aftrekken**: Overlappende vormen worden afgetrokken (verkleinen het gebied van het masker).
- **Doorsnijden**: Alleen de gebieden waar de vormen elkaar overlappen, worden gemaskeerd.

U kunt een nieuwe groep toevoegen om elementen van het masker in te delen.

Eigenschappen van maskervormen bewerken

U kunt de vormen bewerken die u voor het maken van het masker gebruikt door de volgende waarden aan te passen: **Positie (X, Y)**, **Grootte (X, Y)** of **Roteren** (waarde in graden). U kunt keyframes gebruiken om de eigenschappen van de vormen in de video als geheel aan te passen, zodat u dynamische maskers kunt maken.

Masker en achtergrond

Met de **Vormmaskers** in Pinnacle Studio kunt u afzonderlijke functies of filters toepassen op het gebied **Masker** (het geselecteerde gebied met een rode overlay) en het gebied **Achtergrond** (het 'niet-geselecteerde' gebied).

Een vormmasker gebruiken om specifieke gebieden te bewerken

U kunt een **Vormmasker** gebruiken om veel bewerkings- en creatieve taken te voltooien door de gewenste **Maskereigenschappen** en **Achtergrondeigenschappen** in te stellen.

Functies zijn onder andere:


- **Dekking**: Maak transparante gebieden op basis van vormen, tekst, penseelstreken of kleur die u met de Toverstaf hebt geselecteerd.

- **Kleurcorrectie:** Maak een gebied selectief helderder of verwijder de verzadiging uit alle behalve één element, versterk de kleuren in bepaalde gebieden en meer.
- **Kleur omkeren:** Keer kleuren om in het geselecteerde gebied.
- **Kleur vervangen:** Selecteer één kleur en vervang deze door een andere kleur.
- **Zwart-wit:** Maak een zwart-witfilmeffect, waarbij bepaalde gebieden hun kleur behouden.
- **Zoomen en vergroten:** Pas uitvergrotingseffecten toe op geselecteerde gebieden.

Raadpleeg het menu **Functie** als u de volledige lijst wilt bekijken.

Filters zijn onder andere:

- **High-pass**
- **Low-pass**
- **Dichroïsch**
- **Kleur**



*In het deelvenster **Masker** (links) en het voorbeeldgebied **Masker** in het deelvenster **Player** (rechts) kunt u maskers maken, bekijken, bewerken en hiervoor eigenschappen instellen.*

Een vormmasker maken

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer een clip die u wilt maskeren in de tijdlijn en klik op **Masker** om het deelvenster **Masker** weer te geven (dat de ruimte deelt met het deelvenster **Bibliotheek** en **Editor**). Klik op **Masker maken** om een **maskertrack** toe te voegen

boven de clip en automatisch een masker te maken (gele balk) die overeenkomt met de lengte van de geselecteerde clip.

- Selecteer een clip die u wilt maskeren in de tijdlijn en klik op **Masker** om het deelvenster **Masker** weer te geven. Klik op **Clipmasker maken** om een masker rechtstreeks aan de clip toe te voegen.
 - Klik op de tijdlijn op de knop **Maskertrack invoegen** in de trackkop van de track waaraan u het masker wilt toevoegen. Houd **Ctrl** ingedrukt en sleep langs de maskertrack om de lengte van het masker in te stellen (gele balk) in de nieuwe maskertrack die wordt weergegeven.
- 2 Klik in het deelvenster **Masker** op **Vorm maken**.
 - 3 Kies een van de vormgereedschappen aan de linkerkant van het voorbeeldvenster van **Masker** en maak een of meer vormen. Klik op **Gereed** in het voorbeeldgebied wanneer u de bewerking heeft voltooid.
 - 4 Pas in het deelvenster **Masker** de eigenschappen van de vorm aan, waaronder de modus **Transformeren** waarmee u de interactie tussen vormen bepaalt.
 - 5 Als u een dynamisch masker wilt maken, gebruikt u de keyframes in het deelvenster **Masker** om de eigenschappen geleidelijk aan te passen.
 - 6 Als u de vormen voor meer complexe maskers wilt organiseren, klikt u op **Een nieuwe groep toevoegen** (onder in het deelvenster **Masker**). U kunt zoveel vormen en groepen als gewenst toevoegen.
 - 7 Klik in het deelvenster **Masker** op **Functie** (vrijwel boven in het deelvenster).
 - 8 Kies in het vervolgkeuzemenu van het gebied **Maskereigenschappen** of **Achtergrondeigenschappen** de optie **Functie** of **Filter** en kies een functie of filter vanuit het overeenkomstige vervolgkeuzemenu.
 - 9 Pas de instellingen aan om het gewenste effect te verkrijgen.
Als u een effect wilt verwijderen, kiest u **Geen** in het vervolgkeuzemenu.

Vormmaskers bewerken

U kunt een masker bewerken om het gebied te wijzigen dat het masker beslaat. Als het masker op een videoclip wordt toegepast, kunt u per frame voor- en achteruitgaan en een masker nauwkeurig wijzigen of fijn afstemmen. U beschikt over twee opties om een masker te bewerken.


- **Aanpassen:** Hiermee kunt u het huidige masker fijn afstemmen. U kunt bijvoorbeeld de positie van het masker aanpassen of kleine wijzigingen aanbrengen om gebieden toe te voegen of te verwijderen.
- **Vervangen:** Hiermee kunt u een masker volledig opnieuw tekenen, maar beschikt u over een omtrek van het vorige masker ter referentie.

Een vormmasker van frame tot frame bewerken

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Maak een vormmasker.


Opmerking: Als u een onregelmatige vorm die beweegt maskeert, raden we u aan om het gereedschap **Penseel** te gebruiken met **Intelligente randselectie** ingeschakeld om uw masker te maken.

 - Kies een gevolgd masker dat u fijn wilt afstemmen.
- 2 In het gebied met de maskereigenschappen moeten keyframes ingeschakeld zijn voor de vorm die u hebt gemaakt.
- 3 Gebruik de afspeelfuncties in het voorbeeldgebied van **Masker** om door de frames te bewegen. Stop waar u het masker wilt bewerken, zodat het uw doelgebied bedekt.
- 4 Voer in het deel met de eigenschappen van **Vormen** een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop **Aanpassen** en gebruik de gewenste tools om de vorm te wijzigen in het voorbeeldgebied van **Masker**. Gebruik bijvoorbeeld het gereedschap **Selectie** om de positie van het masker te wijzigen of om het formaat ervan aan te passen of om het masker te draaien, gebruik het gereedschap **Penseel** met of zonder **Intelligente randselectie** om het masker uit te breiden of gebruik het gereedschap **Wisser** om delen van het masker te verwijderen.
 - Klik op de knop **Vervangen** en gebruik het gereedschap **Penseel** in het voorbeeldgebied van **Masker** (met **Slimme randselectie** of een ander gereedschap van uw voorkeur), om het masker opnieuw te tekenen (de omtrek van het vorige masker blijft als hulp aanwezig).



Omtrek in de modus Vervangen (links); omtrek met maskeroverlay in de modus Aanpassen (rechts).

- 5 Klik op de knop **Gereed** die boven het voorbeeldgebied wordt weergegeven om de wijzigingen toe te passen.
Er worden keyframes toegevoegd voor de bewerkte maskervorm.
- 6 Herhaal stap 2-5 als u extra frames wilt toevoegen.



De keyframes aan de linkerkant duiden aan waar het masker is gewijzigd of het is vervangen om het masker aan te passen aan een bewegend onderwerp.

Een maskerpaneel gebruiken om een 3D-effect toe te passen

Maskerpanelen zijn 2D-objecten waarop u een foto of video kunt toepassen. Aan de objecten kunnen vervolgens 3D-bewegingseigenschappen worden toegewezen.

Panelen bevatten slechts één groep, maar u kunt meerdere vormen gebruiken om uw paneel te maken. U kunt bijvoorbeeld verschillende vormen samenvoegen om een paneel te maken met de vorm van een kattenkop of van een wolk. U kunt ook media-items toepassen op afzonderlijke vormen, zoals drie cirkels, elk met eigen media, die ronddraaien en zelfstandig bewegen.

Een paneelmasker maken

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer een clip die u wilt maskeren in de tijdlijn en klik op **Masker** om het deelvenster **Masker** weer te geven (dat de ruimte deelt met het deelvenster **Bibliotheek** en **Editor**). Klik op **Masker maken** om een **maskertrack** toe te voegen boven de clip en automatisch een masker te maken (gele balk) die overeenkomt met de lengte van de geselecteerde clip.
 - Selecteer een clip die u wilt maskeren in de tijdlijn en klik op **Masker** om het deelvenster **Masker** weer te geven. Klik op **Clipmasker maken** om een masker rechtstreeks aan de clip toe te voegen.
 - Klik in de tijdlijn met de rechtermuisknop op een trackkop waarboven u een masker wilt toevoegen. Kies **Nieuw spoor invoegen > Maskertrack**. Houd **Ctrl** ingedrukt en sleep langs de maskertrack om de lengte van het masker in te stellen (gele balk).
- 2 Klik in het deelvenster **Masker** op **Paneel maken**.
- 3 Kies een van de beschikbare vormgereedschappen aan de linkerkant van het voorbeeldvenster **Masker** en maak een of meer vormen.
- 4 Pas in het deelvenster **Masker** de eigenschappen van de vorm aan, waaronder de modus **Transformeren** waarmee u de interactie tussen vormen bepaalt.

- 5 Klik in het deelvenster **Masker** op **Assets** (vrijwel boven in het deelvenster).
- 6 Klik op **Media selecteren** en ga naar de foto of videoclip die u op het paneel wilt toepassen.
- 7 Selecteer de **Groep** of **Vorm** die u wilt toepassen op de media in de vervolgkeuzelijst **Link**.
- 8 Stel de gewenste eigenschappen in en herhaal het proces voor aanvullende vormen.
- 9 Klik in het deelvenster **Masker** op **3D** (vrijwel boven in het deelvenster).
- 10 Stel de gewenste 3D-eigenschappen in en gebruik keyframes om het element dynamisch te maken.


Gezichtsherkenning gebruiken voor het volgen van een masker

U kunt het gereedschap **Gezicht** gebruiken om een masker te maken en vervolgens de beweging van een gezicht in een videoclip te volgen. Met deze functie kunt u eenvoudiger een vervaging of mozaïek toepassen om de identiteit van een persoon te beschermen, of u kunt een gezicht verbeteren of hierop creatieve effecten toepassen; of juist het omgekeerde: u kunt een gezicht beveiligen terwijl u een effect op de omliggende gebieden toepast.




Met gezichtsherkenning en Beweging volgen kunt u een vervaging, mozaïek of een ander effect toepassen op het gezicht van een onderwerp.

Een masker dat gebruikmaakt van gezichtsherkenning toepassen voor Beweging volgen

- 1 Selecteer een clip die u wilt maskeren in de tijdlijn en klik op **Masker** om het deelvenster **Masker** weer te geven. Klik op **Clipmasker maken** om een masker rechtstreeks aan de clip toe te voegen.
- 2 Klik in het deelvenster **Masker** op de knop Nieuw clipmasker die wordt weergegeven (bijvoorbeeld **Clipmasker 1**) en klik op **Vorm maken**.
- 3 Klik in het voorbeeldgebied voor maskers van het deelvenster Player op het gereedschap **Gezicht** .
- 4 Klik op een gezicht in het voorbeeldvenster.

Er wordt een maskeroverlay op het gezicht weergegeven. Als u het masker wilt aanpassen, klikt u in het deelvenster **Masker** op **Wijzigen** en gebruikt u in het voorbeeldvenster van het deelvenster **Player** het gereedschap **Penseel** en het gereedschap **Gum** boven in het venster om het masker te bewerken. Klik op de knop **Gereed** rechts van de gereedschappen wanneer u klaar bent met bewerken.

- 5 Klik in het deelvenster **Masker** op de knop **Volgen**  voor de overeenkomstige vorm. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de clip en van uw computersysteem, kan het enige tijd duren voordat de bewerking is voltooid.
- 6 Klik in het deelvenster **Masker** op het tabblad **Functie** en kies de gewenste **Maskereigenschappen**.

Voorwerpherkenning gebruiken voor het volgen van een masker

U kunt voorwerpherkenning gebruiken als hulp bij het toepassen van een masker op een bewegend voorwerp in uw videoclips. Voorwerpdetectie maakt gebruik van AI (Artificial Intelligence of kunstmatige intelligentie) om veelvoorkomende voorwerpen te herkennen en automatisch te volgen tijdens de duur van de videoclip. Als het voorwerp wordt herkend, wordt het masker automatisch van frame tot frame aangepast. U moet het masker vervolgens fijn afstemmen als het voorwerp niet langer goed zichtbaar is en daarom niet langer wordt gevolgd. Als het voorwerp niet wordt herkend, kunt u het vormmasker per frame bewerken. Zie "Een vormmasker van frame tot frame bewerken" op pagina 147 voor meer informatie.

Voorwerpherkenning gebruiken voor het volgen met een masker

- 1 Selecteer een clip die u wilt maskeren in de tijdlijn en klik op **Masker** om het deelvenster **Masker** weer te geven. Klik op **Clipmasker maken** om een masker rechtstreeks aan de clip toe te voegen.
- 2 Klik in het deelvenster **Masker** op de knop **Vorm maken**.
- 3 Klik in het voorbeeldgebied voor maskers van het deelvenster **Speler** op het gereedschap **Penseel** .
Het selectievakje **Slimme randselectie** is standaard ingeschakeld, waardoor de randen van voorwerpen automatisch worden vastgesteld.
Opmerking: U kunt de tools in het klapmenu **Penseel** gebruiken om het voorwerp te selecteren. U kunt ervoor kiezen om het selectievakje **Intelligente randselectie** uit te schakelen als randdetectie niet is vereist.
- 4 Nadat het voorwerp is geselecteerd, klikt u op de knop **Gereed**  die boven het voorbeeld wordt weergegeven.
- 5 Als het voorwerp is herkend, kunt u in het gebied **Vorm** op de knop **Volgen**  klikken (deze knop is niet beschikbaar als geen voorwerp wordt herkend).

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de clip en van uw computersysteem, kan het enige tijd duren voordat de bewerking is voltooid.

- 6 Controleer het volgmasker om na te gaan of het moet worden aangepast. Voordat u het masker handmatig aanpast, kunt u proberen om de instelling voor **Gevoeligheid** te wijzigen (onder de knop **Volgen**). Vervolgens kunt u opnieuw op de knop **Volgen** klikken om het resultaat voor het volgen opnieuw te genereren. Met een lagere waarde voor **Gevoeligheid** worden meer gebieden in het masker opgenomen, met hogere waarden minder.

Zie "Een vormmasker van frame tot frame bewerken" op pagina 147 voor meer informatie over het fijn afstemmen van een masker.

- 7 Klik in het deelvenster **Masker** op het tabblad **Functie** en kies de gewenste **Maskereigenschappen**.


Maskers opslaan, verwijderen en laden

U kunt de maskers die u maakt opslaan voor één project en vervolgens voor andere projecten gebruiken. Wanneer u een masker opslaat, wordt het bewaard in een .psmask-bestand (...Documents/Pinnacle/My Masks).

U kunt een masker verwijderen dat u niet langer in een project wilt gebruiken. U kunt één clipmasker, alle clipmaskers die op een clip zijn toegepast, afzonderlijke maskers op een maskertrack of de volledige maskertrack verwijderen.

Een masker opslaan

- 1 Selecteer het masker dat u wilt opslaan in de tijdlijn.
- 2 Klik in het deelvenster **Masker** op het tabblad **Masker**, zodat de pagina Masker wordt weergegeven.



- 3 Klik op **Maskertrack opslaan** of op **Opslaan** (voor een clipmasker).

- 4 Typ een naam voor het masker.
Het masker wordt opgeslagen als .psmask-bestand.

Een opgeslagen masker laden

- 1 Selecteer een clip in de tijdlijn als u het masker als clipmasker wilt toepassen.
- 2 Klik in het deelvenster **Masker** op het tabblad **Masker**, zodat de pagina Masker wordt weergegeven.
- 3 Klik op **Masker laden**.
- 4 Selecteer het gewenste masker vanuit de standaardlocatie of blader naar de locatie waarop u het masker hebt opgeslagen.
Opmerking: Het masker wordt als clipmasker geladen als er vóór het laden een clip is geselecteerd. Als er geen clip is geselecteerd, wordt het masker als nieuwe maskertrack toegevoegd. Net als voor andere tracks kunt u de volgorde van een maskertrack in de tijdlijn wijzigen.

Een masker verwijderen


- 1 Voer een van de volgende handelingen uit in de tijdlijn:
 - **Clipmasker:** Klik met rechtermuisknop op een clipmasker en kies **Verwijderen** of **Alles verwijderen** (als er meer dan een clipmasker is dat u wilt verwijderen).
 - **Maskertrack:** Klik met de rechtermuisknop op het kopgebied van een maskertrack en kies **Maskertrack verwijderen**.
 - **Masker op een maskertrack:** Klik met de rechtermuisknop op een masker en kies **Verwijderen**.

Beweging volgen


U kunt de beweging van elementen in uw video's volgen en maskers of objecten toevoegen die dezelfde beweging volgen. U kunt bijvoorbeeld een masker toevoegen om een gezicht, een nummerplaat of een logo waarop een handelsmerk rust te verbergen als zo'n element in uw video zichtbaar is.

U kunt ook de beweging van een element bijhouden om het te volgen met behulp van een titel of een ander soort object. U kunt bijvoorbeeld een label met een naam toevoegen om een speler te volgen in een video van een sportevenement.

Een element in een video volgen en maskeren

- 1 Selecteer een videoclip die u wilt volgen op de tijdlijn van de werkruimte **Bewerken** en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de werkbalk van de tijdlijn op de knop **Beweging volgen** .


- Klik met de rechtermuisknop op de clip en kies **Beweging volgen** in het contextmenu.
- 2 Klik op het pictogram van een **Vorm** in het gebied **Object maskeren** van de **Editor voor beweging volgen**.



- 3 Sleep in het voorbeeldvenster om de vorm toe te passen op het gebied dat u wilt bedekken. Stem een masker fijn af door de oranje maskerknooppunten te slepen.



- 4 Kies de instellingen die u wilt toepassen om het geselecteerde gedeelte te verbergen in het gebied **Mozaïek** of **Vervagen**.




Mozaïekeffect (links). Vervagingseffect (rechts).

- 5 U kunt het geselecteerde gebied van de video volgen door op een van de volgende knoppen voor Analysen te klikken:






- **Geselecteerd masker alle frames achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
- **Geselecteerd masker 1 frame achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.
- **Geselecteerd masker volgen** — volgt het geselecteerde gebied (in voor- en achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip) totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
- **Geselecteerd masker 1 frame voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in voorwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.


- **Geselecteerd masker alle frames voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in voorwaartse richting vanaf het huidige tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
- U kunt de analyse van het voltraject controleren door de video af te spelen met de navigatiebesturing onder de voorbeeldweergave.
 Pauzeer de video als u punten vaststelt waarop het masker het geselecteerde gebied niet volledig bedekt en pas de knooppunten in het voorbeeldgebied aan. U kunt de vorm van het masker wijzigen door op de oranje maskeromtrek te klikken om een knooppunt toe te voegen (de muisaanwijzer geeft een plusteken weer) of door op een knooppunt te klikken (het geselecteerde knooppunt is wit) en op **Delete** te drukken om het knooppunt te verwijderen.
 - Klik op **OK** als het masker de gewenste vorm heeft. U keert terug naar de werkruimte **Bewerken**.
 Het **maskeerobject** wordt aan de tijdlijn toegevoegd, boven de betreffende video.



Een element in een video volgen met een titel of object

- Selecteer een videoclip die u wilt volgen op de tijdlijn van de werkruimte **Bewerken** en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de werkbalk van de tijdlijn op de knop **Beweging volgen** .
 - Klik met de rechtermuisknop op de clip en kies **Beweging volgen** in het contextmenu.
- Klik op het tabblad **Object volgen**.
- Klik in het gebied **Object volgen** op het pictogram **Tracker** .



- Klik in het voorbeeldgebied op het element dat u wilt volgen. Deze functie werkt het best als u een gebied met een duidelijke kleur en goed contrast kiest.
- U kunt het geselecteerde element van de video volgen door op een van de volgende knoppen voor  te klikken:

- **Alle frames achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
 - **Met 1 frame achterwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.
 - **Volgen** — volgt het geselecteerde gebied (in voor- en achterwaartse richting vanaf het huidige tijdstip) totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
 - **Met 1 frame voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied één frame in voorwaartse richting vanaf het huidige tijdstip. Dit is een geschikte optie voor het volgen van segmenten die moeilijk zijn te volgen.
 - **Alle frames voorwaarts volgen** — volgt het geselecteerde gebied in voorwaartse richting vanaf het huidige tijdstip totdat het niet langer op het scherm kan worden vastgesteld.
- 6 U kunt de analyse van het voltraject controleren door de video af te spelen met de navigatiebesturing onder de voorbeeldweergave.
- Als het volgen om de een of andere reden ophoudt, zoekt u het punt op waarop het volgen is gestopt en past u het volgen opnieuw toe.
- 7 Sleep de gewenste titel of het gewenste object dat u wilt toepassen op het volgpad naar het neerzetgebied (het thumbnailgebied).
- De titel of het object wordt weergegeven in het voorbeeldgebied.



- 8 Als u de positie van de titel of het object wilt aanpassen, past u de instellingen voor **Horizontaal** en **Verticaal** aan in het gebied **Offset**.
- 9 Als u de titel of het object wilt schalen, sleept u de hoekgreep voor de titel of het object in het voorbeeldgebied of typt u waarden voor **Breedte** en **Hoogte** in het gebied **Grootte**.
- 10 Speel de video af om de positie van de titel of het object te controleren.
- 11 Klik op **OK** als u tevreden bent met het voltraject. U keert terug naar de werkruimte **Bewerken**.
- Er wordt een nieuw spoor toegevoegd aan de tijdlijn, boven de video waarin u de beweging volgt.

Tips:

U kunt geen titels bewerken in de editor van **Beweging volgen**. Het is dus aan te raden om van tevoren een titel te maken en op te slaan. Hierdoor kunt u de tekst bekijken in de context van Beweging volgen.

Als u een gevolgd object wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de thumbnail in het neerzetgebied en kiest u **Verwijderen**.

Als u de naam van een gevolgd object wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de thumbnail in het neerzetgebied en kiest u **Hernoemen**. Typ de gewenste naam.

Als u een gevolgd object wilt vervangen, sleept u een nieuwe titel of een nieuw object naar een bestaande thumbnail.

Montages en sjablonen



Pinnacle Studio wordt geleverd met verschillende soorten sjablonen.

- Montages zijn vooraf gedefinieerde multimediasjablonen die professioneel ontworpen opnamereeksen bevatten die uw producties een onmiddellijke impact verlenen. Montages zijn ingedeeld onder **Thema's** en worden gegroepeerd op basis van hun technische kenmerken en uiterlijk.
- Met **Sjablonen voor een gedeeld scherm** kunt u meerdere videoclips tegelijkertijd weergeven. U kunt een bestaande sjabloon gebruiken of uw eigen sjabloon voor een gedeeld scherm maken en opslaan.
- De sjablonen van **Mijn sjablonen** zijn aangepaste sjablonen die u maakt op basis van een project (**Film opslaan als sjabloon**). Aangepaste sjablonen voor een gedeeld scherm worden ook opgeslagen bij **Mijn sjablonen**.


Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Basisbeginselen van sjablonen
- Montagesjablonen
- Montageclips op de tijdlijn
- De anatomie van een montagesjabloon
- Montagebewerking
- De Montage-editor gebruiken
- Videosjablonen voor een gedeeld scherm
- Mijn sjablonen: Een film opslaan als sjabloon

Basisbeginselen van sjablonen

Hieronder beschrijven we de basisprocedure voor het kiezen en vullen van een sjabloon. Raadpleeg het gedeelte voor elk type sjabloon voor meer gedetailleerde informatie.


Een sjabloon gebruiken

- 1 Klik op het tabblad **Bewerken** op de navigatiebalk voor het deelvenster **Bibliotheek** en kies **Montages en sjablonen** .

- 2 Ga naar de gewenste categorie en klik in de bibliotheek op de thumbnail van de sjabloon die u wilt gebruiken.
U kunt een voorbeeld van de sjabloon bekijken in het deelvenster Player.
- 3 Sleep de sjabloon die u wilt gebruiken naar de tijdlijn.
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit om media toe te voegen aan een sjabloon:
 - **Montagesjablonen** (Thema's): dubbelklik op de sjabloon op de tijdlijn om de **Montage-editor** te openen.
 - **Sjablonen voor gedeeld scherm**: klik met de rechtermuisknop en selecteer **Openen in subeditor**.
 - **Mijn sjablonen**: klik met de rechtermuisknop en kies **Openen in subeditor**.
- 5 Voeg de gewenste inhoud toe of bewerk deze en klik op **OK** om terug te keren naar het hoofdvenster van de toepassing.

Montagesjablonen

U vindt montagesjablonen onder **Thema's** in de categorie **Montages en sjablonen** van het deelvenster **Bibliotheek**. De sjablonen zijn vooraf gedefinieerd (en kunnen slechts beperkt worden bewerkt) en zijn ontworpen om uw films te verfraaien met kant-en-klare diashow-, animatie- en bewerkingseffecten voor meerdere tracks. Montagesjablonen kunnen diverse typen aangepaste gegevens bevatten, zoals video, tekstbijchriften, foto's en nog meer. U kunt een ruimte invullen door een geschikt item naar het bijbehorende weergegeven neerzetgebied te slepen.



U vindt montagesjablonen onder Thema's in de bibliotheek.

Binnen ieder thema zijn de beschikbare sjablonen ontworpen ter aanvulling van elkaar bij gebruik in hetzelfde project.

De meeste thema's bieden bijvoorbeeld een Begin-sjabloon en een bijbehorend Einde-sjabloon. Veel thema's bieden tevens een of meer Segue-sjablonen voor het maken van een overgang van de ene video- of beeldclip naar de andere.

Montage in uw project

De eerste stap bij het gebruik van een gekozen sjabloon is het plaatsen ervan op uw projecttijdlijn. Hier wordt de Montagesjabloon behandeld als een gewone, zelfstandige videoclip. Voor aanpassen van de clip door de lege plaatsen in de sjabloon in te vullen, dubbelklikt u op de Montageclip om de Montage-editor te openen. Zie “De Montage-editor gebruiken” op pagina 161 voor meer informatie.

Iedere sjabloon definieert een video of grafische sequentie met lege plaatsen die u invult. De beschikbare aanpassingen zijn verschillend. De meeste sjablonen bieden bijvoorbeeld een of meerdere plaatsen of 'neerzetgebieden' voor video- of beeldclips. In een groot aantal sjablonen kunt u tekstbijschriften toevoegen voor titels en sommige sjablonen beschikken over extra parameters voor andere speciale eigenschappen.

Montageachtergronden

Sommige sjablonen beschikken over ingebouwde grafische achtergronden, een selecteerbare achtergrondkleur of beide. Veel van deze sjablonen bieden tevens een selectievakje **Achtergrond** in de Montage-editor; schakel het selectievakje niet in als u een transparante achtergrond wilt. Op deze manier kan de montage worden gebruikt op een hoger tijdlijnspoor over een achtergrond van het video- of fotomateriaal op de onderstaande sporen.

Montageclips op de tijdlijn

Montageclips gedragen zich als gewone videoclips voor wat betreft bewerkingen op de tijdlijn van een film- of discproject, zoals toevoegen van overgangen, trimmen en positioneren.

Een Montagesjabloon die op de tijdlijn wordt geplaatst, wordt toegevoegd door één van drie methoden: invoegen, overschrijven en vervangen. Wanneer de knop bewerkingsmodus op de werkbalk is ingesteld op **Slimme bewerkingsmodus**, wordt de methode voor vervangen automatisch gekozen. De standaardlengte van de clip varieert per sjabloon. Zie “Bewerkingsmodus” op pagina 59 voor meer informatie over het bewerken van modi.

Montageclips trimmen

Hoewel trimbewerkingen op de tijdlijn hetzelfde zijn voor Montageclips als voor videoclips, kan het feitelijke resultaat van het trimmen afhankelijk zijn van het type sjabloon.

In een volledig geanimeerde sjabloon, zoals een rollende titel, wordt de animatie altijd voltooid. De animatiesnelheid is daarom afhankelijk van de clipduur. Door de clip in te korten, wordt de animatie dus sneller uitgevoerd; de sequentie wordt echter niet aangetast.

Clips met video kunnen echter op de gebruikelijke manier worden getrimd. Veel thema's beschikken over een videosubclip van variabele lengte. Als er een subclip aanwezig is, dan kan de clip net zover als de lengte van de subclip worden uitgebreid – onbeperkt als de subclip een stilstaand beeld is.

Overgangen en effecten

U kunt overgangen gebruiken aan het begin en het einde van montageclips; dit gebeurt op dezelfde manier als bij andere cliptypen.

Ook video- en audio-effecten kunnen op de gebruikelijke manier aan Montageclips worden toegevoegd en op alle inhoud van de clip worden toegepast. Een paar effecten, zoals Snelheid, zijn echter niet beschikbaar voor gebruik met Montageclips.

De anatomie van een montagesjabloon

Voor voorbeelden van de werking van thema's bekijken we het meegeleverde thema "50s Modern", dat vijf sjablonen bevat. Begin, Segue A, Segue B, Segue C, Einde.


Alle sjablonen in dit thema maken gebruik van hetzelfde achtergronddesign – een abstract, scrollend patroon. Het is doorlopend zichtbaar behalve tijdens videosegmenten op volledige framegrootte. De kleur van het patroon wordt ingesteld met behulp van een parameter voor iedere sjabloon in de Montage-editor.

We bekijken nu een van de sjablonen nader: **Begin**.

Begin: Een Begin-sjabloon start meestal met een bepaalde animatie, inclusief titels, en eindigt met video op volledige framegrootte. Ons "50s Modern" voorbeeld volgt dat patroon.



De scrollende achtergrondanimatie loopt gedurende het grootste gedeelte van deze sequentie. Binnen de animatie worden twee aanpasbare bijschriften weergegeven. Ze worden in het diagram aangegeven onder de lijnen op de balk Animatie. Beide bijschriften vliegen het frame in en uit (donkere lijnkleur), met een pauze van anderhalve seconde voor stationaire weergave (lichte lijnkleur) er tussendoor.



Schematische weergave van de sjabloon Begin in het thema '50s Modern' op de standaardlengte van ongeveer 14 seconden.

Op het moment dat het tweede bijschrift het frame verlaat, verschijnt er een geanimeerd venster met de lopende videosubclip. De video zoomt naar volledige framegrootte bij 11:18 in de sjabloonclip en blijft zo tot het einde (het witte gedeelte van de balk 'Video' in het diagram).

Standaard bedraagt de lengte van deze sjabloonclip 14:00. De ingebouwde videoclip start op het vaste tijdstip 7:03 en loopt tot het einde; de lengte is dus 6:27. Als uw videosubclip lang genoeg is, kunt u de gehele clip verlengen en het gedeelte van de video op volledige framegrootte uitbreiden. Deze mogelijkheid wordt in het diagram aangegeven met de pijl aan het einde van de balk Videobalk.

Montagebewerking

De belangrijkste tool in Studio voor het aanpassen van een montageclip is de montage-editor, waarmee u toegang hebt tot alle instellingen die een montage biedt. Met de editor kunt u inhoud uit de bibliotheek toevoegen, de achtergrond wijzigen en tekst in de montage bewerken. U kunt de editor activeren vanuit een montageclip op de tijdlijn van een project door op de clip te dubbelklikken of via **Montage bewerken** in het contextmenu van de clip.

Met een handige truc kunt u tijdlijnclips rechtstreeks aan een montageclip toevoegen via het Klembord. Kopieer de gekozen clip met de opdracht **Kopiëren** in het contextmenu of gebruik **Ctrl+C**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de montageclip om het contextmenu te openen. Kies **Plakken in Neerzetgebied**, kies vervolgens in het grafische submenu uit alle beschikbare ruimten in de montage om er een als doel te selecteren.

De Montage-editor gebruiken

Iedere montagesjabloon heeft zijn eigen reeks plaatsen voor video- en fotocontent; dit zijn de zogenoemde neerzetgebieden in de Montage-editor. De meeste sjablonen beschikken over ten minste één neerzetgebied; het maximum is zes. Sommige sjablonen bieden tevens tekstbijschriften en andere parameters die nodig zijn om speciale functies aan te passen. U kunt een standaardmethode instellen voor de manier waarop inhoud aan montagesjablonen wordt aangepast (passend, bijsnijden of niet schalen). Zie "Projectinstellingen in het Controlepaneel" op pagina 272 (**Montage Schalen**) voor meer informatie.



Met de Montage-editor kunt u sjabloonelementen aangeven zoals video- of beeldclips, instellingen van eigenschappen en tekstbijschriften. Clips worden toegevoegd door ze te slepen van de Compacte bibliotheek van de editor naar neerzetgebieden onder de player.

De Montage-editor bestaat uit vijf delen:

- 1 Aan de linkerkant krijgt u via de compacte versie van de bibliotheek toegang tot uw video's en foto's.
- 2 Aan de rechterkant bevindt zich het aanpassingsdeelvenster met eventuele tekstvelden of andere besturingselementen die voor de sjablooninstellingen vereist zijn.
- 3 De player toont de resultaten van uw wijzigingen.
- 4 Onder het Voorbeeld ziet u de neerzetgebieden voor uw video en foto's.
- 5 De tijdlijn beschikt over grepen voor het aanpassen van de lead-in- en lead-out-tijd.

Intern bijknippen van Montageclips

Wanneer een Montagesjabloon begint of eindigt met een instelbaar gedeelte video op volledig frameformaat (dit is bij een groot aantal sjablonen het geval), dan biedt de tijdlijn van de Montage-editor knoppen voor het aanpassen van de lengte van de 'intro'- en 'outro'-tijden – de lengte van de delen van volledige framegrootte. Klik op een knop en sleep hem naar links of rechts om de lengte afzonderlijk in te stellen. De lengte van het middelste deel van de clip – het geanimeerde deel – neemt hierbij toe of af. Als u de intro en outro wilt instellen zonder de lengte van het middelste gedeelte te wijzigen, klik dan tussen de knoppen en versleep ze.



Gedeelte van de Montage-editor, met de tijdlijn (onder) en neerzetgebieden voor video of foto's (midden). De onderste delen van de bibliotheek en de player zijn ook zichtbaar. Klik en sleep op de tijdlijn om de timing van de montage aan te passen.

Zie “De anatomie van een montagesjabloon” op pagina 160 voor een gedetailleerde toelichting van de sjabloonstructuur.

Werken met neerzetgebieden

Neerzetgebieden leegmaken: U verwijdert een subclip uit het neerzetgebied door met de rechtermuisknop op de zone te klikken en **Media verwijderen** te selecteren in het contextmenu.

Audio van subclip dempen: Sommige neerzetgebieden zijn gemarkeerd met een audiosymbool; dit geeft aan dat het audiogedeelte van alle video's in die zone wordt opgenomen in de audio van de montageclip. Als u niet wilt dat de audio wordt gebruikt, klik dan op het symbool om de subclip te dempen.

Het begin van uw subclip kiezen: Video in een neerzetgebied kan worden aangepast om te starten vanaf een bepaald punt in de subclip. Klik en sleep de schuifknop van het begin van de clip onder het neerzetgebied om het beginframe aan te passen. De pijltoetsen links en recht op het toetsenbord zijn handig voor het maken van kleine aanpassingen.



Als het neerzetgebied waarmee u werkt actief is op die tijdindex, toont het voorbeeld de wijzigingen in het beginframe. Terwijl u het beginframe van een subclip instelt, is het een goed idee om de positie van de schuifregelaar op de locatie te zetten waar de voorbeeldweergave van de Player het handigst is.

Het gebruik van de schuifknop voor het begin van de clip is niet van invloed op de positie van de subclip binnen de sjabloon en ook niet op de duur ervan. U kiest alleen welk deel van de subclip wordt gebruikt. Als u het begin van de subclip zo laat instelt dat de video is afgelopen terwijl de bijbehorende zone nog actief is, wordt het laatste frame van de subclip bevroren om de toegewezen tijd te vullen.

Effecten toevoegen aan neerzetgebieden: Het is mogelijk video- of audio-effecten rechtstreeks toe te voegen aan een montagesubclip door het effect naar het neerzetgebied

te slepen. Zoals gewoonlijk, geeft een paarse streep boven aan de clip aan de effecten zijn toegepast.



Effecten verwijderen uit neerzetgebieden: Zoek onder Effecten in het contextmenu van de zone naar de opdracht **Alles verwijderen** of het submenu Verwijderen waarin u het effect kunt selecteren dat u wilt verwijderen.

NB: Als u de media in een neerzetgebied verwijdert of vervangt, worden alle effecten van die media ook verwijderd.

Videosjablonen voor een gedeeld scherm

U kunt eenvoudig een video voor een gedeeld scherm maken in Pinnacle Studio en meerdere video's afspelen op basis van een vooraf ingestelde of aangepaste sjabloon. U kunt dynamische wijzigingen en 3D-bewegingen toevoegen aan aangepaste sjablonen.




U kunt een sjabloon gebruiken om een videoproject met een gedeeld scherm te maken of u kunt uw eigen sjabloon voor een gedeeld scherm maken.

Voordat u begint

- Zorg dat de videoclips die u wilt gebruiken in de bibliotheek zijn geïmporteerd en dat u hiertoe gemakkelijk toegang heeft via een projectvak of een collectie.
- Bekijk een voorbeeld van de videoclips die u wilt gebruiken, zodat u een idee heeft welke vormen passen bij de inhoud waarop u zich wilt richten. Als de hoofdactie bijvoorbeeld verticaal verloopt, past een horizontale vorm hier niet erg goed bij.

Een sjabloon voor een gedeeld scherm kiezen en vullen

- 1 Kies op de navigatiebalk van de bibliotheek **Montages en sjablonen > Sjablonen > Sjabloon voor een gedeeld scherm**.



- 2 Sleep de miniatuur voor de sjabloon die u wilt gebruiken naar de tijdlijn.
- 3 Klik in de tijdlijn met de rechtermuisknop op de sjabloon en kies **Openen in subeditor**.
De sjabloon wordt op afzonderlijke tracks weergegeven in de **subeditor**. Er wordt een track toegevoegd voor elk gedeelte van de sjabloon (tracks bevatten een visuele indicatie van het gebied waartoe ze behoren).
- 4 Sleep een videoclip naar elke track vanuit het deelvenster **Bibliotheek** van de **subeditor**.
- 5 Als u de clip in het sjabloongebied wilt aanpassen, klikt u op een track en klikt u in het deelvenster **Player** op de BIB-knop **Schaalmodus** .
Er wordt een semitransparante weergave van de clip onder aan de sjabloon weergegeven.
- 6 Voer in het deelvenster **Player** een van de volgende handelingen uit:
 - Pas het formaat van de geselecteerde clip aan door de formaatknooppunten (oranje punten) te slepen die in het voorbeeldvenster worden weergegeven.
 - Plaats de clip op de gewenste positie door deze te slepen en het betreffende gebied van de sjabloon te vullen.
 - Draai de clip door de draaigreep te slepen (het knooppunt dat kan worden uitgevouwen boven de formaatrechthoek).
- 7 Klik op de tijdlijn op een andere track om de andere clips in de sjabloon aan te passen.
- 8 Wanneer u klaar bent, klikt u op **OK** om de subeditor af te sluiten en de elementen voor het gedeelde scherm samen te vouwen op één track op de tijdlijn.


Een sjabloon voor een gedeeld scherm maken

- 1 Klik op de tijdlijn op de knop **Sjablonen voor gedeeld scherm maken** .

Kies in de **Montage-/Sjablooneditor** een gereedschap in het deelvenster **Vormgereedschappen** en sleep in het editorvenster om het gebied te splitsen in verschillende clipzones. In elke clipzone wordt een getal weergegeven.




- 2 Als u de lijnen en vormen wilt aanpassen, kiest u het gereedschap **Selecteren** in het deelvenster **Vormgereedschappen**. U kunt de lijnen en vormen slepen om de positie te wijzigen en het formaat te wijzigen. U kunt ook de **Rotatie** en **Rand** aanpassen (**Breedte, Kleur, Dekking**), en opties voor **3D-effect** toepassen (**Draaien** en **Schuin zetten**).
- 3 Als u dynamische wijzigingen of 3D-beweging wilt toevoegen aan uw sjabloon, kunt u voor elk object keyframes langs de tijdlijn toevoegen, onder in het sjabloonvenster. U kunt vervolgens de instellingen kiezen die u op een keyframe wilt toepassen en op **Enter** drukken.



- 4 Als u inhoud bij de sjabloon wilt opslaan (bijvoorbeeld een afbeelding of video die vast onderdeel wordt van de sjabloon), gaat u naar de inhoud die u wilt toevoegen en sleept u de bijbehorende thumbnail naar het neerzetgebied. U kunt de eigenschappen voor een sjabloonvideo aanpassen door de waarden voor de eigenschappen in te stellen in het gebied **Video-eigenschappen**.

Opmerking: Als u de inhoud wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de inhoud in het neerzetgebied en kiest u **Media verwijderen**.



Een genummerd neerzetgebied verschijnt langs de onderrand van het voorbeeldvenster.

- 5 Wanneer de sjabloon gereed is, klikt u op **Opslaan als** om de sjabloon in de **bibliotheek** op te slaan (**Montages en sjablonen** > **Sjablonen** > **Mijn sjablonen**).
- 6 Klik op **OK** om naar de **subeditor** te gaan.
- 7 U kunt clips toevoegen en bewerken als voor een bestaande sjabloon.

- 8 Wanneer u klaar bent, klikt u op **OK** om de **subeditor** af te sluiten en de elementen voor het gedeelde scherm samen te vouwen op één track op de tijdlijn.


Mijn sjablonen: Een film opslaan als sjabloon

U kunt uw films opslaan als sjabloon en toevoegen aan de **Bibliotheek (Montages en sjablonen > Mijn sjablonen)**. Wanneer u een filmproject converteert in een sjabloon, kunt u kiezen welke elementen van de film door tijdelijke aanduidingen worden vervangen. Wanneer u een film als sjabloon opslaat, wordt de inhoud die geen tijdelijke aanduiding is niet vergrendeld: u kunt alle elementen van de sjabloon bewerken in de Subeditor. Met tijdelijke aanduidingen wordt het eenvoudiger om inhoud aan te merken die moet worden vervangen.

Opmerking: Aangepaste sjablonen voor een gedeeld scherm worden ook opgeslagen in **Mijn sjablonen**. Zie "Een sjabloon voor een gedeeld scherm kiezen en vullen" op pagina 165 voor meer informatie over het gebruik van sjablonen voor een gedeeld scherm.


Een filmproject converteren in een sjabloon

- 1 Open de film die u wilt gebruiken als sjabloon op de tijdlijn en klik op het menu **Bestand > Film opslaan als sjabloon**.
- 2 In het deelvenster linksboven in het sjabloonvenster schakelt u de selectievakjes in naast de media (video's, audio of foto's) die u wilt vervangen door tijdelijke aanduidingen.



- 3 Klik op **Vervangen door tijdelijke aanduiding**.

De deelvensters met de oranje getallen worden als tijdelijke aanduiding gebruikt.



- 4 Controleer de sjabloon en klik op **Sjabloon opslaan** als u klaar bent.

- 5 Typ een bestandsnaam voor de sjabloon en klik op **Opslaan** om terug te keren naar het hoofdvenster van de toepassing.

De sjabloon wordt opgeslagen in de bibliotheek, bij **Montages en sjablonen > Mijn sjablonen**.

Een filmsjabloon kiezen uit Mijn sjablonen en vullen

- 1 Sleep een sjabloon uit het gedeelte **Montages en sjablonen > Mijn sjablonen** van de **Bibliotheek** naar de tijdlijn.
De sjabloon wordt toegevoegd aan één track.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op de sjabloon en kies **Openen subeditor**.
De sjabloon wordt op meerdere tracks geopend (als het oorspronkelijk een film met meerdere tracks betrof).
- 3 Vervang de tijdelijke aanduidingen in de **Subeditor** door de inhoud die u wilt gebruiken vanuit de **Bibliotheek** op de tijdelijke aanduidingen te slepen.
- 4 Bewerk de sjabloon indien gewenst in de **Subeditor**.
- 5 Klik op **OK** wanneer u wilt terugkeren naar het hoofdvenster van de toepassing.

Titels



In Pinnacle Studio kunt u geanimeerde titels en afbeeldingen maken en bewerken. Ongeacht of u begint met een vooraf ingestelde titel of van voren af aan een eigen titel maakt, u beschikt over vrijwel eindeloze opties met uitgebreide tekst- en afbeeldingseffecten en keyframebesturing.

Zie “3D-titel-editor” op pagina 293 voor meer informatie over het maken en bewerken van 3D-titels.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Informatie over titels
- Onderdelen van het deelvenster Titel
- Het deelvenster Titel activeren
- Eenvoudige titels maken
- Samengestelde titels met lagen maken
- Titels opslaan en laden
- Instellingen voor het uiterlijk
- Beweging voor titels
- Titels maken en bewerken
- Achtergrondinstellingen
- Instellingen voor het uiterlijk
- Een voorbeeld van een titel bekijken
- Tekst en tekstinstellingen
- Titels en stereoscopisch 3D
- Werken met de Lagenlijst

Informatie over titels

U kunt titels op verschillende manieren toevoegen in Pinnacle Studio:

- Van voren af aan een eigen titel maken
- Een vooraf ingestelde titel toevoegen

Wanneer u een eigen, oorspronkelijke titel maakt, kunt u deze als voorkeuze-instelling opslaan.

Wanneer u een voorkeuzetitel selecteert, voegt u deze meestal aan uw project toe en bewerkt u deze op de gewenste wijze door de titel op de tijdlijn te selecteren en de tekst of andere eigenschappen te wijzigen in het deelvenster **Titel**.

Opmerking: Als u besluit om een titel direct in de **bibliotheek** te bewerken, wordt de titel geopend in de modus Correctie. Er wordt een tabblad op de tijdlijn geopend die de titel weergeeft (het huidige project heeft ook een tabblad). We raden u aan om het bewerken van de titel te voltooien, de titel op te slaan (met een nieuwe naam) en het tabblad met de titel op de tijdlijn te sluiten voordat u verdergaat met uw hoofdproject.


Tips voor het zoeken van titels

Net als voor andere items geldt, kunt u voorkeuzetitels zoeken in de **bibliotheek**. Dit zijn enkele van de trefwoorden die u kunt gebruiken:

- **overlay:** titels met transparante delen, zodat de content van onderliggende sporen zichtbaar is.
- **volledig scherm:** titels hebben geen transparante delen - ze nemen het gehele videoframe in beslag.

Andere trefwoorden om te proberen met titels in de **bibliotheek** zijn 'rollen', 'kruipen', 'naam' en 'titel'.

Onderdelen van het deelvenster Titel



Delen van het deelvenster Titel: 1. Paginatabelden van het deelvenster Titel (Titel, Tekst, Beweging, Oude instellingen) 2. Gedeelte met lagen, 3. Gedeelte met instellingen, 4. Gedeelte met keyframes, 5. Het deelvenster Player met een voorbeeldweergave van de titel

Dit zijn de hoofdgedeelten van het deelvenster **Titel**, genummerd als in de bovenstaande illustratie:

- 1 Het deelvenster **Titel** heeft tabbladen voor vier pagina's: **Titel**, **Tekst**, **Beweging** en **Oude instellingen**.

- De pagina **Titel** bevat de basisbesturingselementen voor het maken, opslaan, laden en voor de duur.
 - De pagina **Tekst** is de standaardpagina en bevat de meeste besturingselementen voor tekstbewerking.
 - Op de pagina **Beweging** kunt u de eigenschappen voor de beweging van een volledige titellaag instellen, of voor afzonderlijke regels, woorden of letters.
 - Met **Oude instellingen** kunt u bewegingsinstellingen (voorkeuzen) voor uw beweging kiezen. Dit omvat enkele klassieke stijlen voor het **ingaan, accentueren en afsluiten** van titels.
- 2 In het gedeelte **Lagen** ziet u een lijst met de lagen in de titel. Lagen kunnen op tekst of op een vorm gebaseerd zijn (vectorvormen of geïmporteerde foto's of video's). Het gedeelte **Lagen** is beschikbaar voor de pagina's **Tekst** en **Beweging**, evenals voor de pagina **Oude instellingen**. Elk grafisch of tekstueel element vormt een laag in de titel, een stapel van deze lagen. De ondoorzichtige delen van een laag verbergen de onderliggende lagen; de onderste laag kan alleen de achtergrond verbergen. Het proces van het opbouwen van een beeld in lagen wordt 'samenstellen' genoemd. Omdat de informatie van de diverse lagen afzonderlijk wordt beheerd en pas bij uitvoer van het beeld wordt samengevoegd, kunt u altijd terugkeren naar de compositie en nieuwe lagen toevoegen en bestaande lagen aanpassen, herschikken, verwijderen of vervangen.
 - 3 Het gedeelte **Instellingen** omvat de instellingen voor **Tekst, Uiterlijk, Achtergrond** en **Stereoscopisch**. Voor de pagina **Beweging** bevat het alle instellingen in verband met beweging. **Tekstinstellingen** bepalen de stijl en grootte van titels; **Uitzicht instellingen** bepalen het letterbeeld, de rand en schaduwen voor titeltekst en **Achtergrondinstellingen** zijn van toepassing op de achtergrondlaag van de titel.
 - 4 In het gebied **Keyframe** kunt u keyframes instellen en bekijken voor eigenschappen die keyframes ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld keyframes gebruiken om de beweging te bepalen. Zie "Keyframes gebruiken" op pagina 44 voor meer informatie over keyframes.
 - 5 In het **deelvenster Player** kunt u een voorbeeld weergeven van titels en dit bevat enkele besturingselementen voor interactieve bewerking.

Het deelvenster Titel activeren

U kunt het deelvenster Titel op verschillende manieren openen. Wat u krijgt te zien wanneer u het **deelvenster Titel** opent, hangt af van wat er is geselecteerd (of niet is geselecteerd).


Opmerking: Als u dubbelklikt op een titel in de **bibliotheek**, wordt de titel geopend in de modus Correctie. Er wordt een tabblad op de tijdlijn geopend die de titel weergeeft (het huidige project heeft ook een tabblad). We raden u aan om het bewerken van de titel te voltooien, de titel op te slaan (met een nieuwe naam) en het tabblad met de titel op de tijdlijn te sluiten voordat u verdergaat met uw hoofdproject.

Het deelvenster Titel activeren

- Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik in het gedeelte met het deelvenster **Bibliotheek** op **Titel**.
 - Sleep de scrubber (afspeelkop) op de tijdlijn naar de positie waarop u de titel wilt toevoegen en klik op de knop **Titel T** op de werkbalk Tijdlijn.
 - Dubbelklik in de tijdlijn op een bestaande titelclip.
 - Dubbelklik in de **bibliotheek** op een thumbnail voor een voorkeuzetitel.

De modus Correctie afsluiten voor het bewerken van titels in de bibliotheek

- Nadat u de bewerkte titel in de bibliotheek met een nieuwe naam hebt opgeslagen, klikt u op de tijdlijn op het pictogram Afsluiten (x) op het tabblad voor de nieuwe titel.



Als u op het pictogram Afsluiten op het lichtgroene tabblad klikt, wordt de modus Correctie voor de titel afgesloten.

Eenvoudige titels maken

De beste manier om alles over de functies van titels in Pinnacle Studio te weten te komen, is om zelf van voren af aan een titel te maken.

Een eenvoudige titel maken

- 1 Zorg dat er een spoor voor de titels beschikbaar is op de tijdlijn. Titels worden standaard met een transparante achtergrond gemaakt, zodat ze als overlay kunnen worden toegevoegd op een spoor, boven de hoofdsporen met media.
- 2 Plaats de scrubber (afspeelkop) op de tijdlijn op de tijdcode waarop u een titel wilt invoegen.
- 3 Klik op de knop **Titel T** op de werkbalk Tijdlijn.
Er wordt een standaardtitelfragment (met een duur van 3 seconden) aan de tijdlijn toegevoegd en het deelvenster **Titel** wordt geopend.
- 4 Typ de titeltekst in het tekstveld **Tekstinstellingen** van het deelvenster **Titel**.

Als u een voorbeeld van de titeltekst wilt weergeven, moet u zorgen dat u de scrubber boven op de titelclip plaatst in de tijdlijn.

5 Pas de gewenste opmaakoptyes in het gedeelte **Tekstinstellingen** toe om het lettertype of de uitlijning van de tekst aan te passen.

6 Kies in het gedeelte **Uitzicht instellingen** een kleur voor **Vullen** in de kleurselector en klik op de knop **Toepassen**.

Overige opties zijn het toevoegen van een omtrek (Rand) of een schaduw/gloed (Schaduw). Zie "Instellingen voor het uiterlijk" op pagina 178 voor meer informatie. U kunt tevens een achtergrond aan de titel toevoegen. Zie "Achtergrondinstellingen" op pagina 178 voor meer informatie.

7 Klik op **Beweging** boven in het deelvenster en voer een van de volgende handelingen uit:

- Wijzig de instellingen in het gedeelte **Positie** om de positie van de tekst te wijzigen.
- Klik in het deelvenster Player op het tekstvak om het te selecteren, plaats uw aanwijzer op de rand van het vak om het bewegingspictogram weer te geven en sleept de tekst naar de gewenste positie.

Overige opties zijn onder andere het instellen van de beweging voor afzonderlijke regels, woorden of letters in de titel, met onder andere instellingen voor **Rotatie** en **Dekking**. Zie "Beweging voor titels" op pagina 176 voor meer informatie.

Samengestelde titels met lagen maken

Met behulp van lagen kunt u complexe titels maken. Lagen kunnen op tekst, vormen, foto's of video's worden gebaseerd. Lagen vormen een goede manier om verschillende elementen van uw titel in te delen en bieden u de flexibiliteit om een deel te wijzigen zonder dat dit op andere delen van invloed is. U kunt titelafbeeldingen voor de onderrand van het scherm maken met behulp van lagen, maar ook logo's en andere afbeeldingen die tekst bevatten.

Titellagen maken

1 Klik in het deelvenster **Titel** op het tabblad **Tekst**, zodat de pagina **Tekst** wordt weergegeven.

2 Klik op een van de volgende knoppen boven in het gedeelte met de lijst Lagen:

- **Tekstlaag toevoegen** : Hiermee wordt een nieuwe tekstlaag aan de lijst toegevoegd.
- **Vormgereedschap** : Kies een vectorvorm of kies **Items vanuit bibliotheek toevoegen** om een venster te openen waarin u media kunt zoeken en selecteren in de categorieën **Projectvakken**, **Video** of **Foto**. Klik op de knop **Toepassen** na het selecteren van de media. Hiermee wordt het selectievenster gesloten en wordt de laag toegevoegd aan de lijst.

- 3 Selecteer de laag die u wilt bewerken in de lijst Lagen en geef de gewenste instellingen op in het gedeelte **Instellingen**.
- 4 Boven de **Tekstinstellingen** kunt u een van de volgende opties kiezen.
 - **Groep Uitlijnen**: Selecteer in het voorbeeldgedeelte van het deelvenster Player twee of meer lagen en kies een uitlijningsoptie in het menu **Groep Uitlijnen**.
 - **Groeperen**: Selecteer twee of meer lagen in het voorbeeldgedeelte van het deelvenster Player om een groep te maken met gedeelde eigenschappen voor het uiterlijk en de beweging.
 - **Rangschikken**: Hiermee kunt u de stapelvolgorde van de geselecteerde laag instellen.
 - **Tekstomloop**: Hiermee kunt u tekst in het tekstframe laten omlopen en wordt de tekst niet uitgerekt als de grootte van het frame wordt aangepast.



U kunt ook lagen selecteren in het voorbeeldgedeelte van het deelvenster Player door op een laag te klikken of door met de rechtermuisknop te klikken en **Alle lagen selecteren** in het contextmenu te kiezen. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken en **Alle lagen deselecteren** kiezen.

U kunt ook met de rechtermuisknop in het voorbeeldgedeelte van het deelvenster Player klikken om toegang te krijgen tot de opdrachten **Groepering** en **Rangschikken**.

Titellagen bewerken

- 1 Klik in het deelvenster **Titel** op het tabblad **Tekst**, zodat de pagina **Tekst** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer boven in het gedeelte met de lijst Lagen de laag die u wilt bewerken.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Breng de gewenste wijzigingen aan in het gedeelte Instellingen.
 - Selecteer een of meer lagen in het voorbeeldgedeelte van het deelvenster Player, klik met de rechtermuisknop en kies een van de volgende opties: **Laag knippen**, **Laag kopiëren**, **Laag plakken** of **Laag verwijderen**.

Titels opslaan en laden

U kunt de titels die u op uw computer maakt en bewerkt, opslaan. Vervolgens kunt u titels exporteren en delen met andere gebruikers van Pinnacle Studio.

Een titel als een instelling opslaan

- 1 Selecteer de titel die u wilt opslaan in de tijdlijn.
- 2 Klik in het gedeelte met het deelvenster **Bibliotheek** op **Titel**.
- 3 Klik in het deelvenster **Titel** op het tabblad **Titel** in de linkerbovenhoek van het deelvenster.

4 Klik op **Titel opslaan** en typ een naam voor de titel.

5 Klik op **Opslaan**.

De titel wordt standaard als voorkeuzetitel opgeslagen in het gedeelte **Mijn titels** van de **bibliotheek**.

Een opgeslagen titel laden

1 Klik in het deelvenster **Titel** op het tabblad **Titel** in de linkerbovenhoek van het deelvenster.

2 Klik op **Titel laden** en ga naar de gewenste titel (.apx-bestand).

3 Klik op **Openen**.

Instellingen voor het uiterlijk

Instellingen (voorkeuzen) voor het uiterlijk zijn visuele stijlen die u op lagen met tekst- of vectorvormen kunt toepassen. Dit vormt een goede manier om snel een aantrekkelijke titel te maken wanneer u meer dan alleen basisopmaak wilt.

Als u een thumbnail van een uiterlijkinstelling aanwijst, wordt een voorbeeld van het uiterlijk weergegeven op de geselecteerde laag in het voorbeeldgebied van het deelvenster Player.

Zelfs als u niet het exacte uiterlijk kunt vinden in de instellingen, kunt u vaak tijd besparen door te beginnen met een uiterlijk dat bijna goed is; pas dit vervolgens aan in het gedeelte **Uitzicht instellingen**. U kunt vervolgens uw eigen instellingen voor het uiterlijk opslaan in de categorie **Mijn uiterlijken**.

Een vooraf ingesteld uiterlijk gebruiken

1 Klik in het deelvenster **Titel** op het tabblad **Tekst**, zodat de pagina **Tekst** wordt weergegeven.

2 Selecteer een tekstlaag of een vormlaag met een vectorvorm in de lijst Lagen.

3 Klik boven in het deelvenster op een van de volgende categorieën voor het uiterlijk:

- **Standaard**: bevat instellingen voor enkele populaire stijlen
- **Schaduw**: bevat schaduwstijlen
- **Schuine rand**: bevat stijlen met een afgeschuinde rand
- **Omtrek**: bevat een scala aan stijlen voor randen en gloed
- **Mijn uiterlijken**: wanneer u een aangepast uiterlijk opslaat, kunt u dit hier vinden.

4 Plaats de muisaanwijzer op een van de thumbnails in de geselecteerde categorie om een voorbeeld van het uiterlijk weer te geven in het deelvenster Player.

5 Klik op een thumbnail om het betreffende uiterlijk toe te passen.

6 Als u de instelling wilt aanpassen, wijzigt u de gewenste instellingen in het gedeelte **Uitzicht instellingen**.

Opmerking: U kunt een aangepast uiterlijk opslaan door een naam voor het uiterlijk in te voeren in het tekstveld onder **Uitzicht instellingen** en door op de knop **Uiterlijk opslaan** te klikken, rechts van het tekstveld.

Beweging voor titels

U kunt de instellingen op de pagina **Beweging** van het deelvenster **Titel** gebruiken om de positie van uw tekst in te stellen. Als u keyframes toevoegt, kunt u zeer nauwkeurige bewegingen toevoegen om de positie van uw tekst voor een bepaalde tijdsduur te wijzigen, waaronder allerlei verschillende draaibewegingen.

U kunt voor elke laag in uw titel kiezen om beweging toe te voegen aan afzonderlijke regels, woorden of letters in uw titel.

Oude instellingen

Op de pagina **Oude instellingen** vindt u ook bewegingsopties in de vorm van vooraf ingestelde animatieroutines. Deze instellingen omvatten bijvoorbeeld typeffecten, schuivende of stuitende tekst. Deze bewegingen worden in drie categorieën ingedeeld:

- **Ingang:** een Ingang-beweging definieert het verschijnen van de titellaag – de eerste keer dat de laag in de lopende titel verschijnt.
- **Accentuering:** een Accentuering-beweging zorgt ervoor dat de aandacht van het publiek op de inhoud van de laag blijft gevestigd door middel van een opvallende actie gedurende de tijd dat de laag zichtbaar is.
- **Sluiten:** met de Sluiten-beweging verdwijnt de laag weer van het scherm en wordt de levenscyclus voltooid.


Iedere laag kan één beweging van ieder type bevatten.

NB: Voor de instellingen voor **Ingang** en **Sluiten** bestaan vaak overeenkomende paren, zodat u een consistent effect kunt toepassen.

Beweging toevoegen aan een titel:

- 1 Dubbelklik op de titel die u wilt bewerken in de tijdlijn.
- 2 Klik in het deelvenster **Titel** op het tabblad **Beweging**, zodat de pagina **Tekst** wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een laag in de lijst Lagen.
- 4 Als u een tekstlaag kiest, selecteert u het element dat u wilt beïnvloeden door op een van de volgende knoppen te klikken:
 - **Laag**
 - **Regel**

- **Woord**
- **Letter**



- 5 Als er meerdere eenheden bestaan voor het gekozen element (bijvoorbeeld Letter), klikt u in het tekstveld op het specifieke item dat u wilt bewerken.
- 6 Configureer de gewenste instellingen voor **Positie**, **Rotatie**, **Spil**, **Schaal** en **Dekking** en voeg bij de gewenste tijdcodeposities keyframes toe in het gedeelte Keyframe.

Beweging toevoegen met behulp van Oude instellingen

- 1 Dubbelklik op de titel die u wilt bewerken in de tijdlijn.
- 2 Klik in het deelvenster **Titel** op het tabblad **Oude instellingen**.
- 3 Selecteer een laag in de lijst Lagen.
- 4 Klik op **Instelling selecteren** in het gedeelte **Ingang**.
- 5 Wijs de thumbnails aan met uw muisaanwijzer om een voorbeeld van de beweging te bekijken in het deelvenster Player.
- 6 Klik om de instelling toe te passen.
- 7 Herhaal stap 5 en 6 voor **Accentuering** en **Sluiten**.
- 8 U kunt het tijdslijngedeelte met de instelling gebruiken om de duur van elk bewegingseffect in de clip aan te passen, evenals de totale duur van de bewegingseffecten.

Als u de beweging wilt verwijderen die u met een Oude instelling hebt toegepast, klikt u in het tijdslijngedeelte met de instelling (links van het voorbeeld) met de rechtermuisknop en kiest u **Bewegingen**. Kies de beweging die u wilt verwijderen in het submenu.

Titels maken en bewerken

Een titel in de Titel-editor in Pinnacle Studio bestaat uit elementen van vier typen:

De achtergrondlaag: Standaard is de achtergrond volledig transparant. Voor overlay titels is dit gebruikelijk. Voor speciale doelen, of voor titels op het volledige scherm, kunt u een vaste kleur, een gradient, een afbeelding of een video als achtergrond kiezen. Voor extra flexibiliteit beschikt het paneel Achtergrondinstellingen ook over een knop voor de dekking. Zie "Achtergrondinstellingen" op pagina 178.

Video- en afbeeldingslagen: De bronnen van deze lagen zijn afkomstig uit de gedeeltes Video, Foto's en Filmprojecten van de bibliotheek. De lagen ondersteunen dezelfde bewerkingen als de tekst- en vormlagen, behalve voor de toepassing van uiterlijken.

Tekst- en vormlagen: Dit zijn “vectorgebaseerde” lagen; dit betekent dat ze niet als bitmapafbeeldingen worden opgeslagen zoals video- en fotobestanden, maar als een soort “recept” voor het opnieuw creëren van afbeeldingen op basis van rechte en kromme lijnsegmenten waarop eigenschappen (zoals kleur) en speciale effecten (zoals vervaging) kunnen worden toegepast. Net zoals video- en afbeeldingslagen kunnen deze vectorgebaseerde lagen worden geslept, in grootte aangepast, gedraaid en gegroepeerd en kunt u er bewegingen op toepassen. Anders dan de andere lagen kunnen ze echter ook worden aangepast met uiterlijken uit het gedeelte Uiterlijken van de standaardwaarde-selector. Zie “Instellingen voor het uiterlijk” op pagina 175 voor details.

Achtergrondinstellingen

De achtergrond wordt ingesteld via het gedeelte **Achtergrondinstellingen**.

De standaardachtergrond voor een titel is volledig transparant. Als uw titel op een hoger spoor in uw projecttijdlijn staat, zijn video of andere afbeeldingen op lagere sporen zichtbaar achter de voorgrond van de titel.

Om een achtergrond met een vaste kleur of gradient-achtergrond te maken, klikt u op het voorbeeldgedeelte van de achtergrond. Hierdoor verschijnt er een dialoogvenster voor het selecteren van een kleur plus een oogdruppelaarknop waarmee u een willekeurige kleur kunt kiezen binnen het venster van de Titel-editor.

U kunt een achtergrond met een verloop kiezen via het tabblad **Verlopen** bovenaan het kleurpalet. Er kunnen extra verloopmarkeringen worden ingesteld door op de onderstaande verloopbalk te klikken. Verloopmarkeringen kunt u verwijderen door ze verticaal uit het balkgedeelte te slepen.

Als u video of een stilstaand beeld als uw achtergrond wilt gebruiken, sleept u het item omlaag uit het gedeelte Video of Foto's van de bibliotheek naar het achtergrondvoorbeeld, dat tevens dienst doet als een dropzone.


Om de achtergrond doorzichtig te maken, plaatst u de schuifknop **Dekking** op een positie tussen volledig transparant (helemaal links) en volledig ondoorzichtig. Dubbelklik op de schuifknop om terug te keren naar volledige dekking.

U stelt de achtergrond weer op de standaardwaarde (zonder achtergrond) in door op de **prullenbakknop** te klikken.

Instellingen voor het uiterlijk

Het deelvenster **Instellingen** biedt toegang tot de **Uitzicht instellingen**, waar u de individuele detaillagen kunt beoordelen, aanpassen, toevoegen of verwijderen, om een bepaald uiterlijk te genereren.

Er zijn drie typen detaillagen: **opvulling** (oppervlakte), **rand** en **schaduw**. De drie typen verschillen niet in de instellingen die ze ondersteunen, maar in de standaardpositie waarop ze in de stapel met lagen worden ingevoegd. Tenzij expliciet naar een andere positie gesleept, verschijnen de opvullingdetails bovenaan de stapel, gevolgd door randen en ten slotte schaduwen. Nadat u een detail hebt gemaakt, kunt u het echter naar wens naar boven of beneden in de stapel slepen.




Opvulling, Rand en Schaduw: Een nieuw opvullingdetail (links, boven) wordt toegevoegd aan de bovenste opvullingslaag; er worden nieuwe rand- en schaduwdetails toegevoegd onder de onderste laag van hun respectieve typen.

U kunt de eigenschappen van individuele detaillagen aanpassen via de knoppen op uitklapbare bewerkingsdeelvensters in de editor voor uiterlijken.


De volgende detaileigenschappen zijn beschikbaar:

- **Verschuiving X, Verschuiving Y:** Met deze schuifknoppen bepaalt u de positie van de detaillaag met betrekking tot de nominale positie van de tekst of afbeelding waarop het uiterlijk wordt toegepast. Het bereik van de verschuiving is -100 (links of beneden) tot +100 (rechts of boven). De maximale verschuiving staat voor 1/8ste van de breedte en 1/8ste van de hoogte van het voorbeeldgedeelte van het deelvenster Player.



In dit voorbeeld is er een uiterlijk met drie detaillagen toegepast op één tekstlaag. De detaillagen zijn identiek geconfigureerd, afgezien van de verschuivingswaarden: linksboven (-1.0, 1.0); midden (0, 0); rechtsonder (1.0, -1.0).

- **Grootte:** Deze schuifknop bepaalt de dikte van de segmenten die worden gebruikt voor het tekenen van de tekst of de afbeelding, van nul tot 2, waarbij 1 de standaarddikte is.



Dit voorbeeld bevat drie detaillagen met diverse grootte waarden. Van links naar rechts: Van links naar rechts: 0.90, 1.0, 1.20. Het visuele effect van de diverse grootten is afhankelijk van de standaarddikte van de strepen in de laag. In een tekstlaag wordt dit bepaald door het lettertype en de lettergrootte.

- **Vervagen:** Naarmate de waarde van deze schuifknop wordt vergroot van 0 naar 1 wordt de desbetreffende detail laag steeds spookachtiger en onduidelijker.



De detaillagen in dit voorbeeld verschillen alleen door hun vervagingsinstellingen. Van links naar rechts: 0,15, 0, 0,40.

- **Dekking:** Deze schuifknop bepaalt de dekking van de detail laag van 0 (transparant) tot 1 (ondoorzichtig).
- **Vullen:** Klik op de knop voor het kleurvoorbeeld om een dialoogvenster met standaardkleuren te openen; hierin kunt u de vulkleur van de detail laag instellen. Dit dialoogvenster bevat een oogdruppelaarknop om een kleur ergens in de Titel-editor te kiezen. Om een gradient-achtergrond in te stellen, klikt u op de knop Gradients bovenaan het kleurpalet. Er kunnen extra gradient-markeringen worden ingesteld door op de onderstaande gradient-balk te klikken. Gradient-markeringen kunnen worden verwijderd door ze verticaal uit het balkgedeelte te slepen.

Werken met detaillagen

Naast het instellen van de eigenschappen van bestaande detaillagen kunt u ook details van de drie typen toevoegen, details verwijderen en de volgorde van de stapel detaillagen wijzigen.

Om een detail laag toe te voegen, klikt u op één van de drie knopjes rechts boven Uitzicht instellingen. Van links naar rechts maakt u hiermee nieuwe opvulling-, rand- en schaduwlagen. De plaatsing van de nieuwe detail laag in de stapel met lagen wordt bepaald door het laagtype, zoals hierboven is toegelicht.



U verwijdert een detaill laag door op de **prullenbakknop** te klikken op de bovenste balk van het bewerkingspaneel van het detail.

Als u een detaill laag een andere naam wilt geven, dubbelklikt u op de naam, typt u de gewenste naam en drukt u op **Enter**.

Om een detaill laag tijdelijk te verbergen, klikt u op het puntvormige zichtbaarheidpictogram boven aan het detail.


U sluit of opent het bewerkingspaneel van een detaill laag door op de pijlknop links op de balk van de laag te klikken.

Om de volgorde van de detaillagen te wijzigen, sleept u de werkbalk van het bewerkingspaneel naar een nieuwe locatie. Als het uiterlijk dat u bewerkt meer dan twee of drie lagen bevat, kan het handig zijn om de deelvensters eerst te sluiten zodat de gehele stapel tegelijkertijd zichtbaar is.

Een voorbeeld van een titel bekijken

Het voorbeeldgedeelte van het deelvenster Player is het hoofdgedeelte voor voorbeeldweergave en bewerking van titels. Hier kunt u de voorgrondlagen van uw titels opnieuw rangschikken, in grootte aanpassen en roteren.

Een noodzakelijke eerste stap voor het de meeste bewerkingen is het selecteren van de laag of de lagen die u wilt beïnvloeden. Geselecteerde lagen komen in een kader met acht controlepunten voor instellen van de grootte en een rotatiehendel bovenaan voor het roteren van de selectie in stappen van één graad. De meeste laagtypen kunnen worden "vastgegrepen" om ze naar een nieuwe positie te slepen door direct op het kader te klikken.



Een vormobject roteren in het voorbeeldgedeelte. Het kleine puntje in het midden bovenin het kader is de rotatiehendel voor de laag. Om een laag te roteren, klikt u op de rotatiehendel en sleept u met de muis. Als de muis op de rotatiehendel staat, ziet de aanwijzer eruit als een cirkelpijl.

Bij tekst- en vormlagen kan een gedeelte van de inhoud buiten het kader liggen. Dit komt voor wanneer één van de 'details' in het uiterlijk wordt gedefinieerd met een horizontale of

verticale verschuiving waarmee het detail weg wordt verplaatst van de nominale locatie van de laag.

Laagbewerkingen die u in het voorbeeldvenster kunt zien

De hier beschreven bewerkingen gelden voor een enkele laag, maar kunnen ook voor meerdere lagen tegelijkertijd worden toegepast.

Om een laag te selecteren in het voorbeeldvenster, klikt u op de laagrechthoek met de muis. Hierdoor verschijnt het kader van de laag en kunt u de laag bewerken.

Lagen reageren op muisklikken binnen de rechthoek (de rechthoek die het frame toont wanneer u dit selecteert). Dit betekent dat u een zichtbare laag mogelijk niet kunt bewerken omdat hij onder een transparant gedeelte ligt binnen de rechthoek van een andere laag. Om in dergelijke gevallen bewerkingen met de muis uit te voeren, moet u eerst de bovenste laag/lagen verbergen.

Om een laag zonder tekst te verplaatsen, klikt u ergens binnen de rechthoek en sleept u hem naar de nieuwe positie.

Om een tekstlaag te verplaatsen, plaatst u de muis bij de rand van het kader van de laag totdat de sleepmarkeringen verschijnt (pijlje dat vier kanten op wijst); klik en sleep de laag. Als u in het frame klikt (zoals bij een laag zonder tekst), wordt de modus voor tekstbewerking geactiveerd.



Om de grootte van een laag aan te passen en de verhoudingen te bewaren, klikt u op een hoekpunt van het kader en sleept u dit naar buiten of binnen totdat het juiste formaat is bereikt.

Om de grootte van een laag aan te passen en de verhoudingen aan te passen, klikt u op een zijpunt van het kader en sleept u. Door de grootte aan te passen met het middelste punt aan twee aangrenzende kanten, kunt u iedere gewenste grootte en verhouding bereiken.

Om een laag te roteren, klikt u op de rotatiehendel en sleept u met de muis. Voor gedetailleerdere controle bij het roteren verplaatst u de muisaanwijzer tijdens het slepen uit het midden van de rotatie. De extra afstand maakt het mogelijk kleinere hoeken te definiëren tussen de verschillende muisposities.

U wijzigt de stapelpositie van een laag door met de rechtermuisknop op de laag te klikken en in het contextmenu een van de opdrachten in het submenu **Volgorde** te selecteren: **Naar**

achter verzenden, Achterwaarts verzenden, Naar voorgrond brengen, Naar voren brengen. Er zijn handige toetsencombinaties voor alle vier de bewerkingen; achtereenvolgens, **Ctrl+Minus, Alt+Minus, Ctrl+Plus** en **Alt+Plus**.

Een andere aanpak voor het opnieuw rangschikken van lagen, wellicht handiger voor titels waarbij diverse lagen elkaar overlappen, is het gebruik van de Lagenlijst.

Om een laag te verwijderen, selecteert u het kader of selecteert u de laag in de Lagenlijst en drukt u op **Delete**. U kunt ook de opdracht in het contextmenu gebruiken, **Laag verwijderen**. Bij een tekstlaag in de tekstbewerkingsmodus geldt de opdracht **Verwijderen** (en de toets **Delete**) alleen voor de tekst van de laag, niet voor de laag zelf.

Tekst en tekstinstellingen

In veel gevallen is de belangrijkste reden om titels te gebruiken de tekst die ze bevatten. De editor biedt daarom diverse gespecialiseerde opties waarmee u er zeker van kunt zijn dat uw tekst er precies zo uit komt te zien als u wilt. De tekstbewerkingen die we hieronder beschrijven, zijn:

- De tekst bewerken
- Lettertypen, -grootten en -stijlen wijzigen
- Uitvulling en stroming instellen
- Teksteigenschappen kopiëren en plakken

Als u een nieuwe tekstlaag maakt, is de tekstbewerkingsmodus reeds ingeschakeld: u kunt meteen beginnen met typen en de standaardtekst wordt vervangen.

Klik op een willekeurige plaats in de voorbeeldweergave van het deelvenster Player **om bewerken voor een bestaande tekstlaag in te schakelen**. De modus tekstbewerking wordt geactiveerd en, om u een vaak vereiste stap te besparen, wordt alle bestaande tekst in de laag automatisch geselecteerd. Zoals gebruikelijk wordt geselecteerde tekst aangeduid door markering.



Begin gewoon te typen **om de tekst zelf te wijzigen**. De gemarkeerde tekst verdwijnt en de tekst die u typt komt ervoor in de plaats. Terwijl u typt wordt het huidige invoegpunt (de plaats in de tekst waar de nieuwe letters worden ingevoegd) aangegeven door een verticale lijn.

Als u nieuwe tekst wilt toevoegen zonder de bestaande tekst te verwijderen, klik dan op het gewenste invoegpunt nadat u de laag in de tekstbewerkingsmodus hebt geschakeld of gebruik de pijltoetsen om het invoegpunt te verplaatsen.

U kunt tevens een gedeelte van de tekst markeren (en dus vervangen) voordat u gaat typen: sleep met de muis over de letters of houd Shift ingedrukt en gebruik de pijltoetsen. U kunt ook drie keer klikken om alle tekst in de laag te selecteren of dubbelklikken op een woord om alleen dat woord te selecteren. Als u alle tekst in de laag opnieuw wilt selecteren, gebruik dan de muis of pijltoetsen op de zojuist beschreven manier of gebruik de standaard toetsencombinatie **Ctrl+A**.



Het deelvenster Tekstinstellingen

Het bovenste subpaneel van Instellingen is een groep besturingselementen voor het bewerken en opmaken van de inhoud van de huidige tekstlaag.

Het tekstvak gebruiken

In gevallen waarbij de tekst in de voorbeeldweergave van het deelvenster Player moeilijk of onmogelijk toegankelijk is voor bewerken, biedt het tekstveld in het gedeelte **Tekstinstellingen** van het deelvenster **Titel** een andere handige manier om uw tekst te selecteren en te bewerken. Dit is de methode als de tekst buiten het scherm op de positie van de schuifregelaar staat, wat kan gebeuren bij gebruik van Bewegingen.

Gemarkeerde tekst opmaken

Lettertypeopmaak: Voor het vet of cursief maken of onderstrepen van de geselecteerde tekst, gebruikt u de schakelknoppen of de standaardsneltoetsen **Ctrl+B**, **Ctrl+I** en **Ctrl+U**. De knoppen worden verlicht wanneer de betreffende opmaakoptyes actief zijn.



Naam lettertype: Uw titels zijn de perfecte plaats om te experimenteren met decoratieve weergaveletters; u zult deze vervolgkeuzelijst dus waarschijnlijk best vaak gebruiken. Als er veel lettertypen op uw systeem staan, kan de lijst behoorlijk lang zijn. Voor eenvoudige navigatie drukt u op de eerste letter van een lettertypenaam om direct naar de bijbehorende alfabetische locatie in de lijst te springen. Klik op het lettertype dat u wilt of ga na naar de naam met de pijltoetsen en druk op **Enter**.



Als u een lettertype wilt selecteren, opent u de vervolgkeuzelijst en klikt u op het gewenste lettertype. Het lettertype wordt alleen toegepast op de huidig gemarkeerde tekst.

Lettertypegrootte: Er bestaan verschillende methoden om de lettertypegrootte in te stellen. U kunt een nieuwe waarde direct in het veld voor het bewerken van de lettertypegrootte invoeren (tot 360), of de bijbehorende vervolgkeuzeknop gebruiken om een lijst met groottes te bekijken. Verder naar rechts gebruikt u de knoppen lettertype verkleinen en lettertype vergroten om de intervallen aan te passen waarmee de lettertypegrootte toeneemt.



Tekstopmaak kopiëren en plakken

Bij tekst- en vormlagen kunt u met de contextmenu-items **Kenmerken kopiëren** en **Kenmerken plakken**, die u kunt vinden door met de rechtermuisknop op het kader te klikken in het voorbeeldvenster van het deelvenster Player, het uiterlijk van de ene naar de andere laag kopiëren.

Bij tekst wordt met deze bewerking ook het lettertype, -grootte en -opmaak van de ene laag naar de andere gekopieerd; dit werkt ook met gedeeltelijke selecties binnen of tussen tekstlagen.

Tekstuitlijning

Voor titels met meerdere regels tekst is een standaardmenu met uitvulopties beschikbaar. De standaard voor nieuwe tekstlagen is centreren (**Tekst centreren** in de vervolgkeuzelijst), waarbij iedere regel horizontaal wordt gecentreerd binnen de beschikbare ruimte. De aanvullende opties zijn **Tekst links uitlijnen**, **Tekst rechts uitlijnen** en **Tekst uitvullen**.



Tekststroom

Om tegemoet te komen aan de diverse conventies van verschillende talen met betrekking tot de richting van geschreven tekstregels, en voor maximale flexibiliteit bij grafisch design, is een menu met acht opties voor tekststroom beschikbaar. Deze opties, die samenwerken met de zojuist besproken uitvulopties, zijn niet alleen van invloed op de manier waarop de tekst wordt weergegeven, maar tevens op de werking van standaardtoetsen als **Home** en **End**.



Opmaken met uiterlijken


Zoals toegelicht in "Instellingen voor het uiterlijk" op pagina 175 kunt u het uiterlijk van tekst- en vormlagen aanpassen door toepassing van instellingen voor het uiterlijk. In een gedeeltelijk gemarkeerde tekstlaag heeft een uiterlijk alleen effect op de gemarkeerde tekst. In principe kan ieder individueel teken in uw titel een eigen uiterlijk krijgen.



Titels en stereoscopisch 3D

Als u werkt aan een project met stereoscopisch 3D, hoeft u daarvoor geen 2D-titel te gebruiken. De bibliotheek bevat veel titels die zijn geïdentificeerd als 3D, maar voor elke titel kan stereoscopische tekst worden gebruikt.

Als u een 2D-titel als stereoscopisch wilt instellen, selecteert u een tekstlaag en selecteert u het vakje Stereoscopisch van het deelvenster Stereoscopische instellingen. Hiermee worden de instellingen van Tekstdiepte geactiveerd. U kunt vervolgens de schijnbare afstand tussen de tekst en de kijker wijzigen. Als u de titel opslaat in een geanalyseerde map, wordt de miniatuurweergave ervan in de bibliotheek weergegeven met de 3D-indicator.



Een stereoscopische titel die is geopend vanuit de bibliotheek of een 3D-tijdlijn, biedt een stereoscopische voorvertoning. De voorvertoning van een stereoscopische titel op een 2D-

tijdelijk wordt alleen in 2D weergegeven. Als u deze stereoscopisch wilt afspelen moet u de tijdelijkinstellingen wijzigen naar 3D.

Tekstdiepte: Als u de diepte van een tekstlaag (de schijnbare afstand tot de kijker) wilt wijzigen, selecteert u de laag en opent u het subdeelvenster **Stereoscopische instellingen**. Zorg ervoor dat in het vakje voor **Stereoscopisch** een oranje vinkje wordt weergegeven. Als u de waarde van de schuifregelaar **Tekstdiepte** verhoogt, gaat de tekst naar achteren. Als u de waarde verlaagt, komt de tekst dichterbij.

Mogelijk moet u, terwijl u de tekstdiepte aanpast, ook de lettertypegrootte aanpassen. Als de tekst verder naar achteren wordt verplaatst, kan deze op een bepaald punt onleesbaar worden. En als de tekst naar voren wordt verplaatst, kan deze openen bepaald punt zo groot zijn dat deze niet meer in het titelframe past.

Werken met de Lagenlijst

De beschreven procedures worden allemaal uitgevoerd in het kopgedeelte van de Lagenlijst.

Lagen selecteren

Klikken op een kop in de lijst Lagen heeft hetzelfde effect als het selecteren van de laag in de voorbeeldweergave van het deelvenster Player (en andersom). De naam van de laag wordt gemarkeerd en het instellingskader verschijnt. Het is ook mogelijk meerdere selecties te maken met de standaard muis- en toetsenbordcombinaties van Windows **Shift**+klik (selectie uitbreiden), **Ctrl**+klik (selectie van een item in- en uitschakelen) en **Shift+Ctrl**+klik (selectie uitbreiden vanaf laatste item waarop is geklikt. Zie "Samengestelde titels met lagen maken" op pagina 173 voor informatie over het gebruik van meerdere selecties.

Laagnamen en namen wijzigen

Als u een nieuwe laag maakt, wordt een standaardnaam op basis van de bronnaam of de bestandsnaam weergegeven. Aangezien de standaardnamen vaak niet erg beschrijvend zijn, kan het nuttig zijn om bij titels met een aantal lagen aangepaste namen aan de lagen toe te wijzen; op deze manier is het eenvoudiger om te bepalen welke naam bij welke laag hoort.

De naam van een nieuwe tekstlaag is gelijk aan de standaardtekst, ("Uw tekst hier"). Tenzij u de laag een aangepaste naam geeft, zal de standaardnaam in overeenkomst blijven met de tekst die u in de laag typt. Zodra u een tekstlaag een andere naam geeft, komen verdere wijzigingen aan de tekst niet langer tot uitdrukking in de laagnaam. U kunt de standaardwerking voor naamgeving echter weer inschakelen door een lege naam in te voeren.

Om de hoofdlaag een andere naam te geven, dubbelklikt u op de bestaande naam. Er verschijnt een bewerkingsveld waarin de bestaande naam is geselecteerd. Typ de nieuwe naam, druk op Enter of klik buiten het bewerkingsveld om de bewerking af te sluiten.

Lagen opnieuw rangschikken

U kunt de positie van een laag in de stapel aanpassen via opdrachten in het contextsubmenu Laag of via toetsencombinaties zoals **Ctrl+Plus (Laag > Naar voorgrond brengen)**.

De Lagenlijst biedt een directere aanpak: sleep de laagkop naar een nieuwe positie in de lijst. Dit is met name handig in situaties waarbij door overlappende lagen selecteren met de muis lastig is. Bij het slepen van de laag geeft een invoeglijn aan op welke plek de laag in de lijst wordt geplaatst.

Door meerdere lagen tegelijkertijd te selecteren (zie "Lagen selecteren" op pagina 187) kunt u diverse lagen tegelijk naar een nieuwe positie slepen.



Geluid en muziek



Video mag dan worden beschouwd als een hoofdzakelijk visueel medium, maar de rol van geluid in uw films is vaak even belangrijk als die van de beelden op het scherm.

Bioscoopfilms en televisieproducties bevatten talloze typen audio, om te beginnen de dialoog en andere geluiden die tijdens live actie worden gemaakt. Deze onbewerkte soundtrack – de originele of synchrone audio – wordt samen met de video in uw films geïmporteerd en blijft hieraan gebonden, behalve als u beide uitdrukkelijk van elkaar scheidt.

De meeste commerciële producties hebben ook geluidseffecten nodig – dichtslaan de deuren, botsende auto's, blaffende honden enzovoort – en af en toe wat muziek, die kan bestaan uit speciaal voor de productie gemaakte muziek, opgenomen liedjes of allebei. Met het gereedschap ScoreFitter kunt u zelfs met een druk op een knop een achtergrondmuziekspoor van volledige lengte maken. Voice-overs en andere aangepaste audio zijn ook vaak nodig.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Audiofuncties van Pinnacle Studio
- Audio bewerken
- Audio loskoppelen
- Kanaalmixer
- Audiocorrecties
- Audio-effecten
- Audio op de tijdlijn
- Audiofuncties van de tijdlijn
- Achtergrondmuziek van ScoreFitter
- Het gereedschap Voice-over
- Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen

Audiofuncties van Pinnacle Studio

Op de tijdlijn van uw film- of schijfproject gedragen audioclips zich vrijwel hetzelfde als andere typen clips, maar de tijdlijn heeft ook een paar functies voor audio alleen.



In deze groep knoppen voor de tijdlijnwerkbalk hebben de gemarkeerde knoppen met audio te maken: Audiomixer, Song maken, Voice-over, en Audio Ducking.



Met de knop aan het rechteruiteinde van de werkbalk activeert u audio scrubbing.

De tijdlijnwerkbalk bevat bijvoorbeeld een knop voor een pop-up audiomixer waarmee u de clipdynamiek met keyframes kunt besturen. Met een knop kunt u een ScoreFitter-clip met achtergrondmuziek maken; met een andere knop kunt u commentaar opnemen en met een derde knop kunt u Audio Ducking toepassen. Verderop op de werkbalk bevindt zich een wisselknop voor audio scrubbing; waarmee u stukjes van de audio kunt horen terwijl u de scrubber over de tijdlijn verplaatst.

De Bibliotheek

Audio- en muziekclips komen in uw producties vanuit de bibliotheek, die kan omgaan met audiobestanden in wav-formaat, mp3-formaat en andere standaardformaten. Wanneer u audiobestanden aan uw productie wilt toevoegen, kunt u dit doen door het gewenste item rechtstreeks vanuit de bibliotheekbrowser naar de projecttijdlijn te slepen.

Audiocorrecties

Wanneer u een audioclip op de tijdlijn selecteert en het deelvenster **Editor** > Correcties opent, kunt u verschillende reparaties en aanpassingen uitvoeren, zodat u ruisonderdrukking, compressie of de equalizer kunt toepassen. In tegenstelling tot effecten (hierna besproken), kunnen deze gereedschappen ook wordt toegepast op audio-items in de bibliotheek. Wanneer u het item later in een project gebruikt, komen de correcties erbij; u kunt het item indien gewenst verder wijzigen vanaf de tijdlijn. Correcties zijn niet-destructief. Dit houdt in dat het gecorrigeerde audiobestand op geen enkele manier wordt gewijzigd.


Audio-effecten

Wanneer u een audioclip op de tijdlijn selecteert en het deelvenster **Editor** > Effect opent, beschikt u over een aantal manieren om de audioclips te verbeteren of transformeren of er andere leuke dingen mee te doen. In tegenstelling tot de zojuist besproken correctiegereedschappen, kunnen effecten niet rechtstreeks op bibliotheekitems worden

toegepast. Dit kan alleen binnen een project. De effecten beschikken over standaardwaardeparametercombinaties die u naar wens kunt aanpassen.

Audio bewerken

De functies voor audiobewerking in het deelvenster **Editor** bieden gereedschappen voor het vooraf beluisteren en het analyseren en manipuleren van digitale audio uit wav-, mp3- en andere bestandstypen. De editor bevat speciale functies voor de oorspronkelijke of synchrone audiotrack die is gemaakt tijdens het maken van video-opnamen.



De audiofuncties in het deelvenster Editor (Correcties > Ruisonderdrukking geselecteerd).

In het deelvenster **Editor** vindt u gereedschappen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder **Kanaalmixer**, **Correcties** en **Effect**. **Correcties** zijn zowel beschikbaar voor bibliotheekitems als voor clips op de tijdlijn van uw project. Effecten zijn alleen beschikbaar voor clips op de tijdlijn.

Synchrone video


Als synchrone video bestaat voor de momenteel geselecteerde audio (bijvoorbeeld wanneer u **Audio loskoppelen** heeft gebruikt in het contextmenu van de tijdlijn om een audiotrack te maken op basis van de videoclip), wordt de video weergegeven in het deelvenster Player terwijl u de audio evalueert en bewerkt in het deelvenster **Editor**.

Audio loskoppelen

Wanneer een videoclip audio bevat, kunt u de audio scheiden van het videospoor, zodat er op de tijdlijn een onafhankelijke audioclip wordt gemaakt en een videoclip zonder geluid.

De audio van een videoclip scheiden


- Klik in de tijdlijn met rechtermuisknop op een videoclip met geluid en kies **Audio loskoppelen** in het contextmenu.
Een spoor met de nieuwe audioclip wordt onder het spoor met de geselecteerde video ingevoegd.




Kanaalmixer

Met de kanaalmixer kunt u het niveau aanpassen en audiosignalen van hun oorspronkelijk toegewezen kanaal naar nieuwe kanalen routeren. U kunt de mixer bijvoorbeeld gebruiken om gescheiden stereokanalen te comprimeren tot een linker en rechter monokanaal.


Als u functies nodig heeft die de kanaalmixer niet biedt, kunt u ervoor kiezen om het effect van het kanaalgereedschap toe te passen op de clip. Zie "Audio-effecten" op pagina 198 voor informatie over het kanaalgereedschap.

Niveau aanpassen: Klik op de schuifknop onder de niveaumeters om het afspeelniveau van de clip in te stellen. Het niveau dat u instelt, wordt gebruikt wanneer deze clip wordt afgespeeld of gebruikt in een tijdlijn. Het rode gedeelte van de meters staat voor overmodulatie van het geluid. Om te bepalen welk maximumniveau u veilig kunt gebruiken, klikt u op de knop Normaliseren .

Stereo: Deze vervolgkeuzelijst bevat alle opties voor het routeren van audiosignalen, zoals een kanaalomwisseling (links wordt bijvoorbeeld omgewisseld met rechts) of het combineren van een tweekanaals stereosignaal tot één monokanaal.




Het vervolgkeuzemenu Stereo met de routingopties voor de kanalen.

Knop **Normaliseren** : De knop Normaliseren onderzoekt de audiosamples in het geladen geluid om de mate van uniforme verhoging te bepalen die kan worden toegepast zonder dat overmodulatie (harde digitale clipping) van elke sample optreedt. In tegenstelling tot compressie en beperken, die de dynamiek van audiomateriaal wijzigen, zorgt normaliseren ervoor dat de dynamiek behouden blijft door de amplitude te verhogen (of te verlagen).


Golfvormgrafiek en frequentiespectrum

De golfvormgrafiek voor de audio toont op statische wijze hoe de amplitude van het geluid met de tijd verandert.



De golfvormgrafiek toont de verandering in audioniveaus met de tijd. Bij stereo-opnamen wordt de grafiek horizontaal verdeeld, zoals hierboven te zien is, met het linkerkanaal boven.

Een alternatieve, dynamische weergave van hetzelfde audiomateriaal wordt gegeven door het frequentiespectrum-display, dat de veranderende spectrumsamenstelling weergeeft terwijl de audio wordt afgespeeld.




Het frequentiespectrum breekt de audiosignalen af tot frequentiebanden en toont het geluidsniveau in elke band. De lagere frequenties bevinden zich aan de linkerkant. Piekniveaus worden als blokjes boven elke hoofdstaaf weergegeven waarbij in de afgelopen paar seconden een piek is gedetecteerd.

Audiocorrecties

De correctiefuncties in het deelvenster **Editor** zijn **Equalize**, **Aanpassingen**, **Compressor**, **Expander**, **De-Esser**, **Ruisonderdrukking** en **Toonhoogte aanpassen**. Correcties kunnen zowel op bibliotheekitems als op clips in de tijdlijn worden toegepast. Veel besturingselementen voor **Correcties** zijn voor meerdere functies gemeenschappelijk.

Equalize

Equalizers zijn in concept vergelijkbaar met de toonregelaars voor hoge en lage tonen op audioapparatuur, maar bieden veel gedetailleerdere instellingsmogelijkheden. Deze equalizer verdeelt het audiospectrum in vijf frequentiebanden die elk gericht zijn op een bepaalde frequentie en waarvan de mate van versterking instelbaar is.



De besturingselementen voor de correctiefunctie Equalize. Met de draaiknoppen kunt u instellingen voor Versterking, Frequentie en HiCut en LoCut configureren.

Instelling selecteren: Een aantal vaste standaardwaarden kunnen in de vervolgkeuzelijst worden geselecteerd; u kunt bijvoorbeeld een “telefoonstem”-effect selecteren.

Versterking (Gain): Met de parameter Versterking kunt u de mate bepalen waarin de respectieve frequentieband bijdraagt aan het algehele geluid (van -18 tot +18).

Frequentie: Met de parameter Frequentie kunt u de middenfrequentie van elke band bepalen.

LoCut en HiCut: Deze knoppen snijden de frequenties boven of onder de ingestelde waarde volledig af. De standaardwaarden laten alle frequenties toe.

Aanpassingen

De enige parameter die beschikbaar is onder het gereedschap Aanpassingen is de LFE (Subwoofer), waarmee u het Subwoofer-kanaal voor een bepaalde clip kunt activeren of deactiveren, of u kunt de bibliotheekinstelling die is bepaald bij het importeren, behouden.

Compressor

Een compressor vakt de dynamiek geval voor geval af in een audiosignaal en zorgt ervoor dat de luide delen niet te luid zijn en dat het algehele geluid wordt versterkt. Hierdoor lijkt het signaal sterker, hoewel de piekniveaus na compressie niet hoger zijn dan ervoor. Lichte compressie wordt erg vaak gebruikt voor audiomastering van muzieknummers. Afhankelijk van het materiaal kan compressie ook op vele manieren creatief worden gebruikt.

Instelling selecteren: Kies uit een aantal vooraf gemaakte parameterset voor het compressiefilter.

Verhouding: Met deze knop stelt u de compressieverhouding in. Dit is de mate van compressie die wordt toegepast op de secties van hetingangssignaal die de Drempelinstelling overschrijden. Een compressieverhouding van 2:1 houdt bijvoorbeeld in dat een verhoging van 2 dB van het bronniveau boven de drempel slechts leidt tot een toename van 1 dB van het uitvoerniveau. Het toegestane bereik loopt van 1:1 (geen compressie) tot en met 100:1 (hard limiting).

Drempel: Alle niveaus boven deze instelling worden gedempt door de waarde die is ingesteld bij Verhouding. U kunt een algemene versterking instellen met de Gain-knop om te compenseren voor niveauverlies.

Aanvallen en loslaten: Aanvallen bepaalt hoe snel de compressor reageert op een audiosignaal dat de drempel overschrijdt. Hogere waarden vertragen de compressie, zodat (bijvoorbeeld) een korte aanslag van een pianonoot duidelijk waarneembaar blijft, terwijl de gebruikelijke compressie op aanhoudende geluiden wordt toegepast. Loslaten bepaalt de snelheid waarmee de compressie wordt uitgeschakeld wanneer het signaal terugvalt tot onder de drempel.

Versterking (Gain): U kunt het beste de versterking aanpassen nadat het signaal is gecomprimeerd.

Knee: Een hogere knee-waarde zorgt ervoor dat de compressie geleidelijk wordt toegepast terwijl het drempelgeluidsniveau wordt benaderd en overschreden, in plaats van dat de compressie direct wordt ingeschakeld. Hiermee wordt de geluidskarakteristiek van de compressor gewijzigd

Expander

De Expander verlaagt de versterking van signalen die onder een gekozen drempel vallen. De Expander biedt een zachtere manier om laagniveau signalen met veel ruis te reduceren dan het abrupt afkappen door de Gate.

Instelling selecteren: Kies uit een aantal vooraf ingestelde parametersets.

Verhouding, Drempel, Inzet, Loslaten: Deze parameters betekenen hetzelfde als in de Compressor (zie hierboven).

Bereik: Bepaalt de maximale versterkingsreductie (damping).

Vasthouden: Bepaalt hoe lang de expander actief blijft na de eerste aanval. Het verhogen van deze waarde is nuttig wanneer er tussen luidere signalen kleine pauzes of veel stillere passages zijn die niet moeten worden versterkt. De expander werkt hier als een ruisonderdrukker.


De-Esser

Dit audiofilter verwijdert op onopvallende wijze sisklanken uit opgenomen spraak. De parameters die door de gebruiker worden ingesteld, maken een exacte, individuele aanpassing van het effect mogelijk.

Instelling selecteren: Kies uit een aantal vooraf ingestelde parametersets.

Frequentie: Met deze knop stelt u in vanaf welke frequentie de De-Esser wordt toegepast.

Bereik: Met deze knop bepaalt u de maximale demping die wordt toegepast op de gedetecteerde sissende geluiden.



Instellingen en voorkeuren voor de audiocorrecties De-Esser en Ruisonderdrukking.


Ruisonderdrukking

Met **Ruisonderdrukking** wordt ongewenst achtergrondgeluid verminderd of geheel verwijderd. Op basis van een voorbeeldselectie van het geluid dat u wilt verwijderen, kunt u een ruisprofiel samenstellen. Hiermee wordt het overeenkomstige geluid voor de gehele duur van de clip verwijderd.

Ruisonderdrukking kan voor het oplossen van veel problemen worden toegepast. De verkregen resultaten kunnen echter verschillen, afhankelijk van het bronmateriaal en de oorsprong van het probleem.

Ruisonderdrukking toepassen

- 1 Dubbelklik op een clip met geluid.
- 2 Klik in het deelvenster **Editor** op de geluidsknop in de linkerbovenhoek.
- 3 Klik op **Ruisonderdrukking** op het tabblad **Correcties**.



- 4 Klik op de knop **Ruisprofiel maken**.
- 5 Sleep in de weergave met de golfvorm over een gedeelte van de audio met alleen het geluid dat u wilt verwijderen.
- 6 Klik op de knop **Ruisprofiel genereren**.
- 7 Pas een van de volgende instellingen aan om de ruisonderdrukking fijn af te stemmen.
 - **Vermindering:** Hiermee geeft u de hoeveelheid ruisonderdrukking op. Met hogere waarden wordt meer ruis onderdrukt, maar kan ook het volume worden verlaagd van de audio die u wilt behouden.
 - **Gevoeligheid:** Hiermee wordt het frequentiebereik van de ruisonderdrukking opgegeven. Met hogere waarden wordt meer ruis onderdrukt, maar kunnen ook frequenties worden verwijderd die u wilt behouden.
 - **Effenen:** Hiermee worden artefacten zoals vertragingen en ploffen verwijderd. Met hogere waarden worden meer artefacten verwijderd, maar kan ook de helderheid worden verminderd.

Als u niet het gewenste resultaat kunt bereiken, kunt u op **Opnieuw maken** klikken om een nieuw ruisprofiel te selecteren en genereren.

Toonhoogte aanpassen

Met **Toonhoogte aanpassen** kunt u de toonhoogte van de audio aanpassen zonder dat dit van invloed is op de snelheid (geen impact op de duur van de clip). U kunt bijvoorbeeld de toonhoogte van een commentaarstem wijzigen.


Toonhoogte aanpassen toepassen

- 1 Dubbelklik op een clip met geluid.

- 2 Klik in het deelvenster **Editor** op de geluidsknop in de linkerbovenhoek.
- 3 Klik op **Toonhoogte aanpassen** op het tabblad **Correcties**.
- 4 Pas een van de volgende instellingen aan om de toonhoogte van de audio aan te passen:
 - **Toonhoogte (halve toon)**: Hiermee wordt de toonhoogte (gemeten in halve tonen) verhoogd of verlaagd.
 - **Aanpassen (%)**: Hiermee wordt de toonhoogte (gemeten als percentage) verhoogd of verlaagd.

Audio-effecten

U vindt audio-effecten in het deelvenster **Bibliotheek**, via **Effecten > Audio-effecten**. Een van de manieren om een effect aan het project toe te voegen, is om het van de bibliotheek naar een audioclip op de tijdlijn te slepen (waaronder videoclips met synchrone audio). U kunt ook een clip op de tijdlijn selecteren en in het deelvenster **Editor** de opties **Effecten > Add-ons > Audio-effecten** kiezen en vervolgens op een effect in de thumbnailbalk klikken.



Audio-effecten in de bibliotheek.

De algemene interface voor audio-effecten is precies dezelfde als die voor video-effecten. De meest voorkomende functies worden hier niet besproken. (Zie "Effecten" op pagina 121.) Een aantal video-effecten, zoals de Equalizer en de De-Esser, functioneren ook als correctiegereedschappen. Deze worden beschreven in "Audiocorrecties" op pagina 193. Hieronder komen andere audio-effecten aan de orde.

Kanaalgereedschap: De basishandeling van dit effect is het leiden van uw stereo-audiosignaal. Hiermee kunt u één of beide van de linker- en rechterinvoerkanalen op één of beide van de uitvoerkanalen aansluiten. Bovendien biedt het kanaalgereedschap speciale instellingen, zoals faseomkering en het verwijderen van spraak (het "karaoke-effect"),

Chorus: Het Chorus-effect zorgt voor een voller geluid door herhaaldelijk "echo's" aan de audiostream toe te voegen. Door eigenschappen zoals de frequentie waarmee de echo's

terugkeren en de afname van het volume bij elke herhaling in te stellen, is er een reeks resultaten mogelijk, zoals flanger-achtige geluiden en andere speciale effecten.

Equalizer: **Equalizer** is te vergelijken met het correctiefilter **Equalize**, en hiermee kunt u de **Versterking** instellen (weergegeven als draaiknop) voor een bepaald frequentiebereik (het begin van een bereik wordt aangeduid door het getal links van de knop). Zie "Equalize" op pagina 193 voor meer informatie over het egaliseren van audio.

Grungelizer: De **Grungelizer** voegt ruis en storingen toe aan uw opnames. Hierdoor klinken uw clips alsof u ze op een radio met slechte ontvangst hoort of via een versleten en bekraste vinylplaat.

Leveler: Dit effect helpt een bekend probleem bij de opname van audio voor videoproducties te compenseren: onevenwichtigheid in het opgenomen volume van verschillende elementen in de originele audio. Een voorbeeld: tijdens het opnemen van de video wordt uw commentaar mogelijk zo hard opgenomen dat het andere geluiden op de locatie overstemd.

U gebruikt de Leveler om een doelvolumen te vinden dat zich ergens tussen de harde en de zachte audio in de originele clip bevindt. Onder dat niveau wordt het originele niveau door de Leveler in een vaste verhouding verhoogd. Boven het doelvolumen werkt de Leveler als een compressor die het originele niveau reduceert. Met een voorzichtig aanpassen van de parameters kan de interne balans van de audio aanzienlijk worden verbeterd.


Echo: Het **Echo**-effect simuleert het effect van het afspelen van het brongeluid in een ruimte van een bepaalde grootte en met een bepaalde geluidsreflectie. De interval tussen de aankomst van het originele geluid en de eerste echo's bij de luisteraar is groter in een grote ruimte dan in een kleine. De snelheid waarmee de echo's uitsterven, is afhankelijk van zowel de grootte van de ruimte als de mate van reflectie van de muren.

De instellingen voor **Echo** zijn genoemd naar het type ruimte dat ze simuleren - van een passagierscabine van een auto tot en met een enorme ondergrondse grot.

Stereo echo: Met dit effect kunt u afzonderlijke echo's instellen op de linker- en rechterkanalen, met feedback- en balansinstellingen om een reeks interessante geluiden te maken.

Stereospreiding: Met dit effect kunt u de waarneembare breedte van het stereogeluidsbeeld in een audioclip groter en kleiner maken. Dit wordt meestal gebruikt om een mix te maken die opener en ruimtelijker klinkt.

Audio op de tijdlijn

Wanneer u op de knop **Audiomixer**  op de tijdlijnwerkbalk klikt, krijgt u toegang tot de opties voor het geluidsniveau en de stereo- of surroundpositie voor afzonderlijke clips, en kunt u de niveaus voor de tracks bewerken met keyframes voor audio. Het **Mastervolume**

voor alle audio op de tijdlijn wordt onder aan het gebied met de koppen voor de tijdlijn weergegeven.

Surroundgeluid

Het gereedschap Panner is volledig geschikt voor surroundgeluid. Als u wilt, kunt u voor een maximale flexibiliteit de audio van elke willekeurige clip in een tweedimensionaal luisterveld plaatsen van voor naar achter en van links naar rechts.



U kunt het pop-upvenster Panner openen door op de knop van het gereedschap Panner op een audiotrack te klikken wanneer de modus Audiomixer is geactiveerd.


Als u de audio voor elke clip mengt alsof het voor afspelen in surroundgeluid is, kunt u nog steeds een filmbestand met een stereosoundtrack uitvoeren met alleen de links-rechtsbalansinformatie. Als u het project daarna op dvd wilt plaatsen, is de 5.1 surroundgeluidbeveiliging al gereed. Zie "De Panner" op pagina 201 voor meer informatie over het gereedschap Panner.

Audiofuncties van de tijdlijn

Behalve spoorbeheerfuncties beschikt het kopgedeelte van de tijdlijn ook over een aantal audioknoppen.

Hoofdweergaveniveau

Onder de tijdlijnspoorkoppen bevindt zich een hoofdweergaveniveaulampje. Wanneer u een voorbeeld van het project weergeeft, is de gehele uitvoer van alle sporen, zoals die op dat moment zijn gemengd, zichtbaar.




Onder de tijdlijnspoorkoppen bevindt zich een hoofdweergaveniveaulampje.

Modus Audiomixer

Spoorniveau: Met bovenste regelaar kunt u het uitvoerniveau van het spoor als geheel instellen. U kunt de standaardwaarde herstellen door op de regelaar te dubbelklikken. Er wordt dan geen algehele wijziging toegepast op het oorspronkelijke volume van de clips op het spoor.

Clipniveau: Met de onderste schuifregelaar stelt u het niveau van de huidige clip op de scrubberpositie in. Als er momenteel geen clip op het spoor is geselecteerd, is deze tweede regelaar niet beschikbaar. U regelt de volumeomtrek van een clip met keyframes, zoals direct hieronder wordt beschreven. Wanneer u gebruik maakt van keyframing, kunt u met het aanpassen van de schuifregelaar nieuwe keyframes maken of bestaande verplaatsen.



Klik op het diamantpictogram van het audiospoor om keyframing voor audio te activeren.

De Panner




Met dit gereedschap kunt u de schijnbare locatie van de geluidsbron regelen met betrekking tot een luisteraar binnen een "surroundluisterveld". Net als het clipvolumegereedschap werkt dit met keyframes die aan de clip zijn toegewezen en is dus alleen actief wanneer de tijdlijnscribber op een audioclip of een videoclip met synchrone radio is geplaatst. De omtreklijn voor panwijzigingen is blauw.

Wanneer u de tijdlijn wilt bewerken, worden alle panningacties in de surroundmodus uitgevoerd, zodat u alleen te maken hebt met een enkele versie van de Panner-knoppen. De surround gepande clips kunnen omlaag worden gemengd naar andere uitvoerconfiguraties wanneer het bewerken van het project voltooid was. Op deze manier kunt u met een enkele set panningbeslissingen voor alle indelingen die u uiteindelijk produceert.

De wijzigingen die met dit gereedschap zijn gemaakt, gelden alleen voor de huidige clip. Deze blijven gekoppeld aan de clip, ook als u deze naar een ander spoor verplaatst of kopieert.

U opent de Panner door op het rasterpictogram in de trackkop te klikken wanneer de modus Audiomixer is geactiveerd. Deze knop wordt grijs weergegeven als er geen clip op het spoor

op de scrubberpositie is geplaatst. De geluidsbron wordt gemarkeerd door een blauwe punt op een tweedimensionaal raster. De luisteraar bevindt zich in het midden met het gezicht naar voren.



De clipaudio plaatsen via de Panner in dialoogmodus. Let erop dat de pictogrammen van de voorluidsprekers in de hoeken doorzichtig zijn om aan te geven dat deze in deze modus niet worden gebruikt. Zoals hier is ingesteld, hoort de luisteraar de audio van het spoor vanaf de rechterkant.

Selectielijst

De vervolkeuzelijst boven aan het venster Panner biedt drie methoden voor het distribueren van het geluid via de set van zes surroundluidsprekers.

5.1 is de beste instelling voor algemene doeleinden voor het reproduceren van natuurlijk geluid. Gebruik deze instelling voor algemene atmosferische geluiden, zoals blaffende honden of passerende auto's. De vijf hoofduidsprekers worden vertegenwoordigd door pictogrammen in het werkgebied. De zesde, de LFE-luidspreker (low-frequency-effecten) heeft een te lage toonhoogte om positionele hints te bieden. Het niveau ervan in de surroundmix wordt geregeld met een schuifregelaar onder het werkgebied.

Middelste kanaal uit is de voorkeursinstelling voor een onderdompelend muzieknummer.

Dialoogmodus combineert de middenluidspreker met de twee achterluidsprekers. Deze combinatie is geschikt voor spraak via meerdere luidsprekers.

Het werkgebied van Panner

In het hoofdgedeelte van het Panner-venster wordt schematisch een luistergebied met een standaard luidsprekeropstelling weergegeven. Het kruispictogram in het midden van het gebied geeft de positie van de luisteraar aan.


Met een blauw regelpunt wordt de positie van de geluidsbron ingesteld. De luidsprekersymbolen aan de rand van het werkgebied tonen een standaard 5.1 surroundluidsprekeropstelling.


Als u de geluidsbronpositie in één dimensie, horizontaal of verticaal wilt regelen, gebruikt u respectievelijk de schuifregelaar aan de onderkant of rechterkant van het werkgebied.

LFE-kanaal: Surround ondersteunt een speciaal subwooferkanaal (de “.1” in “5.1”) waarmee u de laagste frequenties voor bijzondere effecten kunt versterken of afzwakken. U regelt de LFE-verbetering met de schuifregelaar onder het werkgebied. Omdat het oor niet de exacte locatie van deze laagfrequente geluiden kan horen, is LFE niet toegewezen aan een positie in de ruimte.

Keyframeknoppen: Met de keyframeknoppen onder aan het paneel kunt u keyframes toevoegen, verwijderen en van de ene naar de andere gaan. Met het symbool Toevoegen wordt automatisch overgeschakeld naar Verwijderen als u zich bevindt op een bestaande positie van een keyframe.

Achtergrondmuziek van ScoreFitter

 Scorefitter van Pinnacle Studio maakt automatisch achtergrondmuziek in de categorie van uw keuze. Binnen die categorie kunt u één van diverse songs kiezen, en binnen die song een aantal versies. De lijst van beschikbare versies hangt ook af van de duur van de achtergrondmuziek die u opgeeft.



Het ScoreFitter-venster. Selecteer een Categorie, Lied en Versie en klik daarna op de knop Aan film toevoegen.

Als u muziek wilt maken voor een bepaalde set clips, selecteert u die voordat u op de knop **Song maken** klikt om ScoreFitter te openen. (Als u de hele film wilt selecteren, gebruikt u **Bewerken > Alles selecteren** of drukt u op **Ctrl+A**.) De totale lengte van de geselecteerde clip bepaalt de eerste instelling voor de muziekduur, maar u kunt de waarde wijzigen wanneer u wilt door de clip op de tijdlijn te trimmen of door de Duur-teller in het gereedschap te bewerken.

Kies in ScoreFitter een categorie, song en versie in de lijsten. Elke categorie heeft een eigen selectie songs, en elke song heeft een eigen selectie van versies. Klik op de knop Preview om het liedje te beoordelen terwijl het gereedschap is geopend.

Typ een naam voor de clip in het veld Naam en pas indien gewenste de duur ervan aan met de Duur-teller. De muziekclip die u creëert, wordt aangepast om precies te passen in de duur die u selecteert.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op de knop Aan film toevoegen. Studio creëert de nieuwe clip op de actieve track vanaf de huidige tijdindex (zoals aangegeven door de tijdlijnscribber en het voorbeeldframe in de Player).

Het gereedschap Voice-over



Het opnemen van voice-overs in Studio is net zo eenvoudig als bellen met een telefoon. Open gewoon het gereedschap Voice-over, klik op Rec en spreek in een microfoon die op uw computer is aangesloten.

U kunt spreken terwijl u de film afspeelt, zodat uw woorden gelijk lopen met de actie op het scherm. U kunt het gereedschap ook gebruiken als een snelle manier om omgevingsmuziek of zelfgemaakte geluidseffecten via uw microfoon op te nemen.


Voordat u audio kunt opnemen met het gereedschap Voice-over, moet u eerst een microfoon aansluiten op de microfooningang op de geluidskaart van uw pc. Bekijk de videoscènes in uw film en besluit waar de voice-over moet beginnen en eindigen. Wanneer u klaar bent, opent u het gereedschap Voice-over.

Selecteer het beginpunt op de projecttijdlijn. U kunt dit doen door een clip te selecteren en vervolgens de film af te spelen en te stoppen, of door de tijdlijnscribber te slepen.

Positioneer de microfoon voor gebruik en spreek een testzin in om het opnameniveau te controleren (zie "Voice-over niveau" hieronder). Klik wanneer u tevreden bent op de knop Rec (wordt tijdens het opnemen een Stop-knop).

Er wordt een aftelling van drie seconden weergegeven; daarna wordt de film in de Player afgespeeld. Spreek uw tekst in en klik op de Stop-knop wanneer u klaar bent.

Nu wordt gevraagd of u de opname wilt bewaren. Als u bevestigend antwoord, wordt de voice-over clip toegevoegd aan de bibliotheek en wordt deze bovendien automatisch op het voice-over spoor op de tijdlijn geplaatst.



Het gereedschap Voice-over, klaar voor gebruik. Klik gewoon op de knop Rec, tel samen met de software tot drie en spreek.

Extra knoppen

Voice-over niveau: Houd tijdens het opnemen het piekniveaumeterdisplay in de gaten om er zeker van te zijn dat uw microfoon een sterk signaal genereert maar niet overmoduleert. Houd deze meter in de gaten om er zeker van te zijn dat het opnameniveau niet te hoog of te laag is. De indicator verandert van de kleur groen (0-70% modulatie), via geel in rood.

Bestandsnaam: Met dit tekstveld kunt u de bestandsnaam voor voice-over audiobestanden instellen. Het eerste bestand krijgt de naam die u opgeeft; als u niets wijzigt, krijgen de volgende bestanden die naam plus een numeriek achtervoegsel, bijv. "Voice-over (1)", dat met elke take hoger wordt.


Locatie: Door te klikken op het map-pictogram kunt u naar een nieuwe map in het bestandssysteem gaan om voice-over clips in op te slaan.

Pas de opnameniveau-schuifregelaar indien nodig aan om in het juiste bereik te blijven. De schuifregelaar bevindt zich direct onder de piekmeter. Over het algemeen moet u proberen de pieken van uw audio in het geel (71-90%) en buiten het rood (91-100%) te houden.


Alle audio dempen: De bestaande geluiden in uw filmsoundtrack leiden soms af wanneer u probeert een voice-over op te nemen. Met dit selectievakje kunt u de tijdelijnaudio volledig uitschakelen tijdens het opnemen.

Audio ducking gebruiken om het volume automatisch aan te passen


Audio ducking wordt gebruikt om het volume van een track automatisch te verlagen zodat een andere track beter hoorbaar is. Als u bijvoorbeeld een videoproject hebt met muziek en een voice-over, kunt u Audio ducking gebruiken om het muziekvolume automatisch te verlagen wanneer de commentaarstem spreekt. U kunt de drempel voor het activeren van 'ducking' aanpassen en u kunt aanpassen met hoeveel het volume van de achtergrondtrack wordt verlaagd.



Audio ducking toepassen

- 1 Selecteer de track die u wilt 'dempen' (waarvoor u het geluidsniveau met Audio ducking selectief wilt verlagen) op de tijdlijn en klik op de knop **Audio Ducking**  op de werkbalk.
- 2 Kies de hoofdtrack die u wilt horen in het vak **Hoofdtrack** van het dialoogvenster **Audio Ducking**.
- 3 Pas de volgende opties aan:
 - **Ducking-niveau** — bepaalt met hoeveel het volume wordt verlaagd. Hogere waarden resulteren in een lager volume.
 - **Drempel** — bepaalt het volume van de hoofdtrack waarbij het volume voor de andere track(s) wordt verlaagd. U moet waarschijnlijk experimenteren met verschillende instellingen om het gewenste resultaat te bereiken.
 - **Inzet** — bepaalt de hoeveelheid tijd die verloopt om het volume te verlagen tot de instelling van het **Ducking-niveau** nadat de **Drempel** is bereikt.
 - **Decay** — bepaalt de hoeveel tijd die verloopt totdat het gewone clipvolume opnieuw is bereikt vanaf het **Ducking-niveau**.

Als u Ducking wilt toepassen op alle overige audiotracks behalve de hoofdtrack, schakelt u de optie **Toepassen op volledige tijdlijn** in. Als u Ducking alleen op de geselecteerde track wilt toepassen, schakelt u **Toepassen op geselecteerde clips** in.



In dit voorbeeld is de bovenste track een voice-overtrack die is ingesteld als hoofdtrack. Ducking werd toegepast op de muziektrack onderin om het muziekvolume selectief te verlagen telkens wanneer de commentator sprak op de voice-overtrack, zoals

aangeduid met de blauwe golfvorm. De groene lijn geeft het volumeniveau weer en toont waar de wijzigingen in het volume plaatsvinden.

Audio ducking verwijderen

- Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een track waarop **Audio Ducking** is toegepast en kies **Ducking verwijderen**.

Schijfprojecten



In een schijfproject kunt u verder gaan dan het klassieke idee van een film die in een vaste volgorde van begin tot einde wordt bekeken. Het publiek kan nu zelf beslissen welke delen van de productie te bekijken en in welke volgorde.

Schijf-authoring is het proces van ontwerpen en maken van de structuur die deze interactie mogelijk maakt. Pinnacle Studio biedt geautomatiseerde functies voor eenvoudig authoring, terwijl u de volledige controle hebt.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:


- MyDVD-schijfprojecten
- Tabblad Authoring (oudere versies)
- Menusjablonen (tabblad Authoring van oudere versies)
- Schijfmenu's (tabblad Authoring van oudere versies)
- Schijfmenu's toevoegen (tabblad Authoring van oudere versies)
- Een voorbeeldweergave van schijfmenu's (tabblad Authoring van oudere versies)
- Menubewerking op de tijdlijn
- Menumarkeringen op de tijdlijn (tabblad Authoring van oudere versies)
- Authoring-gereedschappen (tabblad Authoring van oudere versies)
- Hoofdstukwizard (tabblad Authoring van oudere versies)
- De Menu-editor (tabblad Authoring van oudere versies)
- Menuknoppen (tabblad Authoring van oudere versies)
- De Schijfsimulator (tabblad Authoring van oudere versies)

MyDVD-schijfprojecten


U kunt uw projecten uitvoeren als Pinnacle Studio-project door ze naar MyDVD te exporteren. MyDVD is een eenvoudige toepassing voor dvd-productie dat gebruikmaakt van sjablonen waarmee u professionele schijfprojecten kunt maken met menu's en muziek. Zie "Uitvoeren naar MyDVD" op pagina 261 voor meer informatie.


U kunt hoofdstukmarkeringen toevoegen in Pinnacle Studio die worden weergegeven in het MyDVD-project.

Een schijfproject maken


- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Kies **Bestand** > **Nieuw** > **Schijf** om een nieuw schijfproject te starten.
 - Voor bestaande projecten opent u het gewenste filmproject op de tijdlijn en klikt u op de tijdlijnwerkbalk op de knop **Werkbalk Authoring openen** .
- 2 Stel uw schijfproject samen met dezelfde besturingselementen en technieken die u voor filmprojecten gebruikt.
- 3 Klik op de knop **Exporteren naar MyDVD** onder de tijdlijnwerkbalk om het schijfproject te exporteren.


Hoofdstukmarkeringen toevoegen aan een schijfproject

- 1 Zorg dat uw project op de tijdlijn is geopend en dat de knop **Werkbalk Authoring openen**  is ingeschakeld.
- 2 Gebruik de scrubber om naar het frame te gaan waaraan u een hoofdstukmarkering wilt toevoegen.
- 3 Klik op de tijdlijnwerkbalk op de knop **Creër hoofdstukmarkering** .
Er wordt een markering weergegeven in de balk onder de tijdlijnwerkbalk, boven de scrubber van de tijdlijn.




Als u de naam van het hoofdstuk wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam in het betreffende hoofdstukvak op de tijdlijnwerkbalk.



Als u een hoofdstukmarkering wilt verwijderen, gaat u naar de markering met de pijltoetsen naast de naam van het hoofdstuk en klikt u op de knop **Verwijder hoofdstukmarkering** .

Tabblad Authoring (oudere versies)

Hoewel we u aanraden uw schijfprojecten te exporteren naar MyDVD, kunt u het tabblad **Authoring** in Pinnacle Studio inschakelen als u dit in eerdere versies heeft gebruikt en deze oudere functie opnieuw wilt gebruiken. Ga hiervoor in de menubalk naar **Controlepaneel** > **Oude opties**. Klik onder aan de pagina op de knop **Inschakelen** voor de **Oude authoring modus**.



Het tabblad Authoring in Pinnacle Studio.

Menusjablonen (tabblad Authoring van oudere versies)

U kunt menusjablonen kiezen in het deelvenster Bibliotheek (alleen op het tabblad **Authoring**), door de categorie **Schijfmenu's** te kiezen op de navigatiebalk van de bibliotheek. U kunt een voorbeeld weergeven van menu's en andere media in het deelvenster Player en menu-interacties bewerken.

Hieronder ziet u de werkbalk van de tijdlijn, met alle besturingselementen van de tijdlijn van het tabblad Bewerken, plus de extra elementen die vereist zijn voor het maken van schijfmenu's. Het gebied onder de werkbalk van de tijdlijn wordt gedeeld door drie aparte navigatiegereedschappen: de Menulijst, waar de menu's van uw projecten worden opgeslagen, de Navigator en het Storyboard.

Slechts een van deze drie gereedschappen kan zichtbaar zijn of dit gebied kan helemaal worden verborgen. Met Selectie van navigatiegereedschap (nabij het linkeruiteinde van de werkbalk van de tijdlijn) kunt u dit gebied beheren. Onder het navigatiegebied vindt u de tijdlijn voor de media die de primaire inhoud van uw schijf is. Deze vullen de volledige breedte van het venster.



Schijfmenu's (tabblad Authoring van oudere versies)

De essentiële functie die schijf-authoring - het maken van schijven - mogelijk maakt, is het menu. Een schijf kan één, een paar of een groot aantal menu's hebben die ieder bestaan uit een stilstaand beeld of een korte video-loop. Delen in de menu's, de knoppen, kunnen door de kijker worden gebruikt om andere inhoud op de schijf te activeren.

Sommige knoppen zorgen voor hervatting van de weergave vanaf bepaalde locaties, de hoofdstukken, op de tijdlijn van uw productie. Deze hoofdstukknoppen tonen vaak een thumbnail-frame of een video-loop om de inhoud aan te duiden. Als een return-markering voorkomt tijdens het afspelen, gaat de kijker terug naar het menu op dat punt.

Met andere knoppen gaat de kijker naar een ander menu of naar een andere pagina van hetzelfde menu. Menu's met meerdere pagina's, waarbij elk pagina diverse hoofdstukknoppen heeft plus automatisch beheerde navigatieknoppen, zijn geschikt voor producties van bijna elke grootte. Er bestaat echter een limiet van 99 voor het totaal aantal toegestane hoofdstukken en return-markeringen in één productie.

De Menulijst

Anders dan tijdlijnclips zijn de menu's in uw productie niet gebonden aan een bepaalde tijdsperiode. Een schijfspeler blijft het menu herhalen totdat de gebruiker een handeling verricht.

Omdat menu's niet 'tijdsgebonden' zijn, biedt Pinnacle Studio de Menulijst. Dit is een speciaal gedeelte boven de tijdlijn van de Schijf-editor voor de menu's in uw project. U sleept een menu van de bibliotheek naar de Menulijst om het in uw project te kunnen gebruiken.

Menu-interactiviteit ontwerpen

Een schijfproductie kan uit slechts één menu of uit een groot aantal menu's bestaan. Elk menu bevat delen met een ander grafische opmaak, de 'knoppen', die de kijker kan activeren, bijvoorbeeld met de navigatieknoppen op de afstandsbediening van een DVD-speler.

De werking van knoppen in een schijfmenu bepaalt u met de instellingen in het venster Schijf-editor. U kunt ook de Hoofdstukwizard starten voor het automatisch maken en configureren van een set knoppen op basis van gekozen instellingen.

Bij activering van een knop wordt de film weergegeven vanaf een gekozen punt, of gaat de kijker naar een ander menu met eigen knoppen. De mogelijke doelen voor menuknoppen zijn:

- **Een locatie op de tijdlijn:** Na activering wordt de weergave gestart vanaf een gekozen frame. De locatie, en de inhoud op die locatie, wordt een 'hoofdstuk' van uw film genoemd.
- **Een ander menu:** Knoppen kunnen aan elk menu in de Menulijst worden gekoppeld.
- **Andere pagina van hetzelfde menu:** Menu's met meerdere pagina's bevatten altijd de knoppen volgende en vorige voor navigatie tussen de pagina's.

Automatisch pagina's maken

Bij het invoegen van nieuwe koppelingen naar hoofdstukken in een menu met meerdere pagina's, worden er indien nodig automatisch extra pagina's gemaakt. Deze verschijnen in de Menulijst naast de bestaande pagina's van het project. Een connector koppelt pagina's die bij hetzelfde menu horen. Om nieuw gekoppelde hoofdstukken in te voegen, gebruikt u de knop Koppeling invoegen op de werkbalk of de Hoofdstukwizard.



Hoofdmenu en bijbehorende menu met meerdere pagina's in de player van de bibliotheek.

Volgende en Vorige: Dankzij de speciale knoppen volgende en vorige kan een menu met meerdere pagina's werken. Om een bestaand hoofdmenu om te zetten in een menu met meerdere pagina's, hoeft u slechts deze knoppen toe te voegen. En als u beide knoppen volgende en vorige verwijdert uit een menu met meerdere pagina's, dan verwijdert u ook de automatische functies.

Menu's met meerdere pagina's in de Menulijst

De pictogrammen van menu's met meerdere pagina's worden in de Menulijst aangeduid met een speciale afbeelding. Zo ziet u dat de menu's zijn gekoppeld, wat betekent dat u in het menu van de ene pagina naar de andere kunt navigeren met de knoppen volgende en vorige.

Splitsen en samenvoegen: U koppelt aangrenzende menupagina's los van elkaar door op de connector ertussen te klikken. De afbeelding wordt verwijderd. Pagina's links van de muis blijven bij het originele menu, en pagina's rechts vormen een nieuw, afzonderlijk menu (met een nieuwe achtergrondkleur voor de menupictogrammen). Klik in het gat tussen aangrenzende menu's met meerdere pagina's om ze weer samen te voegen in één menu.

Hoofdstukken sorteren: Een tijdsbesparend gereedschap voor menu's met meerdere pagina's is de knop sorteren in de knop Hoofdstukwizard rechts naast de laatste pagina van het menu. Als u een tijdje aan een menu hebt gewerkt – toevoegen, verwijderen en opnieuw rangschikken van hoofdstukken, misschien zelfs tijdens bewerken van de gehele film – is de kans groot dat de hoofdstukknoppen niet meer in de volgorde van de tijdlijn over de

pagina's staan verdeeld. Tenzij u om een bepaalde reden een speciale volgorde wilt gebruiken, lost u dit met één klik op de knop sorteren op.



Pagina's uit een menu met meerdere pagina's. De connector toont dat navigatie binnen deze pagina's wordt geboden door de knoppen Volgende en Vorige. De knop Sorteren (rechtsboven, bij de pijl) plaatst de hoofdstukknoppen in de volgorde van de tijdlijn.

Schijfmenu's toevoegen (tabblad Authoring van oudere versies)

Het gedeelte voor schijfmenu's van de Bibliotheek bevat een collectie menu's voor een reeks gelegenheden en een groot aantal visuele stijlen. Elk menu bestaat uit een achtergrondfoto, een teksttitel en een set navigatieknoppen voor het menu.

Als u een schijfmenu wilt toevoegen aan uw productie, kiest u de categorie **Schijfmenu's** in de bibliotheek en sleept u een menu naar de menulijst. Voor het bewerken van de handelingen die aan menuknoppen zijn toegewezen, gebruikt u de authoring-gereedschappen op de tijdlijn samen met de Player; u kunt ook geautomatiseerde hulp krijgen van de Hoofdstukwizard. Voor het aanpassen van het uiterlijk van een menu (of het geheel zelf maken van een menu) gebruikt u de Menu-editor.

Menutypes

Elk menudesign in de bibliotheek heeft twee uitvoeringen: **hoofd** en **meerdere pagina's**.

Hoofdmenu: In de meeste producties is het eerste menu dat de kijker ziet een menu van dit type. Hoofdmenu's bevatten meestal knoppen met de standaardbijschriften Film afspelen en Scèneselectie; u kunt deze desgewenst wijzigen. Hoewel u de koppelingbestemmingen van de knoppen ook zelf kunt bepalen, is het handig voor de kijker als u zich aan de conventie houdt. De knop Film afspelen wordt gewoonlijk geconfigureerd om de weergave van de film vanaf het begin te starten, en Scèneselectie schakelt meestal naar een submenu met koppelingen naar de 'hoofdstukken' van uw film.

Menu met meerdere pagina's: Een menu voor scèneselectie bevat meestal meer hoofdstukknoppen dan op één scherm passen. Om dit probleem op te lossen, ondersteunt Pinnacle Studio menu's met meerdere pagina's, met extra knoppen speciaal voor navigatie tussen menu's. De werking van deze knoppen is ingebouwd. Met de knoppen volgende en vorige kan de kijker door de pagina's van hetzelfde menu lopen en met een knop home keert de kijker terug naar het eerste menu van het project.


Tip: Als u de hoofdmenu's naast elkaar wilt weergeven met de bijbehorende menu's met meerdere pagina's in de bibliotheek, klikt u met de rechtermuisknop in het grijze deel naast een menu en kiest u **Sorteren op > Naam**.

Menuknoppen

Het aantal hoofdstukknoppen per pagina varieert afhankelijk van het menudesign; een criterium voor het selecteren van een menu is het aantal clips waarmee u wilt werken. Als u een ander aantal knoppen in een bepaald menu wilt, kunt u knoppen toevoegen of verwijderen in de Menu-editor, die wordt gestart na klikken op de knop Bewerken op de player. Zie "De Menu-editor (tabblad Authoring van oudere versies)" op pagina 222 voor details.

Menu's met minder knoppen bieden meestal meer ruimte voor bijschriften; menu's met veel knoppen hebben afgekorte bijschriften of helemaal geen bijschriften. Of u bijschriften wilt, en of ze eenvoudig ("Hoofdstuk 1") of beschrijvend ("Taart snijden") moeten zijn, is afhankelijk van uw authoring-stijl en de inhoud van uw film.

Niet-gekoppelde menu's en knoppen

Alleen het eerste menu in de Menulijst is automatisch beschikbaar voor de gebruiker (en alleen als er inhoud op de tijdlijn is als eerste hoofdstuk). Menu's die later worden toegevoegd, worden pas onderdeel van het menusysteem van uw productie wanneer ze aan het eerste menu koppelt. De koppeling kan indirect zijn, met een of meerdere tussenliggende menu's, maar het menu is pas bereikbaar als er een koppeling is gemaakt. Zo'n menu wordt aangegeven met het symbool  rechtsonder de thumbnail van het pictogram in de Menulijst.



De player geeft tevens een speciale indicatie aan menuknoppen die nog niet zijn gekoppeld aan een tijdlijnlocatie (een hoofdstuk) of een ander menu. Een gekoppelde knop toont met welk hoofdstuk (bijv. 'C1') of menu (bijv. 'M1') deze is verbonden. Een niet-gekoppelde knop vertoont echter een vraagteken. (Als de knopindicators niet zichtbaar zijn, klik dan op het vakje Toon/verberg hoofdstuknummering onder de player.)



Een voorbeeldweergave van schijfmenu's (tabblad Authoring van oudere versies)


De Schijf-editor bevat, net zoals de Film-editor, een Player voor het bekijken van voorbeelden van bibliotheekitems en tijdlijnclips. Zie "Een voorbeeld weergeven van bewerkingen in de Player" op pagina 46 voor een algemene introductie van de Player.

De speciale functies van de Player voor het bekijken van menu's in de Menulijst worden hier beschreven. Klik op een menu in de Menulijst om de Player in de modus voor menu-invoer te schakelen en een voorbeeld van het geselecteerde menu te bekijken. U kunt ook direct vanuit elk menu naar deze modus overschakelen door op de tab Menu klikken boven het venster van de Player in de Schijf-editor.

Er staan ook speciale knoppen onderaan de player van de Schijf-editor.




Knop **Bewerken** voor menu's: Het maken of aanpassen van het design en de lay-out van schijfmenu's is de taak van de Menu-editor.



Als Menu is geselecteerd als invoermodus voor de Player (boven), dan biedt de Player interactieve zones in het voorbeeldvenster voor het toewijzen van hoofdstukkoppelingen. Hier toont 'C1' een hoofdstukkoppeling die is toegewezen aan de knop Film afspelen; de '?' bij de knop Scèneselectie geeft aan dat deze momenteel niet is toegewezen.

Selectievakje voor weergeven van koppelingnummers : Plaats hier een vinkje om koppelingnummers weer te geven in het voorbeeld bij iedere knop in het menu. De koppelingnummers hebben hetzelfde formaat en kleur als de hoofdstukvlaggetjes op de tijdlijn.

Knop Schijfsimulator : Met deze knop wordt de Schijfsimulator gestart; hier kunt u een voorbeeld van uw project bekijken met volledige interactiviteit, om te controleren of uw menu's naar wens functioneren.

Knop Schijf branden : Als u klaar bent om uw project te testen op een echte schijf, klik dan op deze knop (of op Exporteren bovenaan het scherm) om de Exporter te starten; deze leidt u door het proces van het 'branden' van uw film op een optische schijf.

Koppeling indicators

Zoals te zien in de bovenstaande illustratie worden knoppen in een menu met niet-gekoppelde hoofdstukknoppen in de voorbeeldweergave aangeduid met rode vraagtekens in plaats van een hoofdstuknummer. Met uitzondering van een ongebruikte subset op de laatste pagina van een menu met meerdere pagina's, moeten alle hoofdstukknoppen in uw menu's naar uw film verwijzen.

Menubewerking op de tijdlijn

Wanneer u een project voor een optische schijf zoals een dvd ontwikkelt in de Schijf-editor van Pinnacle Studio, beschikt u over een groot aantal mogelijkheden om uw creatieve stempel op de productie te zetten.

Elk aspect van een schijfmenu – de details van de visuele uiterlijk, de koppeling van de on-screen knoppen, de precieze timing van de 'hoofdstukken' – kan in Pinnacle Studio worden bewerkt. Voor de visuele aspecten gebruikt u de Menu-editor, maar het koppelen van knoppen en de timing van hoofdstukken wordt in de Schijf-editor uitgevoerd.

Zie "Schijfprojecten" op pagina 209 voor een overzicht van de interface van de Schijf-editor.


Menumerkingen op de tijdlijn (tabblad Authoring van oudere versies)

De hoofdstukknoppen in een schijfmenu kunnen individueel worden gekoppeld aan ieder punt op de tijdlijn van uw film. In de Schijf-editor worden deze punten aangegeven op de tijdlijn met hoofdstukmarkeringen op het hoofdstukspoor, een gespecialiseerd tijdlijnspeer dat boven de andere sporen verschijnt wanneer u een eerste menu aan uw film toevoegt. (Het spoor wordt weer verwijderd als alle menu's worden verwijderd.) Het bijschrift van een hoofdstukmarkering bestaat uit de letter 'C' gevolgd door het reeksnummer van het hoofdstuk in het menu.

Return-markeringen, die automatisch sluitpunten van de tijdlijn terug naar een schijfmenu markeren, worden eveneens op het hoofdstukspoor weergegeven. Het bijschrift van een return-markering is de letter 'M' met het reeksnummer van het doelmenu.

Ongeacht de lengte van uw productie, er bestaat een beperking van 99 hoofdstukknoppen en return-markeringen.

De kleur van hoofdstuk en return-markeringen komt overeen met de pictogramkleur in de Menulijst van het menu waaraan de markeringen zijn toegewezen. U kunt markeringen op een andere plek op de tijdlijn zetten door ze te slepen. Zie "Tijdlijnbewerkingen van hoofdstuk- en terug-naar-markeringen" op pagina 220 voor details.



Bij plaatsen van een menu op een lege Menulijst wordt er een hoofdstukmarkering ingevoegd aan het begin van de eerste clip van uw film (indien van toepassing) als het doel van de knop Film afspelen van het menu. Een return-markering, die een terugkeer naar het menu markeert, wordt aan het einde van de film geplaatst.

Authoring-gereedschappen (tabblad Authoring van oudere versies)

In de Schijf-editor biedt de tijdlijnwerkbalk een aantal authoring-gereedschappen die u direct kunt gebruiken zonder van venster of weergave te wisselen.



Gereedschappen op de werkbalk van de Schijf-editor.

Link maken: De knop koppelt het momenteel geselecteerde hoofdstuk in de player aan de locatie van de tijdlijn-scrubber.

Koppeling invoegen: Deze knop dient voor het werken met menu's met meerdere pagina's door alle bestaande knopkoppelingen (vanaf de momenteel geselecteerde hoofdstukknop in de player) één positie naar het einde te verplaatsen.

In een menu met meerdere pagina's kan het invoegen van een koppeling een kettingreactie teweegbrengen, waarbij een bestaande koppeling naar de volgende pagina wordt gedwongen, een koppeling van daar naar de volgende pagina enzovoort tot de laatste pagina die indien nodig wordt gemaakt.

Link verwijderen: Klik op deze knop om de link/koppeling tussen de knop in het menu en de hoofdstukmarkering op het hoofdstukspoor te verwijderen. Een 'niet-gekoppelde' hoofdstukmarkering blijft op het hoofdstukspoor staan. Het niet-gekoppelde hoofdstuk kan handmatig worden gekoppeld door het te slepen naar een andere knop in het menuvoorbeeld. Het is ook mogelijk een niet-gekoppeld hoofdstuk te behouden; in dit geval werkt het tijdens de weergave om door de schijf te springen met de desbetreffende knop op uw afstandsbediening. U kunt ook met de rechtermuisknop op een of meerdere hoofdstukmarkeringen klikken en Geselecteerde link verwijderen kiezen.



Knop cyclus: Klik op de pijlen naar links en rechts van deze knop om door de beschikbare knoppen te scrollen en ze te activeren voor bewerking. Klik op het bijschrift van de knop om dit te bewerken. U kunt knoppen ook selecteren door op de knopkoppelingen in de player te klikken bij het bekijken van een voorbeeld van een menu.



Thumbnail instellen: Klik op deze knop om een thumbnail-afbeelding van het frame te maken op de scrubber-positie van de tijdlijn. Deze wordt weergegeven op de geselecteerde menuknop bij knop cyclus als het om het type thumbnail gaat. Zie "Menuknoppen (tabblad Authoring van oudere versies)" op pagina 223 voor meer informatie over menuknoptypes.



Niet-gekoppeld hoofdstuk maken: Tenzij de tijdlijn-scrubber precies bij een hoofdstuk- of return-markering is geplaatst, voegt u via deze knop een hoofdstukmarkering toe aan het hoofdstukspoor, maar deze wordt niet aan een menu gekoppeld. Een niet-gekoppeld hoofdstuk kan ook worden gemaakt door op het hoofdstukspoor net boven de andere tijdlijnsposen te dubbelklikken.

Het niet-gekoppelde hoofdstuk kan desgewenst later handmatig worden gekoppeld door het te slepen naar een knop in het menuvoorbeeld. Een niet-gekoppeld hoofdstuk heeft echter ook een handig en nuttig doel: tijdens de weergave vormt het een van de pauzepunten bij het bladeren door een DVD met de knop springen op de afstandsbediening.



Hoofdstuk verwijderen: Wanneer de tijdlijn-scrubber bij een hoofdstuk staat, krijgt de knop Niet-gekoppeld hoofdstuk maken de tegenovergestelde functie (en een ander symbool). Klik erop om zowel de hoofdstukmarkering en de link naar een menu (indien aanwezig) te verwijderen. U kunt hoofdstukken verwijderen met de opdracht Geselecteerde hoofdstukken verwijderen het contextmenu wanneer één of meerdere hoofdstukmarkeringen zijn geselecteerd. Om de links van hoofdstukmarkeringen te verwijderen, zodat de koppeling verdwijnt maar ze wel op het hoofdstukspoor blijven staan, gebruikt u Geselecteerde links verwijderen in hetzelfde menu.



Return maken: Tenzij er al een markering op de positie van de tijdlijn-scrubber staat, voegt u met deze knop een return-markering aan het hoofdstukspoor toe.

Een return-markering is alleen actief tijdens de weergave als de weergave is gestart vanuit hetzelfde menu waarmee de markering is verbonden. (Op de tijdlijn dient de kleur van de markering overeen te komen met de kleur van het bijbehorende pictogram van het menu in de menulijst.) Zodra de weergave bij het frame dat is gekoppeld aan een actieve return-markering komt, wordt er teruggekeerd naar het bijbehorende menu.



Return verwijderen: Als er een return-markering op de scrubber-positie staat, verandert de knop Return maken in Return verwijderen (het symbool verandert ook).

U kunt ook de knop Hoofdstuk verwijderen en de opdracht Geselecteerde hoofdstukken verwijderen in het contextmenu gebruiken om return-markeringen te verwijderen.

Tijdljnbewerkingen van hoofdstuk- en terug-naar-markeringen

Hoofdstuk- en terug-naar-menumarkeeringen zijn gekoppeld aan bepaalde frames op de tijdljijn. Hier wordt de weergave gestart vanuit een schijfmenu (hoofdstukken) of beëindigd om terug te gaan naar het originele menu (returns). Beide typen markeringen kunnen met de muis worden gesleept om de locatie in de film te wijzigen.

Als u bij het bekijken van een voorbeeld van een menu een hoofdstukmarkering van het hoofdstukspoor naar een knop op de player sleept, dan wordt de knop gekoppeld. De tegenovergestelde bewerking, een knop van de player naar een punt op het hoofdstukspoor slepen, is een alternatieve methode om een nieuwe hoofdstukmarkering te maken.

Een project met één of meer schijfmenu's moet een permanent geplaatste markering aan het einde van het hoofdstukspoor hebben. Op deze manier weet u zeker dat een hoofdstuk op de schijf dat wordt weergegeven ook over een geldige return beschikt. De laatste return-markering kan dus niet worden verwijderd.

Hoofdstukwizard (tabblad Authoring van oudere versies)


Als u een schijfmenu met meerdere pagina's van de bibliotheek naar de menulijst hebt gesleept, verschijnt er een Hoofdstukwizard rechtsboven in het menupictogram. Klik op deze knop om het venster Hoofdstukwizard te openen.

Waarom de Hoofdstukwizard gebruiken?

De Hoofdstukwizard is een snelle manier om hoofdstukken voor uw film te maken. Er worden hoofdstukmarkeringen toegevoegd aan het hoofdstukspoor op de tijdljijn van de Schijf-editor om aan te geven waar elk hoofdstuk begint. Met de optie Koppel hoofdstukken aan menuknoppen (zie hieronder) verschijnt er voor elk hoofdstuk één hoofdstukknop op een reeks automatisch gegenereerde menupagina's; deze pagina's worden gekoppeld aan een reeks met de knoppen volgende en vorige.



Door tijdens het bekijken van het menu hoofdstukknoppen te activeren, kan de kijker de film vanaf de diverse aangeboden beginpunten bekijken.



De Hoofdstukwizard is ideaal voor diashows en scèneselectiemenu's. Als u video op schijf archiveert, kunt u de Hoofdstukwizard gebruiken om een menu te genereren dat dienst doet als een scènecatalogus. De reeks menupagina's kan een willekeurige lengte hebben. De lengte is afhankelijk van het aantal gemaakte hoofdstukken en het aantal hoofdstukknoppen in het paginadesign van het menu.

Soms doet de Hoofdstukwizard niets wat u niet zelf kunt doen met de beschikbare gereedschappen voor schijf-authoring in de Schijf-editor (en deze blijven beschikbaar voor het later aanpassen van het genereerde menu). Het doel van de Hoofdstukwizard is het versnellen van het creatieve proces door u veel routinewerk bij het instellen van menu's met meerdere pagina's uit handen te nemen.

De Hoofdstukwizard gebruiken

De besturingselementen van de Hoofdstukwizard zijn in drie horizontale deelvensters gegroepeerd. Wanneer u alle gewenste instellingen heeft geconfigureerd, klikt u op OK. De Hoofdstukwizard zorgt nu voor het maken van nieuwe hoofdstukken voor uw productie, compleet met markeringen op de tijdlijn en (standaard) een automatisch gegenereerde set menupagina's met alle noodzakelijke hoofdstukknoppen.

Hoofdstukken plaatsen op

Dit is het bovenste paneel in de Hoofdstukwizard. De twee opties kunnen samen of apart worden gebruikt.

Optimale posities: Als hier een vinkje staat, maakt de Hoofdstukwizard hoofdstukken met geselecteerde intervallen op de tijdlijn. Het hoofdstuk wordt aangepast op een nabijgelegen clipgrens (indien aanwezig). De gewenste gemiddelde hoofdstuklengte wordt in seconden aangegeven. De initiële waarde is gebaseerd op de lengte van uw film. Om deze aan te passen, klikt u direct op het nummer en type of sleept u horizontaal in het tekstvak.

Tijdlijnmarkeringen: Bij deze optie wordt er vooropgesteld dat u tijdlijnmarkeringen hebt geplaatst, zodat de Hoofdstukwizard bepaalde plaatsen in uw film herkent waarnaar een hoofdstukkoppeling moet worden gemaakt.

Toepassen op

Het tweede paneel in de Hoofdstukwizard biedt opties voor het instellen van de onderdelen die de wizard bewerkt.

Hele film: Er worden hoofdstukmarkeringen gemaakt in de gehele film.

Selectie: Er worden alleen hoofdstukmarkeringen geplaatst binnen het gedeelte van het begin van de eerste geselecteerde clip tot het einde van de laatste clip.

Opties

Het derde paneel biedt twee laatste keuzes die onafhankelijk kunnen worden ingesteld.

Koppel hoofdstukken aan menuknoppen: Als deze optie wordt geselecteerd, worden er net zoveel pagina's aan het menu toegevoegd als er nodig zijn om knoppen voor alle gemaakt hoofdstukken te maken. Zonder deze optie worden er 'niet-gekoppelde' hoofdstukmarkeringen op de tijdlijn gemaakt en worden er geen menupagina's gemaakt.

Als u een niet-gekoppelde markering aan een menuknop wilt koppelen, sleep deze dan naar de knop tijdens het bekijken van een voorbeeld van het menu in de player. Zelfs wanneer u de markering niet gekoppeld laat, fungeert de hoofdstukmarkering nog steeds als een beschikbaar hervattingpunt wanneer de kijker door de schijf springt met de knop springen op de afstandsbediening.

Return na ieder hoofdstuk: Als u hier een vinkje plaatst, wordt er een return-markering aan het einde van elk hoofdstuk geplaatst. Standaard worden de markeringen zodanig geplaatst dat elk hoofdstuk tot het begin van het volgende hoofdstuk wordt afgespeeld en dan terugkeert naar het originele menu. Als u het menu waaraan een return-markering is gekoppeld wilt wijzigen, sleep de markering dan naar het menupictogram in de Menulijst. Onthoud echter dat de return-markering alleen actief is als de weergave is gestart vanuit het menu waaraan de markering is gekoppeld.

De Menu-editor (tabblad **Authoring van oudere versies**)

De Menu-editor deelt de meeste knoppen en toepassingen met de Titel-editor (zie "Titels" op pagina 169). Dit gedeelte is gericht op specifieke functies van de Menu-editor.

De editor starten

Om een menu in de Menu-editor te openen, klikt u op de knop **Bewerken** op de player tijdens het bekijken van het menu, of dubbelklikt u erop in de Menulijst.

Net zoals bij de Titel-editor is er bij openen van de Menu-editor al één regel tekst gemarkeerd. Begin met typen om deze te bewerken. Als u een andere regel wilt bewerken, klik dan in het tekstvak en markeer de tekens die u wilt veranderen. Als u klaar bent, klikt u op een leeg deel van het venster.

De knop cyclus

Een functie die verschilt in de Menu-editor en de Titel-editor is de knop cyclus, een instelling die ook te vinden is in de Schijf-editor. In beide gevallen staat deze functie rechts op de werkbalk, juist boven de tijdlijn. Klik op de pijlen links en rechts op de instelling om door de actieve knoppen in het menu te lopen en maak een knop beschikbaar voor bewerking.

NB: Als u alleen tekst wilt bewerken voor de knoppen in uw menu, hoeft u de Menu-editor helemaal niet te openen; in plaats hiervan bewerkt u de knopnaam rechtstreeks via de knop cyclus van de Schijf-editor.

Menuknoppen (tabblad Authoring van oudere versies)

Elk visueel element van uw schijfmenu kan als een 'knop' worden gebruikt die verwijst naar andere inhoud in uw film. Elementen met de aanduiding 'Geen knop' kunnen echter niet voor koppelen worden gebruikt.

Knoptypes

Het type menuknop is de enige factor die de werking bepaalt. De tekst en het uiterlijk moeten altijd consistent met de werking zijn in een hoogwaardige schijfproductie, maar zijn er niet van invloed op. Er zijn vijf knoptypes beschikbaar.

Normaal: Met dit type knop fungeert uw tekst, afbeelding of vorm als een koppeling/link naar een hoofdstukmarkering op de tijdlijn van uw schijfproject of een menu in uw Menulijst.

Thumbnail: Met deze variatie op het type Normaal kan een thumbnail van uw tijdlijn op de knop weergegeven.

Vorige en Volgende: Deze knoptypes zorgen automatisch voor navigatie tussen de pagina's van menu's met meerdere pagina's in de Menulijst. Tijdens de weergave worden deze knoppen automatisch verborgen als de doelen niet bestaan (op de eerste en laatste pagina van de set met meerdere pagina's). Aangezien de werking vastligt, is het niet mogelijk om de knoppen aan hoofdstukmarkeringen te koppelen.


Wortel: Een knop van dit type (wortel) verwijst naar het eerste menu in de Menulijst. De werking kan niet worden gewijzigd.

Knoppen voor menu's met meerdere pagina's

Als u zowel een knop **Volgende** als **Vorige** aan een menu toevoegt, dan kan dit dienst doen als een menu met meerdere pagina's. Als een van deze knoppen afwezig is, kan het menu niet in de modus voor meerdere pagina's worden gebruikt.

Standaardwaarden voor knoppen

Klik op de tab Knoppen boven aan de Menu-editor om de beschikbare categorieën kant-en-klare menuknoppen te bekijken. Selecteer een knop en deze wordt weergegeven in het midden van het voorbeeldgedeelte, waar u de knop naar de gewenste positie kunt slepen.



De drie categorieën weerspiegelen de hierboven beschreven knoptypes. De categorie Navigatie bevat alle knoppen van de types Vorige, Volgende en Wortel (Root).


Algemene knoppen: Deze afbeeldingen zijn bestemd voor gebruik in combinatie met de knoppen Normaal, die naar een hoofdstukmarkering op uw tijdlijn kunnen verwijzen.

Navigatieknoppen: Deze designs zijn bestemd voor de knoppen Volgende, Vorige en Wortel (Root) met vaste navigatie.

Thumbnail-knoppen: Deze knoppen bevatten een thumbnail-gedeelte voor het bekijken van een tijdlijnclip.

Knopinstellingen


Het paneel Knopinstellingen bevindt zich rechts van de Menu-editor.



Het paneel Knopinstellingen is onderdeel van de Menu-editor.

De Schijfsimulator (tabblad Authoring van oudere versies)

Om een voorbeeld van uw project te bekijken na het instellen van de menu's, klikt u op de knop afspelen onder aan de player. Het venster Schijfsimulator verschijnt nu.




Als er in de player van de Schijf-editor een voorbeeld van een menu in de Menulijst van uw project wordt getoond, verschijnt er een knop (midden onderaan) voor het testen van uw project in de Schijfsimulator.

Als het project correct is gebouwd, opent de simulator het hoofdmenu. De koppelingen 'Film afspelen' en 'Scèneselectie' zijn klaar voor gebruik voor de kijker.

U gaat van link naar link in het voorbeeld met behulp van de dvd-navigatieknoppen rechtsonder of u klikt rechtstreeks op de koppelingen in de voorvertoning.

Neem even de tijd om alle hoofdstuk- en menukoppelingen in uw productie te controleren. Elke gewenste gebruikersinteractie moet worden getest: foutjes zijn frustrerend voor de kijker en kunnen gemakkelijk worden voorkomen.



In de Schijfsimulator gebruikt u knoppen die vergelijkbaar zijn met de knoppen op de afstandsbediening van een dvd-speler. De menu-interacties en weergave kunnen verder worden ingesteld en volledig worden getest voordat u het project op schijf brandt.

Als u tevreden bent over het project, kunt u het exporteren als een filmbestand, opslaan in een schijfbeeldbestand of op schijf branden. Zie "De Exporter" op pagina 253 voor meer informatie.

De Importer



Met Pinnacle Studio kunt u een groot aantal verschillende soorten media in uw videoproducties opnemen. Wanneer deze media buiten uw computer zijn opgeslagen – op een camcorderband, bijvoorbeeld, of een geheugenkaart van uw digitale camera of een cloudgebaseerde service – moeten ze worden overgebracht naar lokale opslag voordat u ze kunt gebruiken.

De items op basis van bestanden die u in Pinnacle Studio kunt gebruiken, waaronder video, fotografische en audiomedial, en Pinnacle Studio-projecten zelf, moeten in de bibliotheek worden geïmporteerd vanuit een bron zoals een lokale vaste schijf voordat deze gebruikt kunnen worden.


Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- De Importer gebruiken
- Importbronnen
- Het gebied Modus
- Compressie-instellingen voor het vastleggen van video
- Instellingen voor scenedetectie voor het vastleggen van video
- Bestandsnaam voor geïmporteerde bestanden
- Media-items voor import selecteren
- Bestanden selecteren voor importeren
- De browser aanpassen
- Assets zoeken
- Importeren van DV- of HDV-camera (Video vastleggen)
- Importeren van analoge bronnen
- Importeren van DVD of Blu-ray-schijf
- Importeren van digitale camera's
- Stop beweging
- Snapshot
- MultiCam Capture

De Importer gebruiken

De eerste stap bij het importeren is het openen van de Studio Importer; klik hiertoe op de knop Importeren linksboven aan op het scherm.

De Importer bestaat uit een groot hoofdgebied met de brontabbladen boven aan de Importer en een aantal kleinere gebieden. Uw keuze van invoerbron is bepalend voor de rest van de weergave van de Importer. De besturingselementen en weergaven in het hoofdgedeelte voor de voorbeeldweergave, het bladeren en het selecteren van materiaal zijn afhankelijk van het gekozen importeertype.



Studio Importer

Importeren is een proces van vier stappen:

- 1 Selecteer de importeerbron op de tabbladen boven aan de pagina.
- 2 Bevestig de instellingen voor het importeren of pas deze aan.
- 3 Selecteer materiaal om te importeren van de gekozen bron.
- 4 Start de importbewerking.

Studio begint vervolgens met het overbrengen van het opgegeven audio-, video- en fotomateriaal van het bronapparaat naar uw harde schijf en gebruikt hiervoor (indien nodig) de locaties die zijn ingesteld in het gebied **Importeren naar**. De media worden vervolgens direct aan de bibliotheek toegevoegd. (Zie "De Bibliotheek" op pagina 13.)

Dit overdrachtsproces wordt "opnemen", "importeren" of "downloaden" genoemd, afhankelijk van de gebruikte media en de methode voor overdracht. Omdat de meeste audiovisuele opnames nu vanaf het begin in digitale vorm worden opgeslagen, kunnen overdrachten doorgaans worden uitgevoerd zonder op kwaliteit in te boeten. Alleen bij

opnemen van analoge bronnen (zoals VHS of Hi8) is er nog steeds sprake van een "opnameproces" met een conversie naar digitale vorm. De termen 'import' en 'importeren' kunnen worden gebruikt voor alle methoden voor het invoeren van afbeeldingen en geluid in de bibliotheek voor gebruik in uw producties.

Stereoscopisch 3D-inhoud importeren

Pinnacle Studio herkent inhoud als stereoscopisch 3D en markeert deze hiermee voor bestanden met de volgende eigenschappen:

- **MTS:** MVC, SBS50, SBS100 (als H264-streammarkeringen aanwezig zijn)
- **WMV:** Multistream, SBS50, SBS100, TAB50, TAB100 (als tags voor metagegevens aanwezig zijn)
- **MP4, MOV met H264:** SBS50, SBS100 (als H264-streammarkeringen aanwezig zijn)
- **MPO:** Multistream
- **JPS, PNS:** SBS50, SBS100

Als Studio uw 3D-media niet juist heeft herkend, kiest u de juiste instelling in het vervolkeuzemenu Stereoscopisch 3D in de groep Aanpassingen van Correctiegereedschappen. Zie "Aanpassingen" op pagina 118 voor meer informatie.

Importbronnen

De feitelijke selectie van het te importeren materiaal vindt plaats in het hoofdgedeelte van de Importer. Iedere importbron gebruikt het hoofdgedeelte op een iets andere manier.

De foto's en het muziek- en videomateriaal of de projecten die u wilt importeren kunnen op diverse apparaattypen en technologieën staan. Dit zijn de ondersteunde importbronnen:

- Alle typen aanvullende bestandsgebaseerde opslagmedia, inclusief optische drives, geheugenkaarten en USB-sticks (zie "Importeren van bestand" op pagina 236). Klik op het tabblad **Mijn computer** om individuele bestanden te selecteren voor het importeren vanaf stations die op de computer zijn aangesloten.
- Klik op **Assets zoeken** voor het importeren van alle bestanden van specifieke typen uit een reeks uit één of meer directory's.
- DV- of HDV-videocamera's met een IEEE-1394-verbinding (FireWire). Zie "Importeren van DV- of HDV-camera (Video vastleggen)" op pagina 240. Apparaten worden op apparaatnaam weergegeven op de pagina Importeren (bijvoorbeeld "DV-apparaat"). Selecteer het desbetreffende apparaat.
- Analoge videocamera's en recorders (zie "Importeren van analoge bronnen" op pagina 243). Analoge opnamehardware op uw systeem wordt met naam vermeld (bijv. "Pinnacle Systems 710-USB").

- Dvd- en Blu-Ray-schijven. Zie "Importeren van DVD of Blu-ray-schijf" op pagina 244.
- Digitale camera's. Zie "Importeren van digitale camera's" op pagina 245.

Sommige bronnen selecteert u in een sublijst met bestaande apparaten die wordt geopend als u op de vermelding van de hoofdbron klikt.

Losse frames importeren

Studio biedt twee speciale modi voor het importeren van losse frames in plaats van doorlopend materiaal. Deze modi zijn:

- **Stop beweging:** Maak een geanimeerde film door frames één voor één te importeren van een live videobron. Zie "Stop beweging" op pagina 245.
- **Snapshot:** Importeer individuele beelden van band of een live bron zoals een webcam. Zie "Snapshot" op pagina 250.

Audio- en videoniveaus aanpassen

Voor toegang tot de besturingselementen klikt u op de knop **meer** > naast de bronnaam. Hiermee wordt het venster Ingangsniveaus geopend.



Met het venster Ingangsniveaus kunt u een aantal video- en audioparameters aanpassen. De schuifknop Tint (vierde van links) wordt niet gebruikt bij PAL-bronnen.

Hoewel u deze niveaus kunt aanpassen met de desbetreffende correctiefunctie op het tabblad **Bewerken**, hoeft u zich later geen zorgen meer te maken over kleurcorrectie wanneer u ze voor het vastleggen correct instelt.

Het correct instellen van uw audio-opties bij opname helpt bij het bereiken van consistente volumenniveaus en kwaliteit.

Bepaalde opnameapparaten bieden mogelijk minder opties dan hier worden getoond en besproken. Bij hardware zonder ondersteuning voor stereo-opnames verschijnt er bijvoorbeeld geen instelling voor audiobalans.

Video: Kies het type video dat u gaat digitaliseren door op de desbetreffende bron-knop te drukken (Composite of SVideo). Met de vijf schuifknoppen kunt u de helderheid (videoversterking), het contrast (verhouding van de lichtste tot de donkerste delen), de scherpte, de tint en de kleurverzadiging van de binnenkomende video regelen.

- De schuifknop tint kan nuttig zijn voor het corrigeren van ongewenste kleurveranderingen in NTSC-materiaal; deze knop is niet beschikbaar bij opnemen van een PAL-bron.
- De schuifknop verzadiging regelt de "kleurverzadiging" – de hoeveelheid kleur – in het beeld. (Een beeld met nul verzadiging heeft alleen zwarte, witte en grijze tinten.)

Audio: Met de schuifknoppen aan de rechterkant van het paneel kunt u het ingangsniveau en de stereobalans van de binnenkomende audio regelen.

Werken met importmappen en submappen

Tenzij u anders bepaalt, gebruikt de Importer de standaard documentmappen voor video, muziek en foto's van uw Windows-gebruikersaccount, en een standaardmap voor uw Pinnacle Studio-projecten.

De mappen die u kiest voor de diverse mediatypen, standaard of aangepast, dienen als basislocaties voor uw geïmporteerde bestanden. Om uw mediaverzameling effectief te beheren, kunt u tevens een eigen submapnaam aangeven of een methode voor het automatisch genereren van een naam op basis van de huidige datum of de dag waarop het geïmporteerde materiaal is gemaakt.

Als u bijvoorbeeld de hoofdmap voor de video instelt op "c:", en de naammethode voor uw submap op "Huidige naam", dan wordt video die u importeert overgebracht naar een map met een naam als "c:\vid\2017-10".

Vulniveau-indicator: Deze indicator geeft voor iedere importbestemming aan hoeveel ruimte er over is op het opslagapparaat. Het eerste deel van de balk staat voor de ruimte die al in gebruik is op het apparaat. Het gekleurde deel geeft aan hoeveel ruimte momenteel geselecteerde mediabestanden die nog worden geïmporteerd vereisen.

NB: Als een bestemmingsapparaat tijdens het importeren 98 procent bereikt, dan wordt de bewerking op dat punt gestopt.

Een importmap en submap selecteren

- 1 Klik in het gedeelte **Opslaan in** van het tabblad **Importeren** op het mappictogram naast het vak **Opslaan in**.
- 2 Ga in het venster **Map kiezen** naar de gewenste map en klik op **OK**.
- 3 Kies een van de volgende opties in het vak Submap:
 - **Geen submap:** Met deze optie worden de bestanden die u importeert in de basismap opgeslagen.
 - **Aangepast:** Als u deze optie kiest, verschijnt er een bewerkingsvenster. Geef de naam van de submap waarin u uw volgende geïmporteerde bestanden van het mediatype opslaat.
 - **Vandaag:** De geïmporteerde bestanden gaan naar een submap met als naam de huidige datum, in de volgorde "25-10-2017".
 - **Creatiedatum:** Alle geïmporteerde bestanden worden opgeslagen in een submap met de naam van de creatiedatum van de media, in dezelfde volgorde als hierboven. Wanneer meerdere media-items worden geïmporteed als onderdeel van één importbewerking, kunnen meerdere submappen worden gecreëerd of bijgewerkt.
 - **Huidige maand:** Dit is hetzelfde als de optie Vandaag, maar zonder het daggedeelte, bijv. "2017-10".

Opmerking: Als u de standaardwaarden van de map en submap wilt herstellen, klikt u op de knop **Standaardwaarden herstellen**.

Het gebied Modus

In het gebied Modus van de Importer kunt u de opties van de diverse importbronnen aanpassen.

DV/HDV-importopties

De opties voor DV- en HDV-import zijn ondergebracht in drie groepen.

Presets: In de groep Presets vindt u de standaardconfiguraties voor video- en audiocompressie en een aangepaste instelling waarmee u compressieparameters fijn kunt afstemmen. Zie "Compressie-instellingen voor het vastleggen van video" op pagina 234 voor meer informatie.

De vaste standaardwaarden zijn:

- **DV:** Voor DV-opname met volledige kwaliteit, met gebruik van ongeveer 200 MB aan schijfruimte per minuut video.
- **MPEG:** MPEG-compressie produceert kleinere bestanden dan DV, maar vereist meer rekenkracht van de computer voor het coderen en decoderen. Dit kan leiden tot tragere prestaties bij oudere computers.

Scèneherkenning: Wanneer de functie Scèneherkenning is ingeschakeld, wordt uw materiaal bij importeren verdeeld in “scènes” die afzonderlijk kunnen worden bekeken en bewerkt in de bibliotheek. Op deze manier wordt het zoeken naar interessant materiaal tijdens het bewerken veel eenvoudiger. Zie “Instellingen voor scènedetectie voor het vastleggen van video” op pagina 234 voor meer informatie.

Bij einde band stoppen: Deze optie laat Pinnacle Studio weten of de opname automatisch moet worden gestopt bij een leeg bandgedeelte. Een leeg gedeelte – een gedeelte zonder tijdscoedemarkering – geeft aan dat de band nog nooit is gebruikt. Als u er tijdens het filmen voor hebt gezorgd dat er geen lege delen zijn ontstaan (door shots enigszins te laten overlappen), dan zorgt deze optie voor opnemen zonder dat u er omkijken naar heeft.

Importopties voor analoge media

De opties voor analoge import zijn vergelijkbaar met de zojuist besproken opties voor digitale bronnen.

Importopties voor bestandsgebaseerde media

Importmodus: Deze optie bepaalt of het mediabestand of projectbestand fysiek wordt gekopieerd van de bronlocatie naar de doelmap op de lokale harde schijf (zoals aangegeven in het gebied **Importeren naar**.) Als Kopiëren is geselecteerd, wordt het bestand gekopieerd. Als Link is geselecteerd, wordt het bestand niet gekopieerd; er wordt een koppeling gemaakt in de bibliotheek naar het bestand op de originele locatie.

We raden u sterk aan bestanden op netwerkstation te kopiëren naar de locale harde schijf.

Origineel verwijderen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de originele exemplaren van de bestanden die u importeert na het kopiëren verwijderd. Deze optie is handig als u de Importer gebruikt om uw media bij elkaar te zetten en u niet wilt dat er overal overbodige bestanden op uw harde schijf staan.

Duplicaten negeren: Met deze optie kunt u bepalen wat er moet gebeuren met overbodige mediabestanden of projectbestanden die u al hebt; u geeft aan dat de Importer geen extra kopieën van bestanden moet kopiëren die mogelijk een andere naam hebben maar identiek lijken te zijn.

Importopties voor stop beweging-opname

In een stop beweging-animatie wordt er een reeks individuele frames van een live videobron opgenomen. Afhankelijk van uw plannen voor de stop beweging-reeks kunt u de Importer instellen om individuele frames in een film op te nemen (**Stop beweging-project**), of ieder frame als foto te importeren (**Foto**), of beide.

Compressie-instellingen voor het vastleggen van video

De opties voor zowel importeren van DV/HDV als analoog importeren bieden toegang tot compressievoorkeuren. Als u een van de DV- en MPEG-presets kiest, kunt u de gebruikte instellingen bekijken. Als u de instellingen aanpast, wordt automatisch de standaardwaarde "Aangepast" geselecteerd.

Omdat sommige opties afhankelijk zijn van andere opties, zijn niet alle opties tegelijkertijd zichtbaar.

Compressie-instellingen voor het vastleggen van video kiezen

- 1 Klik op het tabblad **Importeren** op **Video opnemen**.
- 2 Kies in het gedeelte **Instellingen** een optie bij **Presets**.
- 3 Klik op de pijl links van **Presets** om het gebied met instellingen uit te vouwen.
- 4 Kies een van de volgende **Video-instellingen**:
 - **Compressiecodec**: Gebruik deze vervolgkeuzelijst om de gewenste codec te selecteren.
 - **Framegrootte**: Deze regel toont de afmetingen van de opgenomen video.
 - **Kwaliteit, Geg.snelheid**: Sommige codecs bieden kwaliteitsopties zoals een compressiepercentage (Kwaliteit), en andere met betrekking tot de gegevensoverdrachtsnelheid in KB/sec (Geg. snelheid).
- 5 Kies een van de volgende **Audio-instellingen**:
 - **Audio opnemen**: Verwijder het vinkje in dit selectievakje als u de opgenomen audio niet in uw productie wilt gebruiken.
 - **Compressie**: Deze vervolgkeuzelijst toont de codec die wordt gebruikt voor het comprimeren van de binnenkomende audiogegevens.

Instellingen voor scènedetectie voor het vastleggen van video

De opties voor zowel importeren van DV/HDV als analoog importeren bieden toegang tot dit venster voor het configureren van de voorkeuren voor scènedetectie.

Automatische scèneherkenning is een belangrijke functie van Studio bij het werken met DV- en HDV-bronnen. Tijdens de video-opname detecteert Studio natuurlijke pauzes in de video en wordt de video in scènes onderverdeeld.

Scènes kunnen onafhankelijk worden weergegeven en beheerd in de scèneweergave van de bibliotheek.

Afhankelijk van het opnameapparaat dat u gebruikt, wordt de automatische scèneherkenning in real time uitgevoerd tijdens de opname of als een afzonderlijke stap direct nadat de opname is voltooid.

Instellingen voor scène detectie kiezen

- 1 Klik op het tabblad **Importeren** op **Video opnemen**.
- 2 Klik in het gedeelte **Scenedetectie** op **AAN** als u scenedetectie wilt gebruiken.
- 3 Klik op de pijl links van **Scenedetectie** om het gebied met instellingen uit te vouwen en kies een van de volgende opties:
 - **Automatisch, gebaseerd op tijd en datum:** Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u van een DV-bron opneemt. Studio bewaakt de gegevens van de tijdregistratie op de band tijdens het opnemen en start een nieuwe scène wanneer er een onderbreking wordt gevonden.
 - **Automatisch, gebaseerd op inhoud:** Studio herkent wijzigingen in de video-inhoud en maakt een nieuwe scène waar een grote wijziging in beelden plaatsvindt. Deze functie werkt mogelijk niet goed als de belichting niet stabiel is. Om u een extreem voorbeeld te geven: een video opgenomen in een nachtclub met een stroboscoop zou elke keer als de stroboscoop flitst een nieuwe scène maken.
 - **Automatisch, elke X seconden:** Studio maakt nieuwe scènes in een door u gekozen interval. Dit kan nuttig zijn om beeldmateriaal op te splitsen dat lange doorlopende scènes bevat.
 - **Handmatig, door drukken op de spatiebalk:** Selecteer deze optie als u het gehele opnameproces wilt volgen en zelf wilt beslissen waar scèneonderbrekingen moeten voorkomen. Druk telkens wanneer u een scèneonderbreking tijdens het opnemen wilt invoeren op de **spatiebalk**.

Bestandsnaam voor geïmporteerde bestanden

In het vak **Bestandsnaam** kunt u de naam opgeven waarmee de geïmporteerde mediabestanden of projectbestanden worden opgeslagen.

Iedere type invoerbron heeft een standaard bestandsnaam die door Studio wordt toegewezen. De standaard bestandsnaam bij het importeren van een Snapshot is bijvoorbeeld "Snapshot". Als u de naam wilt veranderen, klik dan in de ruimte en typ de gewenste naam.

De Importer vervangt nooit bestaande bestanden tijdens het importeren. Als er al een bestand bestaat met dezelfde naam als de doelnaam, wordt er een reeksnummer aan de naam van het binnenkomende bestand toegevoegd.

Bij importeren van bestandsgebaseerde media-items zijn er extra functies voor naamgeving beschikbaar. Standaard is de naamformule voor een bestandsgebaseerde import "[origineel].[ext]", wat betekent dat de originele bestandsnaam en extensie worden gebruikt.

Media-items voor import selecteren

Iedere bron die wordt ondersteund door de Importer heeft zijn eigen set instellingen voor het selecteren van het materiaal. Als u op het brontype klikt, wordt het hoofdgebied van de Importer geconfigureerd met de juiste besturingselementen.

Importeren van bestand

Er zijn twee methoden voor het importeren van mediabestanden van bestandsgebaseerde opslagmedia zoals lokale harde schijven, optische stations, geheugenkaarten en USB-sticks.

- Selecteer het tabblad **Mijn computer** om specifieke onderdeelbestanden of groepen bestanden te selecteren die u wilt importeren.
- Selecteer het tabblad **Assets zoeken** om één of meerdere mappen te selecteren en alle media-items van de gewenste types in deze mappen te importeren.

Bestanden selecteren voor importeren

Als u **Mijn computer** selecteert, vindt het selecteren van de te importeren bestanden plaats in de map- en mediabestandbrowser in het hoofdgebied van het venster.

De map- en bestandsbrowser

De kolom aan de linkerkant van de browser is een hiërarchische weergave van alle mappen op apparaten voor bestandsopslag die op uw computer zijn aangesloten. Dit zijn harde schijven, optische schijfstations, geheugenkaarten en USB-sticks.

De navigatie in deze mappenstructuur is vergelijkbaar met de navigatie in Windows Verkenner en andere programma's. Er kan slechts één vermelding in de mappenstructuur tegelijkertijd worden gemarkeerd. Mediabestanden in deze map worden direct vermeld in het grotere deel van de browser aan de rechterkant. U kunt meteen voorbeeldweergaves van de bestanden bekijken en bestanden markeren die u wilt importeren door een vinkje te plaatsen in het vakje rechtsboven ieder bestandspictogram.

Voorbeelden van media- en projectbestanden weergeven

Voorbeeldweergaves van audio en video bekijken: De bestandsbrowser biedt ingebouwde functies voor voorbeeldweergave van alle ondersteunde mediatypen. Klik op de knop Afspelen in het midden van de pictogrammen voor video-, audio- en projectbestanden voor een voorbeeldweergave van de bijbehorende media. Voor snelle weergave worden de videobestanden binnen het pictogramframe weergegeven. Klik op het pictogram om de weergave te pauzeren; anders wordt het gehele bestand weergegeven.



Fotovoorbeeld op volledig scherm: Om een digitale foto of andere afbeelding in volledige schermresolutie te bekijken, dubbelklikt u op het pictogram of klikt u op de knop volledig scherm op de werkbalk onder de browser.

Scrub-voorbeeld: Audio- en videoclips en projectbestanden beschikken over een scrubberknop direct onder het bestandspictogram. Klik en sleep de scrubberknop om handmatig een gedeelte van het bestand te bekijken. De muisaanwijzer verandert in een dubbele horizontale pijl wanneer hij correct is gepositioneerd voor scrubbing.



Bestanden voor import markeren

U selecteert mediabestanden één voor één voor importeren door op het selectievakje rechtsboven het bestandspictogram te klikken. Dit vakje wordt automatisch geselecteerd als u naar een nieuwe map gaat voor alle weergegeven bestanden.



Klik op het selectievakje om het bestand te markeren of de markering op te heffen.

Meerdere bestanden selecteren: De browser biedt tevens een methode voor het tegelijkertijd selecteren (of deselecteren) van een groep gemarkeerde bestanden. Om een individueel bestand te markeren, klikt u op de naam of het pictogram ervan; de markering wordt aangeduid met een oranje rand. Om extra bestanden te markeren, klikt u op de pictogrammen en houdt u tegelijkertijd de toets **Shift** of **Ctrl** ingedrukt:

- Klik terwijl u Ctrl ingedrukt houdt om de markering van één bestand te verwijderen zonder de markering van de rest van de bestanden te wijzigen.

- Klik terwijl u Shift ingedrukt houdt om het geklikte pictogram te markeren plus alle pictogrammen tussen dit pictogram en het pictogram waar u het laatst hebt geklikt. De markering van pictogrammen die niet binnen dit bereik liggen, wordt verwijderd.



Een groep van vier gemarkeerde pictogrammen van videobestanden. Het selecteren of deselecteren van een pictogram is van invloed op de gehele groep.

U kunt een reeks pictogrammen ook direct met de muis markeren; sleep een vierkant over de pictogrammen die u wilt markeren. Klik op het eerste pictogram, ga naar het laatste pictogram en laat vervolgens de muisknop los.

Als u de pictogrammen die u wilt importeren hebt geselecteerd, klikt u op het selectievakje van een van de pictogrammen om de gehele groep tegelijkertijd te selecteren of te deselecteren.

Alles selecteren en Alles deselecteren: Klik op deze knoppen onderaan de browser voor bestanden om alle mediabestanden of geen enkele van de mediabestanden in de huidige map te selecteren voor importeren. Dit heeft geen invloed op bestanden die momenteel zijn geselecteerd in andere mappen.




Gebruik de knop Alles selecteren om alle mediabestanden in de huidige map te selecteren.

Telkens wanneer u een bestand toevoegt of verwijdert uit de lijst met te importeren bestanden, werkt de bestandsbrowser de selectiestatusindicator onderaan het venster bij.


De browser aanpassen

U kunt de bestandsbrowser met diverse instellingen configureren voor uw weergavehardware en behoeften.

De mappenstructuur sluiten: Om de ruimte voor weergave van bestanden te maximaliseren, klikt u op de dubbele pijl naar links  boven aan de schuifbalk van de mapstructuur. Hiermee wordt de mappenstructuur ingeklapt tot een verticale balk aan de

linkerkant. Boven aan de balk ziet u een dubbele pijl naar rechts; klik hierop om de mappenstructuur weer te openen. De naam van de huidige map wordt ook weergegeven.

De bestandlijst filteren: Een andere manier om het gebruik van het bestandsgedeelte te optimaliseren is alleen bestanden met hetzelfde mediatype te laten weergeven. Hiertoe gebruikt u de vervolgkeuzelijst voor de mediafilter linksonder in de browser. Standaard worden alle ondersteunde typen media- of projectbestanden in de browser weergegeven, maar u kunt de weergegeven bestanden beperken tot foto-, audio-, video- of projectbestanden door hier uw keuze aangeven. Om precies te zien welke bestandstypen in een selectie zijn opgenomen, gaat u eventjes met de muisaanwijzer over een item en de lijst komt tevoorschijn.



Plaats de muisaanwijzer op de optie Audiobestanden voor een lijst met bestandstypen die worden ondersteund voor importeren van audio.

De zoomschuifregelaar: Een laatste functie voor het beheren van de ruimte op het scherm is zoomschuifregelaar rechtsonder in de browser. Verplaats de schuifknop naar links om de grootte van voorbeeldbeelden in de bestandsbrowser te verkleinen, of naar rechts om de ruimte te vergroten.



Foto op volledig scherm: Om een geselecteerde foto in volledige schermgrootte te bekijken, klikt u op de knop **Volledig scherm** .

Het voorbeeldvolume instellen: U stelt het weergavevolume van audio- en videoclips voor de voorbeeldweergave in de door met muisaanwijzer naar het gedeelte van de knop audio/dempen op de onderste balk van de mediabestandsbrowser te gaan. Er verschijnt een volumeschuifknop naast de knop. Sleep de knop omhoog en omlaag om het volume in te stellen. Klik op de knop audio/dempen om het dempen in en uit te schakelen.



Assets zoeken

Als u **Assets zoeken** selecteert, verschijnt er een hiërarchische mapweergave (zoals in Mijn computer).

Omdat u mappen in plaats van bestanden om te zoeken selecteert, worden de media- en projectbestanden in de mappen niet getoond. Er verschijnt een selectievakje naast de namen in de mapstructuur en u vindt vier pop-uplijsten op de werkbalk.

Hierin staat een menu met bestandstypen voor het importeren in iedere categorie: **Video**, **Foto**, **Audio** en **Projecten**. Standaard staan er vinkjes bij alle bestandsextensies in elk menu; dit betekent dat alle vermelde bestandstypen worden geïmporteerd. Verwijder de vinkjes bij de bestandsextensies van typen die u niet wilt importeren.

U begint met importeren door alle mappen te markeren die u wilt gebruiken voor het importeren van bestanden. Gebruik de zojuist genoemde bestandstypelijsten om desgewenst de reeks te importeren bestandstypen in te perken.

Wanneer u alle selecties heeft voltooid, klikt u op de knop **Scannen en importeren**. Nu worden alle bestanden van de geselecteerde typen in de gekozen mappen geïmporteerd.


Importeren van DV- of HDV-camera (Video vastleggen)

Voor het importeren van digitale video zet u uw DV- of HDV-apparaat in afspeelmodus, klikt u op **Video opnemen** en selecteert u uw apparaat in het vervolgemenu Bron boven het voorbeeldgebied.

U dient tevens te controleren of de bestemmingsmap, compressie-instellingen en andere opties naar wens zijn ingesteld in de andere panelen. (Zie "Importbronnen" op pagina 229.)

Voorbeeld van video bekijken

De video die momenteel wordt afgespeeld op het bronapparaat moet nu zichtbaar zijn in het voorbeeldgedeelte van het venster. Aan de rechterrand van het videovoorgebeeld ziet u een schaal die het actuele audioniveau aangeeft.



Wanneer u een DV- of HDV-bron hebt geselecteerd, vindt u in het centrale deel van Importer knoppen voor het bekijken en importeren van het materiaal op de band.


Onder het voorbeeld vindt u een rij knoppen voor het automatiseren van de opname door begin- en eindmarkeringen (markering in en markering uit) te plaatsen. Zie "Video en audio opnemen" op pagina 242 voor meer informatie.

Een andere rij knoppen, de transportbalk, dient als uw navigatieconsole voor het bronapparaat.



De transportbalk voor DV- en HDV-import met (vanaf links) springknoppen en indicatie van de tijdcode, transportknoppen, een shuttle-knop en een audioknop met een schuifknop voor het instellen van het voorbeeldvolume.

De **indicator van de huidige tijdcode**  toont de weergavepositie op basis van de tijdcode die tijdens het filmen op de band is opgenomen. De vier delen staan voor uren, minuten, seconden en frames. Links naast de indicator ziet u twee pijlknoppen; gebruik deze knoppen om de positie met één frame naar achter of voren te laten springen.

Van links naar rechts staan de transportknoppen  **afspelen/pauze, stoppen, terugspoelen** en **snel vooruitspoelen**. Deze knoppen geven opdrachten aan uw camera door. Het gebruik ervan is gelijk aan de knoppen van de camera, maar is normaal gesproken handiger.

Sleep de oranje naald op de **shuttle-knop**  naar links of rechts om de weergavepositie naar achteren of voren te veranderen. De motorsnelheid neemt toe naarmate u de naald verder van het midden sleept. Zodra u de naald loslaat, gaat hij terug naar de middenpositie en wordt de weergave gepauzeerd.

Het voorbeeldvolume instellen: U stelt het weergavevolume voor de voorbeeldweergave in de door met muisaanwijzer naar het gedeelte van de knop audio/dempen op de onderste balk van de mediabestandsbrowser te gaan. Er verschijnt een volumeschuifknop naast de knop. Sleep de knop omhoog en omlaag om het volume in te stellen. Klik op de knop **audio/dempen** om het dempen in en uit te schakelen.



Inschakelingsmarkering/Uitschakelingsmarkering: De markering in en markering uit tijdcodevakken boven de einden van de transportbalk geven het geplande begin- en eindpunt van een video-opname aan.

NB: DV- en HDV-bronnen zijn ook geschikt voor snapshots.

Video en audio opnemen

De Importer ondersteunt twee methoden voor het selecteren van een reeks te importeren video's.

Bij de handmatige methode bekijkt u de voorbeeldweergave en klikt u op **Opname starten** bij het begin van het gewenste materiaal. Zodra u het einde van het segment bereikt, klikt u op **Opname stoppen**. Als u over doorlopende tijdcode op het bronmateriaal beschikt en u Bij einde band stoppen op "Aan" hebt ingesteld in het paneel Modus, dan kunt u de computer verlaten; de Importer sluit de import af wanneer het einde van de band is bereikt.

De automatische opnamemethode is goed voor het instellen van de eindpunten van uw opname (de "markering in" en "markering uit"), waarbij u heel precies frames kunt selecteren, en voor onbewaakte imports die moeten stoppen voor het einde van het opgenomen materiaal.

Soms is het handig om de beginmarkering in te stellen en de eindmarkering open te laten. Als u op **Opname starten** klikt, zoekt de Importer de begintijd en gaat deze vervolgens opnemen totdat u de opname stopt (of het einde van de band wordt bereikt).

U kunt ook een eindmarkering instellen en de markering in leeg laten. Als u op **Opname starten** klikt, begint het importeren meteen; de import wordt automatisch beëindigd bij de markering uit. Het invoeren van een duur en een markering uit is hetzelfde. Wat u ook invoert, de Importer berekent en toont de andere waarde automatisch.

NB: Controleer voordat u begint met importeren of de instellingen in het gedeelte Instellingen en de andere instellingen (zie "Importbronnen" op pagina 229) correct zijn geconfigureerd.


Handmatig opnemen met de knoppen **Opname starten** en **Opname stoppen**:

- 1 Controleer of er geen markeringen zijn ingesteld. Indien nodig gebruikt u de knop van het vak om het met één klik leeg te maken.
- 2 Start de weergave van de bronband handmatig voor het gewenste beginpunt van de opname.
- 3 Klik op de knop **Opname starten** zodra het beginpunt wordt bereikt. De knop verandert nu in Opname stoppen.
- 4 Aan het einde van het segment klikt u nogmaals op de knop. Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in de bibliotheek.
- 5 Stop de weergave handmatig (tenzij automatisch uitschakelen is ingeschakeld, zie hierboven).

Automatisch opnemen door markeringen in en markeringen uit in te stellen:

- 1 Gebruik de knoppen van de tijdteller om de waarden voor de markeringen in en uit in te stellen – het begin- en eindpunt van het gewenste materiaal.

U stelt de markering in in door ofwel een waarde direct in het beginvak in te voeren of door naar het gewenste punt te navigeren en op de knop **Start** te klikken. Ga op vergelijkbare manier te werk om de markering uit in te stellen.



- 2 Klik op Opname starten. Studio zet het bronapparaat op de beginmarkering en begint automatisch met de opname.
- 3 Wanneer de markering uit wordt bereikt, wordt de import afgesloten en het bronapparaat gestopt.
- 4 Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in de bibliotheek.

Importeren van analoge bronnen

Voor het opnemen van analoge video (bijvoorbeeld VHS of Hi8) hebt een converter nodig die u op uw computer kunt aansluiten en die over de juiste video- en audio-aansluitingen beschikt. Dit is tevens het geval bij opnemen van analoge geluidsbronnen, zoals een platenspeler. Apparaten die momenteel worden ondersteund zijn producten van Pinnacle zoals USB 500/510, USB 700/710 en DVC 100 en webcams op basis van DirectShow-technologie.

Voor het importeren van een analoge bron zet u het apparaat aan en selecteert u de naam van het apparaat in het vervolgkeuzemenu Bron boven het voorbeeldgebied. Kies ook de desbetreffende invoer (bijv. "Video Composite" of "Video SVideo"). Als u het binnenkomende analoge signaal vóór het digitaliseren wilt bewerken, klikt u op de knop meer ► naast het vervolgmenu Bron. Hiermee kan het venster Ingangsniveaus worden geactiveerd. (Zie "Audio- en videoniveaus aanpassen" op pagina 230.)

Controleer voor de opname of de bestemmingsmap, compressie-instellingen en andere opties naar wens zijn ingesteld in de andere panelen. (Zie "Importbronnen" op pagina 229.)

Opnemen van een analoge bron:

- 1 Controleer of het invoerapparaat is aangesloten (bijv. "Video S-Video").
- 2 Start het weergaveapparaat juist voor het punt waarop u de opname wilt laten beginnen. Video- en audiovoorbeeld zijn nu actief. (Als dit niet het geval, controleer dan de bekabeling en de installatie van de converter.)
- 3 Klik op de knop **Opname starten** om de opname te starten.

De knop verandert nu in **Opname stoppen**.

- 4 Aan het einde van het segment klikt u nogmaals op de knop. Het opgenomen materiaal wordt opgeslagen in de bibliotheek.
- 5 Stop het bronapparaat.

Gedurende een bepaalde tijd opnemen:

- 1 Controleer of de juiste invoer is aangesloten (bijv. "Video S- Video").
- 2 Geef de gewenste opnameduur in de Duur tijdteller onder het videovoorgebeeld.
- 3 Start het weergaveapparaat juist voor het punt waarop u de opname wilt laten beginnen. Video- en audiovoorgebeeld zijn nu actief. (Als dit niet het geval, controleer dan de bekabeling en de installatie van de converter.)
- 4 Klik op de knop Opname starten om de opname te starten.
De knop verandert nu in Opname stoppen.
- 5 De opname stopt automatisch na de gewenste duur. U kunt de opname ook handmatig stoppen door op Opname stoppen te klikken.

Importeren van DVD of Blu-ray-schijf

De Importer kan video- en audiogegevens importeren van DVD's en BD's (Blu-ray-schijven).

NB: Blu-ray-productie wordt standaard niet meegeleverd. U kunt deze functie toevoegen door **Help > Blu-ray kopen** te kiezen. Voer de stappen uit om de aankoop te voltooien. Als u Blu-ray-productie al heeft gekocht, maar het opnieuw moet activeren, raadpleegt u "Aankopen herstellen in het Controlepaneel" op pagina 275.

Van een schijf importeren


- 1 Klik op het tabblad **Importeren op DVD**.
- 2 Plaats de bronschijf in het station en selecteer deze in het vervolgkeuzemenu Bron boven het voorbeeldgebied.
Als u meerdere optische stations hebt, kies het correcte apparaat dan in de lijst.
NB: Media met kopieerbeveiliging kan niet worden geïmporteerd.
- 3 Controleer vóór de opname of de bestemmingsmap en de bestandsnaam naar wens zijn ingesteld (zie "Importbronnen" op pagina 229).
Opmerking: Omdat er bij het importeren van optische schijven sprake kan zijn van grote bestanden, is het selecteren van de correcte importdirectory belangrijk. Controleer of de geselecteerde opslaglocatie over voldoende vrije ruimte beschikt (zie "Importbronnen" op pagina 229).

Importeren van digitale camera's

Net zoals bij optische schijfstations is de media op digitale camera's toegankelijk via het bestandssysteem van de computer. De camera wordt mogelijk in de bronlijst vermeld als een verwijderbaar schijfstation. Het bekijken van voorbeelden en selecteren en importeren van bestanden verloopt op dezelfde manier als bij gewone bestandsgebaseerde media-items (behalve dat de mapweergave begint in de gesloten positie).

Stop beweging

Met de Stop beweging-functie van de Studio Importer kunt u animatiefilms maken door frames aan elkaar te plakken die afkomstig zijn uit een live bron, zoals een videocamera, een webcam of een digitale spiegelreflexcamera. Het resultaat van een stop beweging-import is een aantal vastgelegde beelden en een projectbestand dat voor deze beelden is gemaakt.



Ter voorbereiding van het importeren van stop beweging-opnamen, moet u eerst uw camera aansluiten op uw computer en inschakelen. Vervolgens selecteert u **Stop beweging** op het tabblad **Importeren** van de Importer van Studio. (Zie "Importbronnen" op pagina 229.) Controleer vóór het vastleggen of de bestemmingsmap, opties en de bestandsnaam naar wens zijn ingesteld in de andere panelen.

Als uw bronapparatuur correct functioneert, ziet u nu een live voorbeeld in het centrale deel van het venster van de Importer.

Als u klaar bent om een beeld op te nemen, klikt u op de knop **Frame opnemen**. Een thumbnail van het opgenomen frame wordt toegevoegd aan de Beeldbalk onderaan het venster. Aangezien dit een stop beweging-reeks is, zult u waarschijnlijk na het opnemen van de beelden kleine wijzigingen aanbrengen in de scène om de illusie van beweging van frame tot frame te creëren.

U kunt de taak van het inschatten van de beweging eenvoudiger maken door uitlijningsgereedschappen (zoals een lijn, raster of cirkels) te gebruiken. U kunt ook de

modus Uenschil gebruiken. In deze modus wordt een zogenaamd ghosting-effect gebruikt. Hierbij worden meerdere frames tegelijkertijd getoond in doorschijnende lagen, zodat de verschillen goed duidelijk worden.

Het aantal opgenomen beelden tot dusver en de duur van de video (afgerond op basis van het aantal beelden) ziet u aan de rechterkant, onder de menubalk.

U kunt ook beelden importeren die u al eerder hebt opgenomen voor een stop motion-project door op de knop Bestand importeren onder de menubalk te klikken.

Projectinstellingen

U kunt een van de volgende instellingen kiezen voor uw stop motion-project:

- **Hoogte-breedteverhouding:** Kies **Standaard** (4:3) of **Breedbeeld** (16:9)
- **Resolutie:** Kies **NTSC standaard** of **PAL standaard**
- **Framesnelheid:** Hogere framesnelheden leveren betere kwaliteit, maar hiervoor moet u wel meer beelden opnemen.
- **Beeldduur** Stel de duur voor elk beeld dat u vastlegt op basis van frames in. Naarmate u de waarde voor de duur hoger instelt, hebt u minder opgenomen beelden nodig. Het resultaat kan dan echter minder vloeiend zijn.

De menubalk voor Stop beweging


Deze balk biedt de transport- en andere functies voor het importeren van stop beweging-materiaal. Van links naar rechts:



- **Video-** en **Frames-**indicators: Hiermee schakelt u tussen het bekijken van de live videofeed en een voorbeeldweergave van de opgenomen frames in de Beeldebalk. U kunt bepaalde frames controleren – en indien nodig vervangen – zonder dat hierbij ander werk verloren gaat.
- **Automatisch opnemen** Met de knop **Automatisch opnemen** kunt u de functie inschakelen (oranje pictogram) of uitschakelen (wit pictogram). Klik op de pijl voor **Automatisch opnemen** om de instellingen op te geven (**Opname-interval** en **Duur**).
- **Navigatieknoppen:** Met deze knoppen kunt u een voorbeeldweergave van uw animatie bekijken. Hiermee kunt u afspelen, naar het begin gaan, één frame teruggaan of één frame vooruit gaan. Met de knop **Weergave in loop** kunt u de animatie doorlopend afspelen.
- **Opnemen vanaf digitale spiegelreflexcamera:** U kunt deze optionele besturings-elementen gebruiken als u een compatibele digitale spiegelreflexcamera hebt aangesloten op uw computer (op dit moment worden de meeste digitale spiegelreflexcamera's van Canon ondersteund). Het pictogram **Opnemen vanaf digitale spiegelreflexcamera** is oranje wanneer uw digitale spiegelreflexcamera is aangesloten. Met de pijlknop kunt u het dialoogvenster **Instellingen en modus van** activeren.

Hiermee kunt u uw digitale spiegelreflexcamera besturen. Zo kunt u tussen frames steeds een consistent resultaat bereiken. De instellingen kunnen enigszins verschillen. Dit hangt af van uw camera en cameramodus. We raden u aan om de camera in te stellen op handmatige modus.


- **Automatisch scherp stellen, Handmatig scherp stellen en Scherpstelfuncties weergeven:** U kunt deze optionele besturingselementen gebruiken om uw camera scherp te stellen in Pinnacle Studio als u een compatibele digitale spiegelreflexcamera hebt aangesloten op uw computer (op dit moment worden de meeste digitale spiegelreflexcamera's van Canon ondersteund). U moet de lens van uw camera instellen op de AF-modus (Auto Focus of Automatisch scherp stellen) als u deze scherpstelbesturing wilt gebruiken.
- **Modus Uienschil:** Met de knop **Modus Uienschil** kunt u de functie inschakelen (oranje pictogram) of uitschakelen (wit pictogram). Klik op de pijl voor **Modus Uienschil** om de instellingen op te geven. De eerste schuifregelaar (**Oorspronkelijke uienschil**) toont het verschil in transparantie tussen het originele frame en de hierop volgende frames. Met de schuifregelaar **Frames** beheert u het aantal frames dat, naast het huidige frame, op het scherm wordt weergegeven. Experimenteer met de instellingen, zodat u de instellingen kunt vinden die het meest geschikt zijn voor uw film.



Het aantal opgenomen beelden tot dusver en de duur van de film (op basis van het aantal beelden, afgerond) ziet u rechtsonder op de menubalk.

De afbeeldingslade gebruiken voor Stop beweging

Wanneer u op de knop Frame opnemen klikt (die wordt weergegeven onder de menubalk van Stop beweging), wordt de afbeeldingslade geopend en worden de beelden weergegeven die u opneemt. U kunt de begintijd van elk beeld weergeven (de tijd wordt boven de miniatuur weergegeven). U kunt op een miniatuur klikken om het frame te kiezen. U kunt het frame verwijderen door op het rode prullenbakpictogram boven de miniatuur te klikken. U kunt ook een frame rechts van het geselecteerde frame invoegen door op Frame opnemen te klikken. NB: De videomodus moet ingeschakeld zijn als u frames wilt opnemen (klik op Video links van de menubalk).



Uitlijningsgereedschappen

Het kan lastig zijn om de beweging precies te bepalen in stop beweging-projecten. Naast de modus Uienchil die we hierboven hebben beschreven, kunt u hiervoor de volgende gereedschappen gebruiken.

- **Lijn:** Sleep over het scherm om een lijn met knooppunten in te stellen die de intervallen markeren. Zoek naar het roze knooppunt voor de voorgestelde uitlijning van uw volgende opname.
- **Raster:** Hiermee wordt op het scherm een rasteroverlay weergegeven.
- **Cirkels:** Hiermee wordt op het scherm een cirkelpatroon weergegeven.



Het interval voor de knooppunten, rasterlijnen of cirkels wordt bepaald door de instelling Tijd oversteken. De waarde (seconden) bepaalt hoeveel opnamen u zou moeten maken, wat ook wordt aangeduid door de ruimte tussen de intervallen. U kunt de uitlijningsgereedschappen gebruiken voor het maken van vloeiende en gelijkmatige bewegingen of om te bepalen met hoeveel u het onderwerp moet verplaatsen om de beweging te versnellen of juist langzamer te maken.

De animatie exporteren

Wanneer u alle gewenste frames aan uw animatie hebt toegevoegd, klikt u op een van de volgende opties:

- **Naar bibliotheek exporteren:** Hiermee worden de frames geconverteerd naar een .axps-bestand en worden het .axps-bestand en de collectie met beelden in de bibliotheek geïmporteerd. Een .axps-bestand is vergelijkbaar met een .axp bestand en is een projectbestand waarmee u het project gemakkelijk opnieuw kunt openen in de modus **Stop beweging** van de Importer, zodat u later verder kunt werken aan het project. Het bestand verwijst terug naar de projectbestanden.
- **Bewerken op tijdlijn:** Hiermee worden de frames in de bibliotheek geïmporteerd en wordt het project aan de tijdlijn toegevoegd (in de modus Bewerken), zodat u kunt verdergaan met bewerken.

Een stop beweging-project maken in Pinnacle Studio

De onderstaande stappen begeleiden u bij de basiswerkstroom voor een stop beweging-project. Voordat u aan de slag gaat, raden we u aan om al het materiaal erbij te pakken en het opnamegebied voor te bereiden met de juiste belichting. Als u een digitale spiegelreflexcamera gebruikt die wordt ondersteund door Pinnacle Studio, stel uw camera dan in op de modus **Manual** (Handmatig). We raden u ook aan een statief te gebruiken.

Een stop beweging-project maken

- 1 Als u een externe camera gebruikt voor het vastleggen van het stop beweging-project, moet u ervoor zorgen dat de camera is aangesloten op uw computer en aan staat, klaar voor het vastleggen van foto's. Stel de camera in op de handmatige modus (manual).
- 2 Klik in Pinnacle Studio op de knop **Importeren** (rechts van de knop **Authoring**). Het venster Studio Importer wordt geopend.
- 3 Klik op **Stop beweging** .
Ondersteunde camera's die zijn aangesloten op de computer en zijn ingeschakeld, worden weergegeven onder **Stop beweging**. Klik op de naam van een camera en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Kies op uw camera, handmatig, de beste instellingen voor de stop beweging-scène en pas de focus aan (u kunt de lens instellen op MF om handmatig scherp te stellen).
 - Als u een compatibele camera hebt (de meeste digitale spiegelreflexcamera's van Canon en Nikon worden ondersteund), klikt u op de menubalk onder het voorbeeldgebied op de pijl naast de knop **Camera**. Kies uw camera in de vervolgkeuzelijst van het dialoogvenster **Instellingen en modus van** en kies vervolgens de instellingen voor uw camera, waarbij u het voorbeeldvenster als leidraad kunt gebruiken. Breng naar wens wijzigingen aan en klik op **OK**. U kunt de camera handmatig scherpstellen of de lens instellen op de modus AF (Auto Focus). Schakel in Pinnacle Studio de optie **Scherpstelfuncties weergeven** in om de besturingselementen op het scherm weer te geven. Klik op **Automatisch scherp stellen** of **Handmatig scherp stellen**. Sleep de rechthoek naar het scherpstelgebied als u **Automatisch scherp stellen** hebt gekozen. De focus wordt automatisch door de camera aangepast. Als u **Handmatig scherp stellen** hebt gekozen, klikt u op het plus- of minteken in het voorbeeldvenster totdat het onderwerp scherp wordt weergegeven.
- 4 Kies bij **Projectinstellingen** de gewenste instellingen voor uw project. Als u de standaardbestemming voor uw projectbestanden wilt wijzigen, gaat u in het gebied **Opslaan in** naar de gewenste locatie.
- 5 Als u weet wat voor soort beweging u wilt bereiken, kunt u kiezen uit verschillende soorten uitlijningsgereedschappen en de instelling **Tijd oversteken** vastleggen (de waarde voor de tijdsduur wordt in seconden uitgedrukt).
- 6 Wanneer het onderwerp is ingesteld, klikt u op **Frame opnemen**.
- 7 Verplaats uw onderwerp op de gewenste manier en ga door met het vastleggen van een beeld voor elke beweging. Als u een reeks eenvoudige bewegingen maakt, kunt u **Automatisch opnemen** gebruiken.
- 8 Als u klaar bent met opnemen en de frames wilt bekijken, klikt u op **Afspelen** op de menubalk om de film te bekijken. Als u de knop **Frame opnemen** opnieuw wilt activeren om meer frames toe te voegen, klikt u op **Video** in de menubalk.
- 9 Klik als u klaar bent op **Naar bibliotheek importeren** of **Bewerken op tijdlijn**.

Als u het project wilt opslaan zonder het naar de bibliotheek te exporteren, klikt u op de knop **Opslaan** naast **Projectnaam**. U kunt op de knop **Openen** klikken (naast **Opslaan**) om het opgeslagen project opnieuw te openen.


Snapshot

De Snapshot-functie van het tabblad **Importeren** wordt gebruikt om individuele frames (stilstaande beelden) op te nemen van camera's of spelers die op het systeem zijn aangesloten. Zorg er ter voorbereiding voor dat het bronapparaat is ingeschakeld en klik op het tabblad Importeren op **Snapshot**, en kies het apparaat in het vervolgkeuzemenu Bron boven het voorbeeldgebied.

Controleer voor de opname of de bestemmingsmap en de bestandsnamen naar wens zijn ingesteld in de andere panelen. Zie "Importbronnen" op pagina 229 voor meer informatie. Zet uw camera aan of start de band; u kunt de voorbeeldweergave bekijken in het centrale deel van het venster van de Importer. Klik op de knop voor weergave op het volledige scherm geheel rechts op de transportbalk voor een voorbeeld op het volledige monitorscherm.

Als u een beeld wilt opnemen zodra het verschijnt, klikt u op de knop **Frame opnemen**.

Een thumbnail van het opgenomen frame wordt toegevoegd aan de Beeldbalk onderaan het venster.




Snapshots opnemen in de Importer. Tijdens het bekijken van de voorbeeldweergave van live of opgenomen video in het centrale deel van het venster, gebruikt u de knop Frame opnemen om stilstaande beelden op te nemen. De opgenomen frames komen op de Beeldbalk onder aan het venster te staan. Zodra u op de knop Importeren Gevangen Frames klikt, worden ze overgebracht naar bibliotheek.

Neem het gewenste aantal extra frames op. De Importer voegt de frames één voor één toe aan de verzameling op de Beeldbalk. Tijdens het opnemen kunt u desgewenst banden verwisselen, uw camera opnieuw richten enzovoort. De bronvideo hoeft niet te worden onderbroken zo lang er een signaal aanwezig is wanneer u op de knop Frame opnemen klikt.

De Beeldbalk gebruiken

Als u een frame dat u al hebt opgenomen wilt controleren, klikt u op de thumbnail van een frame (behalve het meest recente frame) op de Beeldbalk. Hiermee wordt de voorbeeldweergave overgeschakeld van de videobron naar het opgenomen bestand en wordt de indicator Bestand geactiveerd. U kunt de indicator ook activeren door erop te klikken.



Klik op een thumbnail op de Beeldbalk om de opgenomen beelden te bekijken.

Als u een opgenomen frame wilt verwijderen, selecteer het dan op de Beeldbalk en klik op het prullenbakpictogram rechtsboven in de thumbnail.

U schakelt na het bekijken van bestanden op de Beeldbalk weer terug naar de voorbeeldweergave van de video door op de indicator Live onder de voorbeeldweergave te klikken.

De frames importeren

Wanneer u alle gewenste frames van de videobron hebt vastgelegd, klikt u op de knop **Importeren Gevangen Frames**. De Importer voegt de opgenomen beelden toe aan het gedeelte met stilstaande beelden van de bibliotheek.


MultiCam Capture

MultiCam Capture™ is software voor het vastleggen van video waarmee u eenvoudig opnamen van uzelf kunt maken, schermopnamen kunt maken en demo's kunt geven of producten kunt demonstreren, en dat allemaal tegelijkertijd. Sluit uw camera's aan, druk op 'opnemen' en laat uw computer door MultiCam Capture omzetten in een vastleghub waarmee alle bronnen automatisch worden gesynchroniseerd, voor een professioneel resultaat.

MultiCam Capture gebruiken in Pinnacle Studio

- 1 Klik in Pinnacle Studio op het tabblad **Importeren**.
- 2 Klik op **MultiCam Capture**.

Opmerking: Mogelijk moet u schuiven om de optie **MultiCam Capture** te vinden als uw toepassingsvenster niet breed genoeg is ingesteld om alle opties weer te geven.



De toepassing **MultiCam Capture** wordt geactiveerd.

- 3 Volg de instructies voor het voorbereiden van uw project door **MultiCam Capture** (klik op het pictogram met het vraagteken en klik vervolgens op het tabblad **Help** om de gebruikershandleiding te raadplegen).
- 4 Zorg dat in het gedeelte **Opslaan als** het selectievakje **Pinnacle Studio-project** is ingeschakeld en leg uw project vast.
- 5 Ga in Pinnacle Studio naar de categorie **Projectvakken** van de bibliotheek om het project te zoeken.
- 6 Klik met de rechtermuisknop op het project en kies **Openen in Multicamera Editor**. Zie "Opnamen van meerdere camera's bewerken" op pagina 281 voor meer informatie over de **Multicamera Editor**.

De Exporter



Een van de mooie dingen van digitale video is het grote, steeds verder toenemende aantal apparaten dat er gebruik van maakt. In Studio kunt u versies van uw film maken voor elk videoapparaat dat uw publiek gebruikt, van mobiele telefoons tot HDTV-thuisbioscopen.



Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:


- Uw project exporteren
- Opties en instellingen voor exporteren
- Uitvoer naar schijf of geheugenkaart
- Uitvoeren naar bestand (indeling of extensie)
- Uitvoeren naar een apparaat
- Uitvoeren naar MyDVD
- Een bestand als geanimeerde GIF exporteren
- Films met transparantie exporteren naar alfabetaalvideo

Uw project exporteren

Als u klaar met het bewerken van uw project, opent u de Exporter door op het tabblad **Exporteren** boven aan het scherm te klikken. Met slechts een paar klikken geeft u de Exporter alle informatie voor het uitvoeren van uw film of item in het type dat het beste aan uw behoeften voldoet.

NB: Zie “Rechtstreeks vanuit de bibliotheek exporteren” op pagina 22 voor meer informatie over hoe u rechtstreeks vanuit de bibliotheek kunt exporteren zonder de Exporter te gebruiken.

De Exporter zorgt dat uw project compleet is voordat het wordt geëxporteerd. Als er media ontbreekt, kan uw project niet worden geëxporteerd totdat de media opnieuw wordt gekoppeld of uit het project wordt verwijderd. Zie “Ontbrekende media” op pagina 16 voor meer informatie.



Op het tabblad Exporteren heeft u toegang tot de vereiste uitvoeropties voor het gekozen uitvoertype. De naam van het project wordt boven de Player weergegeven, en u vindt de geschatte bestandsgrootte en resterende ruimte onder het voorbeeldgebied.

Exporteren vanaf het tabblad Exporteren

- 1 Stel het **Doel** in voor de geëxporteerde bestanden door op de knop Bladeren te klikken en een locatie te selecteren.
- 2 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
Als u bepaalde automatische acties voor na het exporteren wilt instellen, klikt u op **Acties na exporteren** en kiest u de gewenste opties.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u het project wilt exporteren met de tijdlijninstellingen, schakelt u het selectievakje **Zelfde als tijdlijn** in.
 - Als u nieuwe instellingen wilt selecteren voor het exporteren, kiest u in het vervolgkeuzemenu aan de linkerkant de optie **Indeling, Extensie, Apparaat** of **Web**.
- 4 Kies de gewenste opties in de vervolgkeuzemenu's die voor het exportproject worden weergegeven. In de meeste gevallen zijn **Presets** beschikbaar, maar u kunt de instellingen ook aanpassen door op de knop **Instelling bewerken**  te klikken. U kunt vervolgens op de knop **Instelling opslaan**  klikken om de aangepaste instellingen als nieuwe preset op te slaan.
- 5 Als u slechts een gedeelte van de film wilt exporteren, gebruikt u de trimfuncties in het afspeelgebied van het venster Player.

6 Klik op **Exporteren starten** om het project te exporteren.


Opties en instellingen voor exporteren

Uw film voorbereiden voor uitvoer

Uw film is meestal pas na enkele voorbewerkingen volledig gereed voor uitvoer. In het algemeen moet Pinnacle Studio overgangen, titels, schijfmenu's en video-effecten 'renderen' (videoframes genereren in de uitvoerindeling) die u aan uw film hebt toegevoegd. Alle bestanden die tijdens het renderen worden gegenereerd, worden opgeslagen in de map voor hulpbestanden, waarvan u de locatie kunt instellen in het applicatie-instellingenvenster.

Maken tussen markeringen

Voor uitvoer naar een bestand hebt u de mogelijkheid om alleen een geselecteerd gedeelte van uw film te exporteren. Verplaats de trimmarkeringen in het gedeelte Player van de Exporter om aan te duiden welk gedeelte van de film u wilt exporteren.



Stel de begin- en eindgreep in om een deel van de tijdlijn te exporteren.

Uitvoer naar schijf of geheugenkaart

Zie "Schijfprojecten" op pagina 209 voor meer informatie over maken van schijven. Of u nu wel of geen schijfbrander hebt, Studio kan ook een 'schijfimage' – een set bestanden met dezelfde informatie die anders op de schijf zouden worden gebrand – maken in een map op uw harde schijf. U kunt de image daarna op een schijf branden of overdragen naar een Flash-geheugenkaart. Als u het tabblad **Authoring** inschakelt in Pinnacle Studio, wordt de pagina **Schijf** toegevoegd aan het tabblad **Exporteren**.

NB: Blu-ray-bewerking is standaard uitgeschakeld. Kies **Help** > **Blu-ray kopen** om deze functie te activeren.

SD-kaart, geheugenstick en ingebouwde media

AVCHD 2.0-schijfstructuren kunnen naar Flash-geheugenkaarten, zoals SD-kaarten of geheugensticks, worden geschreven, of zelfs naar apparaten met ingebouwde mediaondersteuning (bijv. camcorders met AVCHD 2.0-ondersteuning).

Uitvoeren naar bestand (indeling of extensie)

Kies het formaat dat overeenkomt met de behoefte van uw publiek en de details van de hardware waarmee de film wordt bekeken.

De grootte van het uitvoerbestand is afhankelijk van zowel het bestandstype als de compressieparameters van het geselecteerde type. Hoewel compressie-instellingen gemakkelijk kunnen worden aangepast om kleine bestanden te produceren, gaat zware compressie ten koste van de kwaliteit.

Gedetailleerde instellingen voor de meeste formaten kunt u aanpassen door de optie Aangepast te kiezen en vervolgens op de knop **Geavanceerd** te klikken. Andere standaardwaarden laden instellingen die zijn ontworpen voor vaak voorkomende situaties.

Als u een stereoscopisch 3D-project exporteert, wordt een S3D-menu weergegeven waarin diverse 3D-indelingen worden geboden, of de optie om uw project in 2D te exporteren.

Nadat de uitvoer is voltooid, biedt de Exporter voor uw gemak snelkoppelingen voor het openen van Windows Media Player en QuickTime Player. Om uw uitvoerbestand te bekijken zodra u het hebt gemaakt, klikt u op het pictogram van de gewenste speler.

Hieronder vindt u een lijst met enkele indelingen.

3GP

Pinnacle Studio kan films genereren in dit veelgebruikte bestandstype, waarbij u aangeeft of videocompressie MPEG-4 of H.263 en welke AMR-audiocompressie er wordt gebruikt. Het formaat is aangepast aan de relatief bescheiden reken- en opslagcapaciteiten van mobiele telefoons.

De lijst met instellingen voor dit bestandstype biedt twee framegrootten per encoder. Kies Klein, met 176x144, of Zeer klein, met 128x96.

Alleen audio

Soms kan de soundtrack van een film ook zonder beelden worden gebruikt. Materiaal met live entertainment en video-opnames van interviews en speeches zijn voorbeelden van situaties waarbij een audioversie zonder beeld wenselijk kan zijn.

In Pinnacle Studio kunt u uw soundtrack opslaan in de bestandstypen wav (PCM), mp3 of mp2.

Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies **Aangepast** en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Transport Stream (MTS)

Transport Stream (MTS) kan video met MPEG-2- of H264/AVC-compressie bevatten. Toepassingen zijn onder andere HD-weergave op AVCHD-camcorders, AVCHD-schijf of Blu-ray Disc.

Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

AVI

Hoewel het AVI-bestandstype voor digitale video breed wordt ondersteund, wordt de feitelijke codering en decodering van video- en audiogegevens in een AVI-bestand uitgevoerd door afzonderlijke codec-software.

Studio levert een DV- en een MJPEG-codec. Wilt u uw film als AVI naar een ander formaat uitvoeren, dan kunt u elke DirectShow-compatibele codec gebruiken die op uw pc is geïnstalleerd, zolang die codec maar geïnstalleerd is op de pc die uw digitale film zal afspelen.

Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop Geavanceerd om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

DivX

Dit bestandstype, gebaseerd op MPEG-4-technologie voor videocompressie, is populair voor videobestanden die via internet worden verspreid. Het wordt tevens ondersteund door een reeks DivX-compatibele hardwareapparaten, van DVD-spelers tot draagbare en handheld apparaten.

Klik op de instelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

DivX Plus HD

Dit bestandstype, gebaseerd op H264-technologie voor videocompressie, is populair voor HD-bestanden die via internet worden verspreid.

Klik op de kwaliteitsinstelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Flash-video

Flash-videoStudio ondersteunt uitvoer in het bestandstype Flash-video (flv), versie 7. Vrijwel alle moderne webbrowsers kunnen dit populaire bestandstype, dat op grote schaal wordt toegepast op sociale netwerksites en nieuwssites, weergeven.

Klik op de kwaliteitsinstelling die aan uw behoefte voldoet, of kies Aangepast en klik vervolgens op de knop Geavanceerd om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Afbeelding

Een frame van uw videoproject kan worden geëxporteerd als een afbeelding, JPG, TIF of Aangepast. Als u de optie Aangepast selecteert, gebruikt u de optie **Geavanceerd** om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

U kunt ook **GIF** kiezen om een GIF-bestand met animatie te maken. Zie "Een bestand als geanimeerde GIF exporteren" op pagina 262 voor meer informatie.

Afbeeldingssequentie

Een gedeelte van uw videoproject kan worden geëxporteerd als een reeks afbeeldingen, een per frame. De geselecteerde video moet ten minste een seconde lang zijn. Elke seconde van de video genereert tussen 25 en 60 afbeeldingen, afhankelijk van de framesnelheid.

De afbeeldingen kunnen de indeling TIF, JPG, TGA of BMP hebben, in diverse grootten. Als het project in stereoscopisch 3D is, worden S3D-indelingen geboden voor uitvoer.

QuickTime-film (MOV)

Dit is de QuickTime-bestandsindeling. Dit is met name geschikt wanneer de film in de QuickTime-player wordt afgespeeld.

De instellingen bieden een reeks opties voor grootten en codering.

MPEG

MPEG-1 is de originele MPEG-bestandsindeling. MPEG-1-videocompressie wordt gebruikt voor VideoCD's, maar voor andere toepassingen hebben nieuwere standaarden het overgenomen.

MPEG-2 is de opvolger van het bestandstype MPEG-1. Terwijl het MPEG-1-bestandstype wordt ondersteund op alle pc's met Windows 95 en later, kunnen MPEG-2- en MPEG-4-bestanden alleen worden afgespeeld op pc's waarop de juiste decodeersoftware is geïnstalleerd. Verschillende van de MPEG-2-instellingen ondersteunen HD-afspeelapparatuur (High Definition).

MPEG-4 is nog een bestandstype uit de MPEG-reeks. en biedt een beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met die van MPEG-2, maar dan met een nog grotere compressie. Het bestandstype is met name geschikt voor gebruik op internet. Twee van de MPEG-4-instellingen (QCIF en QSIF) maken 'kwartframe' video voor mobiele telefoons; twee andere (CIF en SIF) maken 'volledig frame' video geschikt voor handheld apparaten.

Aangepaste instellingen: Bij alle MPEG-varianten kunt u met Aangepast de filmuitvoer in detail configureren door te klikken op de knop Geavanceerd om het paneel Geavanceerde instellingen te openen.

Real Media

Real Media-filmbestanden zijn ontworpen voor weergave op internet. Real Media-films kunnen overal ter wereld worden afgespeeld door gebruikers met RealNetworks® RealPlayer®-software, gratis te downloaden vanaf www.real.com.

Klik op de knop **Geavanceerd** om uw uitvoer te configureren met het paneel Geavanceerde instellingen.

Windows Media

Het bestandstype Windows Media is eveneens ontworpen voor streaming-weergave op internet. De bestanden kunnen worden afgespeeld op alle computers waarop de Windows Media Player – een gratis programma van Microsoft – is geïnstalleerd.

Klik op de knop **Geavanceerd** om uw uitvoer te configureren met het paneel Geavanceerde instellingen.

Uitvoeren naar een apparaat

Met Studio kunt u filmbestanden maken die compatibel zijn met een groot aantal apparaten, waaronder de hieronder weergegeven apparaten.

- Apple
- Microsoft Xbox en Xbox One
- Nintendo Wii
- Sony PS3 en PS4
- Sony PSP

Als u een stereoscopisch 3D-project exporteert, worden de 3D-indelingen geboden die compatibel zijn met het geselecteerde apparaat.

Apple

Studio ondersteunt de export van bestanden die compatibel zijn met populaire Apple-apparaten zoals iPod, iPhone en iPad, alsook met Apple TV.

De bestandsindeling die wordt gebruikt voor iPod- en iPhone-compatibele apparaten is gebaseerd op MPEG-4-videocompressietechnologie. De combinatie van krachtige compressie met een klein 320x240 beeldformaat produceert zeer kleine uitvoerbestanden in vergelijking met de uitgebreidere formaten. De drie kwaliteitsinstellingen selecteren verschillende gegevensnelheden en bieden ieder een andere balans van kwaliteit en bestandsgrootte.

Apple TV- en iPad-compatibele bestanden zijn gebaseerd op H.264-videocompressiestandaard. De uitvoerframegrootte is 960x540 voor Apple TV (1G) of 720p (latere generaties).

Microsoft Xbox en Xbox One

Met de instellingen voor Microsoft Xbox kunt u bestanden maken voor afspelen in volledig scherm op uw Xbox. Er zijn twee indelingen beschikbaar: DivX SD op basis van MPEG-4-videocompressietechnologie en WMV HD.

Nintendo Wii

Pinnacle Studio kan bestanden genereren om af te spelen op uw Nintendo Wii met de ondersteuning van de uitvoerindelingen AVI en FLV.

Sony PS3 en PS4

U kunt bestanden exporteren naar uw PlayStation 3 door het exporttype Sony PS3 of Sony PS4 te selecteren. Studio ondersteunt tevens de volgende bestandsindelingen: Volledige grootte, in DivX-bestandsindeling bij 720 x 400 en HD 1080/60i.

Sony PSP

Met Studio kunt u bestanden exporteren die compatibel zijn met de populaire Sony PlayStation Portable-apparaten. Uitvoerbestanden zijn gebaseerd op MPEG-4-videocompressietechnologie.


Net als bij het iPod-compatibele type, produceert de combinatie van krachtige compressie met een klein 320x240 beeldformaat zeer kleine uitvoerbestanden in vergelijking met andere formaten.

Uitvoeren naar MyDVD

MyDVD is een eenvoudige toepassing voor dvd-productie dat gebruikmaakt van sjablonen waarmee u professionele schijfprojecten kunt maken met menu's en muziek. Raadpleeg de Help van de toepassing MyDVD voor meer informatie over MyDVD.

MyDVD wordt automatisch geopend wanneer u exporteert naar een MyDVD-project. U kunt MyDVD ook openen door op de snelkoppeling voor **Pinnacle MyDVD** op uw bureaublad te klikken of door de optie **Pinnacle MyDVD** in het scherm **Start** of het menu **Start** te zoeken.

Als u de exportopties voor MyDVD-projecten wilt weergeven, kiest u **Exporteren naar MyDVD** op de tijdlijn van het tabblad **Bewerken**.



De exportinstellingen voor MyDVD-projecten.

Exporteren naar een MyDVD-bestand

- 1 Nadat u het project heeft gemaakt en bewerkt op de tijdlijn van het tabblad **Bewerken**, klikt u op de knop **Werkbalk Authoring openen**  op de tijdlijnwerkbalk. Als u hoofdstukken wilt toevoegen vóór het exporteren, gebruikt u de besturingselementen voor hoofdstukken op de tijdlijnwerkbalk. Zie "Hoofdstukmarkeringen toevoegen aan een schijfproject" op pagina 210 voor meer informatie.
- 2 Klik op de knop **Exporteren naar MyDVD** boven de spoorkoppen van de tijdlijn.

Het tabblad **Exporteren** wordt geactiveerd.

- 3 Kies de gewenste instellingen in het gebied **Uitvoerinstellingen** en klik op **Exporteren starten**.

Het project wordt gerenderd en het projectbestand wordt geopend in **Pinnacle MyDVD**.


Een bestand als geanimeerde GIF exporteren

U kunt nauwkeurige gereedschappen gebruiken in Pinnacle Studio om GIF's met animatie te maken. GIF's met animatie zijn eenvoudige, voor het web geschikte geanimeerde bestanden die normaal gesproken korter dan 10 seconden duren. Hoewel ze oorspronkelijk voor eenvoudiger afbeeldingen werden gebruikt vanwege het beperkte kleurenpalet (256 kleuren), kan het kleurenbereik worden geoptimaliseerd voor een groter aantal afbeeldingen (Pinnacle Studio maakt gebruik van pointillering om de kleur te optimaliseren). Door GIF's wordt ook transparantie ondersteund.

In Pinnacle Studio kunt u het eenvoudigst en snel een geanimeerde GIF maken met behulp van markeringen op het tabblad Exporteren. Zo kunt u nauwkeurig het gedeelte van het project kiezen (één enkele video of een complexer project) dat u naar een GIF wilt converteren. Vervolgens kiest u de instellingen voor de gewenste grootte en kwaliteit en exporteert u het bestand of projectdeel. Titels of effecten die u hebt toegevoegd aan het gedeelte van het project, worden naar het definitieve GIF-bestand geëxporteerd. Het resulterende bestand bestaat uit een reeks GIF-afbeeldingen die tezamen de animatie vormen.

Exporteren naar een geanimeerde GIF

- 1 Nadat u het project hebt gemaakt en bewerkt in de tijdlijn van het tabblad **Bewerken**, klikt u op het tabblad **Exporteren**.
- 2 Stel het **Doel** in voor de geëxporteerde bestanden door op de knop **Bladeren** te klikken en een locatie te selecteren.
- 3 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 4 Zorg ervoor dat het selectievakje **Zelfde als tijdlijn** niet is ingeschakeld.
- 5 Kies, van links naar rechts, in de vervolgkeuzelijsten de opties **Extensie**, ***.gif** en **Beeld**.
- 6 Kies de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst **Instelling**. U kunt de instellingen aanpassen (waaronder **Beeldformaat**, **Beelden/sec**, **Kwaliteit van GIF** en **Weergave in loop**) door op de knop **Instelling bewerken**  te klikken. U kunt vervolgens op de knop **Instelling opslaan**  klikken om de aangepaste instellingen als nieuwe preset op te slaan.
- 7 Als u slechts een gedeelte van het project wilt exporteren, gebruikt u de trimfuncties (**Markering in** en **Markering uit**) in het afspeelgebied van het venster **Player**.




8 Klik op **Exporteren starten** om het project te exporteren.

NB: De **Geschatte bestandsgrootte** wordt onder het venster Player weergegeven. Pas de instellingen en lengte aan om te zorgen dat de definitieve bestandsgrootte geschikt is voor de locatie waarop u het GIF-bestand met animatie wilt hosten.

Films met transparantie exporteren naar alfakanaalvideo

Alfakanaalvideo ondersteunt transparantie. Dat betekent dat u logo's met animatie, afbeeldingen onder in het scherm en andere objecten en animaties als videobestanden kunt opslaan. U kunt deze vervolgens delen en opnieuw gebruiken als overlays in andere videoprojecten. U kunt bijvoorbeeld een reeks video's maken en voor het begin van elke video een titel met animatie als overlay gebruiken waarmee u of uw bedrijf wordt aangeduid als maker van de reeks. Pinnacle Studio maakt gebruik van de CineForm MOV-indeling, die alfakanalen ondersteunt.



Het zwarte gebied vertegenwoordigt het transparante gedeelte in deze alfakanaalvideo.

Een bestand als alfakanaalvideo exporteren

- 1 Nadat u het project met transparante gebieden hebt gemaakt en bewerkt in de tijdlijn van het tabblad **Bewerken**, klikt u op het tabblad **Exporteren**.
- 2 Stel het **Doel** in voor de geëxporteerde bestanden door op de knop **Bladeren** te klikken en een locatie te selecteren.
- 3 Geef een bestandsnaam op in het vak **Bestandsnaam**.
- 4 Zorg ervoor dat het selectievakje **Zelfde als tijdlijn** niet is ingeschakeld.
- 5 Kies, van links naar rechts, in de vervolgkeuzelijsten de opties **Indeling** en **CineForm**.
- 6 Kies een optie voor **MOV** in de vervolgkeuzelijst **Instelling**. U kunt de instellingen aanpassen (waaronder **Grootte**, **Frames per seconde** en **Kwaliteit**) door op de knop **Instelling bewerken**  te klikken. U kunt vervolgens op de knop **Instelling opslaan**  klikken om de aangepaste instellingen als nieuwe preset op te slaan.
- 7 Als u slechts een gedeelte van het project wilt exporteren, gebruikt u de trimfuncties (**Markering in** en **Markering uit**) in het afspeelgebied van het venster **Player**.
- 8 Klik op **Exporteren starten** om het project te exporteren.

Setup en voorkeuren




Het centrale configuratievenster van Pinnacle Studio wordt het **Controlepaneel** genoemd. U kunt de setup-opties en andere voorkeuren selecteren in het **Controlepaneel**.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Informatie over het Controlepaneel
- Opties van oudere versies
- Audioapparaten instellen
- Instellingen voor het Evenementenlog
- Instellingen voor exporteren en voorbeeldweergave in het Controlepaneel
- Instellingen voor het importeren in het Controlepaneel
- Instellingen voor sneltoetsen
- Projectinstellingen in het Controlepaneel
- Instellingen voor de opstartpagina
- Instellingen voor opslaglocaties
- Reset- en back-upinstellingen
- Aankopen herstellen in het Controlepaneel

Informatie over het Controlepaneel



Het Controlepaneel van Pinnacle Studio is het centrale configuratiescherm van de toepassing.

De pagina's met Controlepaneel-instellingen worden in dit hoofdstuk beschreven.

Het Controlepaneel openen en hierdoor navigeren

- 1 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel**.
- 2 Wanneer het venster **Controlepaneel** verschijnt, klikt u op een categorie in de lijst aan de linkerkant van het venster.
De overeenkomstige pagina wordt aan de rechterkant van het venster weergegeven.
- 3 Kies de gewenste instellingen.

Opties van oudere versies

De pagina Oude opties bevat instellingen voor geanalyseerde mappen en voor de Oude authoring modus.

Geanalyseerde mappen

Geanalyseerde mappen zijn mappen op de harde schijf of een ander opslagmedium die door Pinnacle Studio worden "geanalyseerd". Wanneer de inhoud van een geanalyseerde map verandert, wordt de bibliotheek automatisch bijgewerkt.

Wanneer u geanalyseerde mappen gebruikt, wordt een tak **Bibliotheekmedia** toegevoegd aan de onderdelenstructuur in de bibliotheek. U ziet ook een tak **Bibliotheekmedia** als Pinnacle Studio een bibliotheek van een eerdere versie van Pinnacle Studio vaststelt (u moet geanalyseerde mappen inschakelen als u wilt doorgaan met het vullen van deze tak met onderdelen).

U kunt zoveel geanalyseerde mappen maken als u wilt en deze optioneel instellen om alleen op één mediatype te worden gecontroleerd (video, afbeelding of audio), in plaats van alle drie, de standaardinstelling.

U stelt een map op uw systeem als geanalyseerde map in door op de knop **Inschakelen** en vervolgens op de knop **Map toevoegen** onder de lijst met geanalyseerde mappen te klikken en naar de map te bladeren die u wilt toevoegen. U annuleert het analyseren van een map door de map in de lijst te selecteren en op de knop **Map verwijderen** te klikken.

Klik op de knop **Toepassen** om de inhoud van de bibliotheek bij te laten werken en deze synchroon te laten lopen met de wijzigingen voor geanalyseerde mappen.

Erfgoed auteur modus

U kunt het tabblad **Authoring** van oudere versies van Pinnacle Studio in- of uitschakelen. Op het tabblad **Authoring** vindt u opties voor schijfproductie en krijgt u toegang tot de bibliotheekinhoud voor **Schijfmenu's**. Klik op de knop **Inschakelen** om het tabblad **Authoring** te herstellen in de toepassing.

Audioapparaten instellen

Op deze instellingenpagina vindt u de beschikbare parameters voor apparaten (zoals een microfoon) die op de computer zijn aangesloten. Klik op de apparaatnaam om het Windows-instellingsdialoogvenster voor het apparaat te openen.

Instellingen voor het Evenementenlog

Tijdens bepaalde bewerkingen, zoals het importeren van een aantal bestanden, worden in dit venster berichten geregistreerd. U kunt hier kijken voor informatie over fouten die tijdens deze bewerkingen zijn opgetreden.

Instellingen voor exporteren en voorbeeldweergave in het Controlepaneel

Deze instellingen zijn van invloed op de voorstelling/weergave van video.

Kwaliteit: Deze opties bepalen de kwaliteit waarmee voorbeelden van video in de hele toepassing worden weergegeven.

- **Beste kwaliteit:** Geeft voorbeelden weer in volledige resolutie, dat wil zeggen de resolutie waarin ook wordt geëxporteerd. Met deze optie kunnen op langzamere systemen gedropte frames optreden.
- **Gebalanceerd:** Bij deze instelling, de aanbevolen instelling voor normaal gebruik, worden sommige kwaliteitsoptimalisaties weggelaten om het voorbeeld sneller weer te geven. In de meeste gevallen is het verschil amper meetbaar.
- **Snelste weergave:** Het voorbeeld is geoptimaliseerd voor verwerkingsefficiëntie, wat handig kan zijn op een langzamer systeem.

Voorbeeld weergeven op volledig scherm: Selecteer de computermonitor (als er meerdere beschikbaar zijn) waarop u weergaven op volledig scherm wilt bekijken.

Voorbeeld extern weergeven op: Kies uit een lijst met beschikbare apparaten en signaaluitgangen (indien beschikbaar).

Externe voorbeeldweergave standaard: Selecteer de tv-standaard van de aangesloten videomonitor.

Afspeeloptimalisatie

Optimalisatiedrempel: De optimalisatiedrempel bepaalt hoeveel rendering wordt uitgevoerd wanneer u een voorbeeld van uw project bekijkt. Deze kan worden ingesteld op **Uit** (0) tot **Agressief** (100). Of een bepaald deel van de tijdlijn wordt gerenderd, hangt af van het aantal computerbewerkingen dat is vereist om de gebruikte effecten en overgangen voor te bereiden, en van de waarde van de **optimalisatiedrempel**. Als deze waarde helemaal op Agressief is ingesteld, rendert Pinnacle Studio alle overgangen, titels, schijfmenu's en effecten, zelfs wanneer de uitvoer vooraf kan worden bekeken; dit kan het afspelen aanzienlijk vertragen.

Als **optimalisatiedrempel** is ingesteld op **Uit** (nul), worden de gele en groene markeringen die de voortgang van het renderen aangeven echter niet weergegeven; in plaats daarvan worden alle effecten in realtime afgespeeld. Dit kan echter leiden tot een slechtere afspeelkwaliteit (frames die verloren gaan, "schokkerig" afspelen) als het aantal en de complexiteit van de effecten de verwerkingscapaciteit van het systeem te boven gaan.

Renderen tijdens afspelen: Wanneer de instelling Automatisch wordt gebruikt, besluit de toepassing op basis van systeem informatie of tijdens het afspelen in realtime kan worden

gerenderd. Als de instelling Uit wordt gebruikt, wordt renderen tijdens het afspelen uitgeschakeld, maar hervat wanneer het afspelen wordt gestopt.

Codecs van derden: Hiermee kan Pinnacle Studio codecs van derden gebruiken die op uw computer geïnstalleerd zijn, zodat u met extra video-indelingen kunt werken. Opmerking: bepaalde codecpakketten van derden kunnen ertoe leiden dat Pinnacle Studio vastloopt of andere fouten optreden.

Hardwareversnelling

Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt een deel van de verwerkingstaken van de CPU naar aanvullende hardware, zoals de GPU (Graphics Processing Unit) van uw grafische kaart, verschoven. Het ondersteuningsniveau voor hardwareversnelling hangt af van het type CPU en de grafische kaart op uw computer.

- De meeste NVidia-kaarten ondersteunen de CUDA-architectuur. Wanneer deze toegankelijk is, wordt de GPU gebruikt als ondersteuning voor H.264-decodering.
- Computers met een recente Intel CPU met de Intel Quick Sync Video-functie kunnen deze gebruiken voor snelle decodering en codering van H.264- en H.264 MVC-materiaal.

Het type hardwareversnelling kiezen

- 1 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel > Exporteren en Voorbeeld**.
- 2 Kies in het gedeelte **Hardwareversnelling** een optie in de vervolgkeuzelijst **Type**.

Stereoscopisch

Standaard 3D-weergavemodus: Met deze instelling wordt de standaard voor stereoscopisch 3D-inhoud in Pinnacle Studio geselecteerd. Zie Schakelaar 3D-weergavemodus voor meer informatie. Zie "Kiezen wat in de bibliotheek wordt weergegeven" op pagina 30 voor meer informatie.

- **Linkeroog of Rechteroog:** Het voorbeeld voor stereoscopische inhoud kan worden ingesteld om alleen het beeld voor het linker- of het rechteroog weer te geven.
- **Naast elkaar:** In de voorbeeldmodus Naast elkaar kunt u de individuele 2D-beelden voor beide kanten tegelijkertijd controleren.
- **Differentiaal:** In plaats van de beeldinhoud zelf, worden de verschillen tussen de linker- en rechterframes weergegeven. Identieke gebieden worden als neutraal grijs weergegeven.
- **Dambord:** Weergaven voor rechter- en linkeroog worden afwisselend weergegeven in aangrenzende cellen van een 16x9 raster.

- **Anaglyph:** Een anaglyphe stereoscopische voorbeeldweergave kan worden bekeken met een stereoscopisch rood-cyaanbrilletje.
- **3D-tv (naast elkaar):** Deze modus moet worden gebruikt met een tweede monitor of projector met 3D-functionaliteit.
- **3D-beeld** Als uw systeem 3D beeld-functionaliteit heeft en Stereoscopisch 3D is ingeschakeld in uw driverinstellingen, wordt stereoscopische inhoud standaard weergegeven in 3D-beeld.

Niet stoppen bij activering 3D-beeld: Deze instelling is beschikbaar wanneer Studio wordt uitgevoerd op een pc met een systeem met 3D Vision-functionaliteit en waarop Stereoscopisch 3D is ingeschakeld in de driverinstellingen. De instelling Niet stoppen bij activering 3D-beeld is standaard uitgeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld, wordt het afspelen automatisch gestopt wanneer een 3D Vision-voorbeeld wordt geactiveerd of gedeactiveerd tijdens het afspelen.

Instellingen voor het importeren in het Controlepaneel

Hier kunnen de standaardopties voor de Pinnacle Studio Importer worden ingesteld; u kunt deze echter tijdens het importeren aanpassen of negeren.

Mapopties: Hier kunt u de standaard opslaglocaties voor media en projecten weergeven of instellen die fysiek worden gekopieerd tijdens het importeren; dat is niet het geval bij gekoppelde imports, waaronder de functie Snelle import van de bibliotheek, waarbij alleen wordt gekoppeld aan bestaande bestanden zonder dat deze worden verplaatst. De maplocaties zijn aanvankelijk ingesteld op de mappen van de gebruiker voor muziek, video en afbeeldingen zoals geconfigureerd in Windows, en op de standaardmap voor het opslaan van Studio-projecten.

Nadat u de map die moet dienen als basismap hebt gevonden en geselecteerd, kunt u optioneel een submap instellen.

- **Geen submap:** Met deze optie worden de bestanden die u importeert in de basismap opgeslagen.
- **Aangepast:** Als u deze optie kiest, verschijnt er een vak Aangepaste submap met projecten. Klik erop om een naam voor de submap voor dat mediatype in te voeren.
- **Vandaag:** De geïmporteerde bestanden gaan naar een submap met als naam de huidige datum, in de volgorde "25-10-2017".
- **Creatiedatum:** Alle geïmporteerde bestanden worden opgeslagen in een submap met de naam van de creatiedatum van de media, in dezelfde volgorde als hierboven. Wanneer meerdere mediaonderdelen worden geïmporteed in één importbewerking, kunnen meerdere mappen worden gecreëerd of bijgewerkt.
- **Huidige maand:** Dit is hetzelfde als de optie Vandaag, maar zonder het daggedeelte, bijv. "2017-10".

- **Scèneherkenning:** Hiermee wordt de standaard detectiemethode voor scènedetectie ingesteld. “Instellingen voor scènedetectie voor het vastleggen van video” op pagina 234.
- **Stop beweging:** Hiermee wordt de standaard importmethode ingesteld voor frames die u opneemt met de stop beweging-functie. Zie “Stop beweging” op pagina 245.

Instellingen voor sneltoetsen

Studio biedt een uitgebreide standaardset toetsencombinaties en een manier om deze aan te passen. De pagina Toetsenbord van het Controlepaneel geeft alle opdrachten weer waarop toetsencombinaties kunnen worden toegepast, samen met hun momenteel toegewezen toetsencombinaties (indien van toepassing). De opdrachten zijn gegroepeerd op sectie.

In de rechterbovenhoek van de pagina kunt u een opdracht typen in het zoekvak waarmee u sneltoetsen kunt vinden of u kunt het selectievakje **Sneltoetsen zoeken** inschakelen om bestaande toetsencombinaties voor sneltoetsen te zoeken (zodat u dubbele sneltoetsen kunt voorkomen).

Een sneltoets toevoegen

- 1 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel > Toetsenbord**.
- 2 Selecteer de doelopdracht.
- 3 Klik in het bewerkingsvak **Druk op sneltoets**.
- 4 Druk op de toetsen voor de gewenste toetsencombinatie. Als de toetsencombinatie momenteel al in gebruik is, worden in de vervolgkeuzelijst **Snelkoppeling gebruikt door** de conflicterende opdrachten weergegeven.
- 5 Klik op de knop **Toewijzen** om de ingevoerde toetsencombinatie aan de geselecteerde opdracht toe te wijzen.

Het toevoegen van een toetsencombinatie verwijdert geen koppelingen tussen een bepaalde toetsencombinatie en andere opdrachten waartoe toegang wordt gegeven. Verschillende opdrachten kunnen zelfs dezelfde toetsencombinatie gebruiken, mits deze in verschillende contexten worden gebruikt. **Ctrl+L** is bijvoorbeeld de standaardtoetsencombinatie voor twee opdrachten, **Tijdslijn > Track vergrendelen** en **Media-editor > Links roteren**; welke wordt geactiveerd hangt af van welk deel van Pinnacle Studio u momenteel gebruikt.

Zo verwijdert u een toetsencombinatie:

- 1 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel > Toetsenbord**.
- 2 Selecteer de doelopdracht.

- 3 Kies de toetsencombinatie die u wilt verwijderen uit de vervolgkeuzelijst Snelkoppelingen voor geselecteerde opdracht.
- 4 Klik op de knop Verwijderen.

Standaardwaarden herstellen

Er bestaan ook knoppen waarmee u de standaard toetsenbordconfiguratie kunt herstellen voor de momenteel geselecteerde opdracht (de knop **Huidig terugzetten**) of voor alle opdrachten tegelijk (de knop **Alles terugzetten**).

Projectinstellingen in het Controlepaneel

Op deze pagina van het controlepaneel van Pinnacle Studio kunt u standaardinstellingen selecteren voor nieuwe projecten, titels en overgangen.

Nieuw filmprojecttype: Selecteer een resolutie (bijvoorbeeld PAL of HD 1920x1080i) als de standaard voor elke nieuw gecreëerde tijdlijn. U kunt ook de eerste clip die op de tijdlijn wordt geplaatst het type van het project laten bepalen met de optie Detecteer formaat van eerste clip die aan het project wordt toegevoegd. Het type voor de huidige tijdlijn kan op elk moment tijdens het bewerken worden gewijzigd met behulp van de tijdlijninstellingen bij het linkerruimte van de tijdlijnwerkbalk.

Detecteer formaat van eerste clip: Hiermee wordt het formaat vastgesteld van de eerste clip die aan het project is toegevoegd. Als het formaat niet kan worden vastgesteld, wordt Nieuw filmprojecttype toegepast.

Standaardduur: Stel de standaardduur van titels, afbeeldingen en overgangen in wanneer ze voor het eerst naar de tijdlijn worden gebracht. (Eenmaal daar kan natuurlijk wel de cliplengte worden getrimd.)

Overgangsmodus: U kunt kiezen uit **Tijdslijnsynchronisatie behouden** (aanbevolen) **Clips laten overlappen** (een modus van oudere versies). Zie "Overgangen" op pagina 101 voor meer informatie.

Liniaal zoomen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u door middel van horizontaal slepen op de tijdliniaal in- en uitzoomen op de tijdlijn. In deze modus moet u rechtstreeks aan het scrubberhandvat slepen om de afspeelknop te scrubben of te verplaatsen. Wanneer Liniaal zoomen is uitgeschakeld, kunt u overal op de liniaal klikken om de afspeelknop te verplaatsen. In beide gevallen kan ook worden gezoomd door gebruik te maken van:

- De Plus- en Min-toetsen op het numerieke toetsenblok
- De Navigator boven aan de tijdlijn
- De schuifbalken onder de voorbeelden

Activeer trimmodus door in de buurt van cuts te klikken: Schakel deze optie in om trimmodus te starten door te klikken. Wanneer deze instelling uit staat, kan trimmodus alleen worden geactiveerd met de knop voor trimmodus op de werkbalk van de Tijdlijn.

Montage Schalen: Hiermee wordt de standaardmethode ingesteld voor het passend maken van inhoud voor de montagesjablonen. **Geen** (er wordt niets geschaald), **Passen** of **Bijsnijden**.

Instellingen voor de opstartpagina

U kunt instellen welk werkruimtetabblad wordt weergegeven wanneer u de toepassing start. Standaard wordt het tabblad **Welkom** geopend.

Instellingen voor opslaglocaties

Op deze pagina kunt u instellen waar media en projecten worden opgeslagen die u met Pinnacle Studio creëert. U kunt afzonderlijk locaties opgeven voor de volgende bestandstypen:

- **Studio-filmprojecten**
- **Studio-schijfprojecten**
- **Titels**
- **Menu's**
- Sjabloon
- **Project herstellen**

Deze map wordt gebruikt voor projectpakketten die zijn uitgepakt voor verdere werkzaamheden en voor projecten die zijn geïmporteerd uit Studio voor iPad.

- **Renderbestanden**

Deze map is voor de tijdelijke bestanden die worden geproduceerd tijdens het renderen van items waarvoor intensieve berekeningen vereist zijn, zoals video-effecten.

De hier aangebrachte wijzigingen zijn alleen van toepassing op latere bestandsbewerkingen; bestaande bestanden blijven op hun huidige locatie staan.

Renderbestanden verwijderen: U kunt renderbestanden verwijderen om ruimte vrij te maken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat gegevens permanent verloren gaan. De bestanden worden echter opnieuw gecreëerd bij de volgende keer dat uw project moet worden gerenderd.

Reset- en back-upinstellingen

U kunt **Opnieuw instellen** gebruiken om de standaardwaarden te herstellen van uw versie van Pinnacle Studio (dit worden soms de 'fabriekswaarden' genoemd).

U kunt **Back-up en herstel** gebruiken om op elk gewenst moment een back-up te maken van uw instellingen voor het Controlepaneel en de bibliotheekindex. Bijvoorbeeld voordat u de standaardwaarden herstelt, wanneer u van systeem wisselt of een andere versie van de toepassing installeert of gewoonweg om uw instellingen en de bibliotheekindex met regelmatige tussenpozen te beveiligen. Na het maken van een back-up van de bibliotheekindex of de instellingen van het **Controlepaneel**, kunt u deze op elk gewenst moment herstellen.

De standaardwaarden van Pinnacle Studio herstellen

- 1 Sla geopende projecten die u wilt behouden op en maak tevens een back-up van alle instellingen die u wilt houden.
- 2 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel**.
- 3 Kies **Reset en back-up** in het **Controlepaneel**.
- 4 Klik in het gedeelte **Standaardwaarden herstellen** op de knop **Opnieuw instellen** en klik op **OK** en start de toepassing opnieuw.

Een back-up maken van de bibliotheekindex of de instellingen van het Controlepaneel

- 1 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel**.
- 2 Klik op **Reset en back-up** in de lijst om de overeenkomstige pagina weer te geven.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op **Back-up maken van de bibliotheek**.
 - Klik op **Back-up maken van de instellingen van het controlepaneel**.
- 4 Typ een bestandsnaam in het dialoogvenster **Back-up** en klik op **Opslaan**.

De bibliotheekindex of de instellingen van het Controlepaneel herstellen

- 1 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel**.
- 2 Klik op **Reset en back-up** in de lijst om de overeenkomstige pagina weer te geven.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op **Bibliotheek herstellen**.
 - Klik op **Instellingen van het controlepaneel herstellen**.
- 4 Klik op het back-upbestand dat u wilt toepassen in het venster **Herstellen** en klik op **Openen**.

Aankopen herstellen in het Controlepaneel

U kunt de aankopen herstellen die u via Pinnacle Studio hebt gedaan. U moet bijvoorbeeld aankopen herstellen als u Pinnacle Studio naar een nieuw systeem hebt verplaatst.

Aankopen herstellen in Pinnacle Studio

- 1 Ga naar het hoofdmenu van Pinnacle Studio en kies **Controlepaneel**.
- 2 Klik op **Aankoop herstellen** om de pagina **Aankoop herstellen** weer te geven.
- 3 Klik op de knop **Herstellen** en klik op **OK**.

MultiCam Capture Lite



U kunt acties op de computer en muisbewegingen opnemen met de schermopnamefunctie MultiCam Capture Lite in Pinnacle Studio. U kunt zo in een paar eenvoudig stappen video's maken waarin u iets visueel duidelijk wilt maken. U kunt ook het opnamegebied definiëren om een bepaald gebied te benadrukken of stemmen integreren. U kunt audio van het computersysteem en de microfoon vastleggen en ook opnamen met uw webcam vastleggen. U kunt de opnamen vervolgens importeren en de standaardbewerkingsgereedschappen of de MultiCam Editor gebruiken. Zie "Opnamen van meerdere camera's bewerken" op pagina 281 voor meer informatie.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:


- Een project voor scherm vastleggen starten
- Het scherm opnemen

Een project voor scherm vastleggen starten


Het venster voor scherm vastleggen openen

- Klik op het programmapictogram van **MultiCam Capture Lite** of selecteer **MultiCam Capture Lite** in de lijst met programma's in het menu **Start**.

Werkruimte



U kunt het opnemen besturen en de instellingen voor uw opnamen kiezen in het venster Instellingen.



In het venster Bron kunt u kiezen uit het vastleggen van uw computerscherm, uw webcam of beide. U kunt ook instellingen voor uw bronnen kiezen.

Het scherm opnemen

Configureer eerst de instellingen van de video voordat u het scherm gaat opnemen.

Uw video configureren

- 1 Geef de volgende details op in het venster **Instellingen**:
 - **Projectnaam** — Voer een naam in voor het project. Deze wordt gebruikt in de bestandsnaam van de video's.

- **Opslaan naar** — Hier kunt u de locatie opgeven waarop u het videobestand wilt opslaan.

Opmerking: Schermopnamen worden standaard opgeslagen in de map Documenten (...Documenten/Pinnacle Studio Screen Capture/23.0). Klik op  om een nieuwe map toe te voegen en de locatie voor het opslaan van het bestand te wijzigen.

- **Opslaan als** — Schakel het selectievakje **Videobestanden** of het selectievakje **Pinnacle Studio-project** of beide in.

Het scherm vastleggen

- 1 Kies een van de instellingen op het tabblad **Instellingen** van het venster **Bron**.
- 2 Klik in het venster **Instellingen** op **Opname starten/hervatten** om het vastleggen van het scherm te starten.

Alle activiteiten in het opgegeven opnamegebied worden vastgelegd. De schermopname start na het aftellen.

Opmerking: Druk op **F10** om de opname te stoppen en op **F11** om de schermopname te pauzeren of te hervatten.

- 3 Klik in het venster **Instellingen** op **Opnemen stoppen** om het vastleggen van het scherm te stoppen.

Opmerking: NB: De schermopname wordt toegevoegd aan de aangepaste map die u hebt opgegeven en u kunt deze toevoegen aan de bibliotheek van Pinnacle Studio.

Opnamen van meerdere camera's bewerken



In de **Multicamera Editor** kunt u professioneel uitzierende videocompilaties maken met opnamen die vanuit een verschillende hoek, met verschillende camera's zijn gemaakt.

In de eenvoudige werkruijnte met meerdere weergaven kunt u opnamen van maximaal *zes camera's direct bewerken, terwijl de videoclips worden afgespeeld. Met één klik kunt u overschakelen tussen de verschillende clips net zoals gebeurt wanneer in een televisiestudio wordt overgeschakeld van de ene camera naar de andere, om een andere hoek vast te leggen of een ander aspect van een scène weer te geven.

U kunt opnamen vastleggen op een groot aantal videoapparaten, zoals actiecamera's, dronecamera's, digitale spiegelreflexcamera's of smartphones. U kunt ook audio toevoegen die onafhankelijk met een microfoon is vastgelegd.


**Het aantal camera's hangt af van de versie van uw software.*

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- De werkruijnte van de Multicamera Editor
- Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's
- Video- en audioclips importeren in de Multicamera Editor
- Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten
- Een audiobron kiezen voor het multicameraproject
- Meerdere clips bewerken om een multicameracompilatie te maken
- Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor
- De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren
- Het multicameraproject opslaan en exporteren
- Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring

De werkruijnte van de Multicamera Editor


In de onderstaande afbeelding ziet u de belangrijkste functies van de Multicamera Editor.





Werkbalk, weergave- en andere functies



De knoppen en functies van de werkruimte worden hieronder opgesomd.


De hoofdwerkbalk bevat de volgende knoppen en functies:


 **Cameranummer** — hiermee kunt u het multiweergavepaneel instellen op de weergave van vier of zes camera's, afhankelijk van de versie van uw software.


 **Type bronsynchronisatie** — hiermee kunt u de clips synchroniseren. Zie "Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten" op pagina 285 voor meer informatie.

 **Hoofdaudio** — hiermee kunt u de audiobron van uw voorkeur instellen. Zie "Een audiobron kiezen voor het multicameraproject" op pagina 286 voor meer informatie.


 of  **Clip splitsen** — hiermee kunt u een clip in segmenten opsplitsen. Zie "Een clip splitsen in de Multicamera Editor" op pagina 289 voor meer informatie.


 **Markering instellen/verwijderen** — hiermee kunt u markeringen toevoegen aan de cameratracks voor bewerkingen, zoals het synchroniseren van audio.


 **Linksom draaien** en **Rechtsom draaien** — hiermee kunt u clips op de cameratracks draaien voordat u ze toevoegt aan de multicameratrack of de BIB-track. NB: u kunt alleen tracks roteren die niet vergrendeld zijn.


 **Overgang** en **Duur** — hiermee kunt u een overgang toepassen tussen clips op de multicameratrack en de duur voor de overgang instellen. Zie "Een overgang toevoegen tussen multicamerasegmenten" op pagina 288 voor meer informatie.

Het hoofdweergavepaneel bevat de volgende knoppen en functies:


 De afspreekbalk met de knoppen **Start**, **Vorig frame**, **Afspelen**, **Volgend frame** en **Einde**.


 **Lus** — hiermee kunt u de geselecteerde track voortdurend laten afspelen doordat deze bij het bereiken van het einde teruggaat naar het begin.



 **Volume instellen** — hiermee kunt u het geluidsvolume voor het afspelen aanpassen.



 **Tijdcode-functie** — hiermee kunt u de tijd/het frame bekijken en instellen in het hoofdweergavepaneel. Dit is het punt waarop de scrubber is/wordt ingesteld op de tijdlijn. Klik op de pijlen of klik op een van de waarden om een tijd/frame in te stellen.



De tijdlijn bevat de volgende knoppen en functies:


 **Bronbeheer** — hiermee kunt u clips toevoegen en verwijderen. Zie "De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren" op pagina 290 voor meer informatie.


 **Audio-golfvorm weergeven/verbergen** — hiermee kunt u de audiogolven weergeven voor de camera- en audiotrack.

  **Vergrendelen/ontgrendelen** — wordt op afzonderlijke tracks weergegeven. We raden u aan tracks te vergrendelen nadat u deze hebt gesynchroniseerd.


  **Voor synchronisatie inschakelen/Van synchronisatie uitsluiten** — hiermee kunt u bepalen welke tracks worden opgenomen in het synchronisatieproces.



  **Dempen/Dempen opheffen** — hiermee kunt u de audio voor de geselecteerde audiotrack dempen of het dempen opheffen.

 **Zoomen om op tijdlijn te passen** — met deze functie in de linkerbenedenhoek van de tijdlijn kunt u uw project uitbreiden of comprimeren, zodat u het project als geheel op de tijdlijn kunt weergeven.

 **Zoomniveau** (schuifregelaar) — sleep de schuifregelaar of klik op **Inzoomen** (plusteken) of **Uitzoomen** (minteken) om het zoomniveau voor uw project te wijzigen. Dit kan met name handig zijn om de afzonderlijke segmenten op de **Multicamera**-track te bewerken.

De volgende algemene knoppen en functies worden weergegeven in de linkerbovenhoek van het toepassingsvenster:

 **Instellingen** — hiermee krijgt u toegang tot Smart Proxy-beheer en Opslaan als. Zie "Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring" op pagina 291 en "Uw multicameraproject opslaan" op pagina 291 voor meer informatie.

  **Ongedaan maken** en **Opnieuw uitvoeren** — hiermee kunt u de meeste handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.

Basisstappen voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's

De volgende stappen bieden een basisoverzicht van het proces voor het bewerken van de opnamen van meerdere camera's.

- 1 Importeer de video- en audioclips die u wilt gebruiken in de bibliotheek van Pinnacle Studio.
- 2 Kies de clips in de bibliotheek en importeer deze in de Multicamera Editor met een speciaal importvenster waarmee u de clips kunt toewijzen aan Camera 1, Camera 2, enzovoort.
- 3 Synchroniseer alle clips op de tijdlijn. U kunt dit automatisch doen als alle clips audio hebben, maar er is een groot aantal methoden dat u voor synchronisatie kunt gebruiken.
- 4 Kies de audio die u wilt houden (als u de oorspronkelijke audio gebruikt). U kunt ook een afzonderlijke audiotrack kiezen.
- 5 Begin met het samenstellen van de multicameracompilatie. U kunt alle clips tegelijkertijd afspelen en in het multiweergavepaneel op de 'camera' klikken die u wilt weergeven. U kunt zo vaak als u wilt overschakelen tussen clips. De geselecteerde opnamen worden in het hoofdweergavepaneel getoond. U kunt uw project vervolgens beoordelen op de **Multicamera**-track en het fijn afstemmen.
- 6 Sluit de **Multicamera Editor** af om het project definitief te voltooien en het uit te voeren met Pinnacle Studio.


Belangrijk! *Het is aan te raden om het bewerken van de opnamen van meerdere camera's te voltooien voordat u de **Multicamera Editor** afsluit. Wijzigingen die u aan het project aanbrengt in een andere editor worden mogelijk niet ondersteund als u het project opnieuw opent in de **Multicamera Editor**. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen ongedaan worden gemaakt.*

Video- en audioclips importeren in de Multicamera Editor

De eerste stap voor het maken van een multicameraproject is het importeren van de clips in de **Multicamera Editor**. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een selectie van clips van dezelfde gebeurtenis, die zijn geïmporteerd in de bibliotheek van Pinnacle Studio.

U kunt met maximaal zes videoclips tegelijk werken en maximaal twee onafhankelijke audioclips toevoegen.

Videoclips importeren in de Multicamera Editor

- 1 Selecteer alle clips die u wilt gebruiken in de Pinnacle Studio-bibliotheek.
- 2 Klik op de werkbalk van de tijdlijn op de knop **Multicamera Editor** .
- 3 Typ in het venster **Importeren vanaf meerdere camera's** een naam in het vak **Projectnaam**.

4 Controleer de clips in de lijst met projectclips in het rechterdeelvenster.

Als u de volgorde van de clips wilt wijzigen, sleept u een clip naar een nieuwe plaats in de lijst.

Als u meer video- of audioclips wilt toevoegen, kiest u de gewenste track in het venster Bibliotheek en sleept u het naar de lijst met projectclips.

Als u een clip wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een clip en kiest u **Verwijderen**.

5 Klik op **OK**.

Video- en audioclips synchroniseren in multicameraprojecten

U kunt uw video- en audioclips synchroniseren, zodat ze allemaal op hetzelfde moment worden uitgelijnd. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is door de audio voor elke clip te laten analyseren door de **Multicamera Editor** en de clips automatisch te laten synchroniseren. Als u de opnamen hebt gepland, kunt u een speciaal audiosignaal gebruiken, zoals in uw handen klappen (vergelijkbaar met een clapperboard of filmklapper bij professionele opnamen). Bij bepaalde gebeurtenissen horen natuurlijke geluidssignalen die het synchronisatieproces kunnen helpen, zoals bij muziekoptredens of sportevenementen met een startsignaal.


U kunt clips ook synchroniseren met markeringen, de opnametijd of u kunt ze handmatig aanpassen door de clips in de tijdlijn naar de gewenste tijdcode te slepen. U kunt bijvoorbeeld een gemeenschappelijk visueel element gebruiken, zoals een flits, om video's handmatig te synchroniseren. Deze methoden zijn handig als de video-opnamen geen audio hebben of als de golfvormen voor de audio in de clips moeilijk te synchroniseren zijn, of gewoonweg omdat u clips liever handmatig uitlijnt.



In bepaalde gevallen moet u een combinatie van de synchronisatieopties gebruiken. Dat hangt van uw bronopnamen af.


Video- en audioclips synchroniseren in de Multicamera Editor

1 Na het importeren van de clips in de **Multicamera Editor**, kiest u een van de volgende opties in de keuzelijst **Type bron synchronisatie** op de werkbalk:

- **Audio** — Klik op de knop **Synchroniseren**  naast de keuzelijst om de clips op de tijdlijn te synchroniseren. NB: uw videoclips moeten audio bevatten als u deze optie wilt gebruiken.
- **Markering** — Selecteer een clip op de tijdlijn, speel de clip af of schuif naar de gewenste positie met behulp van een visuele aanwijzing, en klik op de knop **Markering instellen/verwijderen**  op de werkbalk om een markering toe te voegen. Klik op de knop **Synchroniseren**  op de werkbalk om de clips op basis van de markeringen uit te lijnen nadat u een markering hebt toegevoegd aan elke clip.

- **Datum/tijd opname** — Klik op de knop **Synchroniseren**  om de clips te synchroniseren op basis van de opnamedatum en -tijd, zoals aangeduid in de metagegevens die op de camera zijn vastgelegd. NB: de klokken op de camera's moeten gelijklopen als u nauwkeurig resultaat wilt verkrijgen.
- **Handmatig** — Sleep elke clip naar de gewenste positie op de tijdlijn op basis van een visuele aanwijzing.

NB: Als er clips zijn die u wilt uitsluiten van het synchronisatieproces, klikt u op de knop **Van synchronisatie uitsluiten**  op de betreffende track. Klik opnieuw op de knop **(Voor synchronisatie inschakelen)**  om de track op te nemen.

Tip: na het synchroniseren van de clips kunt u de knop **Vergrendelen**  op de afzonderlijke tracks gebruiken om ervoor te zorgen dat de tracks gesynchroniseerd blijven tijdens het bewerken.


Een audiobron kiezen voor het multicameraproject

Na het importeren en synchroniseren van uw clips in de **Multicamera Editor**, kunt u beslissen welke audio u voor uw project wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld vier videoclips hebt en deze allemaal audio bevatten, raden we u aan dat u alle clips één voor één beluistert en vervolgens de clip kiest met de beste geluidskwaliteit. U kunt ook een afzonderlijke audioclip gebruiken.

Via andere opties kunt u de audio gebruiken van alle clips, van geen van de clips of overschakelen tussen de audio (Automatisch) bij het overschakelen tussen camera's. Deze laatste optie kunt u bijvoorbeeld kiezen voor audio die is vastgelegd tijdens sportopnamen of andere actieopnamen.

Standaard wordt de audio voor **Camera 1** geselecteerd.

Een audiobron kiezen voor uw multicameraproject

- 1 Zorg ervoor dat de clips worden weergegeven en klik op de tijdlijn-werkbalk van de **Multicamera Editor** op het vak **Hoofdaudio**, en kies een **Camera-** of **Audio-**clip. Klik op **Afspelen**  om de geluidskwaliteit van elke clip te beluisteren.
- 2 Kies de **Camera-** of **Audio-**clip die u voor het project wilt gebruiken. De audio van alle andere tracks wordt gedempt.

Andere opties zijn onder andere:

- **Automatisch** — Schakelt over naar de audio van de clip die u afspeelt.
- **Geen** — Er wordt geen audio toegevoegd aan het multicameraproject. U kunt audio toevoegen in Pinnacle Studio na het verlaten van de Multicamera Editor.
- **Alle camera's** — Speelt audio van alle clips tegelijk af.

Tip: als u de audio in Pinnacle Studio wilt gebruiken na het afsluiten van de Multicamera Editor, moet u er rekening mee houden dat de instelling die u kiest in **Hoofdaudio** bepaalt welke tracks beschikbaar zijn als audiotracks in Pinnacle Studio.


Meerdere clips bewerken om een multicameracompilatie te maken

Na het importeren en synchroniseren van de clips in de **Multicamera Editor** en nadat u de geluidsinstelling hebt gekozen, kunt u uw clips gaan bewerken om een multicameracompilatie te maken. Met het multiweergavepaneel in de **Multicamera Editor** wordt deze taak leuk en eenvoudig. Net zoals een DJ overschakelt tussen tracks en deze mengt om een nieuwe muziekcompilatie te maken, kunt u in de **Multicamera Editor** visueel overschakelen tussen videotracks en deze samenvoegen via overgangen.

Als u merkt dat de weergave langzaam is of niet soepel verloopt, kunt u de instellingen voor **Smart Proxy** gebruiken. Zie "Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring" op pagina 291 voor meer informatie.

Na het samenstellen van de basiscompilatie met het multiweergave- en hoofdweergavepaneel, kunt u uw project fijn afstemmen in de **Multicamera**-track en bewerkingfuncties als overgangen en het hulpmiddel voor het splitsen van clips gebruiken. Bepaalde typen bewerkingen, zoals het draaien van een clip, moeten worden uitgevoerd op een afzonderlijke **Camera**-track voordat u de clips kunt toevoegen aan de compilatie op de **Multicamera**-track.

Een multicameracompilatie maken

1 Zorg ervoor dat uw clips worden weergegeven op de tijdlijn van de **Multicamera Editor** en klik op de knop **Afspelen**  onder het hoofdweergavepaneel.

U kunt opnamen van alle camera's tegelijkertijd bekijken in het multiweergavepaneel.

2 U kunt het project samenstellen, terwijl de video's worden afgespeeld in het multiweergavepaneel, door op de voorbeeldweergave te klikken voor de camera die u wilt weergeven.

De opnamen van de geselecteerde camera worden weergegeven in het hoofdweergavepaneel.




Het multiweergavepaneel wordt links van het hoofdweergavepaneel weergegeven. U kunt opnamen van alle camera's tegelijktijd bekijken in het multiweergavepaneel.


- Als u tussen camera's wilt overschakelen, klikt u op een andere cameraweergave in het multiweergavepaneel. U kunt zo vaak als u wilt overschakelen tussen camera's. U kunt uw project beoordelen op de **Multicamera**-track.



De Multicamera-track op de tijdlijn geeft de camerasegmenten voor uw compilatie weer.


Als u het zoomniveau wilt aanpassen voor de **Multicamera**-track, sleept u de schuifregelaar voor het zoomniveau  in de linkerbenedenhoek van de tijdlijn.

- Nadat u een eerste compilatie hebt samengesteld in het multiweergavepaneel, kunt u de timing voor een schakeling verfijnen op de **Multicamera**-track door het project af te spelen of naar de positie te schuiven die u wilt bewerken, op een camerasegment te klikken en de rand te slepen totdat het frame waarop u wilt overschakelen in het hoofdweergavepaneel wordt weergegeven.



Als u voor een segment op de **Multicamera**-track wilt overschakelen naar een andere **Camera**, klikt u met de rechtermuisknop op het segment en kiest u een andere **Camera** in het contextmenu of klikt u op de voorbeeldweergave van de camera in het multiweergavepaneel.

Een overgang toevoegen tussen multicamerasegmenten

- Klik in de **Multicamera**-track op een segment.
- Klik op de werkbalk op de knop **Overgangseffect tussen clips toepassen** . De knop heeft een gele omtrek wanneer deze actief is en er wordt een overgangspictogram ('AB') weergegeven op de tijdlijn.

Als de knop grijs wordt weergegeven, sleept u de rand van een segment voorzichtig een heel klein beetje om de knop opnieuw te activeren.

Er wordt standaard een **crossfade**-overgang toegepast.

- 3 Typ een tijd in het vak **Duur van overgang aanpassen** van de werkbalk voor de overgang.

Tip: u kunt zwarte of lege segmenten toevoegen aan uw project. U kunt een segment dat zich al op de **Multicamera**-track bevindt wijzigen in een zwart of leeg segment door met de rechtermuisknop op het segment te klikken en **Zwart** of **Leeg** te kiezen. U kunt een overgang toepassen tussen een videosegment en een **zwart** segment. Als u een zwart of leeg segment wilt toevoegen bij het afspelen van een project, klikt u niet op een cameravoorbeeld in het multiweergavepaneel, maar klikt u op het staal **Black (B of zwart)** of **Leeg (0)** rechts van de voorbeeldweergaven van de camera's.



Een clip splitsen in de Multicamera Editor

- 1 Selecteer een clip op de **Multicamera**- of **BIB**-track op de tijdlijn en klik op **Afspelen** of sleep de scrubber naar de positie waar u het fragment wilt splitsen.
- 2 Klik op de knop **Clip splitsen**.

NB: een clip splitsen is handig wanneer u een gedeelte van een segment wilt vervangen met opnamen van een andere camera, waarbij u in feite nog eens omschakelt.


Beeld-in-beeld (BIB) toevoegen in de Multicamera Editor

U kunt een BIB-effect (beeld-in-beeld) toevoegen aan uw multicameraproject. Met BIB kunt u een video afspelen in het ene deel van een scherm, terwijl de hoofdvideo op de achtergrond wordt weergegeven.



In de afbeelding hierboven ziet u het concept beeld-in-beeld (BIB) geïllustreerd.


Een BIB-effect (beeld-in-beeld) toevoegen aan uw multicameraproject

- 1 Na het maken van een multicameracompilatie op de **Multicamera**-track, klikt u op de knop **Afspelen**  of schuift u naar de positie op de **Multicamera**-track waarop u een BIB-effect wilt toevoegen.
- 2 Klik in de tijdlijn op de cirkel op de **BIB**-track om de track te activeren.
De cirkel heeft een rode vulling wanneer deze actief is .
- 3 Klik in het multiweergavepaneel op de voorbeeldweergave van de **Camera** die u wilt gebruiken.
Het segment wordt toegevoegd aan de **BIB**-track.
- 4 Als u het eindpunt voor het segment wilt instellen, klikt u op de **BIB**-track op het einde van het segment en sleept u het naar de gewenste positie op de tijdlijn.
- 5 Als u een hoek voor de BIB-track wilt kiezen, klikt u op de knop **BIB-positie wijzigen**  op de **BIB**-track en kiest u de gewenste positie.
U ziet de BIB-positie in het hoofdvoorbeeldpaneel.

De bronbestanden voor multicameraprojecten beheren

U kunt **Bronbeheer** gebruiken om video- en audioclips toe te voegen vanaf de tracks in uw multicameraproject. U kunt ook informatie over de clips weergeven, zoals de duur van de clip, de locatie van de clip, en u kunt tracks vergrendelen en ontgrendelen.

Clips toevoegen, verwijderen of beheren met Bronbeheer

- 1 Klik in de linkerbovenhoek van de tijdlijn op de knop **Bronbeheer** .
- 2 Voer in het dialoogvenster **Bronbeheer** een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op de knop **Vergrendelen/ontgrendelen** van een track om een track te ontgrendelen voor bewerking of om een track te vergrendelen, zodat deze niet kan worden bewerkt.
 - Als u een clip wilt toevoegen aan een track, selecteert u een track, klikt u op de knop **Clips toevoegen** , navigeert u naar de clip die u wilt toevoegen en klikt u op **Openen**. De clip wordt weergegeven in de genummerde lijst voor de track.
 - Als u clips wilt verwijderen uit een track, selecteert u een track, schakelt u het selectievakje in naast de clips die u wilt verwijderen in de lijst met clips voor de track en klikt u op de knop **Verwijderen** .


Het multicameraproject opslaan en exporteren

Wanneer u het samenstellen van het multicameraproject hebt voltooid, kunt u het opslaan, zodat u het kunt bewerken, exporteren of delen vanuit Pinnacle Studio.

Belangrijk! *Het is aan te raden om het bewerken van de opnamen van meerdere camera's te voltooien voordat u de **Multicamera Editor** afsluit. Wijzigingen die u aan het project aanbrengt in een andere editor worden mogelijk niet ondersteund als u het project opnieuw opent in de **Multicamera Editor**. Dit betekent dat bepaalde wijzigingen ongedaan worden gemaakt.*

Uw multicameraproject opslaan

- Klik op de knop **OK** onder in het venster om uw project met de huidige naam op te slaan (die wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het venster). Hiermee wordt de **Multicamera Editor** tevens afgesloten.

Als u de naam van het project wilt wijzigen, klikt u voor het afsluiten op de knop **Instellingen** , kiest u **Opslaan als** en typt u een naam in het vak **Projectnaam**.

Uw multicameraproject wordt in de Pinnacle Studio-bibliotheek weergegeven.

Als u het multicameraproject (.mcam) wilt openen in Pinnacle Studio, sleept u het multicameraproject in de werkruimte **Bewerken** van de bibliotheek naar de tijdlijn. Het project wordt standaard als samengestelde clip weergegeven. Als u de clip wilt uitbreiden om op afzonderlijke tracks te kunnen werken, klikt u met de rechtermuisknop op de clip op de tijdlijn en kiest u **Film bewerken**.

Smart Proxy gebruiken voor een snellere, soepelere bewerkingservaring

De bedoeling van de functie **Smart Proxy** is om een soepelere ervaring bij het bewerken en bekijken van een voorbeeld te bieden als u werkt met grote videobestanden in hoge resolutie.

Met **Smart Proxy** worden werkexemplaren in een lagere resolutie gemaakt van grotere bronbestanden. Deze kleinere bestanden worden 'proxybestanden' genoemd. Als u met proxybestanden werkt, versnelt u het bewerken van projecten in hoge resolutie (bijvoorbeeld projecten met HDV- en AVCHD-bronbestanden).


Proxybestanden zijn bronafhankelijk in plaats van projectafhankelijk. Met andere woorden: proxybestanden kunnen tussen verschillende projecten worden gedeeld.

Wanneer u een videoproject rendert, worden de oorspronkelijke bronbestanden in hoge kwaliteit gebruikt.

U kunt **Smart Proxy-beheer** gebruiken om **Smart Proxy** in of uit te schakelen, om de drempel voor de resolutie te wijzigen waarbij **Smart Proxy** wordt ingeschakeld en om

toegang te krijgen tot de **Bestandsbeheer Smart Proxy** en **Wachtrijbeheer Smart Proxy** om nu en in de toekomst proxybestanden te beheren.

Smart Proxy in- of uitschakelen

- Klik op de knop **Instellingen**  > **Smart Proxy-beheer** > **Smart Proxy inschakelen**.
Opmerking: De functie **Smart Proxy** is standaard ingeschakeld als de hardware van de computer deze functie ondersteunt.

De resolutiedrempel en locatie voor Smart Proxy-bestanden instellen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Smart Proxy-beheer** > **Instellingen**.
- 2 Stel in het dialoogvenster **Smart Proxy** een resolutiedrempel in voor het maken van proxybestanden en kies een proxymap.

Proxybestanden beheren

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Smart Proxy-beheer** en kies een van de volgende opties:
 - **Bestandsbeheer Smart Proxy** — Hiermee worden de bron- en proxybestanden weergegeven. U kunt deze beheerfunctie gebruiken om proxy's te verwijderen die u niet meer nodig hebt.
 - **Wachtrijbeheer Smart Proxy** — Hiermee worden bronbestanden weergegeven waarvoor proxybestanden worden gegenereerd (op basis van de huidige instellingen).

3D-titel-editor



U kunt de **3D-titel-editor** gebruiken voor het maken van driedimensionale titels en objecten voor uw filmprojecten. U kunt het uiterlijk van de tekst instellen, en de manier waarop deze over het scherm beweegt. U kunt bijvoorbeeld een goud-metallieke titel maken die het scherm in- en uitdraait of u kunt een titel maken met een steentextuur waarbij elke letter of elk woord afzonderlijk wordt geschaald en onafhankelijk beweegt. U kunt ook vooraf ingestelde objecten gebruiken of uw eigen 3D-objecten maken.

Zie "Titels" op pagina 169 voor meer informatie over standaardtitels (2D-titels).

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Werkruimte 3D-titel-editor
- 3D-titels maken en bewerken
- 3D-objecten

Werkruimte 3D-titel-editor

Het venster **3D-titel-editor** bestaat uit de volgende onderdelen:



Delen van de 3D-titel-editor: 1. het deelvenster Presets; 2. het deelvenster Player; 3 het deelvenster Instellingen; 4. het deelvenster Tijdlijn; 5. de Objectlijst (Lagen); 6 Tijdlijnwerkbalk

- 1 **Het deelvenster Presets:** Hiermee kunt u snel aan de slag met kant-en-klare tekstobjecten en -stijlen, met onder meer opties voor de belichting, camera en materialen.
- 2 **Het deelvenster Player:** Hier kunt u de 3D-tekst weergeven en er interactief mee werken om de positie, stand en meer in te stellen. Geef een voorbeeld van de 3D-titel weer met behulp van de afspeelknoppen.
- 3 **Deelvenster Instellingen:** Pas uw tekst aan met behulp van de instellingen voor Tekst, Kleur, Afschuining, Lichten en meer.
- 4 **Het deelvenster Tijdlijn:** Hier kunt u keyframes voor de eigenschappen van tekstobjecten toevoegen, bewerken en verwijderen. U kunt ook tekstobjectlagen toevoegen en verwijderen, de **Objectlijst** openen en de gereedschappen en functies van de tijdlijnwerkbalk gebruiken. De scrubber in het deelvenster Tijdlijn wordt gesynchroniseerd met het **deelvenster Player**.
- 5 **Objectlijst:** Als u met meerdere tekstobjecten in uw project werkt (bijvoorbeeld afzonderlijke woorden of letters), kunt u kiezen welk object u in de tijdlijn wilt weergeven met behulp van het vervolgmenu Objectlijst boven de koppen van de keyframes. De naam van de laag hangt af van de tekst die u typt in het vak Tekstinstellingen.
- 6 **Tijdlijnwerkbalk:** Hiermee kunt u waarden opgeven voor keyframes en overschakelen tussen de modi **Verplaatsen**, **Draaien** en **Formaat wijzigen**, zodat u in het deelvenster Player interactieve wijzigingen kunt aanbrengen. U kunt ook tekstobjectlagen aan de tijdlijn toevoegen of hieruit verwijderen.

3D-titels maken en bewerken

U voert de onderstaande basisstappen uit om een 3D-titel te maken:

- 1 Kies een vooraf ingesteld tekstobject of werk met het standaardtekstobject.
- 2 Wijzig de instellingen voor het tekstobject om het gewenste uiterlijk te krijgen.
- 3 Begin in het deelvenster Tijdlijn met het instellen van keyframes, zodat u wijzigingen kunt toepassen op de stijl en de beweging van de tekst.
- 4 Geef een voorbeeld weer van het project in het deelvenster Player en pas instellingen en keyframes aan om het gewenste effect te verkrijgen.
- 5 Klik op **OK** om terug te keren naar de hoofdtoepassing. Hierin wordt uw 3D-titel weergegeven op de tijdlijn.

Experimenteren vormt een goede manier om te ervaren wat er mogelijk is met tekststijlen en bewegingen.

Een 3D-titel maken

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit in Pinnacle Studio:
 - Klik op de knop **3D-titel maken** op de tijdlijnwerkbalk.
 - Kies de categorie **Titel > 3D-titel** in het deelvenster **Bibliotheek**, sleep een titel naar de tijdlijn en dubbelklik erop.De **3D-titel-editor** wordt geopend.
- 2 Vervang de standaardtekst in het deelvenster **Instellingen** door uw eigen tekst te typen in het vak **Tekstinstellingen**.

Als u met meer dan een tekstobject wilt werken (zodat u steeds andere eigenschappen kunt toepassen op letters of woorden), kiest u **Objecten > Tekstobjecten** in het deelvenster **Presets**. Klik vervolgens op de thumbnail van een preset voor elk object dat u wilt toevoegen en gebruik het vak **Tekstinstellingen** om de uiteindelijk tekst voor elk object te typen. U kunt op elk moment een specifiek tekstobject selecteren dat u verder wilt bewerken door op het object te klikken in het deelvenster Player.
- 3 Maak de tekst op in het gedeelte **Tekstinstellingen** van het deelvenster **Instellingen** met behulp van de opties voor tekenruimte, uitlijning, lettertype en grootte.
- 4 Als u de eigenschappen van uw titel in de beginpositie wilt instellen, klikt u in het deelvenster Tijdlijn op de naam van de eigenschap die u wilt aanpassen en voert u een van de volgende handelingen uit.
 - Voor **Positie, Oriëntatie (Draaien)** en **Schaal (Formaat wijzigen)** sleept u in het deelvenster Player of typt u waarden in de vakken X, Y en Z van de tijdlijnwerkbalk.
 - Voor **Kleur** en **Dekking** past u de instellingen aan in de gedeelten **Kleur** en **Dekking** van het deelvenster **Instellingen**.

Als u de instellingen voor **Structuur, Afschuining, Lichten** of **Camera** voor de titel wilt aanpassen, past u de instellingen aan in het betreffende gedeelte of kiest u presets bij

Scène en **Objectstijl** van het deelvenster **Presets**. Voor deze instellingen zijn geen keyframes beschikbaar.

- 5 Stel aanvullende keyframes in het deelvenster **Tijdlijn** in (bijvoorbeeld de keyframes voor het eindpunt) en stel de eigenschappen voor elk keyframe in.
Als u alleen een keyframe voor het begin en einde heeft, wordt een geleidelijke wijziging toegepast tussen de twee keyframes. Stel meer keyframes in voor snellere wijzigingen.
- 6 Geef een voorbeeld van de 3D-titel weer met behulp van de afspeelknoppen in het deelvenster **Player**.
- 7 Klik op **OK** wanneer u klaar bent met het bewerken van de 3D-titel om het venster **3D-titel-editor** te sluiten. Uw titel wordt ingevoegd op de tijdlijn.

3D-objecten

U kunt 3D-objecten (driedimensionale objecten) toevoegen aan uw videoprojecten op een manier die vergelijkbaar is met het toevoegen van 3D-tekst.

Een 3D-object toevoegen

- 1 Klik in Pinnacle Studio op de knop **Maak 3D-titel aan**  op de tijdlijnwerkbalk.
Het venster **3D-titel-editor** wordt geopend.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Open het gedeelte **Objecten** in het deelvenster **Presets** aan de linkerkant en kies een object uit een van de volgende categorieën:
 - **Geëxtrudeerde objecten**
 - **Draibankobjecten**
 - Klik in de tijdlijn op een van de volgende werkbalkknoppen :
 - **Voeg een afbeelding toe**
 - **Voeg draibank toe**
 - **Voeg geometrisch toe**
- 3 Pas de instellingen naar wens aan in het deelvenster **Instellingen**.
Als u de vorm van het object op geavanceerde wijze wilt bewerken, klikt u op de knop **Bewerk object** en gebruikt u de beschikbare gereedschappen in de editor die wordt geopend om de vorm of het object te wijzigen.
- 4 Wijzig de eigenschappen en de beweging van het object op dezelfde manier als u voor 3D-tekst zou doen. Zie "3D-titels maken en bewerken" op pagina 295 voor meer informatie.

Kleurcorrectie en kleurverbetering



Pinnacle Studio bevat een collectie tools voor kleuraanpassing waarmee u de kleur in videoclips kunt corrigeren of creatief aan de slag kunt met kleurverbetering om een specifieke sfeer of een bepaald uiterlijk te verkrijgen.

De kleurbesturingselementen in Pinnacle Studio zijn afhankelijk van de versie van de toepassing die u hebt.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- De kleurbesturingselementen gebruiken
- Toonkromme
- HSL afstemmen
- Kleurenwiel
- Het bereik van video's

De kleurbesturingselementen gebruiken

Wanneer u de kleuren wilt aanpassen, kunt u dit doen in de weergave Kleurverbetering in het deelvenster Player.

U kunt uw eigen creatieve uiterlijk creëren, maar kunt ook LUT-profielen importeren (LUT betekent Lookup Table of opzoektabel).

In veel gevallen kunt u al een goed resultaat bereiken met de besturingselementen van **Basis**, maar met de andere tools voor kleurcorrectie en -verbetering beschikt u over nauwkeurigere controle. Soms hangt het alleen maar van uw voorkeur af, maar in andere gevallen kan het zo zijn dat een bepaald gereedschap een eenvoudigere manier biedt om een specifiek gewenst resultaat te bereiken.

Het bereik van video's

Met het bereik van een video beschikt u over een manier om de toon en kleur van het fragment te evalueren. Hiervoor worden kleurgegevens voor de clip in verschillende weergaven getoond. Omdat de informatie op data is gebaseerd, kunt u een bereik gebruiken om de kleur en toon aan te passen zonder dat u daarvoor alleen afhankelijk bent van de kleurkalibratie van het scherm waarmee u werkt. Zie "Het bereik van video's" op pagina 301 voor meer informatie over het bereik van video's.

De besturingselementen voor kleurcorrectie en -verbetering gebruiken


- 1 Selecteer een clip op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor**, klik op **Kleur** en kies een van de volgende opties:
 - **Basis**
 - **Toonkromme**
 - **HSL afstemmen**
 - **Kleurenwiel**

Een opzoektabelprofiel toepassen

- 1 Selecteer een clip op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor** en klik op **Kleur > Basis**.
- 3 Klik onder in het gebied **Basisinstellingen** op het vervolgkeuzemenu naast **Opzoektabelprofiel** en kies een opzoektabelprofiel of klik op **Bladeren** en ga naar het bestand dat u wilt toepassen.

Toonkromme

Met Toonkromme kunt u kleur en toon corrigeren door afzonderlijke kleurkanalen aan te passen of door het samengestelde kanaal (het RGB-kanaal) aan te passen.



De x-as van de grafiek geeft de oorspronkelijke toonwaarden weer (van de hoge lichten aan de rechterkant tot de schaduwen aan de linkerkant). De y-as van de grafiek geeft de aangepaste toonwaarden weer (van donker/minder kleur onderin, tot licht/meer kleur bovenin).

De diagonale lijn van de grafiek is het item dat u aanpast om uw 'kromme' te maken. Als u de kromme omhoog en naar links verplaatst, wordt de clip lichter en wordt de hoeveelheid kleur in elk kanaal verhoogd. Als u de kromme naar beneden en naar rechts verplaatst, wordt de clip donkerder, of wordt de kleur van een bepaald kanaal verminderd. Als u bijvoorbeeld een clip met een blauwe zweem hebt, kunt u de hoeveelheid blauw in het beeld verminderen door het Blauwe kanaal te selecteren en de kromme naar beneden en naar rechts te verplaatsen.


U kunt een of meer knooppunten toevoegen aan de kromme, waarmee u over meer nauwkeurige controle beschikt over gebieden die u wilt aanpassen.

De kleur en toon aanpassen met Toonkromme

- 1 Open het deelvenster **Editor** en klik op **Kleur > Toonkromme**.
- 2 Onder de grafiek met de kromme selecteert u een van de onderstaande kleurkanaalopties:
 - **RGB** — hiermee kunt u de kanalen rood, groen en blauw bewerken in een gecombineerd histogram.
 - **Rood** — hiermee kunt u alleen het rode kanaal bewerken.
 - **Groen** — hiermee kunt u alleen het groene kanaal bewerken.
 - **Blauw** — hiermee kunt u alleen het blauwe kanaal bewerken.
- 3 Sleep de punten op de grafiek om de relatie tussen de **invoerniveaus** (de helderheid van de oorspronkelijke pixels) en **uitvoerniveaus** (de helderheid van gecorrigeerde pixels) aan te passen.
- 4 Als u een punt aan de kromme wilt toevoegen, klikt u op de lijn waaraan u het punt wilt toevoegen.
Opmerking: U kunt de kromme op elk willekeurig punt opnieuw instellen door op **Alles terugzetten** te klikken.

HSL afstemmen

HSL (Hue, Saturation, Lightness of Tint, Verzadiging, Helderheid) is een krachtig gereedschap voor kleuraanpassing waarmee u de kleuren in een clip interactief kunt aanpassen. Hiermee kunt u zich op specifieke kleuren richten.



Met het interactieve besturingselement (de witte cursor) in de weergave Kleurverbetering van het deelvenster Player kunt u in de afbeelding slepen om bepaalde kleuren aan te passen. De oorspronkelijke kleuren van de bronclip worden aan de linkerkant weergegeven.

Kleuren aanpassen met HSL afstemmen

- 1 Open het deelvenster **Editor** en klik op **Kleur > HSL afstemmen**.
- 2 Klik op een van de volgende tabbladen:
 - **Tint**
 - **Verzadiging**
 - **Helderheid**
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op het interactieve kleurgereedschap  en zorg dat de weergave **Kleurverbetering** is geactiveerd in het deelvenster Player. Sleep over een kleur in het fragment die u wilt aanpassen. Als u naar links sleept, worden de overeenkomstige regelaars naar links verplaatst. Als u naar rechts sleept, worden de overeenkomstige regelaars naar rechts verplaatst.
 - U kunt de afzonderlijke regelaars aanpassen om de gewenste waarden in te stellen.

Opmerking: U kunt de oorspronkelijke instellingen van de clip herstellen door op **Alles terugzetten** te klikken. U kunt ook een afzonderlijke regelaar herstellen door op het label voor de regelaar te dubbelklikken.

Kleurenwiel

Met de functie Kleurenwiel kunt u de toon voor uw afbeelding aanpassen door de schuifregelaar naast het wiel van Kleurverschuiving (van toepassing op alle gebieden van de afbeelding), Markeringen, Middentonen of Schaduwen aan te passen. Met de wielen kunt u de kleuren aanpassen voor specifieke gebieden met belichting in de afbeelding. U kunt bijvoorbeeld een blauwe zweem toepassen op de schaduwgebieden van de videoclip.

De toon of kleur van een clip aanpassen met het Kleurenwiel


- 1 Selecteer een clip op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor** en klik op **Kleur > Kleurenwiel**.
- 3 Als u de helderheid van de clip wilt aanpassen, sleept u de regelaar aan de linkerkant van het wiel **Kleurverschuiving** (volledige afbeelding), **Markeringen**, **Middentonen** of **Schaduwen**. Als u de regelaar omhoog sleept, wordt de helderheid voor de overeenkomstige gebieden van het geselecteerde videoframe verhoogd. Als u de regelaar naar beneden sleept, wordt de helderheid verlaagd.
- 4 Als u de kleur wilt aanpassen, sleept u de kleurindicatiecirkel (in het midden van de kleurenwielen) om een kleur voor de overeenkomstige gebieden in te stellen. Als u bijvoorbeeld een blauwe kleurzweem wilt verwijderen uit de donkere gebieden van een videoclip, sleept u de kleurindicator van het wiel Schaduwen in de richting van de gele kant van de cirkel.

Het bereik van video's

Pinnacle Studio biedt de volgende videobereiken voor het evalueren van kleur- en tooninformatie in uw videoclips. Tijdens het aanbrengen van kleuraanpassingen wordt de informatie in de bereiken gewijzigd, zodat u de invloed van de wijziging in de weergave Kkeurverbetering van het deelvenster Player kunt evalueren, of met behulp van de kleurdata die in het videobereik worden weergegeven.

Golfvorm


Een golfvorm-bereik duidt de chrominantie van een videoclip aan met behulp van een grafiek waarin de verticale as de intensiteit vertegenwoordigt. Deze loopt van nul onderaan tot 100% bovenaan.



Een golfvorm-bereik duidt de distributie van kleuren aan, met een intensiteit van nul onderaan tot een intensiteit van 100% bovenaan.

Vector-Kleur (Vectorscoop)


Vectorscopen (of vectorbereiken) worden door professionals op videogebed gebruikt voor een groot aantal doeleinden, waaronder beoordelen of de kleurintensiteit van video-opnamen binnen het standaarduitzendbereik valt. In de cirkel van het Vector-Kleur-bereik wordt de chrominantie (kleurintensiteit) weergegeven, van een intensiteit van nul in het midden van de cirkel, tot een intensiteit van 100% richting de rand van de cirkel. De cirkel is onderverdeeld in kleurgebieden, waardoor het makkelijk wordt om de kleurverspreiding voor het momenteel geselecteerde frame in de videoclip te bekijken. Kleine rasters richting de rand van de cirkel worden gebruikt om de intensiteitslimieten te markeren: pixels die buiten de doelwaarden vallen zijn niet geschikt voor uitzending.



Selectieve vectorscoop: Deze functie wordt vaak gebruik om een huidtint in een video vast te stellen en corrigeren. U kunt een penseel gebruiken om huidtinten in een videoframe te selecteren en vervolgens de vectorscoop gebruiken om ervoor te zorgen dat de huidtinten worden uitgelijnd op de huidtintlijn.

Histogram


Met een histogram kunt u het toon- en kleurbereik van een video weergeven. Via het evalueren van de distributie van pixels voor een geselecteerd frame in uw video kunt u bepalen of er sprake is van een kleurzweem, of u kunt in het geval van onderbelichte opnamen vaststellen of er voldoende afbeeldingsdata in de schaduwgebieden aanwezig zijn om de balans te herstellen.



In het histogram wordt de distributie van pixels voor de clip weergegeven, van donker (schaduwen) tot licht (hoge lichten) langs de horizontale as.

RGB - naast elkaar

Met het bereik RGB - naast elkaar kunt u de rode (R), groene (G) en blauwe (B) elementen van uw videoclip in een grafiek bekijken, waarbij de verticale as een intensiteit van nul vertegenwoordigt aan de onderkant, en een intensiteit van 100% aan de bovenkant.



Met RGB - naast elkaar kunt u de kleuren in verhouding tot elkaar evalueren.

Een videobereik weergeven

- 1 Selecteer een clip op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor** en klik op **Kleur**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bereik van de video weergeven** boven in het deelvenster in.
- 4 Kies een van de volgende videobereiken in het vervolgkeuzemenu:
 - **Golfvorm**
 - **Vector-Kleur**
 - **Histogram**
 - **RGB - naast elkaar**

Selectieve vectorscoop gebruiken om huidtinten weer te geven en corrigeren

- 1 Selecteer een clip op de tijdlijn.
- 2 Open het deelvenster **Editor** en klik op **Kleur**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bereik van de video weergeven** boven in het deelvenster in.
- 4 Kies **Vector-Kleur** in het vervolgkeuzemenu.
- 5 Klik onder de vectorscoop op **Selectiepenseel**.
- 6 Sleep het penseel in het voorbeeldvenster **Kleurverbetering** over gebieden met huid.
De door het penseel geselecteerde kleuren worden in de vectorscoop weergegeven.
- 7 Gebruik een van de volgende besturingselementen onder de vectorscoop om het geselecteerde gebied aan te passen:

Opmerking: Afhankelijk van de venstergrootte van de toepassing moet u mogelijk schuiven (horizontaal) om alle besturingselementen weer te geven.

 - **Wisser:** Sleep in het voorbeeldvenster over het gebied dat u uit de selectie wilt verwijderen.

- **Penseelgrootte:** Sleep de schuifregelaar om de diameter van het **Selectiepenseel** of de **Wisser** aan te passen.
- **Selectie wissen:** Gebruik deze knop om alle penseelstreken te wissen en een nieuwe selectie te maken.



De selectieve penseelmodus is gebruikt om over de gebieden met de huid in het voorbeeldgebied te slepen (de penseelstreken zijn met een gele kleur gemarkeerd). Aan de linkerkant van de vectorscoop worden de huidtinten direct op de huidlijn weergegeven.

- 8 Met de huidtintlijn als leidraad kunt u de kleuren aanpassen (de huidtinten moeten rond de lijn vallen).
- 9 Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de kleuren, klikt u op **Selectie wissen** om de modus **Selectieve vectorscoop** uit te schakelen (het gele label **Selectieve vectorscoop** is actief verdwijnt) en terug te keren naar de weergave van alle kleuren van de clip in de vectorscoop.



Bijlage A: Probleemoplossing

Voordat u problemen gaat oplossen, dient u eerst uw hardware en software te controleren. Zie “Systeemvereisten” op pagina 323 als u de systeemvereisten wilt raadplegen.

Werk uw software bij: Wij bevelen u aan de nieuwste updates voor de besturingssystemen voor Windows te installeren.

Vrije schijfruimte: Zorg ervoor dat u 10 GB of meer vrije ruimte beschikbaar hebt op uw opstartstation voor paging.

Controleer uw hardware: Zorg ervoor dat alle geïnstalleerde hardware correct functioneert en dat de nieuwste stuurprogramma’s zijn geïnstalleerd en niet als zijnde defect zijn gemarkeerd onder Apparaatbeheer in Windows (zie onder). Indien een van de onderdelen gemarkeerd is, dient u het probleem op te lossen alvorens de installatie te starten.

Installeer de nieuwste stuurprogramma's: Het is ook zeer raadzaam de nieuwste stuurprogramma’s te installeren voor uw grafische kaart. Tijdens het opstarten van Pinnacle Studio wordt telkens gecontroleerd of uw kaarten DirectX ondersteunen.

Apparaatbeheer openen: Apparaatbeheer van Windows, waarmee de hardware van uw systeem kan worden geconfigureerd, speelt een belangrijke rol bij het oplossen van problemen.

In alle Windows-versies krijgt u op de volgende manier toegang tot de optie Apparaatbeheer: klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** en selecteer **Eigenschappen** in het menu dat nu verschijnt. Nu verschijnt het dialoogvenster **Systeemeigenschappen**. De knop **Apparaatbeheer** staat in het linkervenster.

Controleer of alle geïnstalleerde hardware normaal werkt en over de laatste stuurprogramma’s (drivers) beschikt. Controleer of er geen fouten worden gemeld in Apparaatbeheer (een geel uitroepteken geeft aan dat er een fout is). In het geval dat u een probleem met een driver niet zelf kunt oplossen, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat of uw computerwinkel voor assistentie.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Contact opnemen met ondersteuning
- Forums
- Compatibiliteit met oudere inhoud
- Compatibiliteit met opnamehardware
- Informatie over het serienummer

Contact opnemen met ondersteuning

U leest alles over uw ondersteuningsmogelijkheden op onze website:

www.pinnaclesys.com/support

De meestvoorkomende problemen zijn al gedocumenteerd in onze **kennisdatabase** en we raden u aan om deze mogelijkheid eerst te gebruiken. Een effectieve manier om de kennisdatabase op de ondersteuningswebsite te doorzoeken is de naam van het product in de vraag op te nemen.

Forums

Bezoek onze forums om deel te nemen aan discussies over Pinnacle Studio. Scroll de forumlijst omlaag voor het forum in uw taal:

<http://forums.pinnaclesys.com/forums/default.aspx>

Compatibiliteit met oudere inhoud

De meeste, maar niet alle, aanvullende creatieve inhoud van Pinnacle Studio 11 tot en met 15 kan direct in de huidige versie van Pinnacle Studio worden gebruikt, en hetzelfde geldt voor het aanbod van andere fabrikanten. Sommige inhoud is in het product zelf opgenomen. Voor een aantal inhoudpakketten van derde partijen is een betaalde upgrade vereist voor gebruik in Pinnacle Studio. Voor een aantal andere pakketten is geen compatibele versie gepubliceerd. Bezoek de Knowledge Base op www.pinnaclesys.com/support voor meer informatie.

Compatibiliteit met opnamehardware

Pinnacle Studio is getest voor en werkt succesvol met een brede reeks video-opnamehardware. Sommige oudere apparaten worden echter niet ondersteund.

Ondersteunde hardware

De volgende opnameapparatuur werkt met alle versies van Pinnacle Studio.

USB-gebaseerd

- 710-USB
- 510-USB
- 700-USB
- 500-USB

- MovieBox Deluxe
- DVC-90
- DVC-100
- DVC-101
- DVC-103
- DVC-107
- DVC-170 (geen 64-bitsstuurprogramma's beschikbaar)
- DVC-170 (geen 64-bitsstuurprogramma's beschikbaar)

PCI-gebaseerd

- 700-PCI (Pinnacle Studio Deluxe 2)
- 500-PCI (Pinnacle AV/DV)
- ledere 1394-kaart

Niet-ondersteunde hardware

De volgende lijst hardware is geleverd bij oudere versies van Studio en valt niet meer onder de garantie of wordt niet meer ondersteund.

- DC10
- DC10 Plus
- MovieBox DV
- Dazzle™ DVC 80, 85
- Linx
- MP 10
- S400

Informatie over het serienummer

Bij een product dat u hebt gedownload, wordt het serienummer weergegeven op de bevestigingspagina aan het einde van de bestelprocedure, en in de e-mail met de bevestiging die dan wordt verzonden.

Als u een fysiek exemplaar van het product bezit, dan vindt u het serienummer aan de binnen- of buitenkant van het DVD-doosje indien van toepassing, en anders aan de buitenkant van het papieren hoesje.

Als u het serienummer bent kwijtgeraakt en uw software heeft geregistreerd, gaat u naar <http://apps.pinnaclesys.com/cdb/register/getserialnumbers.aspx>.

Algemene probleemoplossing

Hier volgen nog een aantal zaken die u kunt uitproberen als u problemen ondervindt bij het uitvoeren van de toepassing.

- 1 Start de computer opnieuw op:** Software die door onduidelijke oorzaak onstabiel is, kan vaak worden verholpen door het systeem opnieuw op te starten. Dit is bijna altijd een goed begin bij probleemoplossing.
- 2 Wacht een paar minuten:** Als Pinnacle Studio nog steeds niet wordt gestart, wacht dan een paar minuten totdat het starten geheel is voltooid. Op sommige computers duurt het een tijdje voordat de startprocedure is voltooid.
- 3 Werk Studio bij:** Bij het oplossen van problemen is het altijd het beste om indien mogelijk de nieuwste versie van de software te gebruiken.
- 4 Koppel opnamehardware los:** Koppel indien mogelijk opnamehardware los en probeer Pinnacle Studio opnieuw te starten. Als starten niet lukt wanneer de webcam is aangesloten, koppel deze dan los en vice versa. Mogelijk moet u de webcam telkens op deze manier instellen bij het starten van Studio.
- 5 Download en installeer hardwarestuurprogramma's:** Tijdens het opstarten van de Studio-software wordt er gecontroleerd of u een DirectX-compatibele grafische kaart en geluidskaart hebt. Download en installeer de laatste versie van het stuurprogramma voor de grafische kaart in uw systeem. Als u hulp nodig hebt bij deze stap, neem dan contact op met de fabrikant van de grafische kaart.
- 6 Sluit taken die op de achtergrond worden uitgevoerd:** Er zijn diverse manieren om dit te doen. Eén manier is het gebruik van beheerssoftware voor het opstarten voor het afsluiten van onnodige programma's die tijdens het opstarten van Windows worden gestart. Hiervoor zijn veel shareware- en freeware-programma's beschikbaar. Gebruik een zoekmachine op internet zoals Google of Yahoo en zoek naar 'startup managers'. We bevelen geen specifiek programma aan, maar raden u aan een paar programmatjes uit te proberen om te bepalen welk u het beste bevalt.
U kunt ook Microsoft System Configuration Utility (msconfig), een onderdeel van Windows, gebruiken om opstartprogramma's uit te schakelen.
Wat u ook kiest, we raden u aan alle programma's uit te schakelen om ze vervolgens één voor één weer in te schakelen totdat u het conflicterende programma hebt gevonden.
- 7 Opnieuw installeren:** Als dit allemaal niet werkt, kunt u proberen Pinnacle Studio te verwijderen via Configuratiescherm, "Programma's en functies". Na het verwijderen installeert u Pinnacle Studio opnieuw. Probeer het programma hierna te starten.



Bijlage B: Videografietips

Iedereen die over enige basiskennis beschikt, kan goed videomateriaal vastleggen en op basis hiervan een interessante, spannende of informatieve film maken.

U begint met een schetsmatig script of draaiboek en vervolgens gaat u de beelden vastleggen. Zelfs tijdens deze fase dient u al rekening te houden met de montagefase door ervoor te zorgen dat u een aantal goede shots hebt die een goede basis vormen.

Bij het monteren van een film voegt u alle beeldfragmenten samen in een harmonieus geheel. Hierbij kiest u voor bepaalde technieken, overgangen en effecten die het beste bij uw bedoelingen passen.

Een belangrijk onderdeel van de montage is het maken van een soundtrack. Het juiste geluid – dialoog, muziek, commentaar of effecten – ondersteunen het beeld en zorgen ervoor dat het geheel meer is dan de som der delen.

Pinnacle Studio beschikt over de functies die u nodig hebt om een thuisvideo van professionele kwaliteit te maken. De rest is aan u – de videofilmer.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Een draaiboek maken
- Een videoproject bewerken
- Vuistregels voor videobewerking
- Een soundtrack maken
- Uw project een titel geven

Een draaiboek maken

Het is niet altijd nodig om een draaiboek te maken, maar het kan zeer nuttig zijn bij grote videoprojecten. U bepaalt zelf hoe eenvoudig of complex het draaiboek wordt. Een eenvoudige lijst met de geplande scènes kan voldoende zijn; misschien wilt u notities met gedetailleerde camera-instellingen of gesproken teksten. De ambitieuze filmer kan een volledig script schrijven waarin iedere camerahoek in detail wordt beschreven, inclusief informatie over de lengte van de shots, de belichting en de rekvisieten.

Titel: Jan op de kartbaan

Nr.	Instelling	Tekst / Geluid	Duur	Datum
1	Gezicht van Jan met helm, camera zoomt uit	"Jan rijdt vandaag zijn eerste rit ..." Geluid van motoren op de achtergrond.	11 sec	din. 22-06
2	Startklaar vanuit het zicht van de rijder, lage camerapositie.	In de hal klinkt muziek, motorgeluid.	8 sec	din. 22-06
3	Man met startvlag wordt in de scène begeleid tot aan de startpositie. Camera blijft. Man loopt na de start uit het beeld.	"Er vandoor ...", Start aftellen, startschot op de achtergrond.	12 sec	din. 22-06
4	Jan bij de start van voren, camera draait mee, toont Jan tot aan de bocht, nu van achteren.	Muziek in de hal niet meer hoorbaar, dezelfde muziek van CD er achter plaatsen; motorengeluid.	9 sec	din. 22-06
5	...			

Ontwerp voor een eenvoudig draaiboek

Een videoproject bewerken

Vanuit verschillende perspectieven

Neem een belangrijke gebeurtenis – indien mogelijk - altijd op vanuit verschillende perspectieven en cameraposities. Bij de montage kan naderhand de beste instelling worden gekozen of gecombineerd. Maak bewust opnamen vanuit een ander perspectief (eerste de clown in de piste, maar ook de lachende toeschouwer, zoals de clown die ziet.) Interessante gebeurtenissen kunnen vaak ook achter de persoon plaatsvinden of de hoofdpersonen kunnen van achteren worden bekeken. Dit kan een grote hulp zijn om later in de film evenwicht aan te brengen.

Close-ups

Wees niet zuinig met close-ups (detailopnamen) van belangrijke dingen en personen. Detailopnamen werken op een televisiescherm meestal beter dan overzichten en kunnen later goed voor effecten worden gebruikt.

Opnemen van overzichten / dichtbij-opnamen

Hele overzichten geven de toeschouwer later een overzicht en tonen de plaats van handeling. Deze scènes kunnen later worden gebruikt voor het inkorten van langere scènes. Wanneer vanaf een dichtbij-instelling naar een volledig overzicht wordt gemonteerd, ziet de

toeschouwer de details niet meer – hierdoor kan een sprong in de tijd gemakkelijker worden ingebouwd. Ook een toeschouwer, ingevoegd in een opname van dichtbij, kan een ogenblik van de eigenlijke gebeurtenissen afleiden.

Complete handelingen

Neem handelingen steeds volledig op. Dat vergemakkelijkt later de montage.

Overgangen

Het omgaan met het aspect tijd binnen een film vraagt enige oefening. Lang durende handelingen kunnen niet altijd volledig worden gefilmd en moeten binnen een film vaak sterk verkort worden weergegeven. Toch moet de handeling logisch blijven en mogen lassen niet zonder meer worden opgemerkt.

Hiervoor worden overgangen gebruikt. Overgangen leiden de toeschouwer af van de eigenlijke handeling – hierdoor kunnen tijdsprongen worden ingevoegd zonder dat de toeschouwer zich hiervan bewust wordt.

Het geheim van een succesvolle overgang is het aanbrengen van een duidelijk verband tussen de scènes. In een plotgerelateerde overgang is het verband gelegen in de opeenvolgende gebeurtenissen in een zich ontwikkelende verhaal. Een shot van een nieuwe auto kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een documentaire over het ontwerp en de productie van de auto te introduceren.

Een neutrale overgang impliceert zelf geen verhaalontwikkeling of een verandering van tijd of plaats, maar kan worden gebruikt om diverse onderdelen van een scène op een soepele wijze aan elkaar te plakken. Door de camera tijdens een podiumdiscussie te richten op een geïnteresseerd publiekslid, kunt u daarna onopvallend naar een later punt in dezelfde discussie gaan en het tussenliggende gedeelte achterwege laten.

Externe overgangen tonen iets anders dan de handelingen. Tijdens een shot in het gemeentehuis tijdens een trouwceremonie, kunt u bijvoorbeeld een andere ruimte laten zien waar op dat moment een verrassing in gereedheid wordt gebracht.

Overgangen moeten de boodschap van de film onderstrepen en dienen altijd in de situatie te passen om verwarring te voorkomen en niet af te leiden van de daadwerkelijke verhaallijn.

Logisch verloop van de handeling

De in de videomontage achter elkaar geplaatste beelden moeten een passende wisselwerking hebben met de betreffende handeling. Alleen met een logisch verloop van de handelingen kan de toeschouwer de gebeurtenissen volgen. Probeer door een snel of

spectaculair begin van meet af aan de interesse van de toeschouwer te winnen en houd deze vast tot het einde. De interesse, c.q. de oriëntatie van de toeschouwer kan door niet logische opeenvolging of door een onjuiste tijdvolgorde van scènes verloren gaan. Dit geldt ook voor te hectische of te korte opnamen (minder dan 3 seconden). Motieven moeten niet al te veel verschillen ten opzichte van de volgende beelden.

Gaten overbruggen

Probeer de gaten die ontstaan tussen het filmen van diverse locaties te overbruggen. U kunt close-ups gebruiken om chronologische overgangen te overbruggen: inzoomen op het gezicht en na een paar seconde uitzoomen naar een volgende scène.

Continuïteit behouden

Continuïteit – consistentie van details van de ene scène naar de andere scène – is heel belangrijk om een goed resultaat te behalen. Voorkom zonnig weer en toeschouwers die onder een paraplu zitten.

Ritme in de montage

Het tempo waarin de verschillende formaten wisselen, beïnvloedt de zeggingskracht en de stemming van de film. Het weglaten van een verwacht beeld manipuleert de zeggingskracht van een film net zo goed als de lengte van de opname.

Voorkom beeldsprongen

Dezelfde beelden direct na elkaar gemonteerd, geven mogelijk beeldsprongen. Dezelfde persoon bevindt zich dan weer in de linker beeldhelft, dan weer in de rechter beeldhelft of wordt een keer met en dan weer zonder bril getoond.

Draaiingen niet achter elkaar plaatsen

Plaats draaiingen niet achter elkaar, behalve als ze dezelfde richting en hetzelfde tempo hebben.

Vuistregels voor videobewerking

Hier volgt een aantal richtlijnen die handig kunnen zijn voor het monteren van uw film. Er bestaan geen harde regels, zeker niet wanneer uw werk grappig of experimenteel is.

- Monteer geen camerabewegingen direct na elkaar.

- Draaiingen, zooms en camerabewegingen altijd scheiden door stilstaande beelden.
- Op elkaar volgende shots moeten vanuit verschillende cameraposities zijn opgenomen. Zorg altijd voor een verschil in de opnamehoek van ten minste 45 graden.
- Werk bij het filmen van gezichten, bijvoorbeeld tijdens een dialoog, vanuit diverse camerahoeken.
- Perspectief wisselen bij opnamen van gebouwen. Laat bij opnamen die wat betreft soort en grootte op elkaar lijken, de beelddiagonalen afwisselend van rechtsvoor naar linksachter en omgekeerd verlopen.
- Montages aanbrenge in bewegingen van personen. De toeschouwer wordt afgeleid door de lopende beweging en merkt de montage bijna niet. D.w.z.: in het midden van de beweging kan naar een overzichtopname worden overgestapt.
- Gebruik harmonische montages en geen beeldsprongen.
- Des te minder beweging in één opname, des te korter moet de duur zijn. Opnamen met snelle bewegingen kunnen langer zijn.
- Overzichtsbeelden hebben meer inhoud en moeten dus ook langer getoond worden.

Door het bewust achter elkaar plaatsen van videobeelden kan niet alleen een bepaald effect worden bereikt, maar kan ook een boodschap op de toeschouwer worden overgebracht die met beelden niet kun of moet worden getoond. Er bestaan in principe zes methoden om door middel van montage een boodschap over te brengen. Hieronder komen ze een voor een aan bod.

Associatieve montage

Door een bepaalde volgorde van de beelden kan bij de toeschouwer een associatie worden opgeroepen, terwijl de eigenlijke boodschap niet wordt getoond. Voorbeeld: eerst is een man aan het wedden bij paardenraces en in de volgende beelden is hij bij een autodealer nieuwe dure wagens aan het bekijken.

Parallele montage

Er worden twee handelingen parallel getoond. Er wordt heen en weer gesprongen tussen twee handelingen en de beelden worden naar het einde toe steeds korter. Zo kan de spanning naar een hoogtepunt worden opgebouwd. Voorbeeld: twee verschillende auto's rijden vanuit verschillende richting met hoge snelheid op het zelfde kruispunt af.

Contrastmontage

Onverwachte en zeer verschillende beelden worden bewust bij elkaar gemonteerd om de toeschouwer een contrast duidelijk te maken. Voorbeeld: een toerist ligt op het strand – en in de volgende beelden worden hongerlijdende kinderen getoond.

Vervangende montage

Gebeurtenissen die niet getoond kunnen of mogen worden, worden door een andere gebeurtenis vervangen. Bijvoorbeeld: er wordt een kind geboren, maar in plaats van de geboorte wordt een ontluikende knop getoond.

Causale montage

Beelden hangen causaal met elkaar samen: zonder het eerste beeld is het tweede niet te begrijpen. Voorbeeld: een man maakt ruzie met zijn vrouw en slaapt in het volgende beeld onder een brug.

Montage naar vorm

Beelden met verschillende inhoud kunnen samen worden gemonteerd wanneer ze een gemeenschappelijk kenmerk (zoals kleur, vorm of beweging) hebben. Voorbeelden: de bol van een waarzegger en een aardbol, een gele regenjas en een gele bloem, een parachutespringer en een omlaag dwarrelende veer.

Een soundtrack maken

Een soundtrack toevoegen is een kunst, maar een kunst die geleerd kan worden. Het is zeker niet gemakkelijk het bijbehorende commentaar op het juiste punt te geven, maar kort en informatief commentaar is een grote hulp voor de toeschouwer. Het ingesproken commentaar moet natuurlijk en vertellend zijn. Opgelezen of bewust zorgvuldig geformuleerd commentaar klinkt meestal onecht en moet zo mogelijk worden vermeden.

Kort commentaar

In principe geldt voor commentaar: minder is meer. Beelden moet voor zich spreken en dingen die de toeschouwer in de beelden kan herkennen, hoeven niet van commentaar te worden voorzien.

Oorspronkelijke geluid behouden

Gesproken commentaar moet zodanig met het oorspronkelijke geluid of de muziek worden gemengd dat het oorspronkelijke geluid nog wordt waargenomen. Het geluid hoort bij de opgenomen videobeelden en moet mogelijk niet helemaal worden weggehaald, want zonder geluid komt de video gemakkelijk steriel en minder authentiek over. Toch worden er vaak bijgeluiden opgenomen van bijvoorbeeld vliegtuigen en auto's, waarvan er geen beelden zijn. Evenals sterk windgeruis, dat ook storend werkt, moeten deze worden weggemonteerd of worden vervangen door passend commentaar of bijbehorende muziek.

Passende muziek kiezen

Passende muziek geeft de film een laatste professionele afwerking en kan de zeggingskracht van een video krachtig benadrukken. De gekozen muziek moet echter op de boodschap van de film worden afgestemd. Soms is dit een tijdrovende aangelegenheid en een uitdaging die zeker de moeite waard is. En eenmaal geslaagd wordt dit door de toeschouwer zeer gewaardeerd.

Uw project een titel geven

Titels moeten informatief zijn, de inhoud beschrijven en de belangstelling wekken. Als het ook een leuke of opvallende zegswijze is, nog beter.

Voor de presentatie biedt de Titel-editor vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor het maken van creatief beeldmateriaal. Bij dit onderdeel van uw productie bent u niet gebonden aan de werkelijkheid van het feitelijke videomateriaal, en dus kunt u uw fantasie zijn gang laten gaan.

Het uiteindelijke doel is natuurlijk communiceren, dus een aantal principes geldt altijd. Een korte titel in een groot, leesbaar lettertype is natuurlijk duidelijker dan een titel die te veel versierd of te lang is.

Titelkleur

Goed leesbaar zijn de volgende combinaties van achtergrond en letters: wit/rood, geel/zwart en wit/groen. Wees voorzichtig met witte titels op een zwarte achtergrond. Sommige videosystemen kunnen geen contrasten aan die groter zijn dan 1:40 en kunnen deze niet meer gedetailleerd weergeven.

Tijd op het scherm

Als vuistregel moet een lang genoeg worden weergegeven om twee keer gelezen te kunnen worden. Hanteer een tijdsduur van ongeveer drie seconden voor een titel van tien letters. Voor iedere vijf extra letters dient u de weergavetijd met een seconde te verlengen.

“Gevonden” titels

Behalve aftiteling bieden natuurlijke titels als wegbewijzing, straatnaambordjes of voorpagina's van lokale kranten vaak interessante mogelijkheden.

Bijlage C: Sneltoetsen



In de onderstaande tabellen vindt u de standaardtoetsencombinaties voor Pinnacle Studio. U kunt toetsen afzonderlijk opnieuw toewijzen in het Controlepaneel van Pinnacle Studio. U kunt de standaardinstellingen ook hier herstellen, afzonderlijk of voor alle sneltoetsen tegelijk. Zie “Instellingen voor sneltoetsen” op pagina 271 voor meer informatie.

De termen Links, Rechts, Omhoog en Omlaag in deze tabellen verwijzen naar de pijltoetsen.

Algemene sneltoetsen

Ctrl+4	Venster op de voorgrond sluiten
Ctrl+5	Titel-editor openen (vanuit Film-editor)
Ctrl+6	Exporter openen
Ctrl+ I	Importer openen
Ctrl+S	Project, titel of menu opslaan
Alt+F4	Programma afsluiten
Shift+F10	Contextmenu openen
Ctrl+Z	Ongedaan maken
Ctrl+Y	Opnieuw uitvoeren
Ctrl+A	Alles selecteren
Shift+Ctrl+A	Alles deselecteren
Ctrl+C	Kopiëren naar klembord
Ctrl+V	Plakken van klembord
Ctrl+X	Naar klembord knippen
End	Naar einde gaan
Home	Naar begin gaan
Alt+Enter	Afspelen op volledig scherm
Esc	Weergave in volledig scherm sluiten, of sluiten
Verwijderen	Verwijderen zonder kopiëren naar klembord
Dubbelklikken	Geschiedenis editor openen (Media, Titel, Project, Montage etc.)
F1	Contextgevoelige help openen

Sneltoetsen voor de bibliotheek

Ctrl+N	Nieuwe collectie
Cijfers 1-5	Geselecteerde clip(s) beoordelen
Cijfer 0	Beoordeling van geselecteerde clip(s) verwijderen
Page Up	Een pagina omhoog scrollen

Sneltoetsen voor de bibliotheek

Page Down	Een pagina omlaag scrollen
Pijltoetsen	Navigatiepictogrammen - omhoog, omlaag, links, rechts
Verwijderen	Geselecteerde clip en / of media verwijderen
F7	Tagging-interface weergeven / verbergen

Sneltoetsen afspelen en transporteren

Spatiebalk	Afspelen en pauzeren
Shift+Spatiebalk	Weergave in loop
Alt+Enter	Afspelen op volledig scherm
Esc	Weergave op volledig scherm sluiten
J	Snel terug (druk meerdere keren voor snellere weergave)
K (of Shift K)	Afspelen pauzeren
L	Snel vooruit (druk meerdere keren voor snellere weergave)
Shift+L	Langzaam vooruit (druk meerdere keren voor langzamere weergave)
Shift+J	Langzaam terug (druk meerdere keren voor langzamere weergave)
Rechts (of X)	1 beeld naar voren
Links (of Z)	1 beeld naar achteren
Shift+Rechts (of Shift+X)	10 beelden naar voren
Shift+Links (of Shift+Z)	10 beelden naar achteren
D (of Page up) (of Ctrl+Links)	Terug springen naar cut
F (of Page down) (of Ctrl+Rechts)	Vooruit springen naar cut
Ctrl+I	Naar markering in springen
Ctrl+O	Naar markering uit springen
. (punt)	Naar volgende markering springen
, (komma)	Naar vorige markering springen

Sneltoetsen voor de Importer

Enter	Stop beweging: Frame opnemen (indien opnameframe open is)
Rechts	Map uitklappen in boomstructuur
Links	Map inklappen in boomstructuur
Pijltoetsen	Omhoog, omlaag, links, rechts navigeren

Sneltoetsen voor de Importer

Ctrl+A	Alles selecteren
Ctrl+Shift+A	Alles deselecteren
F4	Importeren starten

Sneltoetsen voor het tabblad Bewerken

A (of I)	Markering in
S (of O)	Markering uit
Shift+I	Markering in wissen
Shift+O	Markering uit wissen
Shift+U	Markering in en uit wissen
Scroll Lock	Audio scrubbing aan/uit
E (of Home)	Naar begin gaan
R (of End)	Naar einde gaan
P	Magnetisch klappen in- en uitschakelen
; (puntkomma)	Clip(s) splitsen op scrubber-positie
M	Markering toevoegen/verwijderen
. (punt)	Naar volgende markering springen
, (komma)	Naar vorige markering springen
Ctrl+. (punt)	Markeringslijst openen
Verwijderen	Geselecteerde clip(s) van tijdlijn verwijderen
Dubbeltklik op de clip op tijdlijn	Media-editor voor clip openen
B	Voorbeeldclip naar hoofdspoor op de tijdlijn verzenden (bij scrubber-positie)
H	Overschakelen van voorbeeld tussen tijdlijn en bron
Ctrl+5	Titel-editor openen
F5	Audiomixer weergeven/verbergen
F7	Song maken
Numeriek toetsenbord +	Tijdlijn inzoomen
Numeriek toetsenbord -	Tijdlijn uitzoomen
[(haakje links)	Uitzoomen op de tijdlijn
] (haakje rechts)	Inzoomen op de tijdlijn
Ctrl+[Tijdlijn in venster passen
Ctrl+]	Ieder beeld weergeven (inzoomen)
Alt	Voor tegenovergestelde werking bij bewerken op de tijdlijn (invoegen/overschrijven)
T	Trimmodus aan/uit

Sneltoetsen voor het tabblad Bewerken

Rechts	1 frame rechts trimmen (met trimmen geopend)
Links	1 frame links trimmen (met trimmen geopend)
Shift+ Rechts	10 frames rechts trimmen (met trimmen geopend)
Shift+ Links	10 frames links trimmen (met trimmen geopend)
Ctrl+Klik op trim	Tweede trimpunt op hetzelfde spoor toevoegen
Shift+Klik op trim	Vergelijkbaar trimpunt op alle sporen openen
Tab	Geopende trimpunten op voorgrond plaatsen

Sneltoetsen voor de Editor

Cijfers 1-8	Een effectencategorie kiezen
Dubbelklikken op schuifknop	Schuifknop weer instellen op standaardwaarde
Alt+Enter	Afspelen op volledig scherm
Esc	Weergave op volledig scherm sluiten

Sneltoetsen voor de Titel-editor

Shift+Links	Tekenselectie links uitklappen
Shift+Rechts	Tekenselectie rechts uitklappen
Shift+Ctrl+Links	Zelfde als Shift+Links (uitklappen per woord)
Shift+Ctrl+Rechts	Zelfde als Shift+Rechts (uitklappen per woord)
Ctrl+B	Vet in- en uitschakelen
Ctrl+I	Cursief in- en uitschakelen
Ctrl+U	Onderstrepen in- en uitschakelen
Ctrl+A	Alles selecteren
Ctrl+D	Alles deselecteren
Spatiebalk	Wanneer tijdelijngedeelte is geselecteerd: Weergave starten en stoppen

Bijlage D: Installatiebeheer



Pinnacle Studio Installatiebeheer is verantwoordelijk voor de installatie van Pinnacle Studio en eventuele extra inhoud die bij uw aanschaf van de toepassing is opgenomen.

Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:

- Voorbereiding
- Installatie van upgrades
- Installatiebeheer starten
- Registratie
- Ondersteunende installaties
- Het welkomstschermb voor installatie
- Gemeenschappelijke knoppen
- Invoegtoepassingen en bonusinhoud installeren
- Systeemvereisten

Vorbereiding

Voor een probleemloze installatie van Pinnacle Studio zijn enkele voorbereidingen raadzaam.

Bevestig dat uw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het product. Sommige bewerkingen, zoals AVCHD-codering, hebben striktere vereisten. Zie "Systeemvereisten" op pagina 323 voor meer informatie.

Zorg dat u uw Pinnacle Studio-serienummer bij de hand hebt. Voor een gedownload exemplaar van de toepassing vindt u deze informatie in de bevestigingsmail of in uw klantenaccount. Als u uw exemplaar van Pinnacle Studio op schijf hebt aangeschaft, vindt u het serienummer op het dvd-doesje. Het is raadzaam uw serienummer veilig te bewaren.

Op sommige systemen is het raadzaam antivirusbeveiliging uit te schakelen voordat u Pinnacle Studio installeert.

NB: Pinnacle Studio kan op hetzelfde systeem worden geïnstalleerd waarop al een eerdere versie staat; beide versies blijven dan geïnstalleerd.

Installatie van upgrades

Als een in aanmerking komende eerdere versie van de software momenteel op de computer is geïnstalleerd, wordt deze versie automatisch door Installatiebeheer gedetecteerd en wordt de upgrade toegestaan.

Installatiebeheer starten

Als u Studio bij een internetwinkel als downloadbestand hebt aangeschaft, wordt Installatiebeheer gestart wanneer u het uitvoerbare programma start dat u hebt gedownload. (Het is raadzaam van tevoren een kopie van de gedownloade bestanden te maken naar een back-uplocatie zoals een dvd of een externe harde schijf.)

Als u Studio op een dvd hebt gekocht, wordt Installatiebeheer op de meeste systemen automatisch gestart wanneer die schijf wordt geplaatst. Als de dvd niet automatisch van start gaat op uw computer, gaat u naar het bestand Welcome.exe in de hoofdmap van de dvd om het uit te voeren.

Registratie

Wanneer u Installatiebeheer de eerste keer start, wordt een invoerformulier weergegeven om uw product te activeren en registreren. Met productregistratie kunt u productondersteuning versnellen voor een probleem als het kwijtraken van uw serienummer.

Ondersteunende installaties

Voor de toepassing zijn een aantal Windows-softwareonderdelen op uw systeem vereist, zoals het .NET Framework. Installatiebeheer bepaalt automatisch of de onderdelen beschikbaar zijn en installeert ze indien nodig. Dergelijke ondersteunende installaties nemen extra tijd in beslag, maar de hoofdinstallatie van Pinnacle Studio wordt hervat zodra de ondersteunende installaties zijn voltooid, zelfs als het systeem gedurende dit proces opnieuw is gestart.

Het welkomstscherf voor installatie

Op het welkomstscherf kunt u tussen twee installaties kiezen:

Met **Standaardinstallatie** worden de toepassing en alle beschikbare invoegtoepassingen geïnstalleerd. Deze installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.

Met de **aangepaste installatie** kunt u een subset van de beschikbare invoegtoepassingen installeren.

Gemeenschappelijke knoppen

Sommige knoppen zijn beschikbaar onder beide installatiemethodes:

- Met de knop voor het wijzigen van de installatielocatie kunt u de map opgeven met de installatiebestanden die Installatiebeheer moet verwerken. U hoeft deze optie alleen te gebruiken als u de installatiebestanden na het eerste gebruik hebt verplaatst. Met de knop wordt een mapbrowser geopend waarin u Installatiebeheer naar de nieuwe locatie kunt sturen.
- De koppelingen onder Leren tijdens installeren bieden toegang tot informatie over vrijwel elk Studio-onderwerp.

Invoegtoepassingen en bonusinhoud installeren

Zoals hierboven beschreven kan Installatiebeheer naast de Pinnacle Studio-toepassing een scala aan inhoud installeren. Bij een standaardinstallatie worden alle beschikbare add-ons en invoegtoepassingen geïnstalleerd. Bij een aangepaste installatie kiest u welke items u wilt installeren.

Zelfs als u kiest om bepaalde inhoudsitems tijdens de eerste installatie van de toepassing niet te installeren, kunt u op elk moment terugkeren naar Installatiebeheer om uw installatie bij te werken.

Systeemvereisten

Naast uw Pinnacle Studio-software vereist een efficiënt bewerkingssysteem bepaalde niveaus van hardwareprestaties, zoals hieronder staan beschreven.

Houd er ook rekening mee dat specificaties weliswaar belangrijk, maar niet allesbepalend zijn. Het correct functioneren van hardwareapparatuur kan bijvoorbeeld tevens afhankelijk zijn van de stuurprogramma's die door de fabrikanten wordt geleverd. Wij raden u aan de websites van de fabrikant in de gaten te houden voor stuurprogramma's en ondersteuningsinformatie; dit is vaak nuttig bij het oplossen van problemen met grafische kaarten, geluidskaarten en andere apparaten.

Besturingssysteem

We raden een 64-bits besturingssysteem aan als u HD-materiaal wilt bewerken.

RAM

Hoe meer RAM-geheugen u hebt, hoe eenvoudiger het werken met Pinnacle Studio is. Voor een goede werking hebt u ten minste 4 GB aan RAM nodig. We bevelen 8 GB (of meer) sterk

aan als u werkt met UHD-opnamen, multicamerabewerking gebruikt of werkt met 360 - video.

Moederbord

Een Intel Core i3- of AMD Athlon 3,0 GHz-processor of hoger is de minimale systeemvereiste, maar voor sommige functies is een krachtigere CPU vereist, zoals een Intel Core i7- of hogere processor als u werkt met UHD-opnamen, multicamerabewerking gebruikt of werkt met 360 -video.

Grafische kaart

Voor het uitvoeren van Studio moet uw met DirectX compatibele grafische kaart aan het volgende voldoen:

- Voor basisgebruik is een VGA VRAM-kaart van 256 MB voldoende; een kaart van 512 MB is vereist voor versnelling van hardwarematige decodering
- Een grafisch DirectX-apparaat wordt aanbevolen

De harde schijf

De eerste keer dat u vastlegt, zal Pinnacle Studio uw harde schijf testen om te controleren of deze snel genoeg is. Videobestanden zijn vaak behoorlijk groot, dus u hebt een flinke hoeveelheid beschikbare ruimte op de harde schijf nodig. 10 GB aan beschikbare ruimte is vereist voor installatie en na installatie is aanvullende verwerkingsruimte vereist.

Hardware voor het opnemen van video

Studio kan video opnemen van een keur aan digitale en analoge bronnen.

- Alle typen aanvullende bestandsgebaseerde opslagmedia, inclusief optische drives, geheugenkaarten en USB-sticks.
- Bestanden op drives die aan de computer zijn gekoppeld.
- DV- of HDV-videocamera's met een IEEE-1394-verbinding.
- Analoge videocamera's en recorders.
- Dvd- en Blu-Ray-schijven.
- Digitale camera's.

Gebruikershandleiding voor Pinnacle Studio™ 25

© 2021 Corel Corporation.

Corel, Pinnacle Studio, het Pinnacle PinWheel-logo, Dazzle, MovieBox en MultiCam Capture zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation in Canada, de Verenigde Staten en/of elders. Apple, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc.

Dit product, de verpakking en de gebruikershandleiding bevat intellectueel eigendom (waaronder handelsmerken) dat eigendom is van, is gedeponeerd en/of in licentie wordt gegeven door derde partijen die niet gelieerd zijn aan Corel en dat met toestemming wordt gebruikt. De opname van genoemd materiaal vormt en impliceert geen enkele ondersteuning van of door deze derde partijen, en vormt geen enkele garantie van Corel voor de kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid van de producten of services van derde partijen. Op het gebruik van dit product is aanvaarding van de licentieovereenkomsten die deel uitmaakt van de software van toepassing.

Dit product en bepaalde producten en informatie waarnaar hierin wordt verwezen, wordt beschermd door, of bevat anderszins alle elementen van of fungeert als, verleende octrooien waarvan Corel Corporation [en een of meer van haar gelieerde bedrijven] eigenaar is in de Verenigde Staten en elders. Een niet-uitputtende lijst van genoemde octrooien vindt u op www.corel.com/patents

DE INFORMATIE DIE HIERIN WORDT VERLEEND DOOR COREL KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD, WORDT IN DE 'HUIDIGE STAAT' GELEVERD, ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN, HETZIJ SCHRIFTELIJK OF VERBAAL, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID VAN OCTROOIEN, GARANTIES MET BETREKKING TOT EIGENDOM, GARANTIES VAN NIET-INBREUKMAKENDHEID (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT NIET-INBREUKMAKENDHEID MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, PERSOONLIJKHEIDRECHTEN, GEGEVENS- EN/OF PRIVACYRECHTEN VAN DERDE PARTIJEN), EEN GARANTIE MET BETREKKING TOT MODELLEN OF MONSTERS VAN GEBRUIKTE MATERIALEN, OF EEN GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN FEITELIJKE OMSTANDIGHEID OF UIT DE WET, EEN VERORDENING, HANDELSGEBRUIK, OMGANGSPRAKTIJK OF ANDERSZINS OPTREEDT EN EQUIVALENTEN HIERVAN OP GROND VAN DE WETTEN VAN EEN BEPAALD RECHTSGEBIED. U BENT AANSPRAKELIJK VOOR DE RESULTATEN VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE OF HET GEBRUIK ERVAN. COREL CORPORATION, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD TEN AANZIEN VAN U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON VOOR [DIRECTE], INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERVING OF ECONOMISCH VERLIES ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE WORDT GELEVERD EN/OF HET RESULTAAT HIERVAN, OF VAN UW ONVERMOGEN OM DEZE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS COREL WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF ALS DEZE IS TE VOORZIEN. COREL IS EVENMIN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADECLAIMS DOOR DERDE PARTIJEN. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL JEGENS U ZAL BEPERKT BLIJVEN TOT DE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD OM DE MATERIALEN AAN TE SCHAFFEN. BEPAALDE LANDEN OF RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN BEPERKINGEN OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WAARDOOR DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP UW SITUATIE. DOOR HET MATERIAAL TE KOPEN VERKLAART U DAT U DEZE VOORAFGAANDE DISCLAIMER HEBT GELEZEN, VOLLEDIG BEGRIJPT EN HIERMEE AKKOORD GAAT.

Productspecificaties, prijzen, verpakking, technische ondersteuning en informatie ("specificaties") verwijzen uitsluitend naar de Engelstalige versie. De specificaties voor alle versies (met inbegrip van andere talen) kunnen verschillen.

Respecteer de rechten van artiesten en makers. Inhoud zoals muziek, foto's, video en beelden van beroemdheden worden in veel landen wettelijk beschermd. U mag de inhoud van andere personen niet gebruiken tenzij u de rechten of de toestemming van de eigenaar hebt.

